

CA ARCserve® Replication and High Availability

Microsoft IIS Server 作業指南
(適用 Windows)

r16



本文件包含內嵌說明系統與文件 (以下稱爲「文件」) 僅供您參考之用，且 CA 得隨時予以變更或撤銷。

未經 CA 事先書面同意，任何人不得對本「文件」之任何部份或全部內容進行影印、傳閱、再製、公開、修改或複製。此「文件」爲 CA 之機密與專屬資訊，您不得予以洩漏或用於任何其他用途，除非 (i) 您與 CA 已另立協議管理與本「文件」相關之 CA 軟體之使用；或 (ii) 與 CA 另立保密協議同意使用之用途。

即便上述，若您爲「文件」中所列軟體產品之授權使用者，則可列印或提供合理份數之「文件」複本，供您以及您的員工內部用於與該軟體相關之用途，但每份再製複本均須附上所有 CA 的版權聲明與說明。

列印或提供「文件」複本之權利僅限於軟體的相關授權有效期間。如果該授權因任何原因而終止，您有責任向 CA 以書面證明該「文件」的所有複本與部份複本均已經交還 CA 或銷毀。

在相關法律許可的情況下，CA 係依「現狀」提供本文件且不做任何形式之保證，其包括但不限於任何針對商品適銷性、適用於特定目的或不侵權的暗示保證。在任何情況下，CA 對於您或任何第三方由於使用本文件而引起的直接、間接損失或傷害，其包括但不限於利潤損失、投資損失、業務中斷、商譽損失或資料遺失，即使 CA 已被明確告知此類損失或損害的可能性，CA 均毋須負責。

「文件」中提及之任何軟體產品的使用均須遵守相關授權協議之規定，本聲明中任何條款均不得將其修改之。

此「文件」的製造商爲 CA。

僅授與「有限權利」。美國政府對其之使用、複製或公開皆受 FAR 條款 12.212，52.227-14 與 52.227-19(c)(1) - (2) 與 DFARS 條款 252.227-7014(b)(3) 中所設之相關條款或其後續條約之限制。

Copyright © 2012 CA. All rights reserved. 本文提及的所有商標、商品名稱、服務標章和公司標誌均爲相關公司所有。

CA Technologies 產品參考資料

本文件提及下列 CA Technologies 產品：

- CA ARCserve™ Replication
- CA ARCserve® High Availability (HA)
- CA ARCserve® Assured Recovery®
- CA ARCserve® Content Distribution

在本指南中，CA ARCserve RHA 這個術語可用來代表之前銷售的完整產品系列，例如，CA XOssoft Replication (WANsync) 和 CA XOssoft High Availability (WANsynCHA).

聯絡 CA

如需線上技術協助及完整的地址清單、主要服務時間以及電話號碼，請洽「技術支援」，網址為：<http://www.ca.com/worldwide>。

文件變更

下列是本文件自上次發行之後所進行的文件更新：

- 已更新為包含使用者意見反應、增強、修正和其他小變更，以協助改善產品的可用性與對產品或說明文件本身的瞭解。

目錄

第 1 章：簡介	7
關於本指南	7
相關文件	7
伺服器需求	8
基本設定	8
IIS Server 設定需求	9
登入帳戶條件	10
在工作群組中操作的伺服器	10
關於叢集	10
IIS Metabase 複製	11
登錄 CA ARCserve RHA 授權	11
第 2 章：建立及使用案例	13
建立新的 IIS 案例	13
案例內容	15
管理服務	18
不使用精靈執行案例	20
停止案例	22
檢視報告	22
第 3 章：重新導向方法	25
重新導向的運作方式	25
DNS 重新導向	25
移動 IP 重新導向	26
在主要伺服器上新增 IP	26
叢集移動 IP	30
切換電腦名稱重新導向	33
使用切換電腦名稱自動重新導向	34
指令碼重新導向	34

第 4 章： 切換與切回	35
切換與切回如何運作	35
初始化切換	36
初始化切回	38
切換的考量事項	41
第 5 章： 復原資料	43
資料復原程序	43
設定書籤	43
資料回帶	45
回帶資料.....	46
[回帶點選擇] 對話方塊.....	48
從複本復原遺失的資料	49
復原作用中伺服器	50
附錄 A： 其他資訊與提示	53
多工緩衝目錄設定	53
設定服務帳戶	54
其他資源.....	54
復原伺服器	55
手動復原失敗的伺服器-移動 IP 位址.....	55
手動復原失敗的伺服器 – 切換電腦名稱	56
手動復原失敗的伺服器 IP 和切換電腦名稱	57
附錄 B： 安裝 IIS 7.0/7.5 適用的 IIS 6.0 Management Compatibility	59
索引	63

第 1 章：簡介

CA ARCserve Replication and High Availability (CA ARCserve RHA) 是以非同步即時複製與自動應用程式切換和切回為基礎的解決方案，可為 32 位元和 64 位元 Windows 伺服器上的 Microsoft IIS Server 和其他應用程式伺服器，提供具成本效益的企業永續經營解決方案。

CA ARCserve RHA 可讓您將資料複製至本機或遠端伺服器，以便在日後伺服器當機或網站災難時有資料可復原。您可以手動或自動 (如果已授權給 High Availability 程序) 將使用者切換至複本伺服器。本指南會呈現 Replication and High Availability 的概念及程序。

您應該如實遵循本指南指出的程序。只有在下列情況，才應自訂步驟：

- 您很熟悉 CA ARCserve RHA，完全瞭解您所做的任何變更可能會造成的影響。
- 您在生產環境中實作之前已經在實驗環境中完整測試過所有的步驟。

本節包含以下主題：

[關於本指南](#) (位於 p. 7)

[相關文件](#) (位於 p. 7)

[伺服器需求](#) (位於 p. 8)

[登錄 CA ARCserve RHA 授權](#) (位於 p. 11)

關於本指南

本文件說明如何實作 Microsoft IIS Server 的 CA ARCserve RHA 解決方案。您擁有適當的資源和權限可執行每個工作是必要的條件。

相關文件

請搭配《CA ARCserve RHA 安裝指南》和《CA ARCserve RHA 管理指南》來使用本指南。

伺服器需求

若要實作 CA ARCserve HA，請根據您選取的伺服器類型參閱下列需求的適當清單。這些元件是分別進行授權的。如果您沒有取得特定伺服器類型支援所需的授權，請連絡技術支援。

基本設定

基本設定

- 兩部執行所支援 Windows Server 的伺服器，兩者應該安裝相同層級的 Service Pack 和 Hotfix。

附註：有關支援作業系統與應用程式的完整清單，請參閱《CA ARCserve RHA 版本說明》。

- 必須指派所有靜態 IP 位址 (不支援 [主要] 或 [複本] 伺服器上指派為 DHCP 的 IP 位址)。
- 受保護的伺服器不是網域控制站也不是 DNS 伺服器。
- (在 Active Directory 環境中) 主要與複本伺服器位於相同的 Active Directory 樹系中，且均為相同網域或信任網域的成員。
- 主要和複本伺服器都已安裝 Microsoft IIS。

IIS Server 設定需求

- 在每一部伺服器上安裝一個 Microsoft IIS Server 6 或 7/7.5 的執行個體。
 - 兩部伺服器已安裝相同的 IIS 服務：-WWW、SMTP 等。
 - 兩部伺服器已安裝相同的網頁服務延伸。
 - 兩部伺服器上用於存放站台檔案的完整路徑皆相同。
- 待命伺服器具有只含預設網站的全新 IIS 安裝。
- 主要伺服器上的站台未使用 URL 重新導向或 UNC 路徑重新導向
- (在 Active Directory 環境中) 主要與複本伺服器應位於相同的 Active Directory 樹系中，且均應為相同網域或信任網域的成員。
- 如果匿名存取已啟用且已使用，請設定下列資訊：
 - 為了讓兩部伺服器之間的權限保持同步，兩個 IIS 程序皆應該使用相同的使用者帳戶，進行匿名使用者存取。建立新的網域使用者帳戶，並設定這兩部 IIS 伺服器來使用它。如需其作法的詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件。
 - 雖然 Microsoft 文件中未指明，但是您必須編輯本機 (或網域) 群組原則以授與使用者帳戶下列權限：[允許本機登入]、[允許以批次工作身分登入] 和 [從網路存取這台電腦]。此外，請務必將針對原始匿名使用者帳戶的檔案系統所做的任何權限變更複製到最近指派的網域帳戶。
- 如果您使用的是 SSL 加密，請參閱 Microsoft 文件，以取得複製正確憑證的詳細資訊。
- 若您使用的是 IIS 7.0/7.5，您必須安裝 IIS 6.0 Management Compatibility。因為安裝 IIS 7.0/7.5 時預設會停用 IIS 6.0 Management Compatibility，所以您必須在安裝 IIS 7.0/7.5 時啟用此選項。如需詳細資訊，請參閱〈[安裝 IIS 適用的 IIS 6.0 Management Compatibility](#) (位於 p. 59)〉。

安裝 IIS

若要實作 Microsoft IIS Server 的 CA ARCserve RHA 解決方案，您必須先在主要和複本伺服器上安裝 IIS。若要知道安裝 IIS 的先決條件和程序，請參閱 Microsoft 文件。

登入帳戶條件

CA ARCserve RHA 引擎服務必須滿足特定帳戶條件，才能成功地與其他元件通訊。如果不符合這些需求，案例可能無法執行。如果您沒有所需的權限，請連絡您當地 IS 小組。

- 它是 Domain Admins 群組的成員。如果 Domain Admins 群組不是內建網域本機 Administrators 群組的成員，則您必須使用屬於該群組的帳戶。
- 它是本機電腦 Administrators 群組的成員。如果 Domain Admins 群組不是成員，請手動新增帳戶。
- 針對工作群組中的伺服器，請使用「本機系統」帳戶。如果您已在 HA 案例終使用 [重新導向 DNS] 重新導向方法，請使用本機管理員帳戶。

在工作群組中操作的伺服器

對於工作群組中的伺服器，請將 CA ARCserve RHA 引擎服務帳戶設為 Local System (除非您已新增任何需要更高層級權限的自訂指令碼)。工作群組中的伺服器只能以允許不安全更新的 DNS 伺服器使用 [重新導向 DNS]。您可以正常使用移動 IP、切換電腦名稱及自訂重新導向指令碼。

關於叢集

在叢集上安裝和標準安裝差不多。若要在叢集上設定 CA ARCserve HA，請輸入虛擬伺服器網路名稱 (或 IP 位址) 資源 (在您要保護的群組中) 做為主要或複本主機的名稱。設定案例時，請勿使用節點名稱或 IP 位址。您也必須在所有叢集節點上安裝 CA ARCserve RHA 引擎 (請參閱〈[伺服器設定](#)〉)。

唯一需要做一些準備工作的設定，就是搭配叢集使用 [IP 移動] 時。如需如何搭配叢集使用 [移動 IP] 的詳細資訊，請參閱〈[叢集移動 IP](#) (位於 p. 30)〉。

IIS Metabase 複製

CA ARCserve Replication 已經增強，可完全保護 IIS Metabase。您不再需要於執行 ISS HA 案例前先在複本上建立網站。執行 HA 案例時，將會定期複製 metabase。

附註：只有在 CA ARCserve Replication HA 案例中搭配 IIS 6.0 和 7.0/7.5 時才支援 Metabase 保護。

現在除了站台之外，高可用性 (HA) 案例還可以透過 [運作中] 檢查來監控並還原 ISS 服務。這使得 CA ARCserve Replication 可以辨識，如果某一特定的 ISS 服務失敗，其對應站台不一定也失敗。運作中檢查可監控 HA 案例中的 ISS 服務清單，檢查每個服務的狀態並還原任何失敗的服務。如此 CA ARCserve Replication 便不會嘗試重新啟動仍在執行中的站台。

在 Microsoft Cluster Server 環境中的 IIS 自動探索功能已經增強，對於所有本機站台，或是包含共享 MSCS 磁碟以外路徑的站台，都能夠加以辨識並自動從案例中排除，讓您可以使用預設設定來執行案例。

附註：RHA 僅保護與選取網站相關的應用程式庫的中繼資料，其他應用程式庫不會被同步化或複製。

登錄 CA ARCserve RHA 授權

CA ARCserve RHA 授權原則是包含下列內容的數個參數組合為基礎：

- 包含的作業系統
- 所需的解決方案
- 支援的應用程式和資料庫伺服器
- 參與主機的數目
- 其他模組 (例如，Assured Recovery)

因此，為您產生的授權碼會根據您的實際需求量身訂作。

當您第一次登入之後，或在舊的授權過期時，即需使用授權碼來登錄 CA ARCserve RHA 產品。若要登錄產品，您需要開啓 [管理員]，它的存在與否和是否擁有有效的登錄金鑰無關。開啓 [管理員] 之後，[授權警告] 訊息隨即出現，提示您登錄產品。當授權即將在 14 天內到期時，也會出現 [授權警告] 訊息。

當您正在建立案例時，某些選項依照授權的條款可能會停用。但是，因為您的授權碼的有效性已經過確認，您可以在嘗試執行特定案例之前，建立任意數目的案例。只有在按一下 [執行] 按鈕時，系統才會根據您的授權碼，檢查是否可以執行選取的案例。如果系統判斷您沒有執行此案例的必要授權，則案例不會執行，而且 [事件] 窗格上會出現訊息，通知您所需的授權類型。

使用授權碼來登錄 CA ARCserve RHA

1. 開啓管理員。

[歡迎使用] 訊息隨即出現，緊接著會出現 [授權警告] 訊息，通知您尚未登錄產品。系統會提示您登錄該產品。

2. 按一下 [確定] 以關閉該訊息。
3. 開啓 [說明] 功能表，並選取 [登錄] 選項。

[登錄 CA ARCserve RHA] 對話方塊隨即開啓。

4. 完成下列欄位：
 - [登錄金鑰] 欄位 — 輸入登錄金鑰。
 - [可選用] 在 [公司名稱] 欄位中 — 輸入公司名稱
5. 按一下 [登錄] 按鈕，以登錄產品並關閉對話方塊。

現在，您可以根據您的授權權限開始使用 [CA ARCserve RHA 管理員]。

第 2 章：建立及使用案例

本節包含以下主題：

[建立新的 IIS 案例](#) (位於 p. 13)

[案例內容](#) (位於 p. 15)

[管理服務](#) (位於 p. 18)

[不使用精靈執行案例](#) (位於 p. 20)

[停止案例](#) (位於 p. 22)

[檢視報告](#) (位於 p. 22)

建立新的 IIS 案例

《CA ARCserve RHA 管理指南》中會涵蓋建立案例的完整詳細資料。本節提供專屬 IIS High Availability 案例的其他資訊。[\[案例建立精靈\]](#) 會引導您完成建立高可用性案例的步驟。完成時，應執行您的案例以開始資料同步。依據資料庫大小與網路頻寬，同步可能需要一段時間。同步完成之後，您的高可用性案例現在會維護複本伺服器，以便在偵測到失敗時，接管主要伺服器。

在進行之前，請閱讀整個程序，包括交叉參考的資訊 (如適用)。

建立 Microsoft IIS HA 案例

1. 開啓 CA ARCserve RHA 管理員，並依序選擇 [\[案例\]](#) 和 [\[新增\]](#) 或是按一下 [\[新增案例\]](#) 按鈕。
[\[歡迎\]](#) 對話方塊開啓。
2. 選取 [\[建立新的案例\]](#)，然後按 [\[下一步\]](#)。
[\[選取案例類型\]](#) 對話方塊隨即開啓。
3. 選取 IIS、[\[High Availability 案例\]](#) 和 [\[Assured Recovery 的複本完整性測試\]](#) (選用)。

[\[主要與複本主機\]](#) 對話方塊隨即開啓。如需 Assured Recovery 的詳細資訊，請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》。

4. 輸入主要和複本伺服器的案例名稱、主機名稱或 IP 位址和埠號。如果任一部伺服器為 MSCS 叢集，請輸入叢集資源虛擬伺服器名稱或 IP 位址。確定已啟用 [驗證主機上的 CA ARCserve RHA 引擎] 選項 (預設)。
5. 按 [下一步]。
6. 等候引擎驗證完成，然後按 [下一步]。如果需要，按一下 [安裝] 以升級其中一部 (或兩部) 伺服器上的引擎，然後按 [下一步]。
[要複製的資料庫] 對話方塊隨即開啓，列出針對指定主要伺服器所有自動探索的結果。依預設，會包含所有資料庫。
7. [選用] 選取 [複製在選取根目錄中的新站台]。
如果您在建立案例後將新站台新增至根目錄，則 CA ARCserve RHA 會自動複製該站台。您可以在複製期間於 [IIS 管理員] 中看到新站台。
8. 按 [下一步]。
[複本設定] 對話方塊隨即開啓。CA ARCserve RHA 會比較主要與複本主機之間的 Microsoft IIS 設定，然後自動設定複本。
9. [選用] 選取 [略過複本上的設定]。
10. 按 [下一步]。[案例內容] 對話方塊隨即開啓。
11. 設定額外的內容 (需要的話)。如果您使用 NTFS ACL 搭配網域帳戶用於使用者存取控制，則建議您選擇 [複製 NTFS ACL] 選項，然後按 [下一步]。
[主要與複本內容] 對話方塊隨即開啓。如需詳細資訊，請參閱〈案例內容〉或《CA ARCserve RHA 管理指南》。
12. 接受預設值或變更設定 設定 [Assured Recovery 的完整性測試] 的排程，然後按 [下一步]。
13. 等候 [切換內容] 對話方塊擷取資訊。設定需要的重新導向內容，然後按 [下一步]。
[切換與反向複製初始化] 對話方塊隨即開啓。如需詳細資訊，請參閱[切換與切回](#) (位於 p. 35)。
14. 選擇自動或手動切換，並視需要選擇自動或手動反向複製。
如需詳細資訊，請參閱〈案例內容〉或《CA ARCserve RHA 管理指南》。
附註：請不要將這兩個選項都設為自動。

15. 按 [下一步]。

CA ARCserve RHA 會開始驗證案例。您必須解決所有報告的錯誤，並且應該先解決任何報告的警告，再繼續進行。

16. 驗證成功之後，請按 [下一步]。

案例隨即建立。

17. 視需要選擇 [立即執行] 或 [完成]。

[立即執行] 會開始同步。[完成] 可讓您稍後執行案例。請參閱從精靈外部執行案例。

案例內容

如果您想要變更透過精靈設定的案例，或要增添更多設定，可以使用 [內容] 窗格修改案例。

[內容] 窗格及其索引標籤與情境有關，每當您選取案例資料夾中的其他節點，就會跟著改變。在設定其內容前，您必須停止案例。某些值一旦設定就無法修改，須加以注意。如需設定案例內容和其說明的完整詳細資料，請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》。

內容會組織到 [CA ARCserve RHA 管理員架構] 窗格的各索引標籤中。索引標籤會依據伺服器類型、CA ARCserve RHA 解決方案和案例狀態來顯示。選取想要變更其內容的案例，然後選取適當的索引標籤。下列畫面顯示 IIS 案例作為範例：

根目錄索引標籤上的設定

自 [案例] 窗格選取一個主要伺服器。在目錄資料夾按兩下以新增或移除主要根目錄。視需要選取或清除資料夾旁的核取方塊，以包含或排除選擇內容。您也可編輯目錄名稱。

自 [案例] 窗格選取一個複本伺服器。對於每一個主要根目錄，您必須指定一個複本根目錄。在複本伺服器的目錄資料夾按兩下。視需要選取或清除資料夾旁的核取方塊，以保留對應的主要目錄。

內容索引標籤上的設定

案例內容

這些設定值為整個案例建立預設行為。

- 一般內容 — 一旦建立便無法變更
- 複製內容 — 選擇複製模式 (線上、排程或定期)、同步值 (檔案或區塊、略過相同大小/類型的檔案) 及選用設定 (複製 NTFS 壓縮屬性、複製 NTFS ACL、同步 Windows 共用、錯誤時防止自動重新同步)
- 事件通知內容 — 指定一指令碼來執行或選擇電子郵件通知
- 報告處理 — 指定報告設定、電子郵件分送或指令碼執行

主要與複本主機內容

這些設定值會在主要與複本主機同時建立伺服器內容。某些設定值會依伺服器類型而異。

- 主機連線內容 — 輸入主要與複本伺服器的 IP 位址、埠號
- 複製內容 — 這些內容因主要與複本主機而異。請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》以取得詳細資訊。
- 多工緩衝內容 — 設定大小、磁碟可用大小下限及目錄路徑。請參閱[多工緩衝目錄設定](#) (位於 p. 53) 以取得詳細資訊。
- 事件通知內容 — 指定一指令碼來執行或選擇電子郵件通知
- 報告內容 — 選擇同步或複製報告、指定分送或指令碼執行
- (複本) 排定的工作 — 設定或暫停工作，包括 Assured Recovery 的複本完整性測試。如需詳細資料，請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》。
- (複本) 復原內容 — 設定延遲或資料回帶內容

HA 內容索引標籤上的設定

這些設定值控制切換與切回的進行方式

- 切換內容 — 選擇自動或手動切換、提供切換主機名稱，以及反向複製設定
- 主機內容 — 指定主要與複本主機的完整名稱
- 網路傳輸重新導向內容 — 選擇 [移動 IP]、[重新導向 DNS]、[切換電腦名稱] 或 [使用者定義的指令碼]。
- 運作中內容 — 設定活動訊號頻率和檢查方法
- 資料庫管理內容 — 指示 CA ARCserve RHA 管理資料庫伺服器上的共用或服務
- 成功時的動作內容 — 定義自訂指令碼與可供使用的引數


管理服務

在案例建立或修改時，您可以指定要管理的服務。在案例建立時，服務管理畫面會顯示於 [案例建立精靈] 中。針對現有案例，您也可以從 CA ARCServe RHA 管理員根目錄頁籤管理服務。

特定主要伺服器上探索到的服務將會自動顯示於 [案例建立精靈] 中的 [服務探索結果] 畫面。

下列步驟供 [自訂應用程式] 案例使用。

若要管理服務



- **全部**- 列出所有在主要伺服器上探索到的服務
- **管理的服務**- 僅列出已勾選的服務
- **Oracle 資料庫**- 如果目前主機已安裝 Oracle 則列出 Oracle 相關的服務
- **Microsoft SQL Server**- 如果目前主機已安裝 SQL Server 則列出 SQL Server 相關的服務
- **Microsoft IIS Server**- 如果目前主機已安裝 IIS Server 則列出 IIS Server 相關的服務
- **Microsoft SharePoint Server**- 如果目前主機已安裝 SharePoint Server 則列出 SharePoint Server 相關的服務

- **Microsoft VMware Server** - 如果目前主機已安裝 vCenter Server 則列出 vCenter Server 相關的服務
 - **Microsoft Exchange Server** - 如果目前主機已安裝 Microsoft Exchange Server 則列出 Microsoft Exchange Server 相關的服務
 - **Microsoft Dynamics CRM Server** - 如果目前主機已安裝 Microsoft Dynamics CRM Server 則列出 Microsoft Dynamics CRM Server 相關的服務
1. 選取一個要監控的服務。按一下每個列出服務左側的方塊，可選取要監控的服務。

重要！ 請勿使用 [服務管理] 來監控單一案例中 [主要] 伺服器上的每個服務。這個案例類型並非設計用來保護整個伺服器。

2. 按 [下一步] 以前往 [服務設定] 畫面。



3. 在您選擇的每個服務的 [啟動順序] 欄中，指定代表啟動順序的數值。對於不在乎順序的服務，請使用預設值 ([未設定])。當您設定這些值時，下拉式清單中可用的選項會隨之更新。第一個服務僅有兩個選項：未設定和 1。第二個服務有三個選項：未設定、1 和 2 等等。如果您將相同的啟動順序指定到兩個服務上，CA ARCserve RHA 會自動將您所做的選項重新排序。
4. 在 [複製] 案例中，[重大] 欄已停用。在 HA 案例中，使用 [重大] 欄以指定當服務失敗時是否應該觸發切換。按預設，所有服務都將標示為 [重大]。清除失敗時不需要切換為待機伺服器的服務的方塊。


不使用精靈執行案例

建立案例後，您必須執行案例才能啓動複製程序。一般而言，在複本上開始複製主要上的資料變更之前，需要先同步主要和複本。因此，初始複製的第一步是同步主要和複本伺服器。同步伺服器後，會自動啓動線上複製，以主要主機上發生的所有變更持續更新複本主機。

唯有在啓動引擎前，將裝載點新增至主要主機，複製裝載點才會成功。如果引擎已在執行，並在此時將裝載點加入主要根目錄中，則不會報告錯誤，也不會開始複製。在這種情況下，您必須先在主要上重新啓動引擎，然後再初始化複製。

附註： 爲了順利完成複製程序，請確認用以執行 CA ARCserve RHA 引擎的使用者具有主要上的讀取權限、每個複製根目錄及其中檔案的讀取和寫入權限，以及所有參與之複本主機上的讀取和寫入權限。

不使用精靈執行案例

1. 在 [案例] 窗格中，選取要執行的案例。
2. 按一下 [標準] 工具列上的 [執行] 。

在初始化同步和複製之前，CA ARCserve RHA 會驗證您的案例設定。驗證順利完成時，CA ARCserve RHA 管理員會顯示訊息：「您確定要執行案例 "*scenario_name*" 嗎？」如果發現問題，上方窗格中會顯示驗證所產生的任何警告和錯誤訊息。

附註： [案例驗證] 會檢查主要與複本伺服器之間的許多個不同參數，以確保切換成功。若有回報任何錯誤或警告，要待錯誤解決後才能繼續。

- 繼續之前，請先更正錯誤。 [事件] 窗格上會報告錯誤。
未報告錯誤時，會出現 [執行] 對話方塊並包含同步選項。



附註： 對於正在複製資料庫的任何案例，請不要使用 [略過同步]。

- 選取 [略過相同大小/時間的檔案]，以略過路徑、名稱、大小與修改時間相同之檔案的比較作業 (一般是一致的)，以縮短同步時間。
- 請只有在確定主要和複本上的檔案都相同時，才選取 [略過同步]。

預設： 會選取 [檔案同步] 和 [略過相同大小/時間的檔案]


- 按一下 [確定]。

同步可能需要一些時間，依資料庫的大小以及主要和複本之間的網路頻寬而定。當同步完成時，您會在事件視窗中接收到下列訊息：「*同步期間的所有修改都會加以複製*」。

此時，案例即可操作且在作用中。同步完成時，預設會產生同步報告。若要檢視報告，請參閱〈檢視報告〉主題。您也可以定期產生複製報告，以便監視每部參與伺服器上的複製程序。如需詳細資訊，請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》。

停止案例

停止案例

1. 在 [案例] 窗格中，選取要停止的案例。
2. 若要停止案例，請按一下 [標準] 工具列上的 [停止]  按鈕。
確認訊息隨即出現，提示您核准案例停止。
3. 按一下確認訊息中的 [是]。案例隨即停止。

停止案例後，管理員不會再於案例左側顯示綠色播放符號、案例的狀態會變成「使用者已停止」，且 [架構] 窗格上不再出現 [統計資料] 索引標籤。

檢視報告

CA ARCserve RHA 可以產生關於複製和同步程序的報告。這些報告可以儲存在您想要的位置、在 [報告中心] 中開啓來檢視、透過電子郵件傳送給指定的位址，或是觸發指令碼的執行。

所產生報告的預設儲存目錄為：

[ProgramFilesFolder]\CA\ARCserveRHA\Manager\reports

檢視報告

附註：雖然這裡基於說明目的顯示的是 Exchange 報告，但是不管案例類型為何，步驟和畫面都是類似的。

1. 若要檢視報告，請找到 [工具] 功能表，按一下 [報告]，然後選取 [顯示案例報告]。

[報告中心] 在新視窗中開啓。

CA ARCserve RHA 報告中心 報告中心首頁

已更新: 2011年3月27日 下午 10:52:4

每個案例可用的報告

案例名稱	同步	查具	複製	評估模式	Assured Recovery	報告總數
FileServer	1	0	0	0	0	1

報告

拖曳這裡的資料行標題，以便依據該資料行分組

主機	變更	日期	時間	類型	摘要	詳細的	大小 (位元組)
----	----	----	----	----	----	-----	----------

[報告中心] 包含兩張表格：

- 上方表格 — [每個案例可用的報告] — 包含所有具有報告之案例的清單，以及每個案例所適用的報告之類型和數量。
 - 下方表格 — [報告] — 包含上方表格中選取的案例所適用的所有報告清單。
2. 若要檢視特定報告，請從 [每個案例可用的報告] 表格中選取這份報告所代表的案例。接著從下方的 [報告] 表格中，按一下要開啓的報告。

報告							
拖曳這裡的資料行標題，以便依據該資料行分組							
主機	變更	日期	時間	類型	摘要	詳細的	大小 (位元組)
CHTRS		今天	11:49:58	Assured Recovery			633
CHTRS	已找到變更	今天	11:47:48	同步			1631

附註：根據您的設定，同步和複製報告除了可以產生 [摘要] 報告，還可以產生 [詳細] 報告。這兩份報告都代表相同的程序，但 [詳細的] 報告另外提供參與程序的檔案清單。

選取的報告會出現在新的視窗中。



The screenshot displays the CA ARCserve RHA Report Center interface. At the top left is the CA Technologies logo. The main title is "CA ARCserve RHA 報告中心". Below it is a button labeled "報告中心首頁". The report title is "CA ARCserve Replication 同步報告".

同步模式	檔案同步 (略過 具有相同大小與修改時間的檔案)
案例	FileServer
主要主機	155.35.75.113(1)
複本主機	155.35.75.113(2)
案例開始時間	03/27/2011 22:45:49
報告開始時間	03/27/2011 22:45:50
報告結束時間	03/27/2011 22:45:54

事件	位元組	時間戳記	檔案名稱
建立	3.24 KB	03/27/2011 22:33:51	C:\新資料夾\install_ut2.log

第 3 章：重新導向方法

本節包含以下主題：

[重新導向的運作方式](#) (位於 p. 25)

[DNS 重新導向](#) (位於 p. 25)

[移動 IP 重新導向](#) (位於 p. 26)

[切換電腦名稱重新導向](#) (位於 p. 33)

[指令碼重新導向](#) (位於 p. 34)

重新導向的運作方式

CA ARCserve RHA 所支援的每種伺服器類型都可以設定成使用一或多種重新導向方法。您應根據環境與業務需求來啓用重新導向方法。下節說明 Microsoft IIS Server 支援的重新導向方法。

附註：針對 Microsoft Exchange Server 2010，按預設僅有 [移動 IP] 可用於重新導向方法。此外，即使所有重新導向方法均設為關閉，Exchange Server 2010 HA 案例仍可運作正常。

DNS 重新導向

[DNS 重新導向] 會將 [主要] 伺服器的 DNS "A" 記錄變更為解析 [複本] 伺服器的 IP 位址。在主要失敗時，複本伺服器會修改適當的 DNS 記錄，使主要伺服器的參照解析為複本的 IP 位址而不是主要的 IP 位址。此重新導向方法無需重新設定網路，而且在 LAN 與 WAN 網路設定中都可使用。

DNS 重新導向僅用於 A (主機) 類型記錄，無法直接更新 CNAME (別名) 記錄。但是，如果 CNAME 記錄指向修改後的 A 記錄，就是間接重新導向。

預設值是使用具有主要伺服器名稱的記錄，不過，您可以透過切換內容索引標籤的 [DNS 中主要的名稱] 設定，將 CA ARCserve RHA 設定為重新導向任何 DNS A (主機) 記錄。

移動 IP 重新導向

移動 IP 重新導向需要將主要伺服器的 IP 位址移至複本伺服器。

此重新導向方法較常用於虛擬機器的案例中，並且只有在 LAN 設定中 useful，因其主要和複本伺服器位於相同網路區段中。在此設定中，主要伺服器的切換會使複本接手指定給主要伺服器的一個或多個 IP 位址。

重要！ 請只有在兩部伺服器都位於同一個 IP 子網路時，才使用此方法。

使用 [移動 IP] 做為重新導向方法時，您必須先將 IP 位址新增到 [主要主機]。如需詳細資訊，請參閱主題在主要伺服器上新增 IP。

在主要伺服器上新增 IP

您必須新增其他的 IP 位址到主要主機，(即下述步驟中的 *CA-IP*)，以便在您的 HA 案例中使用移動 IP 重新導向。這個新 IP 位址是用於 CA ARCserve RHA 內部通訊和複製。這是必要的，因為一旦切換，主要伺服器上便不會再有目前生產 IP 位址 – 它會切換到複本伺服器上。


重要！ 只有在您使用 [移動 IP] 重新導向方法時，才可以執行下列動作。

將 IP 位址新增至主要伺服器

1. 開啓 [控制台] 並選取 [網路連線]。
2. 在 [區域網域] 上按一下滑鼠右鍵，然後選取 [內容]。
3. 按一下 [Internet Protocol (TCP/IP)]，然後按一下 [內容] 按鈕。
4. 按一下 [進階]。

- 按一下 [新增] 並輸入其他 IP 位址 (CA-IP)。

在下方的螢幕擷取畫面中，CA-IP IP 位址是 192.168.220.23，目前生產伺服器的 IP 位址是 192.168.220.111。



- 按一下 [新增]。
- 按一下 [確定]。

8. 按一下 [確定] 結束 LAN 設定。

在您將 IP 新增到主要伺服器後，您必須將 CA-IP 新增到您的 HA 案例。將 CA-IP 位址新增到 HA 案例有二個方法：

- 針對新案例，您可直接在精靈中新增
- 針對現有案例，您可修改主要主機名稱

這二個方法的程序如下。

新增 CA-IP 到現有案例

只有在使用 [移動 IP] 重新導向方法時，才可以執行此程序。

將 CA-IP 新增到現有案例：

1. 在 [案例] 窗格中，選取所需的主要主機。



2. 以滑鼠右鍵按一下主要主機，然後選取快顯功能表中的 [重新命名]。接著輸入 [CA-IP] 位址。
3. 選取 [架構] 窗格上的 [切換] 索引標籤，然後選取複本伺服器作為切換主機。

4. 將 [移動 IP] 選項設為 [開啓]。確定 [移動 IP、IP/遮罩] 下的 IP 位址符合生產伺服器 IP 位址：這是會切換的 IP 位址。如果要移動超過一個 IP 位址，可以選取 [在這裡按一下以新增新的 IP/遮罩] 新增多個生產 IP 位址。


內容	值
移動 IP	關閉
重新導向 DNS	開啟
DNS 伺服器 IP	關閉
DNS IP	155.35.72.108
DNS IP	141.202.1.108
DNS IP	130.200.10.108
DNS IP	141.202.27.108
DNS IP	在這裡按一下以新增新的 IP。
DNS TTL (秒)	60
已整合 Active Directory	開啓
DNS 中主要的 IP	在這裡按一下以新增新的 IP。
DNS 中複本的 IP	在這裡按一下以新增新的 IP。
切換電腦名稱	關閉

在切換之後，主要的 IP 會切換成複本主機。只有在主要和複本主機位於相同的 IP 子網路上，才適用這個重新導向方法。

新增 CA-IP 到新案例

附註：請只有在使用 [移動 IP] 重新導向方法時，才執行此程序。

在初次執行 [案例建立精靈] 期間，請於 [主要主機名稱/IP] 和 [複本主機名稱/IP] 方塊中輸入 CA-IP 和複本 IP 位址，而非伺服器名稱。



叢集移動 IP

本節說明如何在使用叢集時設定「移動 IP」重新導向方法。

附註：如果主要和複本都是叢集，有一些與移動 IP 重新導向程序有關的特殊設定問題，在本指南中並未詳細說明。針對叢集對叢集案例，請使用重新導向 DNS，或連絡技術支援以取得更詳細的指示和說明。

使用主要叢集

若要搭配叢集主要 (具有共用儲存體的 MSCS) 使用「移動 IP」重新導向，您必須在 Master Exchange 資源群組中新增額外的 IP 資源。

透過主要叢集使用叢集移動 IP

1. 開啟 [叢集系統管理員]。
2. 在 [Master Cluster Exchange 資源群組] 中，建立新的 IP 資源並將其命名為 **CA-IP**。
3. 讓這個資源上線，並確認可從複本透過 ping 指令看到它。


這個新 IP 位址是用於 CA ARCserve RHA 內部通訊和複製。這是必需的，因為切換到複本伺服器後，主要叢集上的目前生產 IP 位址會無法使用。

使用管理員

本節詳述如何使用管理員進行「叢集移動 IP」重新導向。

針對新的案例

在初次執行精靈期間，輸入 RHA-IP 和複本 IP 位址，而非叢集虛擬伺服器名稱。下圖顯示在 [主要主機名稱/IP] 欄位中輸入的 RHA-IP，以及在 [複本主機名稱/IP] 欄位中輸入的複本伺服器 IP 位址。



對於現有案例

搭配現有案例使用叢集移動 IP

1. 在 [案例] 窗格中，選取所需的主要主機。

案例	狀態	產品	伺服器	模式
FileServer	使用者已停止	HA	FileServer	正在排程
FileServer 1	執行中	DR	FileServer	定期
FileServer 2	編輯	DR	FileServer	線上
FileServer 4	編輯	DR/AR	FileServer	正在排程
Exchange 2007 Cluster	編輯	HA/AR	Exchange	線上

主機	已變更	已傳送資料	已傳送檔案	已收到資料	已收到檔案	在多工機斷中
localhost						
CHT-XO						

2. 以滑鼠右鍵按主要主機，然後選取快顯功能表中的 [重新命名]。接著輸入 [RHA-IP] 位址。
3. 選取 [架構] 窗格上的 [切換] 索引標籤，然後選取複本伺服器作為切換主機。

- 將 [移動 IP] 選項設為 [開啓]。確定 [移動 IP、IP/遮罩] 下的 IP 位址符合生產伺服器 IP 位址。



這是主要將切換至的 IP 位址。如果要移動超過一個 IP 位址，可以選取 [在這裡按一下以新增新的 IP/遮罩] 新增多個生產 IP 位址。

切換電腦名稱重新導向

如果您要重新導向「檔案共用」(其用戶端是透過主要伺服器名稱進行連線)，請啓用 [切換電腦名稱]。例如，如果主要伺服器名稱是 fs01，而用戶端是連線至 \\fs01\sharename 或 \\fs01.domain.com\sharename，請使用 [切換電腦名稱] 方法，將用戶端重新導向至錯誤後移轉伺服器。若要在 Active Directory 環境中使用 [切換電腦名稱重新導向]，則主要和複本伺服器都必須屬於相同網域。

我們也建議再啓用其他一種方法。最常見的做法是同時使用 DNS 重新導向和切換電腦名稱。CA ARCserve RHA 在需要切換電腦名稱時，會先指派臨時名稱給主要伺服器，然後將其電腦名稱接手過來給複本伺服器使用。

CA ARCserve RHA 會直接更新記錄，通常不需要重新開機。但是，如果您切換後遇到任何問題，請考慮將重新開機選項設為「開啓」，然後再試一次。

附註：對 Windows Server 2008 系統使用切換電腦名稱方法時，您必須在切換發生後重新啓動電腦。若要這麼做，請啓用 [切換後重新開機] 的內容。不過，在 Windows 2008 叢集系統上，即使啓用這個內容仍不會重新開機。您必須手動重新開機並確定 SQL Server 服務正在執行中。

使用切換電腦名稱自動重新導向

在切換期間，CA ARCserve RHA 會盡量將主要主機重新命名為 *masterhostname-RHA*，並將其原來的名稱指派給複本伺服器。這個步驟可以防止名稱衝突，原因是主要的名稱現在已經指派給複本伺服器。在此情況下，如果自動反向複製設為開啓，CA ARCserve RHA 就會自動啓動向後案例。如果自動反向複製設為關閉，則選取 [執行] 按鈕或選擇 [工具] 功能表中的 [執行] 即可再次手動執行案例。一旦向後案例開始執行且同步完成後，就可以按一下 [執行切換] 按鈕切回。

指令碼重新導向

CA ARCserve RHA 可以觸發自訂指令碼或批次檔，以執行使用者重新導向或者是內建方法所未涵蓋的任何其他步驟。如果上述方法不適當，或是不符合所有需求，請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》，以取得指令碼重新導向方法的詳細資料。

第 4 章： 切換與切回

*切換*和*切回*是一種程序，指的是 [主要] 與 [複本] 伺服器之間所進行主動和被動角色的交換，因此，如果 [主要] 目前為主動，則會於 [切換] 將主動角色傳送至 [複本] 之後變更為被動。如果 [複本] 為主動，則會於 [切換] 將主動角色傳送至 [主動] 之後變更為被動。觸發切換的方式有兩種，一種是按下按鈕來觸發，一種是由 CA ARCserve RHA 在偵測到主要無法使用時自動觸發 (如果您已從 [切換與反向初始化] 對話方塊啟用 [自動執行切換] 選項)。當此選項關閉時，系統會通知您主要伺服器已關閉，因此您可以從 CA ARCserve RHA 管理員手動初始化切換。

本節包含以下主題：

[切換與切回如何運作](#) (位於 p. 35)

[初始化切換](#) (位於 p. 36)

[初始化切回](#) (位於 p. 38)

[切換的考量事項](#) (位於 p. 41)

切換與切回如何運作

HA 案例開始執行且同步程序完成後，複本伺服器會定時檢查主要伺服器是否仍在運作中 (預設是每 30 秒檢查一次)。下列為可用的監視檢查類型：

- Ping——一種傳給主要的要求，目的是確認主要已啟動且能夠回應
- 資料庫檢查——一種要求，用於確認適當的服務正在執行，且所有資料庫都已裝載
- 使用者定義檢查——一種可調整的自訂要求，用來監視特定的應用程式

如果設定中的任何部份發生錯誤，會視為整個檢查失敗。如果在所設定的逾時期間 (預設是 5 分鐘) 內所有檢查都失敗，會視為主要伺服器已關機。然後，根據 HA 案例的設定，CA ARCserve RHA 會傳送警示給您或是自動初始化切換。

當您建立 HA 案例時，已定義了初始化切換的方式。

- 如果您在 [切換與反向複製初始化] 頁面中選取 [手動初始化切換] 選項，請手動執行切換。如需詳細資訊，請參閱主題 [〈初始化切換〉](#) (位於 p. 36)。
- 如果您選取 [自動初始化切換] 選項，即使主要伺服器在運作中，您仍然可以執行手動切換。當您想測試系統時，或是想使用複本伺服器繼續應用程式的服務時 (此時某些形式的維護是在主要伺服器上執行)，可以初始化切換。觸發的 (自動) 切換會完全與管理員所執行的手動切換相同，不同之處在於，前者是由主要伺服器上的資源失敗所觸發，而非由管理員按一下 [執行切換] 按鈕所手動初始化的切換。您也可以設定逾時參數，這在《CA ARCserve RHA 管理指南》中會有更詳盡的說明。

當您建立 HA 案例時，已定義了初始化反向案例的方式。

- 如果您在 [切換與反向複製初始化] 頁面中選取 [自動初始化反向複製] 選項，在切換順利完成後，就會自動開始進行反向的複製 (從複本到主要)。
- 如果您選取 [手動初始化反向複製] 選項，就必須執行從複本到主要伺服器的資料重新同步，即使在全新的切換測試之後主要伺服器沒有發生失敗也必須如此。

當 [反向複製] 功能關閉時，若要在切換發生之後啟動反向複製，請按一下 [執行] 按鈕。這個功能的優點是，如果切換期間主要和複本伺服器都在線上且已連線，就不需要反方向進行重新同步。重新同步會比較主要和複本伺服器上的資料，以決定在即時複製開始之前要傳輸哪些變更；這會花一點時間。切換時如果自動反向複製已開啓，且兩個伺服器都在線上，就會反向複製而不需重新同步。這是不需要重新同步的情況之一。

初始化切換

不論是手動或自動，觸發之後，切換程序本身是完全自動的。


附註：雖然下列步驟顯示了 Exchange 案例畫面以做為範例，但是對所有的伺服器類型來說，程序都是類似的。

手動初始化切換

1. 開啓 [管理員]，在 [案例] 窗格中選取所要的案例。確定案例在執行中。
2. 按一下 [執行切換]。
確認訊息隨即出現。

- 按一下 [確定]。

隨即初始化從主要伺服器到複本伺服器的切換。



在切換期間，切換程序的詳細資訊會顯示在 [事件] 窗格中。

切換完成後，案例就會停止。

HA 案例					
案例	狀態	產品	伺服器	線上	模式
MS Exchange HA	已停止在自動停...	HA	Exchange	線上	
主機	已變更	已同步	檔案		在多工緩衝中
10.50.48.84					
10.50.48.44					

附註：唯一會讓案例在切換後繼續執行的情況，就是您已將 [自動反向複製] 選取為 [自動啟動]。

[事件] 窗格中會出現訊息，告訴您切換已完成且案例已停止。

現在，主要會成為待命伺服器，而複本會成為作用中伺服器。

初始化切回


初始化切換 (不論是手動還是自動) 之後，您有時會需要將伺服器角色顛倒，讓原始主要成為作用中伺服器，並讓複本成為待命伺服器。在切回伺服器之間的角色之前，請先決定是否要讓原始複本伺服器上的資料覆寫原始主要上的資料。如果是，必須先執行反向案例，又稱為「向後案例」。

附註：下列步驟不會因伺服器類型而有所不同。

手動初始化切回


1. 確保網路中的主要和複本伺服器都可使用，且引擎正在執行。
2. 開啓 [管理員]，並在 [案例] 窗格中選取所要的案例。
3. 執行下列其中一項動作：
 - 如果案例已經在執行，則直接跳到步驟 4。
 - 如果案例還沒執行，請執行這些步驟然後移至步驟 4：
 - a. 按一下工具列上的 [執行] 啓動案例。

CA ARCserve RHA 會偵測到切換已發生，並驗證其狀態和設定。驗證完成後，[驗證結果] 對話方塊隨即出現，如果偵測到錯誤和警告會在對話方塊中列出，並提示您許可向後案例的執行。如有需要，按一下 [進階] 按鈕會另外開啓窗格，詳述參與案例的主機的相關資訊。




- b. 在 [執行] 對話方塊中選取同步方法，然後按一下 [確定] 開始重新同步。

附註：請參閱《CA ARCserve RHA 管理指南》，以取得同步方法的詳細資訊。



重新同步完成後，會在 [事件] 窗格中看到這個訊息：「同步期間的所有修改都會加以複製」。從作用中伺服器到待命伺服器的複製作業現在就會開始。



附註：此時您已可以將主要和複本伺服器的角色換回來。

4. 當案例正在執行將伺服器的角色換回來時，按一下工具列上的 [執行切換]。確認訊息隨即出現。
5. 按一下 [是] 清除訊息並開始切回程序。

切回完成後，伺服器角色換回來，且案例會自動停止。

附註：當 [反向複製初始化] 選項定義為 [自動啟動] 時，切回後案例將繼續執行。

此時可以使用案例的原始 (向前) 狀態再度執行案例。

切換的考量事項

若要防止覆寫資料，最佳作法是設定 [切換] 或 [反向複製初始化] 內容設為 [自動]。如果伺服器在這兩個內容都設為 [自動] 時失敗，則 CA ARCserve RHA 會觸發不需您執行管理動作的 [切換]，而且可能會在您未能調查失敗原因之前就啟動 [反向複製]。在 [反向複製] 期間，CA ARCserve RHA 會覆寫生產伺服器上的資料。

如果切換期間發生當機或停電，您可能需要執行復原作用中伺服器程序。

第 5 章：復原資料

本節包含以下主題：

[資料復原程序](#) (位於 p. 43)

[設定書籤](#) (位於 p. 43)

[資料回帶](#) (位於 p. 45)

[\[回帶點選擇\] 對話方塊](#) (位於 p. 48)

[從複本復原遺失的資料](#) (位於 p. 49)

[復原作用中伺服器](#) (位於 p. 50)

資料復原程序

當事件造成主要資料遺失時，資料可從任何複本加以還原。復原程序是反向的同步程序 — 從複本到主要。

CA ARCserve RHA 可讓您以兩種方式復原資料：

- **將遺失的資料從複本復原到主要** — 此選項是反向的同步程序，需要您停止案例。(在 Oracle、SQL 或 Exchange 案例中，不建議使用此選項。)
- **從特定事件或時間點復原遺失的資料 (資料回帶)** — 此選項使用的程序是：利用戳記檢查點和使用者定義的書籤，將主要伺服器上損毀的資料回復到發生損毀之前的時間。

重要！ 您必須停止複製，才能初始化復原。

設定書籤

書籤是手動設定的檢查點，目的在標示您可以回復到的狀態。建議您在進行任何可能會造成資料不穩定的活動之前，先設定書籤。書籤設定的是當下的狀態，而不適用於過去事件。


附註：

- 只有在 [復原 — 資料回帶] 選項設為 [開啟] 時，才能使用此選項 (預設值為 [關閉])。
- 您無法在同步程序期間設定書籤。

設定書籤

1. 在 [案例] 窗格上，選取執行必要案例時您要從該處回帶資料的複本主機。
2. 選取 [工具] 功能表上的 [設定回帶書籤] 選項。

[回帶書籤] 對話方塊隨即開啓。



[回帶書籤] 對話方塊中出現的文字會出現在 [回帶點選擇] 對話方塊中，作為書籤的名稱。預設名稱包含日期和時間。

3. 接受預設名稱，或為新書籤輸入有意義的名稱，然後按一下 [確定]。這會設定書籤。

資料回帶

「資料回帶」復原方法可讓您將資料回帶到它損毀前的某個時間點。回帶程序是在複本伺服器上進行，就是在開始進行反向同步程序之前。「資料回帶」方法會使用回帶點或書籤，讓您在目前的資料重設到之前的狀態。

只有在 [復原] 內容的 [資料回帶] 選項設為 [開啟] 時，才能使用此選項。



如果您將此選項設為 [關閉]，則 CA ARCserve RHA 不會登錄資料回帶點。如需資料回帶參數 ([保留期] 和 [磁碟大小上限]) 的詳細資訊，請參閱《*管理指南*》。

附註：只有在完成同步程序後才會啟動回帶點的自動登錄，且 [事件] 窗格會出現「同步期間的所有修改都會加以複製」訊息。同樣地，您無法在同步期間手動設定書籤。下列範例會使用檔案伺服器案例，但所有案例類型所使用的步驟均相同。

更多資訊：

[\[回帶點選擇\] 對話方塊](#) (位於 p. 48)

回帶資料

重要！ 資料回帶程序只能單向操作，-不能向前重播。回帶後，回帶點後續的所有資料都會遺失，因為新資料將覆寫回帶點後的資料。

使用回帶點復原遺失的資料

1. 開啓 [管理員]，從 [案例] 窗格中選取所要的案例，並停止該案例。
2. [僅適用資料庫應用程式] 停止主要主機上的資料庫服務。
3. 從 [管理員] 的案例資料夾中選取 [複本主機]。

附註： 如果有多部複本伺服器參與必要的案例，請選取要復原的資料所在的複本。



[還原資料精靈] 的 [復原方法] 頁面開啓。

5. 依據您是要將回帶資料同步回主要 (選項 2) 還是只保留在複本上 (選項 3)，選取其中一個 [回帶資料] 選項。


附註：

- 如果您用來登入管理員的使用者憑證，與在複本上使用引擎所需的憑證不同，則會出現 [使用者憑證] 對話方塊，要求您為選取的複本輸入登入帳戶詳細資訊。
- [包含登錄機碼同步] 核取方塊只有在您於啓動案例之前已先啓動該選項時，才會啓用。如果該核取方塊為啓用狀態，您可以選取它以將同步的登錄機碼納入復原程序。

在您選取 [回帶資料] 選項之後，就會自動建立復原案例。復原案例會一直執行到回帶程序結束為止。

6. 按 [下一步]。
[回帶點選擇] 視窗隨即出現。
7. 按一下 [回帶點選擇] (當其為啓用狀態時)。

[選取回帶點] 對話方塊隨即開啓。



[回帶點選擇] 對話方塊會顯示 IIS 所有回帶點的清單。這些包括由 CA ARCserve RHA 自動登錄的資料夾和檔案修改，以及您已定義的書籤。

您可以使用左側的 [篩選回帶點] 窗格，根據回帶點類型或其他準則來篩選這份清單。

8. 選取必要的回帶點，並按一下 [確定]。

附註：如果要將 [書籤] 當成回帶點，則最好的作法是使用代表實際事件的最接近回帶點。

[回帶點選擇] 視窗隨即出現，其中顯示所選回帶點的詳細資訊。

9. 按 [下一步]。

[同步方法] 視窗隨即出現。

10. 選取 [檔案層級同步] 方法，然後按一下 [完成]。

附註：如果您用來登入管理員的使用者憑證，與在複本上使用引擎所需的憑證不同，則會開啓 [使用者憑證] 對話方塊，要求您為選取的複本輸入登入帳戶詳細資訊。

CA ARCserve RHA 會將資料回帶到您選取的點。回帶程序結束後，您會在 [事件] 窗格中接收到下列訊息：「回帶程序已順利完成」。

如果您已選擇以複本上的資料取代主要上的資料，則 CA ARCserve RHA 會啓動從複本到主要的同步程序。程序結束時，就會停止暫時的復原案例，然後刪除該案例。

[同步報告] 隨即產生。

複製程序現在可以在原始案例上重新開始一遍。

[回帶點選擇] 對話方塊

[回帶點選擇] 對話方塊會顯示 IIS 所有回帶點的清單。這些包括由 CA ARCserve RHA 自動登錄的資料夾和檔案修改，以及您已定義的書籤。

左窗格具有下列各區段：

篩選回帶點

可讓您從現有回帶點中選取特定類型的回帶點，並顯示其統計資料。顯示的統計資料如下：

- 清單中--所選清單中可用的回帶點類型數目。這些回帶點類型會顯示於右窗格上。
- 總計--所選回帶點類型的回帶點總數。
- 已下載--所選回帶點類型的下載百分比。

檔案名稱

指出要回帶的檔案類型。若要加入或排除特定檔案，請選取適當的選項按鈕，並在下面的方塊中輸入名稱。

開始時間

指出回帶程序開始時間。選取這個核取方塊，以變更回帶程序開始時間。

根目錄名稱

指出已加入回帶程序中的根目錄。所有目錄都會選取；若要排除任何目錄，請清除對應的核取方塊並按一下 [套用]。

右窗格會顯示下列欄位：

回帶點類型

指出回帶點類型：IIS 檢查點、檔案事件或使用者定義的書籤。[IIS 檢查點] 是指中繼檔在變更後關閉的那個時間點；如果此欄顯示這個圖示，即表示 IIS 中繼檔已發生變更。複本上的中繼檔會每 30 秒就會更新一次。如果您變更主要上的任何設定，又立即初始化復原程序，則可能會在複本上找不到最新更新。

點 ID

指出點 ID。

時間

指出回帶發生的系統時間。

名稱

指出檢查點的名稱。

從複本復原遺失的資料

所有伺服器類型接下來的程序都相同。

從複本復原所有遺失的資料

1. 從 [管理員] 的 [案例] 窗格中選取所要的案例，並停止該案例。
2. [僅適用資料庫應用程式] 停止主要主機上的資料庫服務。
3. 在 [管理員] 上，從案例資料夾中選取 [複本] 主機。如果有多個複本參與同一個案例，請選取您想從中復原資料的複本。[還原資料] 選項現在已啟用。
4. 從 [工具] 功能表中，選取 [還原資料]，或從 [標準] 工具列按一下 [還原資料]。

附註：如果您用來登入管理員的使用者憑證，與在複本上使用引擎所需的憑證不同，則 [使用者憑證] 對話方塊隨即開啓，要求您為選取的複本輸入登入帳戶詳細資訊。

[還原資料] 精靈的 [復原方法] 頁面隨即出現。

附註：如果將 [資料回帶] 內容設為 [開啓]，則會出現另一個 [還原資料] 對話方塊。在這種情況下，請選取第一個選項 [以複本的資料取代主要上的所有資料]。此選項只會還原資料，而不會回帶。

5. 按 [下一步]。

[同步方法] 對話方塊隨即開啓。

6. 請確定已選取適當的同步方法。如需詳細資訊，請參閱《*管理指南*》。按一下 [完成]。

完成復原程序的初始化之後，CA ARCserve RHA 會使用選取的複本作為根目錄，並使用主要作為終止節點，來建置暫時反向樹狀目錄。結束主要復原程序後，會刪除暫時案例，您也會在 [事件] 窗格中收到下列訊息：
「同步已完成」。

附註：如果在暫時的復原案例執行期間發生錯誤，復原案例可能會停止，並保留在 [案例] 窗格中。在此情況下，您應於其上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯功能表中選取 [移除] 選項加以移除。移除復原案例後，原始案例會重新出現在 [案例] 窗格中。接著，您可以重新啓動原始案例，並視需要重新執行復原程序。

發生資料復原時，預設會產生同步報告。

複製程序現在可以在原始案例之後重新開始一遍。

復原作用中伺服器

在特定情況中，可能需要在不完成資料同步程序的狀況下，強制將主要或複本伺服器變為作用中伺服器。例如，如果發生切換但複本伺服器上沒有任何資料變更。在此情況下，甚至可能在主要伺服器上的資料較新，因此不需要進行從複本到主要伺服器的資料同步。CA ARCserve RHA 允許透過名為「復原作用中伺服器」的程序使用這個選項。

若要使用 [復原作用中伺服器] 選項，請停止案例，然後選取 [工具] 功能表中的 [復原作用中伺服器]。

重要！雖然在許多情況下要選這個選項沒錯，但仍請您謹慎使用。如果使用不當，資料可能會遺失。正常來說，除非所有資料都已同步，否則 CA ARCserve RHA 不允許切換主機。這樣的設計可避免使用者因被重新導向至過期資料集，而以過期資料集覆寫到較新資料集。當使用 [復原作用中伺服器] 時，CA ARCserve RHA 會強制將使用者重新導向到其中一個伺服器，而不管哪個伺服器上才有正確的資料集。因此，身為管理員的您必須手動確定要設為作用中的伺服器具有最新的資料集。

如果 [復原作用中伺服器] 無法解決問題，您可以手動復原伺服器。如需詳細資訊，請參閱〈[復原伺服器](#) (位於 p. 55)〉。

根據您想要強制讓哪部伺服器成爲作用中角色而定，選取 [讓主要變成作用中] 或 [讓復本變成作用中]。

重要！ 如果因遇到災難情況而發生合法的切換，且使用者已重新導向至復本伺服器一段時間，請務必先將復本上的所有變更都複製回主要伺服器，再將主要伺服器變成作用中。在這種情況中使用 [復原作用中伺服器] 選項，可能會使資料遺失。

重要！ 不建議將自動反向複製與 IIS 案例搭配使用。在切換後，CA ARCserve RHA 無法在覆寫主要伺服器上的資料之前，驗證您的復本資料是否良好。在資料庫案例中 (SQL、Exchange)，此選項是安全的，因爲 CA ARCserve RHA 會先驗證復本資料庫良好，然後才覆寫主要伺服器上的資料。IIS 案例沒有這樣的保護。只有當您完全了解可能的後果時，才使用此選項。

附錄 A：其他資訊與提示

本節包含以下主題：

[多工緩衝目錄設定](#) (位於 p. 53)

[設定服務帳戶](#) (位於 p. 54)

[復原伺服器](#) (位於 p. 55)

多工緩衝目錄設定

CA ARCserve RHA 多工緩衝是磁碟上的資料夾，當頻寬不足而無法即時傳輸所有變更時，就會將要複製的資料備份 (多工緩衝) 在這個資料夾中。可能因為短暫的網路斷線、網路塞車或單純就是因為網路頻寬不夠傳輸伺服器上的變更資料量，而需要多工緩衝資料。除了儲存等待可用頻寬的變更之外，多工緩衝空間也用於一般同步程序。因此，在同步期間建立些許多工緩衝是正常的。

請將多工緩衝資料夾放在使用率相對較小的磁碟機上，如專門的磁碟區或開機/系統磁碟區。請勿將多工緩衝資料夾放在包含常用系統 (OS)、使用者或應用程式資料的磁碟區上。例如包含資料庫、共用檔案或系統分頁檔的磁碟區。多工緩衝資料夾預設是放在 CA ARCserve RHA 安裝目錄的 tmp 資料夾中。多工緩衝參數是在 [內容] 索引標籤內 (主要或複本上皆是)，或是以 [新增案例精靈] 設定，可決定多工緩衝所使用的磁碟空間量。在大部分情況下，使用預設值即已足夠。不過，如果您變更這個值，這個值至少應為資料集總大小的 10%。例如，如果您在伺服器上複製 50 GB 的資料，應該確保至少有 5 GB 的空間供多工緩衝使用。

重要！ 如果變更多工緩衝位置，請記得將這個新路徑從檔案層級防毒掃描中移除 (不論是排定還是即時的掃描都一樣)。

附註：多工緩衝目錄並非預先配置好空間的資料夾，只有需要時才會使用。

設定服務帳戶

對於工作群組中的伺服器，您必須將 CA ARCserve RHA 引擎服務帳戶設為 Local System (除非您已新增任何需要更高層級權限的自訂指令碼)。

設定服務帳戶

1. 在兩個伺服器上建立相同的使用者帳戶。
2. 為兩個帳戶指定相同的密碼。
3. 在已啓用匿名存取的各網站的內容中，設定此項做為匿名存取所使用的帳戶。
4. 如果您想在兩部伺服器上都使用預設的 *IUSR_<computername>* 帳戶進行匿名存取，請確定您指派相同的密碼給這兩個帳戶，並且在啓用匿名存取的各網站上清除 [內容]、[目錄安全]、[驗證方法] 區段中的 [允許 IIS 控制密碼]。

重要！ 如果 IIS 案例已設定為要複製 ACL，則複本上用於存放站台內容之資料夾的安全內容檢視會顯示無法解析的 SID，這是本身的設計，可以忽略。

其他資源

以下 Microsoft 知識庫文章討論會如何設定網站驗證：

- 對於 IIS 6.0：如何在 Windows Server 2003 中設定 IIS 網站驗證 — <http://support.microsoft.com/kb/324274>

復原伺服器

CA ARCserve RHA 可以偵測到復本伺服器現在作用中，並自動執行復原程序。如果復原因為某個原因而未正確完成，請執行下列動作：

- 執行「復原作用中伺服器」程序。如需詳細資訊，請參閱〈[復原作用中伺服器](#) (位於 p. 50)〉。
- 如果「復原作用中伺服器」程序未解決此問題，請嘗試下列適用於您使用之重新導向方法的一或多個手動工作：
 - 如果使用「IP 重新導向」，請手動移除 IP。在不支援「移動 IP」重新導向 (Hyper-V HA、CS HA) 的案例中，不可以使用此方法。如需詳細資訊，請參閱〈[手動復原失敗的伺服器-移動 IP 位址](#) (位於 p. 55)〉。
 - 如果使用「切換電腦名稱重新導向」，請手動切換名稱。在不支援「切換電腦名稱重新導向」(Hyper-V HA、Exchange HA、vCenter HA (如果使用本機 Oracle)) 的案例中，不可以使用此方法。如需詳細資訊，請參閱〈[手動復原失敗的伺服器-切換電腦名稱](#) (位於 p. 55)〉。
 - 如果同時使用「IP 重新導向」和「切換電腦名稱重新導向」方法，請手動移除 IP，並切換電腦名稱。在不支援「移動 IP」和「切換電腦名稱」重新導向 (Exchange、CS HA) 的案例中，不可以使用此方法。如需詳細資訊，請參閱〈[手動復原失敗的伺服器-移動 IP 位址和切換電腦名稱](#) (位於 p. 57)〉主題。

手動復原失敗的伺服器-移動 IP 位址

如果已使用「IP 重新導向」，則您必須手動移除 IP。在不支援「移動 IP」重新導向 (Hyper-V HA、CS HA) 的案例中，不可以使用此方法。

在使用 [移動 IP] 重新導向時復原失敗的伺服器

1. 在沒有網路連線的情況下啟動主要伺服器，以避免 IP 衝突。
2. 從 [TCP/IP 內容] 對話方塊中，移除其他的 IP 位址。
3. 重新啟動伺服器，並重新連線至網路。
4. 如果案例未執行，請從 [管理員] 啟動案例。如果自動反向複製設為 [開啓]，則案例將以向後模式執行，因此復本伺服器才會是作用中，而主要伺服器則處於待機狀態。
5. 等候同步完成。
6. 執行手動切換，將作用中角色傳回給主要伺服器。建議您在正常營運時間外進行。

手動復原失敗的伺服器 — 切換電腦名稱

如果已使用「切換電腦名稱重新導向」，則您必須手動切換名稱。在不支援「切換電腦名稱重新導向」(Hyper-V HA、Exchange HA、vCenter HA (如果使用本機 Oracle)) 的案例中，不可以使用此方法。

使用 [切換電腦名稱] 重新導向方法，手動復原失敗的伺服器

1. 啟動主要伺服器但不進行網路連線，避免重複的網路名稱。
2. 將伺服器重新命名為 <NewServerName>-RHA，並移至暫時的工作群組。
例如，如果伺服器是 "Server1"，請將它重新命名為 "Server1-RHA"。您需要重新啟動這部電腦。重新開機完成後，會出現下列錯誤：「至少有一個服務無法啟動」。請忽略此錯誤，在這些情況下這是正常的，因為 CA ARCserve RHA 引擎通常是在網域帳戶中執行。
3. 連線至網路。
4. 重新加入網域，並確定您用的是在步驟 2 中所指派的 -RHA 名稱。
5. 重新啟動電腦。
6. 如果未執行，請從 [管理員] 啟動案例。(如果自動反向複製設為 [開啓]，則案例將以向後模式執行，因此復本伺服器才會是作用中，而主要伺服器目前則處於待機狀態。)
7. 等候同步完成。執行手動切換，讓主要伺服器成為作用中。建議您在正常營運時間外進行。

手動復原失敗的伺服器 IP 和切換電腦名稱

如果已同時使用「IP 重新導向」和「切換電腦名稱重新導向」方法，則您必須手動移除 IP 位址，並切換電腦名稱。在不支援「移動 IP 位址」和「切換電腦名稱」重新導向 (Exchange、CS HA) 的案例中，不可以使用此方法。

若要使用 IP 和「切換電腦名稱」兩種重新導向方法手動復原失敗的伺服器

1. 修復任何可能會導致切換的硬體問題 (如果有的話)。
2. 在沒有網路連線的情況下重新啟動伺服器，以防止 IP 衝突。
3. 從 [TCP/IP 內容] 對話方塊中，移除其他的 IP 位址。
4. 從 [系統內容] 的 [電腦名稱] 對話方塊中，將「電腦名稱」變更為 <ServerName>-RHA。例如，如果伺服器名稱為 Server 3，請將它重新命名為 Server 3-RHA。
5. 將伺服器指派給暫存工作群組。
6. 重新啟動電腦，以讓變生效。重新開機完成時，請立即重新連線至網路。略過「在系統啟動期間至少有一個服務失敗」訊息。因為引擎是在目前不可用的網域中執行，所以這是正常狀況。
7. 重新加入網域 (確定使用 -RHA 名稱)，並重新開機。
8. 會開始反向案例，而複本伺服器會採用作用中角色。等候同步完成。
9. 按一下工具列中的 [執行切換] 按鈕，執行手動切換，以將作用中角色傳回給主要伺服器。


附錄 B：安裝 IIS 7.0/7.5 適用的 IIS 6.0 Management Compatibility

本節說明為 IIS 7.0/7.5 安裝 IIS 6.0 Management Compatibility 的必要步驟。若要建立 IIS 7.0/7.5 的 HA 案例，則必須執行此程序。

附註：若要建立 IIS 7.0/7.5 的 HA 案例，您必須在主要與複本主機上重複此程序。

安裝 IIS 6.0 Management Compatibility

1. 在主要或複本主機上開啓 [伺服器管理員]，然後選取 [角色] 選項。接著按一下 [新增角色] 按鈕。
此時會出現 [新增角色精靈] 的第一頁。
2. 按 [下一步]。[選取伺服器角色] 視窗隨即顯示。



3. 選取 [網頁伺服器 (IIS)] 核取方塊，然後按 [下一步]。
畫面上會出現快顯訊息，訊問您是否要新增網頁伺服器 (IIS) 所需的功能。
4. 按一下 [新增所需的功能]。

[選取伺服器角色] 視窗隨即顯示。


- 按 [下一步]。

[網頁伺服器 (IIS)] 視窗隨即顯示。



6. 按 [下一步]。

[選取角色服務] 視窗隨即顯示。



7. 在 [角色服務] 清單中，選取 IIS 6 Management Capability 核取方塊。

8. 按 [下一步] 並依照精靈的指示作業，直到安裝完成為止。

索引

符號

[回帶點選擇] 對話方塊 - 48

C

CA Technologies 產品參考資料 - 3

D

DNS 重新導向 - 25

I

IIS Metabase 複製 - 11

IIS Server 設定需求 - 9

四劃

不使用精靈執行案例 - 20

切換的考量事項 - 41

切換電腦名稱重新導向 - 33

切換與切回 - 14, 35

切換與切回如何運作 - 35

手動復原失敗的伺服器 — 切換電腦名稱 - 56

手動復原失敗的伺服器 IP 和切換電腦名稱 - 55, 57

手動復原失敗的伺服器-移動 IP 位址 - 55

文件變更 - 4

六劃

回帶資料 - 46

在工作群組中操作的伺服器 - 10

在主要伺服器上新增 IP - 26

多工緩衝目錄設定 - 16, 53

安裝 IIS - 9

安裝 IIS 7.0/7.5 適用的 IIS 6.0 Management Compatibility - 9, 59

七劃

伺服器需求 - 8

八劃

使用切換電腦名稱自動重新導向 - 34

使用主要叢集 - 31

使用管理員 - 31

其他資訊與提示 - 53

其他資源 - 54

初始化切回 - 38

初始化切換 - 36

九劃

建立及使用案例 - 13

建立新的 IIS 案例 - 13

指令碼重新導向 - 34

相關文件 - 7

重新導向方法 - 25

重新導向的運作方式 - 25

十劃

案例內容 - 15

針對新的案例 - 31

十一劃

停止案例 - 22

基本設定 - 8

從複本復原遺失的資料 - 49

移動 IP 重新導向 - 26

設定服務帳戶 - 54

設定書籤 - 43

十二劃

復原伺服器 - 50, 55

復原作用中伺服器 - 50, 55

復原資料 - 43

登入帳戶條件 - 10

登錄 CA ARCserve RHA 授權 - 11

十三劃

新增 CA-IP 到現有案例 - 28

新增 CA-IP 到新案例 - 30

資料回帶 - 45

資料復原程序 - 43

十四劃

對於現有案例 - 32

管理服務 - 18

十七劃

檢視報告 - 22

聯絡 CA - 3

十八劃

叢集移動 IP - 10, 30

簡介 - 7

十九劃

關於本指南 - 7

關於叢集 - 10