

CA ControlMinder

エンタープライズ管理ガイド

12.8



このドキュメント（組み込みヘルプシステムおよび電子的に配布される資料を含む、以下「本ドキュメント」）は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、日本 CA 株式会社（以下「CA」）により随時、変更または撤回されることがあります。本ドキュメントは、CA が知的財産権を有する機密情報であり、CA の事前の書面による承諾を受けずに本書の全部または一部を複写、譲渡、変更、開示、修正、複製することはできません。

本ドキュメントで言及されている CA ソフトウェア製品のライセンスを受けたユーザは、社内でユーザおよび従業員が使用する場合に限り、当該ソフトウェアに関連する本ドキュメントのコピーを妥当な部数だけ作成できます。ただし、CA のすべての著作権表示およびその説明を当該複製に添付することを条件とします。

本ドキュメントを印刷するまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効となっている期間内に限定されます。いかなる理由であれ、上記のライセンスが終了した場合には、お客様は本ドキュメントの全部または一部と、それらを複製したコピーのすべてを破棄したことを、CA に文書で証明する責任を負います。

準拠法により認められる限り、CA は本ドキュメントを現状有姿のまま提供し、商品性、特定の使用目的に対する適合性、他者の権利に対して侵害のないことについて、黙示の保証も含めいかなる保証もしません。また、本ドキュメントの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の喪失等、いかなる損害（直接損害か間接損害かを問いません）が発生しても、CA はお客様または第三者に対し責任を負いません。CA がかかる損害の発生の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本ドキュメントで参照されているすべてのソフトウェア製品の使用には、該当するライセンス契約が適用され、当該ライセンス契約はこの通知の条件によっていかなる変更も行われません。

本書の制作者は CA および CA Inc. です。

「制限された権利」のもとでの提供：アメリカ合衆国政府が使用、複製、開示する場合は、FAR Sections 12.212、52.227-14 及び 52.227-19(c)(1)及び(2)、ならびに DFARS Section 252.227-7014(b)(3) または、これらの後継の条項に規定される該当する制限に従うものとします。

Copyright © 2012 CA. All rights reserved. 本書に記載されたすべての商標、商号、サービス・マークおよびロゴは、それぞれの各社に帰属します。

サードパーティに関する通知

CONTAINS IBM(R) 32-bit Runtime Environment for AIX(TM), Java(TM) 2
Technology Edition, Version 1.4 Modules

© Copyright IBM Corporation 1999, 2002

All Rights Reserved

サンプル スクリプトおよびサンプル SDK コード

CA ControlMinder 製品に含まれているサンプル スクリプトおよびサンプル SDK コードは、情報提供のみを目的として現状有姿のまま提供されます。これらは特定の環境で調整が必要な場合があるため、テストや検証を実行せずに実稼働システムにデプロイしないでください。

CA Technologies では、これらのサンプルに対するサポートを提供していません。また、これらのスクリプトによって引き起こされるいかなるエラーにも責任を負わないものとします。

CA Technologies 製品リファレンス

このマニュアルが参照している CA Technologies の製品は以下のとおりです。

- CA ControlMinder
- CA ControlMinder
- CA Single Sign-On (CA SSO)
- CA Top Secret®
- CA ACF2™
- CA Audit
- CA Network and Systems Management (CA NSM、旧 Unicenter NSM and Unicenter TNG)
- CA Software Delivery (旧 Unicenter Software Delivery)
- CA Service Desk Manager (旧 Unicenter Service Desk)
- CA User Activity Reporting Module (旧 CA Enterprise Log Manager)
- CA IdentityMinder

ドキュメントの表記規則

CA ControlMinder のドキュメントには、以下の規則があります。

形式	意味
等幅フォント	コードまたはプログラムの出力
斜体	強調または新規用語
太字	表示されているとおりに入力する必要のある要素
スラッシュ (/)	UNIX および Windows のパスの記述で使用する、プラットフォームに依存しないディレクトリの区切り文字

また、本書では、コマンド構文およびユーザ入力の説明に（等幅フォントで）以下の特殊な規則を使用します。

形式	意味
斜体	ユーザが入力する必要のある情報
角かっこ（[]）で囲まれた文字列	オプションのオペランド
中かっこ（{}）で囲まれた文字列	必須のオペランドセット
パイプ（ ）で区切られた選択項目	代替オペランド（1つ選択）を区切ります。 たとえば、以下の例は「ユーザ名またはグループ名のいずれか」を意味します。 <code>{username groupname}</code>
...	前の項目または項目のグループが繰り返し可能なことを示します
下線	デフォルト値
スペースに続く、行末の円記号（¥）	本書では、コマンドの記述が1行に収まらない場合があります。このような場合、行末の空白とそれに続く円記号（¥）は、そのコマンドが次の行に続くことを示します。 注: このような円記号はコピーしないでください。また、改行はコマンドに含めないようにしてください。これらの文字は、実際のコマンド構文の一部ではありません。

例: コマンドの表記規則

以下のコードは、本書でのコマンド表記規則の使用方法を示しています。

```
ruler className [props({all|{propertyName1[,propertyName2]...}})]
```

この例の内容

- 標準的な等幅フォントで表示されているコマンド名（ruler）は表示されているとおりに入力します。
- 斜体で表示されている `className` オプションは、クラス名（USER など）のプレースホルダです。

- 2 番目の角かっこで囲まれた部分を指定しなくても、コマンドは実行できます。この部分は、オプションのオペランドを示します。
- オプションのパラメータ (**props**) を使用する場合は、キーワード **all** を選択するか、またはカンマで区切られたプロパティ名を 1 つ以上指定します。

ファイル ロケーションに関する規則

CA ControlMinder のドキュメントには、ファイル ロケーションに関する以下の規則があります。

- **ACInstallDir** -- CA ControlMinder のデフォルトのインストール ディレクトリ。
 - Windows -- <インストール パス>
 - UNIX -- <インストール パス 2>
- **ACSharedDir** -- CA ControlMinder for UNIX で使用される、デフォルトのディレクトリ。
 - UNIX -- /opt/CA/AccessControlShared
- **ACServerInstallDir** -- CA ControlMinder エンタープライズ管理 のデフォルトのインストール ディレクトリ。
 - /opt/CA/AccessControlServer
- **DistServerInstallDir** -- デフォルトの配布サーバインストール ディレクトリ。
 - /opt/CA/DistributionServer
- **JBoss_HOME** -- デフォルトの JBoss インストール ディレクトリ。
 - /opt/jboss-4.2.3.GA

CA への連絡先

テクニカル サポートの詳細については、弊社テクニカル サポートの Web サイト (<http://www.ca.com/jp/support/>) をご覧ください。

マニュアルの変更点

以下のドキュメントのアップデートは、本書の最新のリリース以降に行われたものです。

- **CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理** - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - **CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理ロール**
 - 管理ロールの作成
 - 特権アクセス ロールの作成
 - メンバおよびスコープのルールの追加
 - 追加および削除アクション
 - 管理タスクの作成
 - ユーザ、グループおよび管理ロール
 - ユーザの作成
 - ユーザ パスワードのリセット
 - ユーザの有効化または無効化
 - ユーザ パスワード リセットの有効化および忘れたパスワードのリセット
 - 静的グループまたは動的グループの作成
 - グループ メンバの変更
 - サブミット済みタスクの検索
 - タスクの詳細の表示
 - イベントの詳細の表示
 - サブミット済みタスクのクリーンアップ
 - メッセージキュー監査メッセージの **Windows** イベント ログへのルーティング
 - メッセージキュー監査メッセージの **UNIX syslog** へのルーティング

- エンタープライズ実装の表示 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - エンドポイント ステータスの表示：ヘルス ステータス、インストール ステータス、バイパス ステータス。
- ポリシーの一元管理 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - エンドポイントを企業内のホストとして定義
 - 論理ホスト グループの定義
 - ホスト グループのインポート
 - ポリシーのインポート
 - 割り当てられたポリシーの割り当て解除
 - 割り当てられたホストを最新のポリシー バージョンにアップグレード
 - 割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード
 - 削除できないポリシー
 - ポリシーの削除
- 共有アカウントの実装 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - エンドポイント検出ソースを設定する方法
 - パスワード ポリシーの作成
 - エンドポイントの作成
 - Oracle Server 接続情報
 - Windows エージェントレス エンドポイントのファイアウォール設定
 - User Account Control とのリモート接続

- Windows Server 2012 および Windows 8 上のローカル アカウント管理者権制限の無効化
- スケジュールされたタスクに対する Windows Server 2008、Windows 7 Enterprise または Vista エンドポイントの設定
- Microsoft ネットワーク プロトコルに対するファイルとプリンタ共有の有効化
- エラー： このエンドポイント タイプのエンドポイントは作成できません。
- ログイン アプリケーションの作成
- SAM エンドポイントおよび共有アカウントのインポート方法
- 手動でのポーリング タスクの開始
- サービス アカウントの検出
- パスワード コンシューマの作成
- SAM 自動ログイン アプリケーション Visual Basic スクリプト
- 共有アカウントの管理 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - 特権アカウント パスワードの強制チェックイン
 - 特権アカウント パスワードの自動リセット
 - 特権アカウント パスワードの手動リセット
 - 共有アカウント要求の管理
 - 特権アカウントの監査
 - 特権アカウントの監査の検索属性
 - パスワード コンシューマの同期
 - エンドポイント管理者パスワードのリストア
 - 以前の特権アカウント パスワードの表示
- UNAB の使用 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - UNAB ログイン認証の管理
 - UNAB ホストまたはホスト グループの設定
 - CA ControlMinder エンタープライズ管理 のホストへのポリシーのコミットの確認
 - 移行競合の解決

- レポートの作成 - 以下の更新を含めるために章が更新されました。
 - スナップショット データのキャプチャ
 - CA ControlMinder エンタープライズ管理 でのレポートの実行
 - レポートの表示
- ac_entm_pers パスワードの変更 -- コマンドの例が編集されました
- ソース接続の設定 -- 手順 10 に注が追加されました
- エンドポイント検出ソースを設定する方法 -- 新規シナリオ
- フィーダ プロパティ ファイルの設定 --FOLDER_POLLING_CRON_EXPR アイテムに注が追加されました
- ユーザ パスワード リセット機能を有効にする方法 -- 新規シナリオ

目次

第 1 章: 概要	19
本書の内容.....	19
本書の対象読者.....	19
エンタープライズ管理.....	20
エンタープライズ管理インターフェース.....	20
中央ポリシー管理.....	20
エンタープライズ ビュー.....	21
特権ユーザ パスワード管理.....	21
UNAB 管理.....	22
エンタープライズ レポート.....	22
 第 2 章: CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理	 23
管理スコープ.....	23
CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理ロール.....	24
管理ロールの作成.....	26
特権アクセス ロール.....	27
特権アクセス ロールの作成.....	29
ロールのユーザへの割り当て方法.....	31
管理タスクの作成.....	36
検索画面の追加.....	38
タブの追加.....	38
フィールド、イベントおよびロール使用の設定.....	39
ユーザ、グループおよび管理ロール.....	39
Active Directory の制限事項.....	40
ユーザの作成.....	41
ユーザ パスワードのリセット.....	43
ユーザの有効化または無効化.....	44
ユーザ パスワード リセットの有効化および忘れたパスワードのリセット.....	44
 第 3 章: ユーザ パスワード リセット機能を有効にし、パスワードを忘れた 場合にリセットする方法	 45
グループのタイプ.....	50
監査データ.....	55

サブミット済みタスクの検索	56
タスクの詳細の表示	60
イベントの詳細の表示	61
サブミット済みタスクのクリーンアップ	61
メッセージキュー監査メッセージの Windows イベント ログへのルーティング	64
メッセージキュー監査メッセージの UNIX syslog へのルーティング	66

第 4 章: エンタープライズ実装の表示 69

ワールド ビュー	69
CA ControlMinder のエンタープライズ実装の表示	70
エンドポイント ステータスの表示	71
エンドポイント メモリの使用量および応答の監視	72
エンドポイント ステータス レポートの設定	74
エンドポイント ステータス レポートの表示	75
CA ControlMinder エンドポイント管理 を開いてエンドポイントを管理	76
CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO のための UNIX エンドポイントの設定	77
SAM エンドポイントの変更	78

第 5 章: ポリシーの一元管理 81

ポリシータイプ	81
ポリシーの一元管理の方法	82
拡張ポリシー管理	82
拡張ポリシー ベース管理のしくみ	83
デプロイメント メソッドがデプロイメント タスクに影響を及ぼす仕組み	85
DMS が保持するエンドポイント データ	88
エンドポイントが DMS を更新する仕組み	89
拡張ポリシー管理クラス	89
ホストおよびホスト グループ	92
エンドポイントを企業内のホストとして定義	93
自動ホスト グループ割り当ての動作のしくみ	94
論理ホスト グループの定義	99
ホスト グループのインポート	101
割り当てパス	102

第 6 章: ポリシーの作成およびデプロイ方法 105

前提条件の確認	107
DMS でのポリシー バージョンの作成および保存	108
ポリシーのファイナライズ	110

ポリシーのホストへの割り当て	111
ポリシー デプロイメントの検証	112
ポリシーの依存関係	113
ポリシー検証	113
変数を定義するポリシーの作成	115
ポリシーに関連付けられたルールの表示	118
ポリシーのインポート	119
ポリシーのメンテナンス	121
割り当てられたポリシーの割り当て解除	121
割り当てられたホストを最新のポリシー バージョンにアップグレード	122
割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード	123
割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード	124
削除ポリシー	124
変数	128
変数の作成方法	128
変数タイプ	128
変数使用のガイドライン	131
エンドポイントで変数を解決する仕組み	134
ポリシーのデプロイのトラブルシューティング	135
使用されなくなったエンドポイントの削除方法	137
デプロイメント 監査情報の表示	137
ポリシー偏差計算のしくみ	138
偏差計算機能のトリガ	140
ポリシーの偏差ログおよびエラー ファイル	140
ポリシー偏差データ ファイル	141

第 7 章: SAM の実装計画 145

共有アカウント管理	145
共有アカウントについて	145
特権アクセス ロールおよび特権アカウント	146
特権アクセス ロールの使用	146
特権アクセス ロールがチェックアウトおよびチェックイン タスクに与える影響	148
特権アクセス ロールが共有アカウント要求タスクに与える影響	151
Break Glass プロセス中に発生するイベント	155
パスワード コンシューマ	156
パスワード コンシューマのタイプ	157
パスワード コンシューマがパスワードをオンデマンドで取得する方法	159
SAM がパスワード コンシューマにパスワードの変更を通知する方法	161
パスワード コンシューマの実装に関する考慮事項	162

SAM の監査レコード	164
パスワード コンシューマ 監査レコード	164
SAM フィーダ 監査レコード	165
SAM エンドポイント上の監査イベント	166
SAM エンドポイントと CA User Activity Reporting Module を統合する方法	167
CA Service Desk Manager 統合	167
特権アカウント リクエストを CA Service Desk Manager に統合する方法	168
CA Service Desk Manager への接続の設定	169
実装時の考慮事項	171
共有アカウント パスワードの電子メール通知	171
Windows エージェントレス エンドポイント上のドメイン ユーザに対する制限事項	171
Active Directory エンドポイントを管理するための最小権限	172
CA ControlMinder と SAM の高度な統合の制限	175
コネクタ サーバ	175
SAM SDK	185

第 8 章: 共有アカウントの実装 195

共有アカウントのセットアップ方法	195
特権アカウントの検出	199
特権またはサービス アカウントの作成	202
エンドポイント検出ソースを設定する方法	206
パスワード ポリシーの作成	211
パスワード構成ルール	213
SAM エンドポイントと共有アカウントの作成	215
エンドポイントの作成	215
ログイン アプリケーションの作成	275
SAM エンドポイントおよび共有アカウントのインポート方法	280
SAM フィーダの動作の仕組み	281
エンドポイント CSV ファイルの作成	283
共有アカウント CSV ファイルの作成	291
手動でのポーリング タスクの開始	295
スケジュール設定の変更	297
パスワード コンシューマのセットアップ方法	298
サービス アカウントの検出	302
パスワード コンシューマの作成	304
パスワード コンシューマの例: Windows 実行ユーザ	308
パスワード コンシューマの例: Windows スケジュール タスク	310
SAM の自動ログイン	312
自動ログインが機能するしくみ	312

SAM 自動ログインアプリケーションスクリプトをカスタマイズする方法	314
SAM リモート デスクトップ スクリプトのカスタマイズ	320
拡張ログイン	323
端末統合	324

第 9 章: SAM エンドポイントの設定 329

データベース (JDBC) パスワード コンシューマを使用するための JBoss アプリケーションの準備	330
Microsoft SQL Server 用のデータ ソース設定ファイルのカスタマイズ	332
Oracle 用のデータ ソース設定ファイルのカスタマイズ	332
パスワード コンシューマの例: JDBC データベース	333
Oracle データベース向け追加情報	335
データベース (ODBC、OLEDB、OCI) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイント の設定	337
データベース (.NET) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定	339
CLI パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定	341
CLI のパスワード コンシューマのしくみ	342
例: パスワードを取得するスクリプト	343
パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方 法	345
Java SAM SDK アプリケーションの実行	346
Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法	348
端末統合の設定	349

第 10 章: 共有アカウントの管理 353

特権アカウント パスワードの強制チェックイン	353
特権アカウント パスワードの自動リセット	354
特権アカウント パスワードの手動リセット	355
共有アカウント要求の管理	356
手動パスワード抽出	357
特権アカウントの監査	359
特権アカウントの監査の検索属性	360
タスク ステータスの説明	364
SAM のエンドポイントでの監査イベントの表示	365
パスワード コンシューマの同期	366
エンドポイント管理者パスワードのリストア	368
以前の特権アカウント パスワードの表示	369

第 11 章: UNAB の使用 371

UNAB コンポーネント	371
UNAB の設定方法	372
UNAB のユーザ認証の仕組み	373
UNAB エンドポイント上に格納された情報.....	373
ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み.....	374
UNAB ログイン認証の管理	375
UNAB ホストまたはホスト グループの設定.....	376
CA ControlMinder エンタープライズ管理 のホストへのポリシーのコミットの確認	378
ユーザおよびグループを Active Directory に移行する方法	379
移行競合の解決.....	380
ユーザ情報の表示.....	385
UNAB の停止	385
UNAB ステータスの表示	386
UNAB デバッグ ファイル	386

第 12 章: レポートの作成 387

セキュリティ基準.....	387
レポート タイプ	388
レポート サービス	389
レポート サービス コンポーネント	390
レポート サービスの機能.....	391
配布サーバへのエンドポイント スナップショットの送信	394
CA ControlMinder エンタープライズ管理 にレポートを表示する方法	396
スナップショット データのキャプチャ	397
CA ControlMinder エンタープライズ管理 でのレポートの実行	398
レポートの表示.....	399
スナップショットの管理.....	400
BusinessObjects InfoView レポート ポータル.....	401
標準レポート	405
レポートの表示内容.....	406
アカウント管理レポート	407
権限レポート.....	412
その他のレポート	414
ポリシー管理レポート	417
パスワードポリシー レポート	421
特権アカウント管理レポート	423
UNIX 認証ブローカ レポート	429

CA Enterprise Log Manager レポート	434
カスタム レポート	434
CA ControlMinder Universe for BusinessObjects	434
CA ControlMinder Universe の表示	435
標準レポートのカスタマイズ	436
カスタム レポートの公開	436

第 13 章: サンプル ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのデプロイ 439

サンプル ポリシー	439
サンプル ポリシーの保存場所	441
サンプル ポリシー スクリプト	442
準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシー	446
準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーの格納場所	447
準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのスクリプト	448
ポリシー デプロイメント	451
ポリシー デプロイメントのためにエンドポイントを準備する方法	451
段階的なポリシーのデプロイ方法	453

第 1 章：概要

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[本書の内容](#) (P. 19)

[本書の対象読者](#) (P. 19)

[エンタープライズ管理](#) (P. 20)

本書の内容

本書は CA ControlMinder のエンタープライズ管理およびエンタープライズ レポート、ならびに CA ControlMinder エンタープライズ管理 の Web ベースのインターフェースについて説明します。CA ControlMinder のエンタープライズ管理およびエンタープライズ レポートには、拡張ポリシー管理、レポート、およびワールドビュー エンタープライズ ビューアが含まれています。

用語を簡潔に示すために、本書の全体を通してこの製品を CA ControlMinder と呼びます。

本書の対象読者

本書は、CA ControlMinder を使用するセキュリティ管理者およびシステム管理者の中でも、以下に示す CA ControlMinder のエンタープライズ管理機能およびエンタープライズ レポート機能の利用者を対象にしています。

- エンタープライズ ポリシー管理
- エンタープライズ レポート
- 企業のホスト アクセス管理を処理するための Web ベースのインターフェース
- 特権ユーザ パスワード管理 (SAM)

エンタープライズ管理

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は Web ベースのユーザ インターフェースです。これを使用して、組織全体のアクセス関連管理タスクを実行できます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用すると、中央から組織全体へ適用するアクセス ポリシーの作成、個々のホストの管理、特権アカウントの管理、エンタープライズ レポートの作成など、多数の管理タスクを実行できます。

エンタープライズ管理インターフェース

CA ControlMinder エンタープライズ管理 インターフェースは、組織管理に必要な機能がすべて搭載されているエンタープライズ管理ツールです。CA ControlMinder エンタープライズ管理 インターフェースの一部であるツールを使用して、ホストの設定、ポリシーの作成および割り当て、ユーザ、グループ、管理タスクの管理、組織全体の特権アカウントアクセスの設定と管理を行うことができます。さらに、エンタープライズ レポートおよび監査機能も使用できます。

中央ポリシー管理

CA ControlMinder エンタープライズ管理 の中央ポリシー管理能力を使用して、統一されたポリシーを作成し、組織内のホストおよびホスト グループに割り当てます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 インターフェースによって、ウィザードを使用した組織全体へのポリシー割り当てが可能になり、各ホストへのポリシーのデプロイメントプロセスのステータスを表示できます。

さらに、CA ControlMinder エンタープライズ管理 の中央ポリシー管理能力を使用して、ポリシー デプロイメントプロセスのトラブルシューティング、既存ポリシーの割り当て解除、アップグレード、ダウングレードを行うことができます。

エンタープライズ ビュー

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して、CA ControlMinder、SAM、UNAB ホストに関する情報の表示、一元管理を行うことができます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 ワールドビューには、各ホスト タイプ、前回の更新時間、各ホストで設定されているデバイスのタイプが表示され、ホストの設定変更、リモート管理が可能です。

特権ユーザ パスワード管理

特権ユーザ パスワード管理 (PUPM) は、組織内の最も強力なアカウントに関連付けられたすべてのアクティビティを保護、管理、追跡するプロセスです。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、管理対象デバイス上の特権アカウントに対して、一元的な、ロールベースのアクセス管理を提供します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、特権アカウントおよびアプリケーション ID パスワードの安全なストレージ、およびポリシーに基づいた特権アカウントおよびパスワードへのアクセス制御を提供します。

さらに、SAM は特権アカウントおよびアプリケーション パスワード ライフサイクルを管理し、環境設定ファイルおよびスクリプトからの任意のパスワードの削除を許可します。

UNAB 管理

UNIX 認証ブローカ (UNAB) では、Active Directory データ ストアを使用して、UNIX コンピュータにログインできます。これは、すべてのユーザが単一のリポジトリを使用して、すべてのプラットフォームに、同じユーザ名とパスワードでログインできることを意味します。

UNIX アカウントと Active Directory の統合により、UNIX のユーザおよびグループの基本的なプロパティが Active Directory に転送され、厳密な認証およびパスワードのポリシーが実現されます。これによって、Windows でユーザおよびグループの管理と同様に、UNIX ユーザおよびグループの一元管理が可能になります。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 のセントラル ポリシー管理機能を使用して、ログインルールセットを含むログイン ポリシーを作成し割り当て、UNIX ホストへのアクセスを制御します。

エンタープライズ レポート

CA ControlMinder エンタープライズ管理 のレポート オプションを使用すると、各エンドポイント (ユーザ、グループ、およびリソース) のセキュリティ ステータスを 1 か所で確認できます。各エンドポイントからのデータの収集は、スケジュールで設定することも、オンデマンドで行うこともできます。各エンドポイントに接続しなくても、誰がどのリソースへのアクセスを許可されているかを確認することができます。

CA ControlMinder は、一度の設定だけで各エンドポイントからデータの収集および中央のサーバへのデータのレポートを独立して実行します。また、手動による操作を必要とせず、エンドポイントのステータスを継続的にレポートします。つまり、たとえ収集サーバがダウンした状態であっても、各エンドポイントは自身のステータスについてレポートします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 には、すぐに使用できる事前定義済みレポートセットが用意されていて、各エンドポイントに関する情報が表示されます。さらに、既存レポートをカスタマイズすることも、独自のレポートを作成することもでき、目的の情報を表示します。

第 2 章: CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[管理スコープ](#) (P. 23)

[管理タスクの作成](#) (P. 36)

[ユーザ、グループおよび管理ロール](#) (P. 39)

[監査データ](#) (P. 55)

管理スコープ

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、管理アクセス ロールまたは特権アクセス ロールを割り当てて、ユーザおよび管理者に権限を割り当てます。ロールには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 のアプリケーション機能に対応するタスクが含まれています。

ロールによって、特権の管理が単純化されます。ユーザに実行する各タスクを関連付ける代わりに、ユーザに 1 つのロールを割り当てることができます。ユーザは、割り当てられたロールで、すべてのタスクを実行することができます。次に、タスクを追加して、ロールを編集できます。ロールを持つ各ユーザは、新規タスクを実行できるようになりました。ロールからタスクを削除すると、ユーザはそのタスクを実行できなくなります。

ユーザが CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインすると、ユーザのロールに応じたタブが表示されます。ユーザに対して表示されるのは、そのロールに割り当てられたタブおよびタスクのみです。

ロールを別々のユーザに割り当てることで、1 ユーザが全タスクを完了できるようになるのを阻止できます。これは、企業が職務分掌要件に準拠するのに役立つ場合があります。しかし、1 ユーザに複数のロールを割り当てることができます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 の管理ロール

CA ControlMinder エンタープライズ管理 の定義済み管理ロールは、要件に応じて企業の管理者およびユーザに割り当てることができる基本的なロールセットです。CA ControlMinder エンタープライズ管理 には、そのまま使用できる以下のような管理ロールが用意されています。

- **CA ControlMinder ホスト マネージャ** - ホストおよび論理ホスト グループを定義します。

この管理ロールによって、ユーザはホストおよびホスト グループの作成、ホストのホスト グループへの割り当て、および変更を行うことができます。ポリシーの定義およびデプロイはできませんが、ポリシーの表示、およびワールドビューへのアクセスが可能です。

- **CA ControlMinder ポリシー デプロイヤー** - 環境全体へのポリシーのデプロイの責任者になります。

この管理ロールによって、ユーザはポリシーのホストおよびホスト グループへの割り当て、ポリシーのアップグレードおよびダウングレード、ホスト設定のリセット、およびデプロイメント監査へのアクセスを行うことができます。ポリシーおよびホストの表示はできますが、ポリシーおよびホストの定義およびワールドビューへのアクセスはできません。

- **CA ControlMinder ポリシー マネージャ** - ポリシー作成の責任者になります。

この管理ロールによって、ポリシーの作成、変更、表示、削除を行うことができます。管理ロールでは、ホストまたはホスト グループにポリシーをデプロイできませんが、ユーザはポリシーを表示し、ワールドビューにアクセスできます。

- **CA ControlMinder ユーザ マネージャ** - CA ControlMinder エンタープライズ管理 のユーザ管理責任者になります。ユーザおよびグループの作成および管理、CA ControlMinder エンタープライズ管理 ロールのユーザへの割り当てを行います。

注: CA ControlMinder ユーザ マネージャは、管理ロールを新規作成できません。システム マネージャのみが新しい管理ロールを作成できます。

- **システム マネージャ - CA ControlMinder エンタープライズ管理** の管理責任者になります。

この管理ロールを持つユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のすべてのタスクを実行、作成、管理できます。

このロールは、組織内の実際の管理ロールを定義するために実装フェーズで、または緊急時に使用します。このロールを割り当てるのは最小数のユーザ（理想的には 1 ユーザのみ）とし、そのユーザのアクションを注意深く監視することをお勧めします。

- **レポート - 英語版レポート** の管理責任者になります。このロールが割り当てられたユーザはレポートをスケジュールおよび表示できます。
- **UNAB 管理者 - UNAB** の管理を担当します。このロールが割り当てられたユーザは、UNAB ホストおよびホスト グループを設定し、ログイン認可ポリシーを管理し、移行競合を解決できます。

注: システム マネージャ ロールが割り当てられたユーザには、UNAB 管理者ロールも割り当てられます。

- **CA Enterprise Log Manager ユーザ - CA Enterprise Log Manager レポート** の表示を担当します。このロールが割り当てられたユーザは CA Enterprise Log Manager レポートを表示できます。
- **CA Enterprise Log Manager 管理者 - CA Enterprise Log Manager レポート** の管理責任者になります。このロールが割り当てられたユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 の CA Enterprise Log Manager レポートを管理し、CA Enterprise Log Manager サーバへの接続を管理できます。
- **委任マネージャ - 作業アイテム** の委任を担当します。このロールが割り当てられたユーザは、作業アイテムをユーザに委任できます。
- **自己マネージャ - 自身のユーザ アカウント** の管理責任者になります。このロールが割り当てられたユーザは、自分のアカウントで管理アクションを実行できます。これには、アカウント パスワードの変更、ユーザ プロファイルの修正、割り当てられたロール、サブミットされたタスク、および承認待ちのアイテムの表示が含まれます。

注: デフォルトでは、システムのすべてのユーザに自己マネージャロールが割り当てられます。

管理ロールの作成

CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の事前定義済み管理ロールが組織の要件に適していない場合は、新規管理ロールを作成できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ユーザおよびグループ] - [ロール] - [管理ロール] - [管理ロールの作成] をクリックします。
[管理ロールの作成：管理ロールの選択] ページが表示されます。
2. (オプション) フィールドに値を読み込むためのベースとして既存の管理者ロールを選択します。
 - a. [ロールのコピーの作成] を選択します。
 - b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致する管理ロールのリストが表示されます。
 - c. 新しい管理ロールのベースとして使用するオブジェクトを選択します。
3. [OK] をクリックします。
[管理ロールの作成] タスク ページが表示されます。管理ロールを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでに入力されています。
4. ダイアログ ボックスの [プロファイル] タブにある、以下のフィールドに入力します。

名前

ロールの名前を定義します。

説明

テキストによるロールの説明です。

有効

ロールをユーザおよびグループに割り当て可能かどうかを指定します。

5. 以下のようにして、タスクをロールに追加します。
 - a. [タスク] タブをクリックします。
 - b. (オプション) [タスクのフィルタ] ドロップダウン リストから、タスク カテゴリを選択します。

このカテゴリのタスクがロードされます。

注: タスク カテゴリは、このカテゴリのタスクが CA ControlMinder エンタープライズ管理 に表示されるタブに一致します。
 - c. [タスクの追加] ドロップダウン リストからタスクを選択します。

タスクがロールに追加されます。
 - d. b から c までの手順を繰り返して、更にタスクをロールに追加します。
6. [メンバおよびスコープルールを追加します \(P. 32\)](#)。

注: メンバおよびスコープのルールはロールと共にコピーされないため、手動で設定する必要があります。
7. [サブミット] をクリックします。

ロールが作成されます。

特権アクセス ロール

CA ControlMinder エンタープライズ管理 の特権的アクセスロールは、要件に応じて、企業の管理者およびユーザに割り当てることができるロールの基本的なセットを提供します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 には、そのまま使用できる以下のような特権アクセス ロールが用意されています。

- **Break Glass** - このロールが割り当てられたユーザは、Break Glass 特権アカウントパスワードのチェックアウトを実行できます。Break Glass チェックアウトを実行すると、特権アクセスが割り当てられていないエンドポイントに即座にアクセスできます。このロールは、デフォルトで、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のすべてのユーザに割り当てられます。

- **エンドポイント特権アクセス ロール** - このロールが割り当てられたユーザは、指定されたエンドポイント タイプ上で特権アカウント タスクを実行できます。新しいエンドポイント タイプを初めて定義すると、CA ControlMinder は対応するエンドポイント特権アクセス ロールを作成します。たとえば、CA ControlMinder エンタープライズ管理 で Windows エンドポイントを初めて作成すると、CA ControlMinder は Windows エージェントレス接続エンドポイント特権アクセス ロールを作成します。
- **特権アカウント リクエスト** - このロールが割り当てられたユーザは、特権アカウント パスワードのリクエストをサブミットまたは削除できます。このロールは、デフォルトで、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のすべてのユーザに割り当てられます。
- **SAM 承認者** - このロールが割り当てられたユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 ユーザがサブミットした特権アカウント リクエストに応答できます。このロールは、デフォルトで、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のすべてのユーザに割り当てられます。
- **SAM 監査マネージャ** - この特権アカウント ロールが割り当てられたユーザは、特権アカウント アクティビティの監査および CA Enterprise Log Manager 監査収集パラメータの管理を行うことができます。
- **SAM ポリシー マネージャ** - このロールが割り当てられたユーザは、ロール メンバとメンバ ポリシーの管理、ロール所有者の割り当て、およびロールの作成と削除を行うことができます。
- **SAM ターゲット システム マネージャ** - このロールが割り当てられたユーザは、パスワード ポリシーと特権アカウントを管理でき、さらに特権アカウント検出ウィザードを使用してエンドポイント上の特権アカウントを検出できます。
- **SAM ユーザ** - このロールが割り当てられたユーザは、使用が許可されている特権アカウント パスワードをチェックインおよびチェックアウトできます。このロールは、デフォルトで、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のすべてのユーザに割り当てられます。
- **SAM ユーザ マネージャ** - このロールが割り当てられたユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 ユーザ、グループ、およびパスワード ポリシーを管理し、ユーザの作業アイテムを管理できます。

特権アクセス ロールをユーザに割り当てる場合は、以下のことに注意してください。

- 特権アカウント リクエストに応答するには、**SAM** 承認者ロールを持っており、かつ要求ユーザのマネージャである必要があります。
- ユーザが **Break Glass**、特権アカウント リクエスト、または **SAM** ユーザ ロールを持っているが、エンドポイント特権アクセス ロールを持っていない場合、そのユーザはどのエンドポイントにもアクセスできません。つまり、そのユーザは事実上タスクを実行できません。
- エンドポイント特権アクセス ロールを持っているが、他のロールを持っていない場合、ユーザはどのタスクも実行できません。

特権アクセス ロールの作成

特権アクセス ロールは、<pump> の使用時に、ロール メンバ、管理者、所有者が実行できるタスク（たとえば、特権アカウントのチェックインおよびチェックアウトなど）を定義します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の事前定義済み特権アクセス ロールが組織の要件に適していない場合は、新規ロールを作成できます。

次の手順に従ってください：

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ユーザおよびグループ] - [ロール] - [特権アクセス ロール] - [ロールの作成] をクリックします。

[ロールの作成：特権アクセス ロールの選択] ページが表示されます。

2. (オプション) 既存の特権アクセス ロールを選択し、そのコピーとしてロールを以下のように作成します。

- a. [ロールのコピーの作成] を選択します。
- b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致する特権アクセス ロールのリストが表示されます。

- c. 新しい特権アクセス ロールのベースとして使用するオブジェクトを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[管理ロールの作成] タスク ページが表示されます。管理ロールを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでに入力されています。

4. ダイアログ ボックスの [プロファイル] タブにある、以下のフィールドに入力します。

名前

ロールの名前を定義します。

説明

テキストによるロールの説明です。

有効

ロールをユーザおよびグループに割り当て可能かどうかを指定します。

5. 以下のようにして、タスクをロールに追加します。

- a. [タスク] タブをクリックします。
- b. (オプション) [タスクのフィルタ] ドロップダウン リストから、タスク カテゴリを選択します。

このカテゴリのタスクがロードされます。

注: タスク カテゴリは、このカテゴリのタスクが CA ControlMinder エンタープライズ管理 に表示されるタブに一致します。

- c. [タスクの追加] ドロップダウン リストからタスクを選択します。
タスクがロールに追加されます。
 - d. b から c までの手順を繰り返して、更にタスクをロールに追加します。
6. [メンバおよびスコープルールを追加します](#) (P. 32)。
 7. [サブミット] をクリックします。
ロールが作成されます。

ロールのユーザへの割り当て方法

以下の方法を使用して、ロールをユーザに割り当てることができます。

- 複数のユーザをロールに追加、またはロールから削除するには、[ロール メンバ/管理者の変更] タスクを使用します。
- 単一ユーザへのロールの追加、または単一ユーザからのロールの削除を行うには、[ユーザの変更] タスクで [管理ロール] タブまたは [特権アクセス ロール] タブを使用します。
- ロールのメンバ ポリシーの変更は、[管理ロールの変更] タスクで [メンバ] タブ、または [特権アクセス ロールの変更] タブを使用します。

管理ロールへのユーザの追加方法

管理ロールを作成したら、そのロールにメンバおよび管理者を追加できます。ロールのメンバであるユーザは、そのロールから発生する権限を割り当てます。ロールにメンバを追加するには、あらかじめ以下の手順を行う必要があります。

1. 管理ロールのメンバ ポリシー定義を変更して、このロールのメンバを定義します。

ロールのメンバ ポリシーを変更すると、変更対象のロールに他のロールのメンバであるユーザを追加できます。

例： *where Logon Name = "Administrator" or Admin roles = "SystemManager"*

2. 管理者がこのロールに対してメンバを追加または削除できることを確認します。
3. ユーザがこのロールに追加される、またはこのロールから削除されるときに発生するアクションを定義します。

例： *Add SystemManager to Admin Roles, Remove SystemManager from Admin Roles.*

4. 管理ポリシーを変更して、管理ルールでユーザを管理者としてこのロールに追加し、そのユーザに管理者特権を割り当てます。

ロール管理者として割り当てたユーザには、このロールにメンバを追加する権限が付与されます。

これで、メンバをこのロールに追加できます。

メンバおよびスコープのルールの追加

ロールのプロファイルおよびタスクを定義したら、メンバ、管理者、および所有者を追加します。

次の手順に従ってください:

1. [メンバ] タブをクリックし、以下の操作を行います。
 - a. [追加] をクリックします。
 - b. [メンバポリシー](#) (P. 34)のメンバルールとスコープルールを指定し、[OK] をクリックします。
 - c. (オプション) [管理者は、このロールのメンバを追加および削除できます]を選択し、[追加アクション] および[削除アクション]を指定します。

ロール用のメンバポリシーが作成されます。

2. [管理者] タブをクリックし、以下の操作を行います。
 - a. [追加] をクリックします。
 - b. 管理ルールとスコープルールを指定し、[管理ポリシー](#) (P. 35)の管理者特権を指定して、[OK] をクリックします。
 - c. (オプション) [管理者は、このロールの管理者を追加および削除できます]を選択し、[追加アクション] および[削除アクション]を指定します。

ロール用の管理ポリシーが作成されます。

3. [所有者] タブの[追加] をクリックし、[所有者ルール](#) (P. 35)を指定して[OK] をクリックします。

ポリシー用の所有者ルールが作成されます。

メンバポリシー

メンバポリシーは、ロール内のタスクを実行できるユーザを定義します。メンバポリシーには、以下が含まれています。

- **メンバルール** - ロールを実行できるユーザを定義します。
- **スコープルール** - ユーザが管理できるオブジェクトを定義します。

たとえば、管理ロール、接続、特権アカウント、およびポリシーはすべてオブジェクトです。スコープルールにはこれ以外にも多くのオブジェクトを指定できます。各メンバポリシーは複数のメンバルールを持つことができ、各メンバルールは複数のスコープルールを持つことができます。

例: ニューヨークの CA ControlMinder ホスト マネージャ用のメンバポリシー

Don Hailey は、Forward, Inc の IT マネージャで、「システム マネージャ」管理ロールを持っています。Don は、New York の CA ControlMinder 「ホスト マネージャ」管理ロールを持つ従業員が Forward, Inc の New York 事務所のみホストおよびホスト グループを管理できる管理ロールを作成したと考えています。New York の従業員は全員 NY 従業員グループのメンバで、New York のホストおよびホスト グループの名前はすべて「NY」で始まります。

Don は以下のメンバポリシーを作成します。メンバポリシーには、2 つのメンバルールが含まれています。最初のメンバルールには、スコープルールが含まれていない。2 番目のメンバルールには、2 つのスコープルールが含まれています。

- **メンバルール 1** - 管理ロールに "AC ホスト マネージャ" が含まれている。
- **メンバルール 2** - グループ "NY 従業員" のメンバであるユーザ。スコープルール - 名前が "NY" で始まるホスト、および名前が "NY" で始まるホスト グループ。

追加および削除アクション

管理ロールの管理者が、そのロールに対してユーザを割り当ておよび割り当て解除できるように指定する場合、その管理ロールの [追加アクション] および [削除アクション] を割り当てます。

追加アクション - ユーザはロールのメンバルールのいずれかの条件に一致します。削除アクション - ユーザはロールのメンバルールのいずれの条件にも一致しません。

管理ポリシー

*管理ポリシー*は、管理ロールの管理者であるユーザを指定します。管理ロールの管理者は管理ロールのメンバポリシーを管理し、管理ロールへのユーザとグループの追加および管理ロールからのユーザとグループの削除を行います。

管理ポリシーには、以下が含まれます。

- **管理ルール** - ロールの管理者であるユーザを定義します。
- **スコープルール** - 管理者が管理可能なユーザを定義します。
- **管理者権限** - 管理者がその管理ロールのメンバおよび管理者を管理できるかどうかを指定します。

ロール所有者

ロール管理者は、管理ロールへのタスクの追加および管理ロールからのタスクの削除を行います。定義できる所有者ルールは1つのみですが、そのルール内で、異なるグループのメンバを指定できます。

管理タスクの作成

CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の事前定義済み管理タスクがユーザの組織要件に適していない場合、新しい管理タスクを作成できます。

重要: CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、[管理タスクの作成] オプションはデフォルトで表示されません。このオプションを有効にするには、システム マネージャ管理ロールを変更し、[タスク] タブから [管理ロールの作成] タスクを [ユーザおよびグループ] メニューに追加する必要があります。変更を有効にするには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 をログアウトして再ログインします。

[管理タスクの作成] オプションを使用して、[特権アカウント要求の作成] タスクのみを作成できます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、他のタイプの管理タスクをサポートしていません。

注: CA ControlMinder のアップグレード後は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の管理タスクを再作成する必要があります。詳細については、CA サポートにお問い合わせください。

次の手順に従ってください:

1. [ユーザおよびグループ] - [タスク] を選択し、[管理タスクの作成] をクリックします。

[管理タスクの作成: 管理タスクの選択] ページが表示されます。

2. [新規管理タスクの作成] を選択し、[OK] をクリックします。

[管理タスクの作成] ページの [プロファイル] タブが表示されます。

注: 既存の管理タスクのコピーを作成するには、[管理タスクのコピーの作成] を選択し、コピーする管理タスクを検索し、管理タスクを選択し、[OK] をクリックします。

3. [タスク名] および [説明] に入力します。フィールドにカーソルを合わせると、名前が [タグ] フィールドに表示されます。
4. メニューのタスク リストで、タスクの位置を選択します。
5. このタスクが属するカテゴリを選択します。
6. (オプション) 最大 3 タスクまで、順序およびカテゴリ名を選択します。

7. このタスクが属するプライマリ オブジェクトを選択します。プライマリ オブジェクトは、このタスクが属する可能性のある最上位のカテゴリです。
8. タスクに関連付けるアクションを選択します。
9. ユーザおよびアカウントをタスクと同期する場合に選択します。
10. 以下のいずれかのオプションを選択します。

メニューで非表示

タスクを表示しない場合に選択します。

パブリック タスク

タスクをすべてのユーザが利用できるようにする場合に選択します。

監査の有効化

このタスクの監査イベントのログ記録を有効にする場合に選択します。

ワークフローの有効化

ワークフローを有効にする場合に選択します。

Web サービスの有効化

Web サービスを使用したタスクへのアクセスを有効にする場合に選択します。

ワークフロー プロセス

タスクに関連付けるワークフロー プロセスを選択します。

11. タスクの優先度を選択します。
12. [サブミット] を選択します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は管理タスクを作成します。

詳細情報:

[検索画面の追加](#) (P. 38)

[タブの追加](#) (P. 38)

[フィールド、イベントおよびロール使用の設定](#) (P. 39)

検索画面の追加

このタスクに関連付ける検索画面を選択します。このタブで、このタスクの既存の検索画面を選択するか、このタスク専用の検索オプションの情報を表示し、実際に提供する新規検索画面を作成するか、選択できます。

検索画面の追加方法

1. [参照] ボタンを選択して既存の検索画面を検索するか、新規検索画面を作成します。
注: 既存の検索画面のコピーを作成するには、[別のタスクからのスコープのコピー] を選択し。コピーする管理タスクを検索し、管理タスクを選択し、[OK] をクリックします。
2. 新しい検索画面を作成するには、[新規] をクリックします。
3. 作成する検索画面のタイプを選択します。
4. 必要な情報を入力して、[OK] をクリックします。
新規検索画面がタスクに追加されます。

タブの追加

[タブ] 画面を使用して、このタスクで使用するタブ コントローラ、およびこのタスクで表示するタブを選択します。

タブの追加方法

1. このタスクで使用するタブ コントローラを選択します。
注: 既存のタブ定義のコピーを作成するには、[別のタスクからのタブのコピー] を選択し。コピーする管理タスクを検索し、管理タスクを選択し、[OK] をクリックします。
2. メニューからのこのタスクで表示されるタブを選択します。
3. [サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 は新しいタスクにタブを追加します。

フィールド、イベントおよびロール使用の設定

フィールド、イベントおよびロールは、このタスクがアクセスするフィールド、タスクが関連付けられているイベント、およびこのタスクが表示されるユーザ ロールに関する情報をタブを使用します。これらのフィールドに表示される情報は変更できません。

設定を変更すれば、これらのタブに表示される情報を変更できます。たとえば、このタスクが表示される管理ロールを変更するには、管理ロールの設定を変更して、このタスクを含めるか除外します。

ユーザ、グループおよび管理ロール

ユーザを作成する場合、ユーザに 1 つ以上の *管理ロール* または *特権的アクセス ロール* を割り当てます。管理ロールには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のアプリケーション機能に対応するタスクが含まれています。管理ロールをユーザに割り当てると、そのユーザは管理ロールに含まれているタスクを実行できます。タスクによってユーザは、ポリシーの作成およびデプロイ、ホスト グループの作成、他のユーザの管理などの CA ControlMinder 機能を実行できます。

特権アクセス ロールは、管理対象エンドポイント上の特権アカウント管理に対応するタスクを定義します。特権アクセス ロールをユーザに割り当てると、そのユーザは特権アカウント パスワードのチェックインおよびチェックアウトなどの特権アカウント管理タスクを実行できます。

管理をより容易にするために、ユーザ グループを作成し、グループに管理ロールを割り当てることができます。これにより、グループ内のユーザはそれぞれ、その管理ロール内の全タスク完了できます。

詳細情報:

[グループのタイプ](#) (P. 50)

Active Directory の制限事項

Active Directory をユーザ ストアとして使用する場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でユーザとグループを作成および削除できません。以下のタスクはインターフェースに表示されず、管理ロールまたは特権アクセス ロールに割り当てることができません。

- ユーザの作成
- ユーザの削除
- ロール メンバ/管理者の変更
- グループの作成
- グループの削除

Active Directory ユーザに管理ロールを割り当てると、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はユーザ プロファイルを変更し、このユーザに割り当てられた管理ロールを登録されたアドレス フィールドに記録します。

注: [ユーザ DN:] パラメータに、読み取り専用権限を持ったユーザを定義できます。ただし、読み取り専用権限を持ったユーザを定義する場合、CA Access Control エンタープライズ管理でユーザに管理ロールまたは特権アクセス ロールを割り当てることができません。代わりに、Active Directory グループを指すように各ロールのメンバ ポリシーを変更します。

ユーザの作成

ユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のタスクを実行します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 のインストール時にシステム マネージャ ロールでユーザを作成します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 を開始して職務分掌を実行する際に、追加ユーザを作成します。

注: Active Directory をユーザ ストアとして使用する場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でユーザを作成できません。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ユーザおよびグループ] - [ユーザ] - [ユーザの作成] をクリックします。
[ユーザの作成: ユーザの選択] ウィンドウが表示されます。
2. (オプション) 既存のユーザを選択し、そのコピーとしてユーザを以下のように作成します。
 - a. [ユーザのコピーの作成] を選択します。
 - b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するユーザのリストが表示されます。
 - c. 新しいユーザのベースとして使用するオブジェクトを選択します。
3. [OK] をクリックします。
[ユーザの作成] タスク ページが表示されます。既存のオブジェクトからユーザを作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには既存オブジェクトの値がすでに入力されています。

4. [プロフィール] タブのフィールドにデータを入力します。以下のフィールドについて説明します。

ユーザ ID

CA ControlMinder エンタープライズ管理 に対してユーザを識別する文字列を定義します。

パスワードの変更が必要

最初のログイン時にユーザに強制的にパスワードを変更させるように指定します。

有効

ユーザが CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインできるかどうかを指定します。

5. (オプション) [管理ロール] タブをクリックして、以下のように、管理ロールをユーザに割り当てます。

- a. [管理ロールの追加] をクリックします。

[管理ロールの選択] セクションが表示されます。

- b. フィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するロールのリストが表示されます。

- c. ユーザに割り当てる管理ロールを選択し、[選択] をクリックします。

管理ロールがユーザに割り当てられます。

6. (オプション) [特権アクセス ロール] タブをクリックして、以下のように、特権アクセス ロールをユーザに割り当てます。

- a. [特権アクセス ロールの追加] をクリックします。

[特権アクセス ロールの選択] セクションが表示されます。

- b. フィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するロールのリストが表示されます。

- c. ユーザに割り当てる特権アクセス ロールを選択し、[選択] をクリックします。

特権アクセス ロールがユーザに割り当てられます。

7. (オプション) [グループ] タブをクリックして、以下のように、グループにユーザを追加します。
 - a. [グループの追加] をクリックします。
[グループの選択] セクションが表示されます。
 - b. フィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するグループのリストが表示されます。
 - c. ユーザに割り当てるグループを選択し、[選択] をクリックします。
ユーザがグループに追加されます。
8. [サブミット] をクリックします。
ユーザが作成されます。

ユーザ パスワードのリセット

何回かログインに失敗した後にユーザアカウントがロックされた場合、またはユーザがパスワードを紛失または忘れた場合に、ユーザのパスワードをリセットします。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ユーザおよびグループ] - [ユーザ] - [ユーザ パスワードのリセット] をクリックします。
[ユーザ パスワードのリセット] 検索ページが表示されます。
2. 検索クエリを入力し、[検索] をクリックします。
検索条件に従って、検索結果が表示されます。
3. ユーザアカウントを選択し、[選択] をクリックします。
[パスワードのリセット] ウィンドウが開きます。
4. [パスワードの確認] フィールドにアカウントパスワードを入力します。
5. (オプション) [パスワードの変更が必要] オプションを選択します。
6. [サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 によってユーザのパスワードがリセットされます。

ユーザの有効化または無効化

ユーザ アカウントを有効にし、ユーザがアカウントのクレデンシャルを使用して **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 にログインできるようにします。ユーザ アカウントを無効にし、ユーザの **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 へのアクセスを阻止し、ユーザ プロファイルをシステム内に保持します。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ユーザおよびグループ] - [ユーザ] - [ユーザの有効化/無効化] をクリックします。
[ユーザの有効化/無効化] ページが表示されます。
2. 検索クエリを定義し、[検索] をクリックします。
検索クエリに一致するユーザのリストが表示されます。
3. 無効化または有効化するユーザ アカウントを、以下のように指定します。
 - アカウントを無効化するには、ユーザを消去します。
 - アカウントを有効化するには、ユーザを選択します。
4. [選択] をクリックします。
指定した変更のサマリ画面が表示されます。
5. [はい] をクリックして、変更を確認します。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 によって、要求された変更を実行するタスクがサブミットされます。

ユーザ パスワードリセットの有効化および忘れたパスワードのリセット

このシナリオは、ユーザが自身のパスワードをリセットできるようにユーザ アカウントおよびプロフィールを設定する方法、および忘れたパスワードのリセット方法を説明します。


第 3 章：ユーザ パスワードリセット機能を有効にし、パスワードを忘れた場合にリセットする方法

CA ControlMinder エンタープライズ管理 ユーザ アカウントを設定して、ユーザによる自分のパスワードのリセットを有効にできます。

システムまたはセキュリティ管理者として、忘れたパスワードのハンドラを定義するようにユーザ アカウントを設定します。

アカウントが設定される場合、その後、ユーザは、忘れたパスワードのリセットを有効にするように自分のプロフィールを設定します。

ユーザ パスワード リセット機能を有効にし、 ユーザ パスワードをリセットする方法



次の手順に従ってください：

1. [ユーザ アカウントの設定](#) (P. 46)
2. [ユーザ プロファイルの設定](#) (P. 48)
3. [ユーザ パスワードのリセット](#) (P. 49)

ユーザ アカウントの設定

システムまたはセキュリティ管理者として、パスワードリセット機能を有効にする最初の手順として **CA ControlMinder** エンタープライズ管理ユーザ アカウントを設定します。

次の手順に従ってください：

1. **CA IdentityMinder** 管理コンソールを開きます。

注：CA IdentityMinder 管理コンソールにアクセスするには、コンソールオプションが有効である必要があります。詳細については、「**CA IdentityMinder** 管理コンソールの有効化」を参照してください。

2. [環境]、[ac-env]、[詳細設定]、[論理属性ハンドラ] に移動します。
3. [忘れたパスワードのハンドラ] が [名前] リストに含まれていることを確認し、ログアウトします。
4. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理サーバにログインします。
5. [ユーザおよびグループ] - [タスク] - [管理タスクの変更] を選択します。
[管理タスクの検索] ウィンドウが開きます。
6. ワイルドカード記号 (*) を使用して、検索フィールドに **Modify** (***Modify***) と入力し、[検索] をクリックします。
7. [ユーザの変更] を選択し、[選択] をクリックします。
8. [ユーザの変更] ページで [タブ] タブを選択します。
9. [プロフィール] 行の左側の矢印をクリックします。
[プロフィールの設定] 画面が表示されます。
10. [画面] フィールド横の省略記号 (...) をクリックし、[デフォルトのユーザ プロファイル] を選択し、[編集] をクリックします。
[画面定義の選択] 画面が開きます。
11. [選択] 列の [デフォルトのユーザ プロファイル] を選択し、[編集] をクリックします。
[標準プロフィール画面の設定] 画面が表示されます。
12. 名前のリストの下で、[ページセクション] ボックスをチェックし、最初の行のドロップダウンメニューから [10 行] を選択します。行の最後で [追加] をクリックします。

ユーザ フォーム レイアウトが設定され、10 の新しいスペース行を示すページがリストの最下部で開きます。これら 10 の行は 5 つのセキュリティ質問および 5 つの回答に使用されます。

13. [質問 1] に対して最初の新しいスペースを設定するには、最初の [スペース] フィールドで矢印をクリックします。

[フィールドのプロパティ] ボックスが開きます。

14. [属性名] フィールドのドロップダウン メニューから [質問 1] を選択します。

15. 下へスクロールし、[名前] フィールドに最初の質問を入力し、[適用] をクリックします。

リスト内のスペースに [質問 1] が入力されます。

16. [回答 1] に対して 2 番目の新しいスペースを設定するには、2 番目の [(スペース)] フィールドで矢印をクリックします。

[フィールドのプロパティ] ボックスが開きます。

17. [属性名] フィールドのドロップダウン メニューから [回答 1] を選択し、[適用] をクリックします。

リスト内のスペースに [回答 1] が入力されます。

18. 前述の手順を 5 つの質問および 5 つの回答すべてに対して繰り返し、[OK] をクリックします。

19. [画面定義の選択] ウィンドウが開きます。

20. [OK] をクリックします。

21. [サブミット] をクリックします。

ユーザ アカウントが設定され、ユーザは自身のプロフィールを設定してパスワードリセット機能を有効にする手順を完了することができます。

ユーザ プロファイルの設定

管理者が CA ControlMinder エンタープライズ管理 ユーザ アカウントを設定すると、CA ControlMinder 自己マネージャ権限を持つユーザは、自分のプロフィールを設定してプロセスを完了できます。一度ユーザが以下の手順を完了すれば、パスワードリセット機能は有効になります。

注: CA ControlMinder システム ユーザはすべてデフォルトでは [自己マネージャ] ロールを割り当てられます。

次の手順に従ってください：

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 エンタープライズ管理サーバにログインします。
2. [ホーム] - [自己マネージャ] - [マイ プロファイルの変更] を選択します。
3. 5 つのセキュリティ質問および 5 つの回答までスクロールし、それぞれに対する値を指定します。
4. [サブミット] をクリックします。

ユーザのアカウントは、忘れたパスワードのリセットが可能になるように設定されます。

ユーザ パスワードのリセット

ユーザ アカウントおよびプロフィールを設定した後、パスワードリセット機能が有効になります。ユーザは、自分のログイン ページから自分のパスワードをリセットできます。

次の手順に従ってください：

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 ログイン ページで、[パスワードを忘れた場合] をクリックします。
[忘れたパスワード] ウィンドウが開きます。
2. ユーザ ID を指定し、[OK] をクリックします。
以前に設定した 5 つのセキュリティ質問のうち 3 つを表示するウィンドウが表示されます。
3. 質問に対する正しい回答を入力し、[OK] をクリックします。
[タスク完了] ウィンドウが開き、ユーザ パスワードがリセットされたことを示す確認メッセージが表示されます。一時的な新規パスワードが表示されます。
4. エンタープライズ管理サーバに一時パスワードを使用してログインします。
[パスワードサービス] ウィンドウが開きます。
5. [パスワード] および [パスワードの確認] フィールドで新しいパスワードを指定し、[サブミット] をクリックします。
パスワードが変更され、エンタープライズ管理サーバへのログインが行われます。

グループのタイプ

複数のタイプのグループを作成することも、これらのタイプを組み合わせることもできます。

- **静的グループ**

対話形式で追加されるユーザのリスト

- **動的グループ**

LDAP クエリに一致する場合、ユーザはグループに属します（ユーザストアとして LDAP ディレクトリが必要です）。

注: 動的グループ クエリ フィールドを表示するために、関連するプロファイル画面を編集して、タスクにそれを含める必要があります。

- **ネストされたグループ**

他のグループを含むグループです（ユーザストアとして LDAP ディレクトリが必要です）。

注: ユーザが属する静的グループ、動的グループ、ネストグループを表示するには、ユーザオブジェクトの[グループ]タブを使用します。タブは[ユーザの表示]または[ユーザの変更]タスクで表示されます。

静的グループまたは動的グループの作成

複数のユーザを 1 つの静的グループに関連付けることができます。グループメンバシップリストにユーザを追加したり、リストから削除して、グループを管理できます。グループのメンバを表示するには、[グループの表示] または [グループの変更] タスクで [メンバシップ] タブを使用します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して LDAP フィルタ クエリを定義することで、動的グループを作成し、実行時のグループメンバシップを決定できます。

注: [メンバシップ] タブには、グループに明示的に追加されたメンバのみ表示されます。Active Directory をユーザストアとして使用する場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でグループを作成できません。

次の手順に従ってください:

1. グループ管理権限を持つユーザとして CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインします。
2. [ユーザおよびグループ] - [グループ] - [グループの作成] をクリックします。

グループの作成の検索画面が表示されます。

3. [グループの作成] を選択し、[OK] をクリックします。
[グループプロファイル] タブが表示されます。
4. [グループ名] および [グループの詳細] を入力します。
5. [メンバシップ] タブをクリックします。

注: グループの動的メンバシップを変更できるのは、[グループの変更] タスクを持つ管理者のみです。

6. [ユーザの追加] をクリックします。
選択したユーザ検索ウィンドウが開きます。
7. 検索クエリを入力し、[検索] をクリックします。
検索条件に従って、検索結果が表示されます。
8. ユーザを選択し、[選択] をクリックします。
9. [管理者] タブをクリックします。
10. [サブミット] をクリックします。

プロセスが正常に完了したことを通知するメッセージが表示されます。

注: ユーザをグループ管理者として割り当てる場合は、その管理者がグループの管理に必要な適切なスコープを持つロールが割り当てられていることを確認してください。

LDAP フィルタ クエリ - 動的グループ クエリのパラメータを定義します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して LDAP フィルタ クエリを定義して、動的グループを作成し、実行時のグループ メンバシップを決定できます。

フィルタ クエリは、以下の形式で指定します。

`LDAP:///search_base_DN??search_scope?searchfilter`

search_base_DN

LDAP ディレクトリ内の検索開始ポイントを指定します。クエリにベース DN を指定しない場合は、グループの組織がデフォルトのベース DN となります。

search_scope

検索範囲を指定します。以下の値を使用できます。

- **sub** - ベース DN レベルとそれより下位にあるエントリを返します。
- **one** - URL で指定するベース DN より 1 レベル下のエントリを返します。
- **base** - 検索オプションとしてベースを無視し、代わりに 1 つのエントリを使用します。

one または *base* を使用すると、ベース DN 組織内のユーザのみが取得されます。

sub を使用すると、ベース DN 組織と、ツリー内のすべての下位組織にある全ユーザが取得されます。

searchfilter

検索範囲内のエントリに適用するフィルタを指定します。検索フィルタの入力時には、以下のような標準の LDAP クエリ構文を使用します。

([logical_operator]Comparison)

logical operator

論理演算子を定義します。以下のいずれかです。

- | - 論理 OR
- & - 論理 AND
- ! - 論理 NOT

Comparison

AttributeOperatorValue を定義します。

- *Attribute* - LDAP 属性の名前を定義します。
- *Operator* - 比較演算子を指定します。以下のいずれかになります。
= (等しい)、<= (小さいまたは等しい)、>= (大きいまたは等しい)、または ~= (ほぼ等しい)。
- *Value* - 属性データの値を定義します。

例：(&(city=Boston)(state=Massachusetts))

デフォルト：(objectclass=*)

動的クエリを作成する場合、以下の点に注意が必要です。

- 「LDAP」プレフィックスは小文字である必要があります。以下に例を示します。

ldap:///o=MyCorporation??sub?(title=Manger)

- LDAP サーバ ホスト名またはポート番号は指定できません。検索はすべて、ユーザの環境で設定した LDAP ディレクトリ内で行われます。

例: LDAP クエリのサンプル

以下に、LDAP クエリの例を示します。

説明	クエリ
マネージャになっているユーザ全員	ldap:///o=MyCorporation??sub?(title=Manger)

説明	クエリ
ニューヨーク西支店のマネージャ全員	ldap:///o=MyCorporation??one?(&(title=Manager)(office=NYWest))
携帯電話を持っている技術者全員	ldap:///o=MyCorporation??one? (&(employee=technician)(mobile=*))
従業員番号が 1000 から 2000 までのすべての従業員	ldap:///o=MyCorporation, (& (ou=employee) (employeenumber >=1000) (employeenumber <=2000))
雇用期間が 6 か月を超えるヘルプデスク管理者全員	ldap:///o=MyCorporation,(& (cn=helpdeskadmin) (DOH => 2004/04/22)) 注: このクエリの場合、ユーザの雇用日を示す DOH 属性を作成する必要があります。

注: 「>」 (より大きい) と 「<」 (より小さい) による比較は、算術式ではなく辞書式です。これらの使用法の詳細については、LDAP ディレクトリ サーバのマニュアルを参照してください。

グループ メンバの変更

グループ内のメンバを変更するには、[グループ メンバの変更] オプションを使用します。

次の手順に従ってください:

1. グループ管理権限を持つユーザとして **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 にログインします。
2. [ユーザおよびグループ] - [グループ] - [グループ メンバの変更] を選択します。
[グループ メンバの変更] 画面が表示されます。
3. グループを選択し、[選択] をクリックします。
グループ メンバ リストが開きます。

4. メンバを削除するには、メンバ名の隣のチェック ボックスをクリアします。
5. メンバを追加するには、[ユーザの追加] をクリックし、以下の手順に従います。
 - a. 検索クエリを入力し、[検索] をクリックします。
検索条件に従って、検索結果が表示されます。
 - b. ユーザを選択し、[選択] をクリックします。
ユーザはグループ メンバとして追加されます。
6. [サブミット] をクリックします。
タスクが正常に完了したことを通知するメッセージが表示されます。

監査データ

監査データによって、CA ControlMinder エンタープライズ管理 環境で実行される操作の履歴レコードが提供されます。管理データには、以下のようなものがあります。

- 特定期間のシステム アクティビティ。
- 特定期間に変更されたオブジェクトのリスト。
- ユーザに割り当てられたロール
- 特定のユーザアカウントで実行された操作

イベントの監査データが生成されます。イベントは CA ControlMinder エンタープライズ管理 タスクによって生成される操作です。たとえば、「ユーザの作成」タスクは「Access Role イベントの割り当て」イベントを含んでいる可能性があります。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は監査データを中央データベース内に格納します。監査データを CA Enterprise Log Manager ヘルパーティングするために、監査コレクタを設定できます。

注: CA Enterprise Log Manager との統合については、「実装ガイド」を参照してください。

詳細情報:

[サブミット済みタスクの検索](#) (P. 56)

[タスクの詳細の表示](#) (P. 60)

[イベントの詳細の表示](#) (P. 61)

[サブミット済みタスクのクリーンアップ](#) (P. 61)

[メッセージキュー監査メッセージの Windows イベント ログへのルーティング](#) (P. 64)

[メッセージキュー監査メッセージの UNIX syslog へのルーティング](#) (P. 66)

サブミット済みタスクの検索

サブミット済みタスクにより、CA ControlMinder エンタープライズ管理 環境内のタスクに関する情報が提供されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 が実行するアクションに関する高度な詳細情報を検索し、表示することができます。詳細画面には、各タスクおよびイベントに関する追加情報が表示されます。

タスクのステータスに応じて、タスクのキャンセルまたは再サブミットを実行できます。

サブミット済みタスクを使用して、タスクの処理を最初から最後まで追跡できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [監査] - [サブミット済みタスクの表示] をクリックします。
[サブミット済みタスクの表示] ページが表示されます。
2. 検索条件を指定し、表示する行数を入力して、[検索] をクリックします。
検索条件に適合するタスクが表示されます。

サブミット済みタスクの表示に関する検索属性

処理用にサブミットされたタスクを確認するには、[サブミット済みタスクの表示] で検索機能を使用します。以下の条件に基づいて、タスクを検索できます。

開始者

検索条件となるタスクを開始したユーザの名前を識別します。ユーザ名に基づいて検索が実行されます。有効なユーザ名を入力したことを確認するには、[検証] ボタンを使用します。

承認者

検索条件としてタスク承認者の名前を識別します。ユーザ名に基づいて検索が実行されます。有効なユーザ名を入力したことを確認するには、[検証] ボタンを使用します。

注: タスクのフィルタとして [承認タスク実行者] 条件を選択した場合は、デフォルトにより [承認タスクの表示] 条件も有効になります。

タスク名

検索条件としてタスク名を識別します。[タスク名の条件] フィールドの値として「=」、「以下を含む」、「以下で開始:」、「以下で終了」などの条件を指定すると、検索を絞り込むことができます。たとえば、「=」条件を指定し、テキストフィールドに「ユーザの作成」と入力すると、「タスク名 = ユーザの作成」という検索基準を指定できます。

タスクのステータス

検索条件となる [タスク ステータス](#) (P. 59) を識別します。タスクのステータスを選択するには、[Where task status equals] を有効にし、条件を選択します。以下の条件に基づいて、タスクをさらに絞り込むことができます。

- 完了
- 実行中
- 失敗
- 拒否
- 一部完了
- キャンセル済み
- スケジュール済み

タスク優先度

検索条件としてタスクの優先度を識別します。タスク優先度を選択するには、[タスク優先度の条件]を有効にして条件を選択します。以下の条件に基づいて、タスクをさらに絞り込むことができます。

低

このオプションを指定すると、低優先度のタスクを検索できます。

中

このオプションを指定すると、中優先度のタスクを検索できます。

高

このオプションを指定すると、高優先度のタスクを検索できます。

実行対象

選択したオブジェクトインスタンスに対して実行されるタスクを識別します。オブジェクトインスタンスを選択しない場合は、そのオブジェクトの全インスタンスに対して実行されたタスクがすべて表示されます。

注: このフィールドは、[サブミット済みタスクの設定] 画面で [次に対し設定を実行] フィールドを指定した場合にのみ表示されます。[サブミット済みタスク] タブを設定するには、この画面を使用します。

日付範囲

サブミット済みタスクの検索範囲を識別します。開始日と終了日を指定する必要があります。

[サブミット解除されたタスクの表示]

監査済み状態のタスクを識別します。他のタスクを開始したタスクや、サブミットされていないタスクが識別されます。このタブを選択した場合は、そのようなタブがすべて監査され、表示されます。

承認タスクの表示

ワークフローの一部として承認すべきタスクを識別します。

詳細情報:

[タスク ステータスの説明](#) (P. 59)

タスクステータスの説明

サブミット済みタスクのステータスは、以下のいずれかになります。タスクのステータスに基づいて、タスクのキャンセルや再サブミットなどのアクションを実行できます。

注: タスクをキャンセルまたは再サブミットするには、タスクステータスに基づいてキャンセルボタンと再サブミットボタンが表示されるように「サブミット済みタスクの表示」を設定する必要があります。

実行中

以下のいずれかが発生した場合に表示されます。

- ワークフローが開始されたが、まだ完了していない場合
- 現在のタスクの前に開始されたタスクが実行中の場合
- ネストタスクが開始されたが、まだ完了していない場合
- プライマリイベントが開始されたが、まだ完了していない場合
- セカンダリイベントが開始されたが、まだ完了していない場合

この状態のタスクはキャンセルすることができます。

注: タスクをキャンセルすると、現在のタスクに関する未完了のネストイベントとタスクがすべてキャンセルされます。

キャンセル済み

実行中のタスクまたはイベントのいずれかをキャンセルした場合に表示されます。

拒否

CA ControlMinder エンタープライズ管理がワークフロープロセスの一部であるイベントまたはタスクを拒否した場合に表示されます。拒否されたタスクは再サブミットすることができます。

注: タスクを再サブミットすると、CA ControlMinder エンタープライズ管理によって失敗または拒否されたネストタスクとイベントがすべて再サブミットされます。

一部完了

一部のイベントまたはネストタスクをキャンセルした場合に表示されます。一部完了したイベントまたはネストタスクは再サブミットすることができます。

完了

タスクが完了した場合に表示されます。現在のタスクのネスト タスクとネスト イベントがすべて完了すると、タスクが完了します。

失敗

現在のタスクに含まれるタスク、ネスト タスク、またはネスト イベントが無効の場合に表示されます。このステータスは、タスクが失敗した場合に表示されます。失敗したタスクは再サブミットすることができます。

スケジュール済み

タスクを後で実行するようスケジュール設定されている場合に表示されます。この状態のタスクはキャンセルすることができます。

タスクの詳細の表示

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、サブミット済みタスクのステータス、ネスト タスク、タスクに関連付けられたイベントなどのタスクの詳細が提供されます。

次の手順に従ってください:

1. [サブミット済みタスクの表示] ページで、選択されたタスクの横にある表示アイコンをクリックします。

タスクの詳細が表示されます。

注: イベントとネスト タスク (ある場合) は、[タスク詳細] ページに表示されます。タスクおよびイベントごとのタスク詳細を表示できます。

2. [閉じる] をクリックします。

[タスクの詳細] タブが閉じ、CA ControlMinder エンタープライズ管理の [サブミット済みタスクの表示] タブにタスク リストが表示されます。

イベントの詳細の表示

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、サブミット済みイベントのステータス、イベント属性、イベントに関する追加情報などのイベントの詳細が提供されます。

次の手順に従ってください:

1. [タスクの詳細の表示] ページで、イベントの横にある表示アイコンをクリックします。

イベントの詳細が表示されます。

2. [閉じる] をクリックします。
[イベントの詳細] ページが閉じます。

サブミット済みタスクのクリーンアップ

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、SAM 監査データなどの監査データを中央データベースに格納します。ただし、中央データベースに大量の監査データを格納すると、データベースのパフォーマンスに影響が及ぶ場合があります。データベースのパフォーマンスを改善するには、サブミット済みタスクのクリーンアップウィザードを使用して、サブミット済みタスクを中央データベースから削除します。

重要: サブミット済みタスクをクリーンアップすることにより、監査データがデータベースから削除されます。データの損失を回避するために、監査イベントを **CA Enterprise Log Manager** にルーティングしてからクリーンアップタスクを実行することをお勧めします。

クリーンアップタスクはすぐにまたは一定の間隔で繰り返し実行するようにスケジューリングできます。サブミット済みタスクのクリーンアップは、大量のシステムリソースを消費します。そのため、このタスクを営業時間外にスケジューリングすることをお勧めします。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [タスク] - [サブミット済みタスクのクリーンアップ] をクリックします。

[サブミット済みタスクのクリーンアップ: 繰り返し] ページが表示されます。

2. 以下のいずれかのタスクを実行します。

- タスクをすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択して[次へ]をクリックします。

[サブミット済みタスクのクリーンアップ：サブミット済みタスクのクリーンアップ]ページが表示されます。手順4に進みます。

- 繰り返しスケジュールを作成するには、[新規ジョブをスケジュール]を選択して、表示されるすべてのフィールドに入力します。以下のフィールドについて説明します。

タイムゾーン

エンタープライズ管理サーバのタイムゾーンを指定します。

ユーザの所在地がサーバとは異なるタイムゾーンにある場合は、新規ジョブのスケジューリング時に、ユーザのタイムゾーンかサーバのタイムゾーンのいずれかを選択できます。既存のジョブを修正する場合は、タイムゾーンは変更できません。

週単位のスケジュール

タスクが特定の曜日（複数指定可）の特定の時間に実行されるように指定します。

時間は24時間形式で、「17:15」のように指定します。

詳細スケジュール

cron 式を使用すると、タスクを実行する時間を指定できます。

3. [次へ] をクリックします。

[サブミット済みタスクのクリーンアップ：サブミット済みタスクのクリーンアップ] ページが表示されます。

4. 以下のフィールドに値を入力します。

- 最短有効期間
- アーカイブ

タスクをランタイム データベースから削除する前に、タスクのアーカイブ データベースへのバックアップを指定します。

- 監査タイムアウト
- 時間制限
- タスク制限
- トランザクションごとに削除

5. [完了] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、指定した時間にサブミット済みタスクを中央データベースから削除します。

メッセージ キュー監査メッセージの Windows イベント ログへのルーティング

Windows で該当

エンタープライズ管理サーバを設定して、メッセージ キュー監査メッセージを Windows イベント ログにルーティングできます。エンタープライズ管理サーバが監査ログに監査メッセージを書き込むたびに、対応するイベントがイベント ログに送信されます。

メッセージ キュー監査メッセージを Windows イベント ログにルーティングする方法

1. JBoss アプリケーション サーバが実行中の場合は、停止します。
2. 以下のディレクトリに移動します。ここで `JBOSS_HOME` は JBoss をインストールしたディレクトリです。

```
JBOSS_HOME\server\default\conf\
```

3. `jboss-log4j.xml` ファイルを開きます。
4. "ENTM_NTEventLog" というアペンダをクラスに追加します。
このアペンダは、監査に使用するクラスおよびデータの表示方法を指定します。
5. アペンダが監査メッセージ用の入力チャネルとしてバインドするローガーを指定します。 `jboss-log4j.xml` の `<root>` 要素の前に以下のコードを挿入します。

```
<logger name="EventLog">  
  <appender-ref ref="ENTM_UNIXSysLog"/>  
</logger>
```

6. ファイルを保存して閉じます。
7. `NTEventLogAppender.dll` ファイルを Windows System32 ディレクトリにコピーします。

注: `NTEventLogAppender.dll` ファイルは、Apache log4j 1.2.16 バンドルに存在します。Apache log4j 1.2.16 は、[Apache Logging Services](#) の Web サイトからダウンロードできます。

8. JBoss アプリケーション サーバを起動します。

エンタープライズ管理サーバが、メッセージ キュー監査メッセージを Windows イベント ログにルーティングするようになりました。

例: メッセージ キュー 監査メッセージを Windows イベント ログへ送信するように jboss-log4j.xml ファイルを変更

以下の例は、メッセージ キュー 監査メッセージを Windows イベント ログにルーティングするように設定された jboss-log4j.xml ファイルの一部です。

```
<appender name="ENTM_NTEventLog"
          class="org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender">
  <param name="Source" value="CA Access Control Enterprise Management"/>
  <layout class="org.apache.log4j.SimpleLayout"/>
</appender>

<logger name="EventLog">
  <appender-ref ref="ENTM_NTEventLog"/>
</logger>
```

この例では、以下の変更を加えました。

- "ENTM_NTEventLog" という新しいアペンダを追加しました。
- "org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender" というクラスを追加しました。
- パラメータ名 "Source" を定義しました。
- 値 "CA Access Control Enterprise Management" を定義しました。
- レイアウト クラス "org.apache.log4j.SimpleLayout" を定義しました。
- ロガー名 "EventLog" を定義しました。
- appender-ref ref として "ENTM_NTEventLog" を定義しました。

メッセージ キュー監査メッセージの UNIX syslog へのルーティング

UNIX で該当

エンタープライズ管理サーバを設定して、メッセージ キュー監査メッセージを UNIX syslog にルーティングできます。エンタープライズ管理サーバが監査メッセージを監査ログに書き込むたびに、対応するイベントが syslog に送信されます。

メッセージ キュー監査メッセージを UNIX syslog にルーティングする方法

1. JBoss アプリケーション サーバが実行中の場合は、停止します。
2. 以下のディレクトリに移動します。ここで `JBOSS_HOME` は JBoss をインストールしたディレクトリです。

```
JBOSS_HOME%server%default%conf%
```

3. `jboss-log4j.xml` ファイルを開きます。
4. "ENTM_UNIXEventLog" というアペンダをクラスに追加します。
このアペンダは、監査に使用するクラスおよびデータの表示方法を指定します。

5. アペンダが監査メッセージ用の入力チャネルとしてバインドするロガーを指定します。 `jboss-log4j.xml` の `<root>` 要素の前に以下のコードを挿入します。

```
<logger name="EventLog">  
  <appender-ref ref="ENTM_UNIXSysLog"/>  
</logger>
```

6. ファイルを保存して閉じます。
7. `/etc/syslog.conf` ファイルを開き、syslog がメッセージを `/var/log/messages` ファイルにルーティングすることを確認します。
8. `/etc/sysconfig/syslog` パラメータ ファイルを開き、リモートモードオプションが以下のエントリに表示されることを確認します。

```
SYSLOGD_OPTIONS="-m 0-r"
```

9. syslog デーモンを再起動します。以下のコマンドを実行します。

```
/etc/rc.d/init.d/syslog restart
```

syslog デーモンが起動します。

10. JBoss アプリケーション サーバを起動します。

エンタープライズ管理サーバは、メッセージ キュー監査メッセージを UNIX syslog にルーティングするようになります。

例: メッセージ キュー 監査メッセージを UNIX syslog へ送信するように jboss-log4j.xml ファイルを変更

以下の例は、LogAppender オブジェクトの作成後の jboss-log4j.xml ファイルの一部です。

```
<appender name="ENTM_UNIXSysLog"
          class="org.apache.log4j.net.SyslogAppender">
  <param name="Facility" value="USER"/>
  <param name="FacilityPrinting" value="false"/>
  <param name="SyslogHost" value="localhost"/>
  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%p - [CA AC ENTM]: %m%n"/>
  </layout>
</appender>

<logger name="EventLog">
  <appender-ref ref="ENTM_UNIXSysLog"/>
</logger>
```

この例では、以下の変更を加えました。

- アペンダ "ENTM_UNIXSysLog" を追加しました。
- クラス "org.apache.log4j.net.SyslogAppender" を作成しました。
- パラメータ名 "Facility" および値 "USER" を定義しました。
- パラメータ名 "FacilityPrinting" および値 "localhost" を定義しました。
- パラメータ名 "SyslogHost" および値 "localhost" を定義しました。
- レイアウト クラス "org.apache.log4j.PatternLayout" を定義しました。
- パラメータ名 "ConversionPattern" および値 "%p - [CA AC ENTM]: %m%n" を定義しました。
- ロガー名 "EventLog" を定義しました。
- appender-ref ref="ENTM_UNIXSysLog" を定義しました。

第 4 章：エンタープライズ実装の表示

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[ワールドビュー](#) (P. 69)

[CA ControlMinder のエンタープライズ実装の表示](#) (P. 70)

[エンドポイントステータスの表示](#) (P. 71)

[CA ControlMinder エンドポイント管理を開いてエンドポイントを管理](#) (P. 76)

[CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO のための UNIX エンドポイントの設定](#) (P. 77)

[SAM エンドポイントの変更](#) (P. 78)

ワールドビュー

CA ControlMinder エンタープライズ管理のワールドビューでは、接続された DMS で管理する CA ControlMinder のエンタープライズ実装を表示することができます。

ワールドビューを使用して以下のことが可能です。

- 接続した DMS に所属するエンドポイントを識別できます。
- エンドポイントタイプを識別できます。これは、CA ControlMinder、PMDB、SAM、UNAB の 1 つ以上になります。
- 各エンドポイントが前回 DMS にハートビートを送信した日時を確認できます。
- デプロイされたポリシー、オペレーティング システムの種類、エンドポイント上の管理対象デバイスなど、エンドポイントの詳細を表示します。
- CA ControlMinder エンドポイント管理を開いて、CA ControlMinder エンドポイントを管理します。
- UNAB ホストまたは SAM 管理対象デバイスを変更します。

CA ControlMinder のエンタープライズ実装の表示

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して、CA ControlMinder のエンタープライズ実装を表示することができます。このエンタープライズ「ワールド ビュー」は、すべてのエンドポイントと、エンドポイントが分類される論理ホスト グループと、エンドポイント上にデプロイされているポリシー、エンドポイントにある管理対象デバイスを含むスナップショットです。

CA ControlMinder のエンタープライズ実装の表示方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ワールド ビュー] タブをクリックし、左側のタスク メニューにある [ワールド ビュー] リンクをクリックします。

[ワールド ビュー] ページが開き、[検索] セクションが表示されます。

2. (オプション) 検索条件を定義します。

2 種類の検索を使用できます。

- **シンプル** - 単純な検索を使用して、ホスト名マスクを定義し、結果のフィルタリングに使用するエンドポイントのタイプを指定します。
- **詳細** - [詳細] リンクをクリックして、指定されたホスト グループ、割り当て済みポリシー、管理対象デバイス名マスク、管理対象デバイス タイプで、結果をフィルタリングすることもできます。

注: デフォルトでは、ワールド ビューは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 が接続される DMS に定義されたすべてのエンドポイントについての結果を表示します。

3. [Go] をクリックします。

定義した条件に一致する結果が、以下のいずれかのカテゴリ別に表示されます。

- **ホスト名による検索結果** - これは、DMS で定義するホスト (エンドポイント) です。これが、結果を表示するデフォルトの表示カテゴリになります。
- **ホスト グループによる検索結果** - これは、ユーザが定義する論理ホスト グループです。
- **ポリシーによる検索結果** - これは、エンドポイントにデプロイされるポリシーです。

- **管理対象デバイスによる検索結果** - これは、エンドポイント上の管理対象デバイスです。

エンドポイント ステータスの表示

デプロイメント内のエンドポイントのステータスを検査するためにワールドビューを使用できます。フィルタ オプションは DMS を通過するため、エンドポイント ステータス クエリはホスト ビューを使用する場合に比べ、軽量になります。

注: ご使用の CA ControlMinder エンドポイント インストールの '拡張ポリシー管理クライアント' オプションをアクティブにし、配布ホストのロケーションを正しく定義してください。この設定は、中央データベース (DMS) がステータス情報を収集するために必須です。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ワールドビュー] - [表示] - [エンドポイント ステータス] をクリックします。
[検索] セクションが利用可能な状態で、[エンドポイント ステータス] ページが表示されます。
2. [フィルタ基準] ドロップダウン メニューから [インストール ステータス]、[ヘルス ステータス]、または [実行ステータス] を選択するか、[ホスト名] を入力します。
3. (オプション) ControlMinder のホストをすべて表示する場合は、[オプション] を選択します。

4. 「実行」をクリックします。

エンドポイント ステータスの結果が表示されます。列ヘッダをクリックすると、そのステータスによってエンドポイントが並べ替えられます。

ヘルス ステータス

エンドポイントがハートビートを正常にレポートしたか、またはエンドポイントが応答していないかどうかを表示します。

実行ステータス

バイパス モードが完全にまたは部分的に適用されているかどうかを表示します。バイパス モードの場合、デッドロックを防ぐためにポリシー処理は一時的に縮小されます。

インストール ステータス

成功、失敗、再起動の保留中、またはアップグレード中を表示します。大規模な環境では、このステータスによって、エンドポイントの自動一括インストールを確認します。

注: インストール ステータス イベントの詳細については、「[selang リファレンス ガイド](#)」の「**HNODE クラス**」セクションで、**HNODE_INSTALL_STATUS** を参照してください。

ステータス列が空の場合、エンドポイントが **12.8** より古いバージョンを実行しており、ステータスのレポートがサポートされていないことを示します。

5. (オプション) ホスト名をクリックし、このホストに対してエンドポイント管理アプリケーションへの **Single Sign-On** ログインを新しいウィンドウで実行します。

エンドポイント メモリの使用量および応答の監視

プロセスがクリティカルなメモリしきい値を超えている場合、またはプロセスで使用されているハンドルが多すぎる場合 (**Windows** のみ)、エンドポイントは自身を再起動します。アプリケーションはプロセス メモリ、およびスタックしたプロセスに関する情報をさらなる分析のためにダンプします。

seos.ini 設定ファイルの **seoswd** セクションを編集し、**Watchdog** のタイムアウト、スケジュール、およびしきい値を設定します。

エンドポイントは遅い応答を検出し、承認エンジン プロセスがハングしているかを検出することもできます (seosd)。

- 遅い Windows エンドポイントでは、システム イベントをすべてバイパスし、回復を定期的に再試行します。
- 遅い Unix エンドポイントでは、seosd を再起動し、疑わしいプロセスから来るシステム イベントをバイパスして、ログをファイル システムにダンプします。

注: バイパス モードでは、ポリシー処理は一時的に縮小されます。

seos.ini 設定ファイルの seosd セクションを編集し、デッドロックを引き起こす可能性のあるプログラムに対する自動バイパスをオフにします。デッドロック検出は自動で、設定することはできません。

自動的なプロセスの再起動およびメモリ使用量を以下のように監視できます。

次の手順に従ってください:

1. 以下のログを参照します。
 - システム ログ (UNIX の場合は syslog、Windows の場合はイベントビューア)
 - 製品ログ (ControlMinder 監査ファイル)
 - DMS イベント
 - ワールド ビュー内のエンドポイント ステータス
2. secons ユーティリティによりエンドポイントのメモリ使用量を監視します。
 secons -i
 仮想メモリ、物理メモリ、プロセス ハンドルのカウンタを表示します。

エンドポイント ステータス レポートの設定

エンドポイント ステータス レポートが作成される頻度を設定できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [接続管理] - [スケジューリング設定の変更] をクリックします。
2. Cron 構文を使用して、エンドポイント ステータス レポートのスケジュールを指定します。

例 : 0023 * * ? 毎日午後 11 時にレポートを作成します。

エンドポイント ステータス レポートに対する承認者のリストを変更できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [ユーザおよびグループ] - [タスク] - [管理タスクの変更] を選択します。
2. エンドポイント ステータス レポートを選択し、[実行] をクリックします。
3. [イベント] をクリックし、endpointsStatusReport イベントをクリックして変更します。
4. このレポートのプライマリ承認者を無視します。
5. [デフォルトの承認者] の下の [ユーザの追加] をクリックして承認者を追加するか、または承認者を削除するボタンをクリックします。

エンドポイント ステータスのワールド ビューが Web インターフェースに表示される方法を設定できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [接続管理] - [UI 設定] をクリックします。
2. ワールド ビューの結果リストに対するユーザ インターフェース設定を指定します。

ワールド ビュー ホスト制限:

ワールド ビュー リストに表示されるホストの最大数を定義します。

デフォルト: 100

1 ページ当たりのワールド ビュー ホスト:

ワールド ビュー リストで 1 ページあたりに表示されるホストの数を定義します。

デフォルト: 10

注: デフォルトの UI 制限を一時的に無視するには、ワールド ビューの結果リストの [すべての ControlMinder ホストを表示] をクリックします。

エンドポイント ステータス レポートの表示

ワーク リストでエンドポイント ステータス レポートを参照できます。レポートには以下が含まれます。

- デプロイメント内のホストの数
- インストール成功、アップグレード中、再起動の保留中、インストール失敗の各ステータスを持つホストの数。
- 正常に稼働しているホスト、またはハートビートを返さなかったホストの数。
- バイパス モードのホストの数。

次の手順に従ってください:

1. [エンドポイント ステータスの承認] タブをクリックします。
2. より詳細なステータス情報を表示する値をクリックします。
3. エンドポイント ステータス レポートを承認または拒否します。

CA ControlMinder エンドポイント管理 を開いてエンドポイントを管理

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では Single-Sign On (SSO) がサポートされているため、ユーザはエンドポイントを管理する CA ControlMinder エンドポイント管理 に容易にログインすることができます。

Windows エンドポイントを管理するために自動ログインを設定する場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 と CA ControlMinder エンドポイントに同一のユーザ名およびパスワードを使用していること、また CA ControlMinder エンドポイント管理 を使用してエンドポイントを管理するための端末アクセス権限があることを確認してください。

注: UNIX エンドポイントを管理するために自動ログインを設定するには、エンドポイントに CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO を設定する必要があります。

CA ControlMinder エンドポイント管理 を開いてエンドポイントを管理する方法

1. ワールド ビューを使用して、管理する 1 つまたは複数のエンドポイントを表示します。
2. [アクション] 列で [管理] をクリックします。

CA ControlMinder エンドポイント管理 が開き、エンドポイントのホスト名およびユーザのクレデンシャルが自動的に入力されます。ログインに使用している CA ControlMinder エンタープライズ管理 ユーザが CA ControlMinder エンドポイント管理 に存在しない場合は、クレデンシャルを手動で入力する必要があります。

詳細情報:

[CA ControlMinder のエンタープライズ実装の表示 \(P. 70\)](#)

[CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO のための UNIX エンドポイントの設定 \(P. 77\)](#)

CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO のための UNIX エンドポイントの設定

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用すると、CA ControlMinder エンドポイント管理 に簡単にログインして、CA ControlMinder エンタープライズ管理 が管理する任意のエンドポイントを管理できます。自動ログインでは、Active Directory クレデンシアルを使用して CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインします。CA ControlMinder エンタープライズ管理 はクレデンシアルを保持し、ユーザが CA ControlMinder エンドポイント管理 を開いてエンドポイントを管理する場合に、エンドポイントにクレデンシアルを提供します。CA ControlMinder エンドポイント管理 を使用した CA ControlMinder への自動ログインは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 への認証時に使用するユーザアカウントに依存します。

注: UNAB エンドポイントへの自動ログインを設定するには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 と UNAB の両方が同じ Active Directory を使用することを確認します。

重要: UNIX ユーザとして使用するユーザは、Active Directory 内で設定します。

CA ControlMinder エンドポイント管理 SSO のための UNIX エンドポイントの設定

1. CA ControlMinder エンドポイントで、seos.ini ファイルを開き、[OS_User]セクションを見つけて、トークン osuser_enabled の値を「1」に設定します。

エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループを有効にします。

2. [seos] セクションを見つけて、トークン auth_login の値を pam に設定します。

使用されるログイン権限メソッドは PAM です。

3. CA ControlMinder エンドポイント管理 コンピュータ用の TERMINAL レコードを作成します。

CA ControlMinder エンドポイント管理 コンピュータは TERMINAL アクセスに割り当てられます。

4. XUSER として CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインするために使用するユーザ アカウントを設定して、そのアカウントに管理者属性を割り当ててます。書式 `<DOMAIN-NAME>user_account` を使用します。
5. 読み取りと書き込みのアクセス権限で **TERMINAL** クラス内の **superadmin** ユーザ用の **ACL** を定義します。以下に例を示します。

Defaccess : R, W

ACLs :

Accessor	Access

DOMAIN\user(XUSER)	R, W

ユーザは **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 **Server** を使用してエンドポイントを管理できます。

SAM エンドポイントの変更

CA ControlMinder エンタープライズ管理 ワールド ビューを使用すると、SAM エンドポイント管理対象デバイスの設定を変更できます。管理対象デバイスは、特権アカウントを使用して管理するアプリケーションです。SAM エンドポイントは、ロール ベースの管理システムを使用してアカウントへのアクセス権を付与し、パスワードデータベースに特権アカウントを格納します。管理対象デバイスは、**SAM** エンドポイント自体または企業にインストールされる場合があります。

SAM エンドポイントの変更

1. [ワールドビュー] - [ワールドビュー] タスクを選択します。
[ワールド ビュー] 検索画面が表示されます。
2. クエリを入力し、[実行] をクリックします。
クエリの検索結果が表示されます。
3. 変更対象の **SAM** エンドポイントの行で、下矢印 (表示) アイコンをクリックします。
エンドポイント上にある管理対象デバイスの詳細情報が表示されます。

4. [変更] をクリックし、エンドポイント設定を変更します。
[エンドポイントの変更] ウィンドウが表示され、エンドポイント設定が表示されます。
5. エンドポイント設定を変更し、[サブミット] をクリックします。
タスクが完了したことを通知するメッセージが表示されます。

第 5 章: ポリシーの一元管理

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[ポリシータイプ \(P. 81\)](#)

[ポリシーの一元管理の方法 \(P. 82\)](#)

[拡張ポリシー管理 \(P. 82\)](#)

[拡張ポリシー ベース管理のしくみ \(P. 83\)](#)

[ホストおよびホスト グループ \(P. 92\)](#)

[ポリシーの作成およびデプロイ方法 \(P. 105\)](#)

[ポリシーのメンテナンス \(P. 121\)](#)

[変数 \(P. 128\)](#)

[ポリシーのデプロイのトラブルシューティング \(P. 135\)](#)

[使用されなくなったエンドポイントの削除方法 \(P. 137\)](#)

[デプロイメント監査情報の表示 \(P. 137\)](#)

[ポリシー偏差計算のしくみ \(P. 138\)](#)

ポリシータイプ

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、CA ControlMinder エンドポイントおよび UNAB ホストを管理する、CA ControlMinder ポリシー、UNAB 設定ポリシーおよび UNAB ログイン ポリシーの 3 種類のポリシーを使用します。

CA ControlMinder ポリシーを使用して、リソースへのアクセス管理および CA ControlMinder エンドポイントへのアクセサ権限の設定などに関する、企業全体で統一されたポリシーを作成します。

UNAB ログイン ポリシーを使用して、企業の UNIX ホストへのアクセスを管理します。ログイン ポリシーは、UNAB が実行されている UNIX ホストへのユーザのログインを制御します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ロードされた権限リストをベースにして、ログイン ポリシーを自動的に作成、割り当て、表示します。

UNAB 環境設定ポリシーを使用して、リモート UNAB ホスト上の環境設定ファイルのトークンの値を設定し、組織内への UNAB ホストのデプロイおよび設定が容易にできるようにします。

ポリシーの一元管理の方法

CA ControlMinder を使用すると、以下の方法で 1 台のコンピュータから複数のデータベースを管理できます。

- **自動的なルールベースのポリシー更新** -- 中央のデータベース (PMDB) で定義した通常のルールは、設定された階層内のデータベースに自動的に伝達されます。

注: デュアル コントロールは、この方法でのみ使用できます。また、UNIX でのみ使用可能です。自動的なルールベース ポリシー更新のデュアル コントロールの詳細は、「*UNIX エンドポイント管理ガイド*」で説明しています。また、自動的なルールベース ポリシー更新の詳細は、「*Windows エンドポイント管理ガイド*」でも説明しています。

- **拡張ポリシー管理** -- デプロイしたポリシー (ルールの集合) は、ホストまたはホスト グループの割り当てに基づいて、すべてのデータベースに伝達されます。また、ポリシーのデプロイ解除 (削除)、デプロイのステータスやデプロイの偏差の表示を行うこともできます。この機能を使用するには、追加のコンポーネントをインストールおよび設定する必要があります。

注: 拡張ポリシー管理の詳細については、「*エンタープライズ管理ガイド*」を参照してください。

拡張ポリシー管理

作成するポリシー (`selang` コマンド) は格納してから、定義した方法でエンタープライズにデプロイできます。このポリシー ベースの方法を使用すると、ポリシーを格納してから、それらのポリシーをホストまたはホスト グループに割り当てられます。ポリシーは割り当てられると、デプロイのためにキューに登録されます。あるいは、ホストまたはホスト グループに対するポリシー バージョンのデプロイおよびデプロイ解除を直接行うこともできます。

デプロイ マップ サーバ (DMS) である中央データベースは、企業のポリシー、バージョン、割り当て、およびデプロイに関するすべての情報を収集します。したがって、デプロイのステータス、デプロイの偏差、およびデプロイの階層に関するレポートを容易に作成できます。

注: デュアル コントロールはこの方法では使用できません。UNIX でのみ使用可能です。詳細については、「[UNIX エンドポイント管理ガイド](#)」を参照してください。

拡張ポリシー ベース管理のしくみ

拡張ポリシー ベース管理では、ポリシー バージョンを格納、デプロイ、およびデプロイ解除することができると同時に、後でデプロイのステータス、デプロイの偏差、およびデプロイ配布をチェックすることができます。

以下の方法で、高度なポリシー ベースの管理作業を行います。

1. ポリシーを作成します。

各ポリシーには、1 組の **selang** コマンド スクリプトが含まれています。最初のスクリプトは、「デプロイメント スクリプト」で、ポリシーを構成する **selang** コマンドのセットが含まれています。2 つ目のスクリプトは、「デプロイ解除スクリプト」と呼び、エンドポイント データベースからポリシーをデプロイ解除 (削除) するために必要なコマンドが含まれます。

2. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 または **policydeploy** ユーティリティのいずれかを使用して、DMS にポリシーの詳細を格納します。また、**CA ControlMinder** は次に自動バージョン管理を使用して、ポリシーを格納します。

ポリシーの詳細には、ポリシーの説明、デプロイメント スクリプトおよびデプロイメント解除スクリプト、およびポリシーの依存関係含まれています。が

3. ポリシーが DMS にすでに存在するかどうかによって、CA ControlMinder は以下のいずれかを実行します。
 - ポリシー名が DMS に存在しない場合、CA ControlMinder はポリシー (*policy_name#01*) および論理ポリシー オブジェクト (GPOLICY class) の最初のバージョンを作成し、ポリシー バージョンを論理ポリシーのメンバとして追加します。
 - ポリシー名が DMS にすでに存在する場合、検出された最新のポリシー バージョンに 1 を加えた新しいポリシー バージョンが作成され、このポリシー バージョンが論理ポリシー (GPOLICY オブジェクト) のメンバとして追加されます。
4. その段階であると判断した場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 または policydeploy ユーティリティを使用して、格納されたポリシーをターゲット データベースにデプロイします。CA ControlMinder は、DMS でデプロイメント タスク (DEPLOYMENT オブジェクト) を自動的に作成します。

.注: CA ControlMinder は、格納されたポリシーの最新のファイナライズされたポリシー バージョンをデプロイします。作成する新しいポリシー バージョンは、割り当てられたホストに自動的に送信されません。割り当てられたホストを手動で最新のポリシー バージョンにアップグレードする必要があります。

注: CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、UNAB ログインおよびプロシージャ ポリシーの作成後、ポリシーを自動的にデプロイします。UNAB ログインおよび設定ポリシーのみを UNAB ホストに割り当てできます。
5. CA ControlMinder は DMS にデプロイメント パッケージ (GDEPLOYMENT オブジェクト) を自動的に作成します。

デプロイメント パッケージは、前の手順で作成されたすべてのデプロイ タスクをグループ分けします。
6. DMS はデプロイ タスクを配布ホスト (DH) に送信します。
7. エンドポイントは、(policyfetcher を使用して) 新しいポリシー デプロイ タスクがないかどうかを定期的にチェックし、保留中のデプロイメント タスクを DH から取得し、ターゲット データベース上で各ルール (デプロイメント スクリプトで指定された **selang** コマンド) を実行します。

8. エンドポイントは、デプロイメント タスク ステータス (失敗、成功)、失敗したコマンドに関する `selang` の結果メッセージ、および HNODE 上のポリシー ステータスで DH を更新します。

注: ポリシーのデプロイがエラーになった場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理の [デプロイメント監査] を使用して、失敗したコマンドに関する `selang` の出力を詳述します。そうしない場合、ポリシーのデプロイがエラーになったコンピュータ上で、ログ ファイルを表示する必要があります。

9. DH は、デプロイ タスクのステータスやポリシー ステータスが格納されている DMS でそれらの情報を更新します。

注: UNAB ログイン ポリシーおよび UNAB 設定ポリシーは、拡張ポリシーベース管理とは同様に機能しません。

詳細情報:

[ポリシーの依存関係 \(P. 113\)](#)

[ポリシー検証 \(P. 113\)](#)

[割り当てパス \(P. 102\)](#)

[ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み \(P. 374\)](#)

デプロイメント メソッドがデプロイメント タスクに影響を及ぼす仕組み

格納されたポリシーをターゲット データベースにデプロイすると、CA ControlMinder は DMS 上にデプロイメント タスクを自動的に作成します。デプロイメント タスク (DEPLOYMENT オブジェクト) は作業指令であり、エンドポイントで実行するために DMS 別に生成されます。各デプロイメント タスクは、それぞれ 1 つのエンドポイント用であり、エンドポイントにデプロイする必要があるポリシー バージョンに関する情報が含まれています。

注: CA ControlMinder は、UNAB のログイン ポリシーおよび設定ポリシーをデプロイするために、異なるデプロイメント メソッドを使用しています。

格納されたポリシーをデプロイするために使用するメソッドは、CA ControlMinder が作成するデプロイメント タスクに影響します。以下は、異なるメソッドを使用した結果を示しています。

- 1 つ以上のホストへのポリシー（GPOLICY オブジェクト）の割り当て
CA ControlMinder は、各ホストについて、ポリシーの最新のファイナライズされたバージョンのデプロイメント タスクを作成します。
- 1 つ以上のホスト グループへのポリシー（GPOLICY オブジェクト）の割り当て
CA ControlMinder は、ホスト グループの 1 つのメンバである各ホストについて、ポリシーの最新のファイナライズされたバージョンのデプロイメント タスクを作成します。
- 格納されたポリシー（GPOLICY オブジェクト）が割り当てられているホスト グループへのホストの追加
CA ControlMinder は、新規ホストについて、ポリシーの最新のファイナライズされたバージョンのデプロイメント タスクを作成します。
- ホストへのポリシーの再デプロイ
CA ControlMinder は、各ホストについて、ポリシーの最新のファイナライズされたバージョンのデプロイメント タスクを作成します。
- HNODE でのポリシーのリストア（ホストでデプロイが必要なポリシーを再デプロイ）
CA ControlMinder は、ホスト上にデプロイする必要がある各ポリシーについて、ホストで有効になっているポリシー バージョンのデプロイメント タスクを作成します。
- 1 つ以上のホストでのデプロイ済みポリシーのアップグレード
ホストに格納されているポリシー バージョンがホストにデプロイされているポリシー バージョンより新しい場合、CA ControlMinder は、各ホストについて、最新のファイナライズされたポリシー バージョンのデプロイメント タスクを作成します。

例: ポリシーのホストへの割り当て

ポリシー IIS をホスト「host1.comp.com」および「host2.comp.com」に割り当てると、CA ControlMinder は 2 つのデプロイメント タスクを作成します。1 つは最新の IIS ポリシー バージョンを host1.comp.com にデプロイするタスクで、もう 1 つは最新の IIS ポリシー バージョンを host2.comp.com にデプロイするタスクです。

例: ポリシーのホストグループへの割り当て

ホストグループ「Servers」には、「hostA.comp.com」と「hostB.comp.com」の2つのメンバがあります。ポリシー IIS をホストグループ「Servers」に割り当てると、CA ControlMinder では2つのデプロイメントタスクが作成されます。1つは最新の IIS ポリシーバージョンを「hostA.comp.com」にデプロイするタスクで、もう1つは最新の IIS ポリシーバージョンを「hostB.comp.com」にデプロイするタスクです。

例: ホストの割り当て済みポリシーを持つホストグループへの追加

ホストグループ Servers は2つの割り当て済みポリシー（「IIS」と「ORACLE」）を持っています。ホスト test.comp.com をホストグループに追加すると、CA ControlMinder は2つのデプロイメントタスクを作成します。1つは最新の IIS ポリシーバージョンを test.comp.com にデプロイするタスクで、もう1つは最新の ORACLE ポリシーバージョンを test.comp.com にデプロイするタスクです。

例: ホストのリストア

ホストには、policy1 と policy2 の2つのポリシーが割り当てられています。ホストをリストアすると、CA ControlMinder は2つのデプロイメントタスクを作成します。1つは最新のファイナライズされた policy1 バージョンをホストにデプロイするタスクで、もう1つは最新のファイナライズされた policy2 バージョンをホストにデプロイするタスクです。

例: デプロイ済みポリシーのアップグレード

ポリシー IIS は2つのホスト、host1.comp.com および host2.comp.com 上にデプロイされていますが、ポリシー IIS の最新バージョンは host1.comp.com にデプロイされていません。両方のホスト上でポリシー IIS をアップグレードすると、CA ControlMinder は1つのデプロイメントタスクのみを作成して、最新の IIS ポリシーバージョンを host1.comp.com にデプロイします。

詳細情報:

[ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み \(P. 374\)](#)

DMS が保持するエンドポイント データ

環境に拡張ポリシー管理を設定すると、企業内のエンドポイントは設定された DH 経由で、以下の 3 種類のステータス変更を DMS に通知します。

- ポリシーのデプロイおよびデプロイ解除

ポリシーのデプロイまたはデプロイ解除を実行している場合、エンドポイントは通知を送信します。操作の結果に従って、以下の詳細が更新されます。

- ポリシーの詳細
- デプロイのステータス（[成功]、[失敗] など）
- 実行に失敗したポリシー コマンドの `selang` コマンド出力
- HNODE ポリシー ステータス（[デプロイされました]、[デプロイされましたがエラーがあります] など）

- ホスト ハートビート

各エンドポイントは設定可能な一定の間隔でハートビートを送信し、ホストがオンラインであることを確認します。

- 偏差ステータス

各ハートビート送信後、エンドポイントはポリシー偏差を計算し、結果（偏差の検出または未検出）を送信します。

注: `policyfetcher` により、エンドポイントと DH 間でのデプロイメントと偏差のステータスの競合が検出された場合は、エンドポイントから受け取った情報に基づいて競合を解決します。

エンドポイントが DMS を更新する仕組み

各エンドポイントは、設定した DH を使用して、ハートビート（ホスト ステータス）、ポリシー ステータスおよび偏差ステータスに関する通知を DMS に送信します。このような DMS 通知は以下のようにして処理されます。

1. DH が通知メッセージを更新ファイルに格納します。
これは、エンドポイントからのハートビートならびにポリシー デプロイおよびデプロイ解除通知です。
2. DH がそのサブスクリバである DMS にアクセスします。
 - DMS が使用可能でない場合、すべてのメッセージが正常に送信されるまで DH は定期的に DMS との通信を試行します。
 - DMS が使用可能な場合、DH は格納した通知を送信します。
3. DMS が各 DH から受け取った情報を、後で使用するために格納します。
レポートを作成するたびに、CA ControlMinder では DMS から情報が取得されます。

注: UNAB エンドポイントは、DMS を更新するために異なるプロセスを使用します。

詳細情報:

[ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み \(P. 374\)](#)

拡張ポリシー管理クラス

CA ControlMinder が使用する特定のクラスによって、DMS は以下の操作を行います。

- 各コンピュータにデプロイされたポリシーのステータスの最新マップを保持します。
- デプロイメント情報を DH に送信し、エンドポイントが含めるべき関連ポリシー デプロイメント情報を取得できるようにします。

注: これらのクラスに含まれているプロパティの詳細については、「*selang* リファレンス ガイド」を参照してください。

DEPLOYMENT クラス

DEPLOYMENT クラスの各オブジェクトはそれぞれ、ポリシー デプロイメント タスクを表わします。ホストに対してポリシーの割り当てまたは割り当て解除を行った場合やポリシーを直接デプロイまたはデプロイ解除した場合、CA ControlMinder は DMS でデプロイ タスクを自動的に作成します。デプロイメント タスクはまた、次の 3 つの場合に作成されます。割り当てられたポリシーを持つホスト グループにホストを追加（割り当て）またはそのホスト グループからホストを削除（割り当て解除）したときと、ホスト上のポリシーをダウングレードまたはアップグレードしたときと、ホストをリセットまたは復元したときです。

エンドポイントは、このオブジェクトを作業指令として使用します。エンドポイントは保留中の DEPLOYMENT オブジェクト内の情報に基づいてポリシー バージョンをデプロイまたはデプロイ解除します。各作業指令は、それぞれ 1 つのエンドポイントのためのものであり、エンドポイントでデプロイすることが必要なポリシー バージョンに関する情報が含まれています。さらに、DEPLOYMENT オブジェクトは、デプロイが成功したかどうかを示すステータス プロパティ、およびポリシー デプロイ タスクからの `selang` コマンド出力を含む結果プロパティ (`result_message`) を保持します。

注: 別の割り当てパスの結果として HNODE にポリシーがすでに存在している場合、デプロイメント タスクは空になる（アクション ステータスを持たなくなる）可能性があります。

詳細情報:

[割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード](#) (P. 124)

GDEPLOYMENT クラス

GDEPLOYMENT クラスの各レコードは、デプロイメントパッケージを表します。デプロイメントパッケージは DMS 上で自動的に作成され、特定のホスト向けに同じトランザクション（ポリシー割り当て、アップグレードなど）の結果として作成されるすべてのデプロイメントタスクをひとまとめにします。つまり、作成する各トランザクションが、必要な数のデプロイタスク（DEPLOYMENT オブジェクト）を作成し、それをホスト（GDEPLOYMENT オブジェクト）ごとにグループ化します。

デプロイメントパッケージによって、ポリシーのデプロイメントを追跡し、トラブルシューティングを行い、トリガ（デプロイメントが開始された理由）を記録できます。

HNODE クラス

HNODE クラスの各オブジェクトは、企業内のエンドポイントを表わします。表している特定のノード、そのノードが属するホストグループ、そのノードがオンラインで最後に検出された時期に関する情報を保持します。さらに、各 HNODE オブジェクトは、（直接的または間接的な割り当てにより）それが表すノードで有効なポリシーバージョンに関する情報および各ポリシーのステータス（「デプロイされました」、「デプロイされましたがエラーがあります」など）に関する情報を保持します。

HNODE オブジェクトの名前は、実際のホスト名になります。例：
myhost.mydomain.com

GHNODE クラス

GHNODE クラスの各オブジェクトは、CA ControlMinder ノード（HNODE オブジェクト）のグループを表わします。これにより、ポリシーをデプロイするためにエンドポイントを論理グループにグループ分けすることができます。各 GHNODE オブジェクトは、それが表すノードに割り当てられたポリシーに関する情報を保持します。

POLICY クラス

POLICY クラスの各オブジェクトは、任意のホスト (HNODE オブジェクト) またはホストの論理グループ (GHNODE オブジェクト) にデプロイされるポリシー (GPOLICY オブジェクト) のバージョンを表します。このオブジェクトには、関連付けられたポリシー スクリプトが格納されている場所 (どの RULESET オブジェクトか) およびそれがデプロイされる必要があるノードまたはノードグループに関する情報が含まれます。

オブジェクトの名前は、ポリシーの名前にバージョン番号のサフィックスが付いたものです (*policy_name#xx*)。

GPOLICY クラス

GPOLICY クラスの各レコードは、論理ポリシーを表わします。各レコードには、このポリシーに属するポリシー バージョン (POLICY オブジェクト) と割り当て先となるホストとホストグループに関する情報が含まれます。

オブジェクトの名前は、論理ポリシーの名前です。

RULESET クラス

RULESET クラスの各オブジェクトは、ポリシー バージョンに関連付けられた、デプロイメント スクリプトおよびデプロイメント解除 (削除) スクリプトを保持します。

オブジェクトの名前は、対応する POLICY オブジェクト名をベースにしています。

ホストおよびホストグループ

拡張ポリシー管理を使用するには、CA ControlMinder が配置される組織のネットワークを定義する必要があります。これを行うには、HNODE オブジェクトを作成してエンドポイント (またはホスト) を表します。同時に、GHNODE オブジェクトを作成して論理ホストグループを表します。ホストはそのプロパティとポリシー要求に応じて、複数の論理ホストグループのメンバになることができます。たとえば、Red Hat オペレーティングシステムと Oracle を実行しているホストがあるとします。そのホストは、Red Hat 論理ホストグループのメンバとしてベースライン Red Hat アクセス制御ポリシーを取得することができ、また Oracle 論理ホストグループのメンバとして Oracle アクセス制御ポリシーを取得することができます。

エンドポイントを企業内のホストとして定義

エンドポイントにポリシーをデプロイし、そのデプロイメント ステータスを表示するには、企業の管理に使用する **DMS**（デプロイメント マップ サーバ）上にエンドポイントを定義します。拡張ポリシー管理が有効になっているエンドポイントに **CA ControlMinder** をインストールすると、エンドポイントを表す **HNODE** レコードが自動的に **DMS** 上に作成されます。エンドポイントを手動で **DMS** 上に定義するのは、**CA ControlMinder** をエンドポイントにインストールする前に環境をモデル化する場合のみです。

重要: ユーザは **HNODE** 名として完全修飾ホスト名を使用する必要があります。そうしないと、エンドポイントはそのデプロイメントを収集しません。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ホスト] - [ホスト] - [ホストの作成] をクリックします。
[ホストの作成: ホストの検索] 画面が表示されます。
2. [オブジェクトタイプ:"ホスト"の作成] が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。
[ホストの作成] タスク ページが表示されます。
3. ダイアログ ボックスで以下のフィールドを完了します。

名前

エンドポイント (**HNODE** オブジェクト) の名前を定義します。これは **DMS** 上で一意の名前とする必要があります (強制)。

説明

(オプション) ホストの役割説明 (フリー テキスト) を定義します。このフィールドを使用して、エンドポイントの識別に役立つ情報を記録できます。

IP アドレス

(オプション) ホストの IP アドレスを定義します。

4. [サブミット] をクリックします。
タスクがサブミットされ、成功すると、新規ホスト (**HNODE**) が作成されたことを示すメッセージがすぐに表示されます。

自動ホストグループ割り当ての動作のしくみ

拡張ポリシー管理が有効にして、エンドポイント上に **CA ControlMinder** をインストールすると、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理により、ホストが自動的にホストグループへ割り当てられます。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理では、ホストタイプ、オペレーティングシステム、インストールされている **CA ControlMinder** のバージョン、または定義した他の一般的な属性などの条件に基づいて、ホストがホストグループへ割り当てられます。その後、ホストグループへポリシーを割り当てることができます。

注: **CA ControlMinder** を Linux エンドポイントにインストールする際に、そのエンドポイントは自動的に「**All Linux Hosts**」ホストグループに割り当てられます。そのエンドポイントに **UNAB** をインストールすると、そのエンドポイントは「**All UNAB Hosts**」ホストグループにも自動的に割り当てられます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理では、以下の方法でホストが自動的にホストグループへ割り当てられます。

1. エンドポイントでは、拡張ポリシー管理が設定されていると、ハートビートがエンタープライズ管理サーバに送信されます。
ハートビートには、エンドポイント属性に関する情報が含まれています。
2. エンタープライズ管理サーバでは、ホストグループの割り当て条件に対してエンドポイント属性が評価され、ホストが適切なホストグループへ割り当てられます。

ワールドビューを使用して、各ホストグループに割り当てられたホストを表示できます。

デフォルトのそのまま使用できるホスト グループ

以下の表には、CA ControlMinder エンタープライズ管理 に標準装備されているデフォルトのホスト グループが一覧表示されています。

ホスト グループ名	説明
AIX 5.2	すべての AIX 5.2 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
AIX 5.3	すべての AIX 5.3 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
AIX 6.1	すべての AIX 6.1 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
All Linux Hosts	すべての Linux ホスト用のデフォルト ホスト グループ
All UNAB Hosts	すべての UNIX ホスト用のデフォルト ホスト グループ
All Windows Hosts	すべての Windows ホスト用のデフォルト ホスト グループ
ESX Server 3.x	すべての ESX Server 3.x ホスト用のデフォルト ホスト グループ
ESX Server 4.x	すべての ESX Server 4.x ホスト用のデフォルト ホスト グループ
HP-UX 11.23	すべての HP-UX 11.23 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
HP-UX 11.31	すべての HP-UX 11.31 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
RedHat 3	すべての RedHat 3 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
RedHat 4	すべての RedHat 4 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
RedHat 5	すべての RedHat 5 ホスト用のデフォルト ホスト グループ
SLES 9	すべての SLES 9 ホスト用のデフォルト ホスト グループ

ホストグループ名	説明
SLES 10	すべての SLES 10 ホスト用のデフォルト ホストグループ
SLES 11	すべての SLES 11 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Solaris 8	すべての Solaris 8 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Solaris 9	すべての Solaris 9 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Solaris 10	すべての Solaris 10 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Windows Server 2003	すべての Windows Server 2003 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Windows Server 2003 R2	すべての Windows Server 2003 R2 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Windows Server 2008	すべての Windows Server 2008 ホスト用のデフォルト ホストグループ
Windows Server 2008 R2	すべての Windows Server 2008 R2 ホスト用のデフォルト ホストグループ

自動ホストグループ割り当て条件の変更

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、オペレーティング システムのタイプなどの事前に定義されている条件を使用して、ホストが自動的にホストグループへ割り当てられます。デフォルトでは、CA ControlMinder エンタープライズ管理により、ホストのオペレーティング システムに応じて、各ホストが自動的にホストグループへ追加されます。たとえば CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、Windows Server 2003 R2 ホストは、「All Windows Hosts」および「Windows Server 2003 R2」のホストグループへ自動的に割り当てられます。ホストをホストグループへ自動的に割り当てるために CA ControlMinder エンタープライズ管理 で使用される追加条件を指定できます。

自動ホスト グループ割り当て条件の変更方法

1. エンタープライズ管理サーバで `selang` ウィンドウを開いて、DMS に接続します。
2. 以下の `selang` コマンドを使用して、ホスト グループを編集し、割り当て条件を指定します。

```
editres GHNODE host_group_name criteria+(attribute=value)
editres GHNODE host_group_name criteria+(attribute!=value)
editres GHNODE host_group_name criteria+(attribute=value)&&(attribute=value)
editres GHNODE host_group_name criteria+(attribute1=value1)
editres GHNODE host_group_name criteria+(attribute2=value2)
editres GHNODE host_group_name criteria-(attribute=value)
host_group_name
```

この条件を割り当てるホスト グループの名前を指定します。

attribute=value

ホスト グループの割り当て属性および値を指定します。このパラメータとして以下の値を使用できます。

HNODE_IP=IP_address

定義された IP アドレスが、CA ControlMinder エンタープライズ管理によりホスト グループの割り当て条件へ追加されるように指定します。

例：HNODE_IP=172.24.123.456

NODE_TYPE={AC Windows | AC UNIX | AC UNAB}

指定されたエンドポイントタイプが、CA ControlMinder エンタープライズ管理によりホスト グループの割り当て条件へ追加されるように指定します。

HNODE_VERSION={ACW | ACU | ACUNAB}:version

定義されたエンドポイントバージョンが、CA ControlMinder エンタープライズ管理によりホストグループの割り当て条件へ追加されるように指定します。

例： HNODE_VERSION=ACW:12.53

この例では、バージョン 12.53.1178 の CA ControlMinder Windows エンドポイントが、CA ControlMinder エンタープライズ管理によりホストグループの割り当て条件へ追加されるように指定されています。

ATTRIBUTES=("attribute")

定義された属性情報が、CA ControlMinder エンタープライズ管理によりホストグループの割り当て条件へ追加されるように指定します。

例： ATTRIBUTES=(Microsoft_Windows_Server_2003_R2)

注： 値フィールドにアスタリスクを指定できます。

これで、指定したホストグループの割り当て条件が変更されました。

例：バージョン別のグループへのホストの割り当て

この例では、CA ControlMinder バージョン 12.53 をインストールしている Windows ホストのみを自動的に割り当てるように、「All Windows 12.53 Hosts」という名前のホストグループの割り当て条件を変更します。

```
editres GHNODE ("All Windows 12.53 hosts") criteria+(HNODE_VERSION=ACW:12.53)
```

例：タイプおよびバージョン別でのグループへのホストの割り当て

この例では、タイプ (ACUNIX) および CA ControlMinder のバージョン別にホストを自動的に割り当てるように、「All UNIX hosts」という名前のホストグループの割り当て条件を変更します。

```
editres GHNODE ("All UNIX hosts") criteria+(NODE_TYPE=AC  
UNIX&&HNODE_VERSION=ACU:12.53)
```

例: タイプまたはバージョン別でのグループへのホストの割り当て

この例では、タイプ (UNAB) または UNAB のバージョン別にホストを自動的に割り当てるように、「All UNAB Hosts」という名前のホスト グループの割り当て条件を変更します。

```
editres GHNODE ("All UNAB Hosts") criteria+(NODE_TYPE=ACUNAB)
editres GHNODE ("All UNAB Hosts") criteria+(HNODE_VERSION=ACUNAB:12.53)
```

例: タイプ別でのホストの除外

この例では、タイプ AC UNIX のすべてのホストを自動的に除外するように、「Non UNIX Hosts」という名前のホスト グループの割り当て条件を変更します。

```
editres GHNODE ("Non UNIX Hosts") criteria+(NODE_TYPE!=AC UNIX)
```

例: 割り当てられた条件の削除

この例では、事前に「All Windows Hosts」という名前のホスト グループに対して割り当ててあった NODE_TYPE 条件を削除します。

```
editres GHNODE ("All Windows Hosts") criteria-(NODE_TYPE=AC Windows)
```

注: ホストの有効な属性を表示するために、DMS 監査ファイルを表示し、ホストのハートビートを見つけることができます。DMS 監査ファイルを表示するには、`seaudit -a -fn pmd.audit` コマンドを使用します。

論理ホスト グループの定義

関連するエンドポイントで構成されるグループのポリシーを管理するために、それらのエンドポイントを論理ホスト グループとして定義し、グループ全体で拡張ポリシー管理アクションを実行することができます。ホスト グループを作成するには、あらかじめエンドポイントを DMS 上で定義しておく必要があります。

注: この手順では、CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して、DMS 上で論理ホスト グループを定義する方法について説明します。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ホスト] - [ホストグループ] - [ホストグループの作成] をクリックします。

[ホストグループの作成: ホストグループの検索] 画面が表示されます。

2. [オブジェクトタイプ:"ホストグループ"の作成] が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

[ホストグループの作成] タスク ページが表示されます。

3. ダイアログ ボックスで以下のフィールドを完了します。

名前

論理ホストグループ (GHNODE オブジェクト) の名前を定義します。

説明

(オプション) ホストグループの役割説明 (書式自由) を定義します。このフィールドを使用して、ホストグループの識別に役立つ情報を記録できます。

4. [ホスト選択] タブをクリックし、次に [追加] をクリックします。

[メンバの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。

5. ホストグループに追加するエンドポイントを選択し、[選択] をクリックします。

[メンバの追加] ダイアログ ボックスを閉じます。選択したエンドポイントが、定義中の論理ホストグループ用の [メンバリスト] に追加されます。

6. [サブミット] をクリックします。

タスクがサブミットされ、成功すると、新規ホストグループ (GHNODE) が作成されたことを示すメッセージがすぐに表示されます。

ホスト グループのインポート

ホスト グループのインポートは、既存の **PMDB** 構造を拡張ポリシー管理へ移行するのに役立ちます。ホスト グループをインポートする場合、ホスト グループを作成するか、ホストをホスト グループに追加します。ホストは **PMDB** のサブスクライバに相当します。

注: 拡張ポリシー管理では、階層ホスト グループをサポートしていません。ホスト グループを **PMDB** からインポートする場合、すべてのサブスクライバを同じホスト グループに格納します。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は、サブスクライバ **PMDB** に相当するホストを作成しません。

ホスト グループに追加する各 **PMDB** サブスクライバについて、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は、サブスクライバに対応するホスト (**HNODE** オブジェクト) が **DMS** に存在しているかを確認します。対応するホストが **DMS** に存在すれば、**CA ControlMinder** はホスト グループにそのホストを追加します。対応するホストが **DMS** に存在していなければ、**CA ControlMinder** はホストを作成してホスト グループに追加します。

ユーザにエンドポイントにアクセスする権限がなければ、エンドポイントはウィザードに表示されず、対応するホストをホスト グループに追加できません。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ホスト] - [ホスト グループ] - [ホスト グループ インポート] をクリックします。

[**PMDB** ホスト ログイン] ページが表示されます。

2. ユーザ名、パスワード、および **PMDB** 名を入力し、[ログイン] をクリックします。

注: **PMDB** 名は「**PMDB** 名@ホスト」形式で、たとえば「master_pmdb@example」のように指定します。

[全般] タスク ステージに、ホスト グループ インポート ウィザードが表示されます。

3. ウィザードの手順を完了したら、サマリを確認して [完了] をクリックします。

CA ControlMinder はホストをホストグループに追加します。ホストが DMS に存在しなければ、CA ControlMinder はホストの HNODE オブジェクトを作成してから、ホストをホストグループ (GHNODE) に追加します。

注: 既存のホストグループにホストを追加する場合、CA ControlMinder はホストグループに割り当てられた任意のポリシーを、自動的にホストにデプロイします。

割り当てパス

A 割り当てパスは、特定のホストまたはホストグループへのポリシー割り当てを説明するものです。以下のパスで、ポリシーをホストに割り当てることができます。


- ポリシーはホストに直接割り当てられます。
- ポリシーはホストが属するホストグループに割り当てられます。
- ホストは、1つ以上のポリシーが割り当てられているホストグループに追加されます。

割り当てパスは重要です。複数の割り当てパスの存在は、拡張ポリシー管理に次のような影響を与えるからです。

- 割り当てパスを1つ削除しても、ホストとポリシーの間には別の割り当てパスがまだ存在するので CA ControlMinder はポリシーのデプロイ解除を行いません。
- 割り当てパスを追加すると、追跡および管理用にデプロイパッケージとデプロイタスクが作成されます。しかし、デプロイタスクのステータスは [アクションがありません] となるので、デプロイタスクはエンドポイントでポリシーのデプロイを開始しません。

例: ポリシー IIS の複数の割り当てパス

以下の図は、ポリシー IIS の複数の割り当てパスの例を示しています。ホスト「host1.comp.com」はホストグループ「Servers」のメンバです。パス 1 は、ポリシー IIS を直接ホスト「host1.comp.com」に割り当てる場合の、割り当てパスを示しています。パス 2 は、ポリシー IIS をホストグループ「Servers」に割り当てる場合の、割り当てパスを示しています。



例: 割り当てパスの削除

前の図では、ポリシー IIS はホストグループ「Servers」、およびホスト「host1.comp.com」に割り当てられています。「host1.comp.com」を「Servers」ホストグループから削除すると、パス 2 が削除されます。しかし、CA ControlMinder はポリシー IIS を「host1.comp.com」からデプロイ解除しません。これは、このポリシーが依然として、ホストに直接割り当てられているためです（パス 1）。


第 6 章：ポリシーの作成およびデプロイ方法

セキュリティまたはシステム管理者として、CA ControlMinder エンタープライズ管理 中央ポリシー管理機能を使用して、企業全体に対するセキュリティ ポリシーを作成し割り当てます。CA ControlMinder セキュリティポリシーによって、リソースへのアクセス制御、およびエンドポイントアクセス権限の設定が可能になります。

CA ControlMinder エンタープライズ管理インターフェースによって、ネイティブ オペレーティング システムで利用可能な機能に加えて、ユーザ、グループおよびリソースに対してカスタマイズされたセキュリティ ポリシーを実装できます。このインターフェースでは、すべてのホストに展開プロセス ステータスを表示するウィザードを使用して、企業全体にポリシーを割り当てることができます。

以下の図は、ポリシーの作成およびデプロイ方法に関する高レベルの概要を示しています。

ポリシーの作成およびデプロイ方法



以下の手順を実行します。

1. [前提条件の確認](#) (P. 107)
2. [DMS でのポリシーバージョンの作成](#) (P. 108)
3. ポリシーの確認
4. [ポリシーのファイナライズ](#) (P. 110)
5. [ポリシーのホストへの割り当て](#) (P. 111)

前提条件の確認

管理要件

デプロイメントマップサーバ (DMS) へのポリシーの格納には、以下の権限が必要です。

- DMS の管理に使用するコンピュータ、または `policydeploy` の実行に使用するコンピュータの DMS 端末権限 (TERMINAL クラス)。
- DMS Subadministration 権限 (POLICY、GPOLICY および RULESET クラス)。

ポリシーのホストまたはホストグループへの割り当てには、以下の権限が必要です。

- DMS の管理に使用するコンピュータの DMS 端末権限。
- DMS subadministration 権限 (DEPLOYMENT、GDEPLOYMENT、POLICY、GPOLICY、HNODE および GHNODE クラス)。

注: 端末権限および subadministration 権限の詳細については、「*UNIX エンドポイント管理ガイド*」および「*Windows エンドポイント管理ガイド*」を参照してください。

DMS でのポリシー バージョンの作成および保存

作成するポリシーはすべて DMS に格納され、自動的にバージョン番号を取得します。最初にポリシーを格納する際に、ポリシーはバージョン番号 "01" を受け取ります。たとえば、ポリシー「*myPolicy*」を最初に格納する際に、CA ControlMinder エンタープライズ管理によって「*myPolicy*」という名前の GPOLICY オブジェクトと「*myPolicy#01*」という名前の POLICY オブジェクトが作成されます。DMS に既存のポリシーを格納すると、格納されたポリシーの最新バージョンが 1 単位で追加されて、新規ポリシーバージョンが作成されます。たとえば、*myPolicy* の 28 番目のバージョンを格納する際に、CA ControlMinder エンタープライズ管理は *myPolicy#28* という名前の POLICY オブジェクトを作成します。

次の手順に従ってください:

1. (オプション) *selang* のデプロイ コマンドが含まれる、スクリプト ファイルを作成します。

重要: ポリシーのデプロイでは、ユーザ パスワードを設定するコマンドはサポートされていません。そのようなコマンドをデプロイ スクリプト ファイルに含めないでください。ネイティブ *selang* コマンドはサポートされていますが、偏差レポートには表示されません。

2. (オプション) *selang* デプロイ解除コマンドが含まれる、スクリプト ファイルを作成します。
3. CA ControlMinder エンドポイント管理 の [ポリシー管理] タブで、[ポリシー] および [ポリシー タスク] をクリックします。
タスク メニュー ポリシー ツリーが左側に展開されます。
4. [ポリシーの作成] をクリックします。
[ポリシーの作成: ポリシー検索] 画面が表示されます。

注: 既存のポリシーの新しいバージョンを作成する場合は、[ポリシーの変更] をクリックし、変更するポリシーを検索します。

5. [ポリシー タイプの新規オブジェクトの作成] をオンにして、[OK] をクリックします。

[ポリシーの作成] タスク ページおよび [全般] タブが表示されます。

6. [全般セクション] ボックスで、以下のフィールドに入力します。

名前

ポリシー (GPOLICY オブジェクト) の名前を定義します。ポリシー名は、**DMS** (このルールが適用されます)、およびユーザの企業 (このルールは適用されません) で一意である必要があります。既存の名前を使用して、ホストにポリシーをデプロイすることはできません。

注: ポリシー名が **DMS** 上で一意でない場合、ポリシーをデプロイできません。

説明

(オプション) ポリシーの役割説明 (形式自由) を定義します。このフィールドを使用して、ポリシーの識別に役立つポリシーの目的およびその他の情報を記録します。

7. [ポリシー スクリプト] タブをクリックし、以下のいずれかの方法を使用してデプロイおよびデプロイ解除スクリプトを提供します。
 - デプロイ スクリプトおよびデプロイ解除スクリプトを適切なフィールドに入力します。
デプロイメント コマンドでスクリプト ファイルを作成しなかった場合は、このオプションを使用します。
 - 既存の **selang** スクリプト ファイルからコマンドを以下の手順でロードします。
 - a. [参照] をクリックし、使用する **selang** スクリプトが含まれるファイルの場所を特定します。
 - b. [ロード] をクリックして、スクリプト フィールドに選択されたファイルの内容を取り込みます。
8. (オプション) このポリシー バージョンに関する説明を入力します。
このポリシーの説明を使用して、このポリシー バージョンに使用するデプロイメント スクリプトに関する特定の情報を提供します。

9. (オプション) [サブミット時にファイナライズ] を選択します。

このオプションによって、新規ポリシーバージョンがデプロイ可能であることが指定されます。デプロイ スクリプトが完成していない場合は、このオプションをオフにします。

注: このオプションを選択していない場合は、デプロイ スクリプトを修正するのに、新しいポリシー バージョンを作成する必要はありません。ただし、ファイナライズされていないポリシー バージョンはデプロイできません。

10. [ポリシーの依存関係] タブをクリックし、[追加] をクリックします。

[メンバの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。

11. 追加するポリシー前提条件を選択し、[選択] をクリックします。

[メンバの追加] ダイアログ ボックスが閉じ、選択したポリシーはメンバに追加されます。

12. [サブミット] をクリックします。

タスクがサブミットされます。タスクが成功すると、新しいポリシーバージョンが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

注: ポリシーが正常に作成されない場合は、その理由が監査ログ レコードに示されます。

ポリシーのファイナライズ

一旦ポリシーが作成されると、[ポリシーの変更] 機能の [ポリシー スクリプト] タブを使用して、スクリプトを表示し、ポリシー バージョンをファイナライズします。

注: ファイナライズされていないポリシー バージョンはデプロイできません。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンドポイント管理 の [ポリシー管理] タブで、[ポリシー] および [ポリシー タスク] をクリックします。

ポリシー タスク ツリーが左側に表示されます。

2. [ポリシーの変更] をクリックします。

[ポリシーの変更: ポリシー検索] ページが表示されます。

3. 検索範囲を定義して、[検索] をクリックします。
検索範囲に一致するポリシーのリストが表示されます。
4. 表示するポリシーを選択し、[選択] をクリックします。
[ポリシーの変更: ポリシー名] ページが表示されます。このページには、ポリシー プロパティを表示するタブが含まれます。
5. [ポリシー スクリプト] タブをクリックします。
[サブミット時にファイナライズ] ボックスが左側の [スクリプトのデプロイ] フィールドの下に表示されます。
6. [サブミット時にファイナライズ] チェック ボックスをオンにし、[サブミット] をクリックします。
操作を確認する、[ポリシーの変更: ポリシー名] が表示されます。

注: [ポリシー スクリプト] フィールドの詳細を使用して、ポリシー ルールを確認できます。

ポリシーのホストへの割り当て

最新のファイナライズされたポリシー バージョンを特定のホストまたはホスト グループへ割り当てて、ポリシー ルールを実装できます。一旦割り当てられると、ポリシーは自動的にデプロイされ、ユーザは DMS からのポリシー ステータスを監視できます。

注: この手順は、ログイン ポリシーと設定ポリシーには適用されません。ログイン ポリシーの詳細については、「[UNAB ログイン権限の管理](#)」セクションを参照してください。設定ポリシーの詳細については、「[UNAB ホストまたはホスト グループの設定](#)」セクションを参照してください。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンドポイント管理 の [ポリシー管理] タブで、[ポリシー] および [ポリシー タスク] をクリックします。
ポリシー タスク ツリーが左側に表示されます。
2. ポリシー タスク ツリーで、[割り当て] および [ポリシーの割り当て] をクリックします。
[ポリシーの割り当て] ウィザードが表示されます。

3. ウィザードを終了し、サマリを読んでから、[完了] をクリックします。

ポリシーがホスト上にデプロイされ、ポリシー ルールが実装されていることを示す、[ポリシーの割り当て]、[タスク完了] フィールドが表示されます。

注: `policydeploy` ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。`policydeploy` ユーティリティの詳細については、「[リファレンスガイド](#)」を参照してください

ポリシー デプロイメントの検証

ポリシーを作成しデプロイすると、各ポリシー バージョンのポリシー デプロイ ステータスを表示できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンドポイント管理 の [ポリシー管理] タブで、[ポリシー] および [ポリシー タスク] をクリックします。

タスク メニュー ポリシー ツリーが左側に展開されます。

2. メニュー ツリーで、[デプロイメントの作成] および [デプロイ 監査] をクリックします。

[デプロイ 監査] ページが表示されます。

3. [デプロイメント] ボックスの [ポリシー] フィールドにポリシー名を入力し、[移動] をクリックします。

選択されたポリシーが [デプロイメント結果] ボックスに表示されます。

4. ポリシー名をクリックします。

ポリシー デプロイメントの詳細が、ポリシー名の下に表示されます。デプロイメント ステータスは [ステータス] 列にリスト表示されます。

ポリシーの依存関係

拡張ポリシー管理では、ポリシーがデプロイおよびデプロイ解除される順序を適用できます。

ポリシーの依存関係を使用すると、1つまたは複数の他のポリシーに依存するポリシーを定義できます。ただし、依存先のポリシーがすべてデプロイされるまで依存関係のあるポリシーをデプロイすることはできません。同様に、依存関係にある1つまたは複数のポリシーがデプロイされている場合、前提条件のポリシーをデプロイ解除することはできません。

ポリシーの依存関係は、ポリシーを作成または変更するときに定義します。

ポリシー検証

ポリシー検証が有効な場合、CA ControlMinder はポリシーをデプロイする前にポリシーにエラーが含まれていないことを確認します。CA ControlMinder によってポリシー デプロイメント スクリプトにエラーが検出されると、そのポリシー スクリプトはエンドポイント上で実行されません。そのため、エラーが発生するポリシーはデプロイされず、エンドポイント上のスクリプトエラーがトレース可能になります。ポリシー検証は、デフォルトで無効になっています。

ポリシー検証が有効ではなく、ポリシーのデプロイでエラーが発生した場合、他のコマンドではエラーが発生するにもかかわらず、ポリシー コマンドが実行可能な場合があります。

ポリシー検証は CA ControlMinder データベース コマンド (AC 環境の `selang` コマンド) のみを確認します。ポリシー検証では、ネイティブ環境、設定環境、または Policy Model 環境のコマンドは確認しません。ポリシーに AC 環境および他の環境のコマンドが含まれている場合、ポリシー検証は AC 環境のコマンドのみを確認します。

ポリシー検証では、デプロイ解除スクリプトを確認できません。

ポリシー検証の仕組み

ポリシー検証では、ポリシーが実際にエンドポイント上にデプロイされる前に、ポリシーがエラーなくデプロイできることを確認します。

.注: ポリシー検証はデフォルトでは有効になっていません。

以下のプロセスでは、ポリシー検証の仕組みについて説明します。

1. ポリシーをホストまたはホストグループに割り当てます。
2. 各エンドポイントで、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理はポリシーを検証します。
3. 以下のいずれかのイベントが発生します。
 - ポリシーにエラーがない場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理はポリシーをエンドポイントにデプロイします。
エンドポイントは、ポリシーステータスが「デプロイ済み」のDMSを更新します。
 - ポリシースクリプトにエラーがある場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理はエンドポイントにポリシーをデプロイしません。
エンドポイントは、ポリシーステータスが「未実行」のDMSを更新します。また、DMSは、スクリプトエラーのあるポリシーに対応する各デプロイメントタスクのステータスを「失敗」に更新します。

.注: エラーのあるスクリプトを表示するには、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理のデプロイメント監査機能を使用できます。

ポリシー検証の有効化

ポリシー検証では、ポリシーが実際にエンドポイント上にデプロイされる前に、ポリシーがエラーなくデプロイできることを確認します。

ポリシー検証を有効にするには、**policyfetcher** セクションの **policy_verification** 環境設定値を「1」に設定します。

ポリシー検証が有効になります。

変数を定義するポリシーの作成

変数を定義するポリシーを作成しデプロイすると、多くのエンドポイントで同じ変数を定義できます。

変数を定義するポリシーの作成方法

1. 変数を定義する `selang` デプロイメント コマンドで、スクリプト ファイルを作成します。 各変数を定義するために、以下の `selang` コマンドを使用します。

```
editres ACVAR ("variable_name") value("variable_value")
```

2. (オプション) 変数を使用する `selang` コマンドをスクリプト ファイルに追加します。

注: ポリシーの後続ルールで変数を参照する前に、ポリシーで各変数を定義する必要があります。変数の参照は、以下の形式で指定します。
`"<!変数>"`

3. ポリシーを `DMS` に保存します。

例: 変数を定義するポリシーの作成

この例では、以下のポリシーで、「`/opt/jboss`」という値を持つ「`jboss_home`」という名前の変数を定義し、ユーザ `Mark` に、JBoss を使用してアクセスする `/opt` ディレクトリ内の任意のリソースへのアクセスを許可するルールを作成します。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("/opt/jboss")
authorize FILE /opt/* uid(Mark) access(all) via(pgm("<!jboss_home>/jboss"))
```

エンドポイントがポリシーをコンパイルすると、以下のルールを作成します。

```
authorize FILE /opt/* uid(Mark) access(all) via(pgm(/opt/jboss/jboss))
```

例: 複数の変数値を定義するポリシーの作成

以下のポリシーは、「C:¥JBoss」という値を持つ「jboss_home」という名前の変数を定義し、C:¥Program Files¥JBoss 値を jboss_home 変数に追加し、アクセスルールを作成します。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("C:¥JBoss")
editres ACVAR ("jboss_home") value+("C:¥Program Files¥JBoss")
editres FILE ("<!jboss_home>¥bin") defacc(none) audit(a)
```

エンドポイントがポリシーをコンパイルすると、以下のルールを作成します。

```
editres FILE ("C:¥JBoss¥bin") defacc(none) audit(a)
editres FILE ("C:¥Program Files¥JBoss¥bin") defacc(none) audit(a)
```

例: 変数を使用した、Windows と UNIX の両方のエンドポイントへの同じポリシーのデプロイ

以下の例では、Windows と UNIX で JBoss のインストール場所が異なっている場合でも、変数を使用して、同じ JBoss ポリシーを Windows と UNIX の両方のエンドポイントにデプロイする方法について説明します。この例は、各オペレーティングシステムで JBoss のインストール場所を定義する 2 つの `jboss_home` 変数を定義します。

1. 各オペレーティングシステムで JBoss のインストール場所を定義する 2 つの `jboss_home` 変数を定義します。

- Windows での JBoss のインストール場所を定義するポリシーを作成し、作成したポリシーを Windows エンドポイントにデプロイします。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("C:¥JBoss")
```

- UNIX での JBoss のインストール場所を定義するポリシーを作成し、作成したポリシーを UNIX エンドポイントにデプロイします。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("/opt/jboss")
```

2. `jboss_home` 変数を使用して JBoss のインストール場所を保護するポリシーを作成し、作成したポリシーを Windows と UNIX のエンドポイントにデプロイします。

```
editres FILE "<!jboss_home>" defacc(none) audit(all)
```

- Windows エンドポイントがポリシーをコンパイルする場合、以下のルールを作成します。

```
editres FILE "C:¥JBoss" defacc(none) audit(all)
```

- UNIX エンドポイントがポリシーをコンパイルする場合、以下のルールを作成します。

```
editres FILE "/opt/jboss" defacc(none) audit(all)
```

ポリシーに関連付けられたルールの表示

一旦ポリシーが **DMS** に格納されると、各ポリシー バージョンのデプロイ スクリプトおよびデプロイ解除スクリプトで、ルールを表示できます。

ポリシーに関連付けられたルールを表示するには、以下の手順に従います。

1. **CA ControlMinder エンタープライズ管理** で、[ポリシー管理]、[ポリシー] サブタブを順にクリックし、左側のタスク メニューにある [ポリシー] ツリーを展開します。
[ポリシー] タスクが表示されます。
2. [ポリシーの表示] をクリックします。
[ポリシーの表示： ポリシー検索] 画面が表示されます。
3. 検索範囲を定義して、[検索] をクリックします。
定義した検索範囲と一致したポリシーのリストが表示されます。
4. 表示するポリシーを選択し、[選択] をクリックします。
[ポリシーの表示： *policyName*] ページが表示されます。さまざまなタブで、ポリシーのプロパティを参照できます。プロパティには、ポリシーの名前および説明、最新バージョンのデプロイメント スクリプトおよびデプロイメント解除スクリプト、このポリシーに存在するすべてのポリシー バージョンのリスト、ポリシーの作成および更新イベントに関する一般的な情報などが表示されます。
5. [バージョン履歴] タブをクリックします。
ポリシー バージョンのリストが表示されます。各バージョンには、デプロイおよびデプロイ解除スクリプトへのリンクが設定されています。
6. 以下のいずれかの操作を行います。
 - [デプロイ スクリプト] リンクをクリックします。
デプロイ スクリプトを示すポップアップ ウィンドウが表示されます。
 - [デプロイ解除スクリプト] リンクをクリックします。
デプロイ解除スクリプトを示すポップアップ ウィンドウが表示されます。

注： `policydeploy` ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。 `policydeploy` ユーティリティの詳細については、「[リファレンスガイド](#)」を参照してください

ポリシーのインポート

ポリシーをインポートする場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理はローカル CA ControlMinder データベースまたは PMDB から selang ルールをエクスポートし、ルールが含まれているポリシーを作成し、DMS に格納します。これにより、1つのエンドポイントを保護するルールを多数のエンドポイントを保護可能なポリシーに変換し、PMDB の拡張ポリシー管理への移行に役立ちます。

注: ルールのエクスポート元のエンドポイントまたは PMDB は、CA ControlMinder r12.0 以降がインストールされているホスト上にある必要があります。以前の CA ControlMinder バージョンからのポリシーをインポートするには、まず、エンドポイントをアップグレードします。

ポリシーのインポート方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、以下の手順を実行します。
 - a. [ポリシー管理] をクリックします。
 - b. [ポリシー] サブタブをクリックします。
 - c. 左側のタスク メニューで、[ポリシー] ツリーを展開します。
[ポリシー インポート] タスクが使用可能なタスク リストに表示されます。
2. [ポリシー インポート] をクリックします。
[ホスト ログイン] ページが表示されます。
3. ユーザ名、パスワード、およびルールのエクスポート元の PMDB またはホストの名前を入力し、[ログイン] をクリックします。

注: PMDB 名は「PMDB 名@ホスト」形式で、たとえば「master_pmdb@example」のように指定します。

[全般] タスク ステージに、ポリシー インポート プロセス ウィザードが表示されます。

4. 以下のフィールドに入力し、[次へ] をクリックします。

名前

ポリシーの名前を定義します。この名前は、DMS で一意（強制）、および企業内で一意（強制ではないが、同じ名前のポリシーが存在する場合はポリシーをホストにデプロイできなくなる）にする必要があります。

説明

（オプション）ポリシーの役割説明（形式自由）を定義します。このフィールドを使用して、このポリシーの目的と、ポリシーの識別に役立つ情報を記録します。

ポリシー クラス

そのルールをエクスポートしてポリシーに含めるクラスを指定します。[選択リスト] 列でクラスを指定しない場合、すべてのクラスがエクスポートされ、ポリシーに含められます。

依存クラスのエクスポート

[選択リスト] 列で指定するクラスに依存するすべてのクラスのエクスポートを指定します。このオプションを選択しない場合、CA ControlMinder は [選択リスト] 列で指定したクラスのみをエクスポートします。

[ポリシー スクリプト] ステージが表示されます。

5. エクスポート済みのルールを確認し、必要があれば変更して、[次へ] をクリックします。

[サマリ] ステージが表示されます。

6. [完了] をクリックします。

ポリシーが作成されます。

ポリシーのメンテナンス

デプロイ済みのポリシーに対して、以下のアクションを実行できます。

- ポリシーを割り当てられたホストから割り当て解除する
- ホストを最新のポリシー バージョンにアップグレードする
- ホストを以前のポリシー バージョンにダウングレードする
- ポリシーがエラーなしでデプロイされていることを確認する
- ポリシーまたはポリシー バージョンを削除する

これらのアクションは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、または **policydeploy** ユーティリティを使用して実行します。

割り当てられたポリシーの割り当て解除

特定のホストまたはホスト グループに割り当てられたポリシーは、割り当てを解除することができます。割り当て解除されたポリシーは、自動的にデプロイ解除されます。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ポリシー] - [割り当て] - [ポリシーの割り当て解除] をクリックします。
[ポリシー選択] タスク ステージで [ポリシーの割り当て解除] ウィザードが表示されます。
2. ウィザードの手順を完了したら、サマリを確認して [完了] をクリックします。

CA ControlMinder は、ポリシー割り当てタスクをサブミットします。ホストからポリシーが割り当て解除されると（直接的に、または論理ホスト グループ メンバシップを介して）、**CA ControlMinder** は検索対象のホストごとに **DEPLOYMENT** タスクを作成します。

注: **policydeploy** ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。**policydeploy** ユーティリティの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください

割り当てられたホストを最新のポリシー バージョンにアップグレード

新しいポリシー バージョンは、割り当てられたホストまたはポリシーがデプロイされているホストに対して自動的に送信されません。ポリシーがデプロイされているホストを最新のポリシー バージョンにアップグレードする処理は手動で行う必要があります。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ポリシー] - [割り当て] - [ポリシーのアップグレード] をクリックします。

[ポリシーのアップグレード] ウィザードの [ポリシー選択] タスク ステージが表示されます。

2. ウィザードの手順を完了したら、サマリを確認して [完了] をクリックします。

CA ControlMinder はポリシー アップグレード タスクをサブミットします。ホストでポリシーをアップグレードする場合、**CA ControlMinder** は検索対象のホストのために **DEPLOYMENT** タスクを作成します。

注: アップグレードするホスト グループを選択すると、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、デプロイ済みのバージョンより古いバージョンのポリシーを持つホストを含むホスト グループのみから選択できるようになります。

注: **policydeploy** ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。**policydeploy** ユーティリティの詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください

割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード

間違って 1 つまたは複数のホストに不正なポリシー バージョンを割り当てた場合、または特定のホストのポリシーを以前のバージョンに戻したい場合は、ポリシーのダウングレードが可能です。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ポリシー] - [割り当て] - [ダウングレードポリシー] をクリックします。
[ダウングレードポリシー] ウィザードの [ポリシー選択] タスク ステージが表示されます。
2. ウィザードの手順を完了したら、サマリを確認して [完了] をクリックします。

CA ControlMinder は、ポリシー ダウングレード タスクをサブミットします。ホストでポリシーをダウングレードする場合、**CA ControlMinder** は検索対象のホストのために **DEPLOYMENT** タスクを作成します。

注: **policydeploy** ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。 **policydeploy** ユーティリティの詳細については、「[リファレンス ガイド](#)」を参照してください

割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレード

間違って 1 つまたは複数のホストに不正なポリシー バージョンを割り当てた場合、または特定のホストのポリシーを以前のバージョンに戻したい場合は、ポリシーのダウングレードが可能です。

割り当てられたホストを特定のポリシー バージョンにダウングレードするには、以下の手順に従います。

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理]、[ポリシー] サブタブを順にクリックし、左側のタスク メニューにある [割り当て] ツリーを展開して、[ダウングレード ポリシー] をクリックします。

[ダウングレード ポリシー] ウィザードの [ポリシー選択] タスク ステージが表示されます。

2. ウィザードを終了し、サマリを読んでから [完了] をクリックします。

CA ControlMinder は、ポリシー ダウングレード タスクをサブミットします。ホストでポリシーをダウングレードする場合、**CA ControlMinder** は検索対象のホストのために **DEPLOYMENT** タスクを作成します。

注: `policydeploy` ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。`policydeploy` ユーティリティの詳細については、「[リファレンスガイド](#)」を参照してください

削除ポリシー

DMS から論理ポリシー (**GPOLICY** オブジェクト) またはポリシー バージョン (**POLICY** オブジェクト) を削除できます。ユーザがポリシー バージョンを削除すると、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 もそのバージョンに関連付けられているデプロイメント スクリプトおよびデプロイメント解除スクリプト (**RULESET** オブジェクト) を解除します。論理ポリシーを削除する場合、論理ポリシーに関連付けられたすべてのポリシー バージョン、およびそれらの関連するスクリプトを削除します。

削除された論理ポリシーまたはポリシー バージョンをリストアすることができません。

削除できないポリシー

以下の場合、ポリシーを削除できません。

- 1つ以上のポリシーのポリシー バージョンを削除できない場合。
- ポリシーが別のポリシーの前提条件になっている場合。
ポリシーを削除する前に、それに依存するポリシーも削除する必要があります。
- ポリシーがホスト上で割り当てられているかデプロイされている場合。
ポリシーをホストから割り当て解除するかデプロイ解除してから、ポリシーを削除する必要があります。

削除できないポリシー バージョン

以下のいずれかに当てはまる場合、ポリシー バージョンを削除することはできません。

- ポリシー バージョンがホスト上で有効になっている（割り当てられているかデプロイされている）場合。
ポリシー バージョンをホストから割り当て解除するかデプロイ解除してから、ポリシー バージョンを削除する必要があります。
- ポリシー バージョンに **DMS** 上でステータスが存在する場合。
ポリシー バージョンをホストから割り当て解除するかデプロイ解除してから、ポリシー バージョンを削除する必要があります。ポリシー バージョンを割り当て解除できない、またはデプロイ解除できない場合、ホストから手動で削除する必要があります。
- ポリシーのステータスが「デプロイ解除されたがエラーがある」となっている場合。
ポリシー バージョンを削除する前に、このステータスを削除する必要があります。

例: 削除できないポリシー バージョン

以下は、削除できないポリシー バージョンの例です。これらは、**DMS** 上にはステータスがありますが、ホスト上では有効ではありません。

- デプロイされましたがエラーがあります
- 実行されていません

どちらの場合も、ポリシー バージョンを削除する前に、ホストからポリシー バージョンを手動で削除する必要があります。

注: ホスト (HNODE) 上でのポリシー ステータスの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。ポリシー バージョンのステータスの削除の詳細については、「トラブルシューティング ガイド」を参照してください。

ポリシーの削除

ポリシーがもはやホストにもホスト グループに割り当てられていない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 からポリシーを削除できます。

重要: ユーザがポリシー (GPOLICY オブジェクト) を削除すると、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は各ポリシー バージョンに関連付けられたポリシー バージョン (POLICY オブジェクト) および RULESET オブジェクトをすべて削除します。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ポリシー] - [ポリシー] - [ポリシーの削除] をクリックします。
[ポリシーの削除: ポリシー検索] 画面が表示されます。
2. 検索範囲を定義して、[検索] をクリックします。
定義した検索範囲と一致したポリシーのリストが表示されます。
3. 削除するポリシーを選択し、[選択] をクリックします。
ポリシー削除の確認メッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。
ポリシーは削除されます。

注: policydeploy ユーティリティを使用して、このタスクを実行することもできます。policydeploy ユーティリティの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください

ポリシー バージョンの削除

もはや必要のない保存済みポリシー バージョン (POLICY オブジェクト) を削除できます。ユーザがポリシー バージョン (POLICY オブジェクト) を削除する場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はポリシー バージョンに関連付けられたデプロイメント スクリプトおよびデプロイメント解除スクリプトをすべて削除します。

ポリシー バージョンを削除するために、以下のコマンドを実行します。

```
policydeploy -delete name#xx [-dms list]
```

-delete name#xx

指定されたポリシー バージョンを削除します。

-dms list

(オプション) 削除するポリシー バージョンがある DMS ノードを、カンマ区切りリストで指定します。DMS ノードを指定しない場合、policydeploy ユーティリティは、ローカル CA ControlMinder データベースで指定された DMS ノードのリストを使用します。

例: IIS 5 保護ポリシー バージョンの削除

以下の例は、DMS から割り当て解除されたポリシー バージョン IIS5#05 を削除する方法を示します。この例では、ポリシー バージョン IIS5#05 はどのホストまたはホスト グループにも割り当てられておらず、crDMS@cr_host.company.com DMS ノード上に格納されています。

IIS 5 保護ポリシー バージョンを削除し、コマンドプロンプト ウィンドウを開き、policydeploy ユーティリティを実行する場合：

```
policydeploy -delete IIS5#05
```

ポリシー バージョン IIS5#05 は crDMS@cr_host.company.com DMS ノードから削除されます。

変数

変数によって、構成およびオペレーティング システムが異なるエンドポイントに同じポリシーをデプロイできます。たとえば、Windows と Solaris で CA ControlMinder のインストール場所が異なる場合でも、変数を使用すると、同じポリシーを Windows と Solaris の両方のエンドポイントにデプロイできます。

変数の作成方法

変数は ACVAR クラスのオブジェクトで、1 つ以上の値を持つことができます。エンドポイント上の各変数の名前は一意である必要があります。また、ポリシー内の各変数の名前は一意である必要があります。変数を作成するには、以下のメソッドのいずれかを使用します。

- CA ControlMinder エンドポイント管理 を使用して、エンドポイント上の変数を定義する。
- 変数を定義するポリシーを作成して、ポリシーを多くのエンドポイントにデプロイする。

重要: 作成できるのは、ポリシー内で変数を使用するルールのみです。変数が含まれているルールで CA ControlMinder データベースを直接更新すると、データベースはルールをコンパイルできず、CA ControlMinder はルールを実行できません。ポリシー スクリプト内で変数を参照する前に、変数を定義する必要があります。

変数タイプ

CA ControlMinder はユーザ定義変数および組み込み変数をサポートしています。

- ユーザ定義変数は CA ControlMinder データベース内で定義する変数です。
- 組み込み変数は CA ControlMinder がインストール時に作成する変数です。組み込み変数を変更することができません。

ユーザ定義変数

CA ControlMinder は以下のユーザ定義変数をサポートします。

静的変数

CA ControlMinder エンドポイント上の固定位置を定義します。

名前が同じで値が異なる静的変数を定義できますが、各変数は別々のエンドポイント上に存在し、ポリシーも異なる必要があります。

注: 変数作成時に変数タイプを指定しないと、CA ControlMinder は静的変数を作成します。

レジストリ値変数

(Windows) レジストリ値をベースに、CA ControlMinder エンドポイント上の場所を定義します。

注: 定義できるのは、REG_SZ または REG_EXPAND_SZ レジストリ タイプをポイントするレジストリ値のみです。

例: 以下のルールでは、「jboss_home」という名前のレジストリ値を定義できます。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("HKLM¥Software¥Jboss¥home") type(regval)
```

ポリシーでこのルールをデプロイすると、Windows エンドポイントは、HKLM¥Software¥Jboss¥home レジストリ キーの値を使用して、変数値を解決します。

オペレーティング システム変数

オペレーティング システム環境値をベースに、CA ControlMinder エンドポイント上の場所を定義します。

例: 以下のルールでは、「jboss_home」という名のオペレーティング システム変数を定義します。

```
editres ACVAR ("jboss_home") value("JBOSS_HOME") type(osvar)
```

ポリシーでこのルールをデプロイすると、エンドポイントは、JBOSS_HOME オペレーティング システム環境変数の値を使用して、変数値を解決します。

組み込み変数

CA ControlMinder は、インストール処理中に、CA ControlMinder データベース内に組み込み変数を作成します。組み込み変数は変更も削除もできませんが、ポリシーで使用できます。組み込み変数は動的で、CA ControlMinder エンドポイントのシステム セットアップに依存します。組み込み変数の値は、対応するシステム設定が変更されると、変更されます。

注: CA ControlMinder データベースをエクスポートする場合、組み込み変数は出力に含まれません。DMS または PMDB を作成する場合、CA ControlMinder は組み込み変数を作成しません。

CA ControlMinder は、以下の組み込み変数をサポートします。

<!HOSTNAME>

ローカル コンピュータの完全修飾ホスト名を識別します。

<!HOSTIP>

ホストの IP アドレスまたはアドレスを識別します。

<!AC_ROOT_PATH>

CA ControlMinder のインストール パスを識別します。

<!AC_REGISTRY_KEY>

(Windows) CA ControlMinder のルート レジストリ キーを識別します。

<!USER_OS_ADMIN>

ローカル コンピュータ上のオペレーティング システムの管理者を識別します。

<!DOMAINNAME>

ローカル コンピュータの名前を識別します。

<!DNSDOMAINNAME>

ローカル コンピュータの DNS ドメイン名を識別します。

例: ポリシーでの組み込み変数の使用

この例では、ネットワーク リソース ルールを作成します。

```
authorize TCP 8333 uid(*) host(<!HOSTNAME>) access(WRITE)
```

ポリシーをエンドポイント「host1.example.com」にデプロイし、エンドポイントがポリシーに準拠すると、以下のルールが作成されます。

```
authorize TCP 8333 uid(*) host(host1.example.com) access(WRITE)
```

変数使用のガイドライン

変数を使用する場合は、以下のガイドラインに準拠する必要があります。

- 別の変数またはポリシーが使用している変数を削除することはできません。
- 変数は複数の値を持つことができます。変数値は追加または削除できます。
- 変数は入れ子にすることができます。たとえば、以下のルールは、名前が「ac_data」で、組み込み変数、<!AC_ROOT_PATH> を含む変数を定義します。

```
editres ACVAR ac_data value("<!AC_ROOT_PATH>%data")
```

デフォルトの CA ControlMinder がインストールされている Windows エンドポイントがこのルールをコンパイルすると、以下のルールが作成されます。

```
editres ACVAR ac_data value("C:%Program Files%CA%AccessControl%data")
```

- 各変数は、タイプを 1 つのみ持つことができます。たとえば、同時に性的変数でありレジストリ値変数である変数を定義することはできません。
- 未定義の変数が含まれているポリシーはデプロイできません。未定義の変数が含まれているポリシーをデプロイすると、CA ControlMinder によってポリシーのデプロイメント ステータスが [デプロイの一時停止中] に変更されます。ポリシーデプロイするためには、未定義の変数を定義し、ポリシーを再デプロイする必要があります。

注: ポリシーのどの変数が未定義か検出するには、ポリシーの DEPLOYMENT オブジェクトを確認します。ユーザがポリシー検証を有効にしたか無効にしたかどうかにかかわらず、CA ControlMinder は未定義の変数がないかどうかの確認を行います。

- CA ControlMinder は、CA ControlMinder の変数と Windows のシステム変数が組み合わされたルールを解決できません。たとえば、CA ControlMinder は、「var1」という名前の変数を定義する以下のルールを解決できません。

```
editres ACVAR var1 value("%SYSTEMROOT%¥temp")
```

%SYSTEMROOT% を CA ControlMinder 変数として定義

し、%SYSTEMROOT%¥temp を保護するポリシーを作成するには、以下のルールを使用します。

```
editres ACVAR var1 value("SYSTEMROOT") type(osvar)
editres ACVAR var2 value("<!var1>¥temp")
```

- CA ControlMinder は、相互に依存する変数を解決できません。たとえば、CA ControlMinder は、以下の例の変数「var1」および「var2」を解決できません。

```
editres ACVAR var1 value("<!var2>")
editres ACVAR var2 value("<!var1>")
```

- 変数内でディレクトリを定義するためにスラッシュが使用されている場合、CA ControlMinder は Windows および UNIX のエンドポイントで正しい方向になるように、スラッシュを解決します。
- selang ルールを使用して変数を定義する場合、エンドポイントにルールをデプロイするポリシーを使用する必要があります。selang ルールを使用してエンドポイント上の CA ControlMinder データベースを直接更新すると、CA ControlMinder はルールをコンパイルできません。たとえば、エンドポイント上で「jboss_home」という名の変数を定義していて、以下の selang ルールでデータベースを直接更新する場合：

```
editres FILE <!jboss_home> audit(all)
```

CA ControlMinder はルールをコンパイルできませんが、代わりに、<!jboss_home> という名前の FILE オブジェクトをデータベース内に作成します。

UNIX エンドポイント上でオペレーティング システム変数を使用するためのガイドライン

UNIX で該当

CA ControlMinder オペレーティング システム変数（タイプ `osvar` の `ACVAR` オブジェクト）は、UNIX 環境変数の値を使用します。UNIX プロセスはそれぞれ独自の環境変数セットを持っているので、UNIX エンドポイント上ではオペレーティング システム変数を使用することはお勧めできません。

UNIX エンドポイント上でオペレーティング システム変数を使用する場合は、CA ControlMinder を開始する前に、必要な環境変数を設定しエクスポートする必要があります。UNIX エンドポイント上でオペレーティング システム変数を使用する場合は、以下のガイドラインを順守する必要があります。

- コンピュータの起動時に `rc` 起動スクリプトを使用して CA ControlMinder を開始する場合、このスクリプトが環境変数を設定しエクスポートしてから CA ControlMinder を開始することを確認します。
- ユーザが CA ControlMinder を停止し再起動する場合、ユーザ自身が自分のセッション内で環境変数を設定しエクスポートしてから CA ControlMinder を再起動する必要があります。

Windows エンドポイント上でオペレーティング システム変数を使用するためのガイドライン

Windows で該当

CA ControlMinder オペレーティング システム変数（タイプ `osvar` の `ACVAR` オブジェクト）は、Windows 環境変数の値を使用します。

Windows エンドポイント上でオペレーティング システム変数を使用する場合は、以下のガイドラインを順守する必要があります。

- 環境変数はシステム変数である必要があります。
- Windows 環境変数の値を変更した場合、CA ControlMinder を再起動するまで、CA ControlMinder では変更が認識されません。さらに、Windows の一部のリリースでは、任意の Windows サービスおよび CA ControlMinder で変更が認識されるためにコンピュータを再起動する必要があります。

エンドポイントで変数を解決する仕組み

変数によって、構成およびオペレーティング システムが異なるエンドポイントに同じポリシーをデプロイできます。以下のプロセスでは、ポリシーの作成およびデプロイ後に、**CA ControlMinder** エンドポイントがポリシー内の変数を解決する仕組みについて説明します。

1. **policyfetcher** がポリシーを取得すると、**CA ControlMinder** はポリシー内の変数がポリシーまたは **CA ControlMinder** データベースで定義されるかどうか確認します。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - 変数がポリシーまたはデータベースで定義されていない場合、**CA ControlMinder** はポリシーのステータスを [デプロイの一時停止中] に変更します。

注: .ポリシーをデプロイするには、未定義の変数を定義し、ポリシーを再デプロイする必要があります。
 - 変数がポリシーまたはデータベースで定義されている場合、**CA ControlMinder** はポリシーをコンパイルし、そのポリシーが含まれているルールを実行します。
2. すべてのハートビートで、**policyfetcher** は、**CA ControlMinder** データベース内で変数値が変更されているかどうか確認します。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - 変数値が変わっていない場合、**policyfetcher** は手順 2 を繰り返します。
 - 変数値が変わっている場合、**CA ControlMinder** は、変更された変数を使用している、エンドポイント上の任意のポリシーのポリシーステータスを [非同期] に変更します。

注: ポリシーの [非同期] ステータスをクリアするには、ポリシーを再デプロイする必要があります。

ポリシーのデプロイのトラブルシューティング

ホストにポリシーを割り当てる場合、**policyfetcher** がデプロイメント タスクを取得し、ポリシー スクリプトを実行するまで、ポリシーは割り当てられたエンドポイント上にデプロイされません。したがって、エンドポイントでポリシーが転送されたりデプロイされたりするときに、さまざまな理由でデプロイ エラーが発生する可能性があります。

ポリシー デプロイメント エラーを解決するために、拡張ポリシー管理では以下のようなトラブルシューティング アクションが用意されています。これらのアクションは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 または **policydeploy** ユーティリティのいずれかを使用して実行できます。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 では、トラブルシューティング アクションは [ポリシー管理] タブの [ポリシー] サブタブにあります。

以下のようなトラブルシューティング アクションがあります。

- **Redeploy** - ポリシー スクリプトを含む新規デプロイメント タスクを作成し、作成したタスクをエンドポイントにデプロイします。

エンドポイントでのポリシー デプロイ中にエラーが発生した場合に、このオプションを使用します。つまり、**selang** ポリシー スクリプトの実行に失敗した場合です。ポリシーのデプロイ解除を行うには、エンドポイントにおけるスクリプト エラーの原因を手動で解決しておく必要があります。

注: このオプションは **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 でのみ利用可能で、**policydeploy** ユーティリティではサポートされていません。

- **Undeploy** - ポリシーを対応するホストから割り当て解除せずに、指定されたエンドポイントからポリシーをデプロイ解除します。

このオプションは、**DMS** 上のホストに割り当てられていないエンドポイントから任意のポリシーを削除するために使用します。

- **Reset** - エンドポイントをリセットします。CA ControlMinder はホストステータスをリセットし、有効なポリシーをすべてデプロイ解除します。また、GPOLICY、POLICY、RULESET の各オブジェクトをすべて削除します。

このオプションを使用すると、すべてのポリシー デプロイ からエンドポイントと DMS 上にあるエンドポイントのステータスを削除します。

注: 監査に必要な場合があるため、このオプションでは DEPLOYMENT オブジェクトや GDEPLOYMENT オブジェクトはエンドポイントまたは DMS から 削除されません。dmsmgr -cleanup 機能を使用すると、エンドポイントをリセットした後に DEPLOYMENT オブジェクトと GDEPLOYMENT オブジェクトを削除することができます。エンドポイントをリセットした後、そのエンドポイントにポリシーを通常どおり割り当てることができます。

- **Restore** - 指定したホスト上のポリシーをすべてデプロイ解除します。次に、新規デプロイ タスクを作成し、そのタスクを実行するホストに送信することによって、ホスト上にデプロイする（アサインまたは直接デプロイする）必要のあるすべてのポリシーをリストアします。

DMS がエンドポイント上で有効であることを示すポリシーをすべて再デプロイするために、CA ControlMinder やオペレーティング システムをエンドポイント上に再インストールする場合、またはバックアップからエンドポイントをリストアする場合には、このオプションを使用します。

使用されなくなったエンドポイントの削除方法

DMS は企業に関する情報を格納します。コンピュータから CA ControlMinder をアンインストールし、そのコンピュータを企業から撤去した場合でも、DMS はそのノードへの参照をまだ保持しています。定期的な保守手順として、これらの古いノードから DMS を消去する必要があります。

古くなったノードを削除するには、以下のいずれかの操作を行います。

- DMS コンピュータ上で `dmsmgr` ユーティリティを実行して、定期的なクリーンアップを行います。

```
dmsmgr -cleanup number_of_days -dms name  
number_of_days
```

CA ControlMinder ノードが使用可能でなくなつてからの期間の最小日数を定義します。

- DMS コンピュータ上で以下の `selang` コマンドを発行して、特定のノードを手動で削除することもできます。

```
rr HNODE HNODE_name
```

重要: ノードを削除すると、CA ControlMinder は HNODE 関連のすべてのデプロイ タスクを削除し、デプロイ タスクのパッケージをすべて削除（ほかのデプロイ タスク メンバが含まれていない場合）してから、ようやく HNODE オブジェクトを削除します。

デプロイメント監査情報の表示

CA ControlMinder エンタープライズ管理 ではポリシー デプロイの監査をサポートしています。この監査では、ポリシーのデプロイメント（デプロイメント タスクの説明リスト）を表示できます。このリストには、各デプロイ タスクのトリガ、各デプロイ タスクが作成された日時、必要とされたデプロイのタイプが詳細に示されます。各デプロイ タスクについて、さらに探索可能な詳細として、デプロイ タスクが作成されたホストおよびポリシー ペア、デプロイされたポリシーのバージョン、デプロイ タスクのステータス（[キューに入れられました]、[成功]、[失敗]）、`selang` の出力（このコマンドをデプロイした結果）などが挙げられます。

デプロイメント監査情報の表示方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、以下の手順を実行します。
 - a. [ポリシー管理] をクリックします。
 - b. [ポリシー] サブタブをクリックします。
 - c. 左側のタスク メニューで、[デプロイメント] ツリーを展開します。
[デプロイメント監査] タスクが使用可能なタスク リストに表示されます。
2. [デプロイメント監査] をクリックします。
[デプロイ監査] ページが表示されます。
3. デプロイ監査の範囲を定義して、[移動] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、定義された範囲内でデプロイに関する情報を取得し、しばらくしてから結果を表示します。
4. (オプション) デプロイのトリガをクリックして、関連付けされたデプロイ スクについて詳細情報を表示します。

ポリシー偏差計算のしくみ

拡張ポリシー管理では、(ポリシー デプロイの結果として) エンドポイントにデプロイする必要があるアクセス ルールと、同じエンドポイントに正常にデプロイされている実際のルールとの違いを確認できます。また、ポリシー オブジェクトに対して行われたプロパティの追加や変更についても解決します。これにより、ポリシーのデプロイに関する問題を解決できます。

エンドポイント上でポリシー偏差計算を実行すると、以下のアクションが実行されます。

1. エンドポイントにデプロイされるルールのリストをローカル ホストから取得します。
これらは、デプロイされる各ポリシーに指定されたルールです。デプロイされる各ポリシーの **POLICY** オブジェクトに関連付けられたローカルの **RULESET** オブジェクトに指定されています。

2. これらの各ルールがエンドポイントに適用されるかどうかをチェックします。

重要: 偏差計算では、ネイティブルールが適用されるかどうかはチェックされません。データベースからオブジェクト（ユーザまたはオブジェクト属性、ユーザまたはリソース権限、あるいは実際のユーザまたはリソース）を削除するルールも無視されます。たとえば、偏差計算では、以下のルールが適用されるかどうかは確認できません。

rr FILE /etc/passwd

3. （オプション）ローカルのポリシー オブジェクトと DMS のポリシー オブジェクトを比較します。

通常、偏差計算機能はローカル ホスト上でのみ偏差をチェックします。**-strict** オプションを指定すると、偏差計算機能はローカルの HNODE オブジェクトに関連付けられたポリシーと DMS で HNODE オブジェクトに関連付けられたポリシーも比較します。このツールでは以下の比較を実行します。

- a. ローカル ホストを表す HNODE オブジェクトに関連付けられたポリシーのリスト
 - b. HNODE オブジェクトに関連付けられた各 POLICY オブジェクトのポリシーのステータス
 - c. HNODE オブジェクトに関連付けられた各 POLICY オブジェクトのポリシーのシグネチャ
4. 以下の 2 ファイルが出力されます。

- **ACInstallDir/data/devcalc/deviation.log**

最後の偏差計算で収集されたログとエラー メッセージ。

- **ACInstallDir/data/devcalc/deviation.dat**

ポリシーとその偏差のリスト。このファイルの内容は、エンドポイントで **selang** コマンド **get devcalc** を使用することで取得できます。

注: CA ControlMinder は監査イベントも送信します。監査イベントは **seaudit -a** を使用して表示できます。seaudit ユーティリティの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。

5. 検出された偏差を DMS に通知します。

通知は、ローカル CA ControlMinder データベースに指定された DH 経由で DMS に送信されます。

偏差計算機能のトリガ

DMS にポリシー偏差ステータスの最近の情報が含まれるように、偏差計算機能を定期的に行う必要があります。エンドポイント上で拡張ポリシー管理を有効にすると、各ハートビート送信後に `policyfetcher` によって偏差計算機能がトリガされます。

注: デフォルトで実行される偏差計算は、エンドポイントに追加された項目を考慮しません。これらの項目を参照するには、`devcalc_command` 環境設定を変更し、厳密なモードで偏差計算が実行されるようにします。

ポリシー偏差計算機能がユーザ要件をサポートする間隔で実行されるように `policyfetcher` 設定を変更することをお勧めします。

ポリシーの偏差ログおよびエラー ファイル

ポリシー偏差計算では、各偏差計算の実行時に新しいログが作成されます。このログは、エラー メッセージも含み、`ACInstallDir\data/devcalc/deviation.log` に格納されます。

このログは、レポートに示された（DMS から取得した）偏差が、最後に偏差計算が実行された時点から収集されていない場合に使用します。このログで、偏差計算結果が DMS に送信されなかった理由を診断できます。

例: 偏差ログおよびエラー ファイル

偏差ログおよびエラー ファイルの例を以下に示します。

```
開始時刻: Mon Jan 23 13:04:48 2006
WARNING, ¥"DMS ホスト名の取得に失敗しました。偏差はローカルに保存されます。¥"
ポリシー 'iis8#02' の偏差が見つかりました
終了時刻: Mon Jan 23 13:05:04 2006
```

ポリシー偏差データ ファイル

ポリシー偏差計算では、ポリシーとその偏差のリストを含むデータ ファイルが作成されます。このデータ ファイルは、`ACInstallDir/data/devcalc/deviation.dat` に格納されます。

注: データ ファイルに含まれるポリシーのリストは、偏差が計算されるポリシーに応じて異なります（デフォルトでは、すべてのポリシーと、エンドポイントのすべてのポリシー バージョン）。

重要: 偏差計算では、ネイティブ ルールが適用されるかどうかはチェックされません。データベースからオブジェクト（ユーザまたはオブジェクト属性、ユーザまたはリソース権限、あるいは実際のユーザまたはリソース）を削除するルールも無視されます。たとえば、偏差計算では、以下のルールが適用されるかどうかは確認できません。

`rr FILE /etc/passwd`

偏差ステータスは（偏差があってもなくても）DMS に送信されますが、実際の偏差はローカルに保存されます。レポートの作成時に、実際の偏差結果をこのファイルから取得してレポートに追加できます。

ポリシー偏差データ ファイルに以下の行が表示されることがあります。

Date

偏差計算のタイムスタンプを表示します。日付行は常に偏差レポートの最初の行となります。

形式: `DATE, DDD MMM DD hh:mm:ss YYYY`

Strict

偏差計算が `-strict` オプションを指定して実行されたことを示します。

形式: `STRICT, DMS@hostname, policy_name#xx, [1|0]`

ここで、`[1|0]` は、ローカルの HNODE オブジェクトに関連付けられたポリシーと、`DMS@hostname`（使用可能な最初の DMS）の HNODE オブジェクトに関連付けられたポリシーとの間に偏差が検出されたか（1）されなかったか（0）を意味します。

ポリシーの開始

このポリシー バージョンの偏差を定義するポリシー ブロックを開始します。

形式: `POLICYSTART, policy_name#xx`

違い

検出されたポリシーの偏差を示します。偏差に対応するポリシーの名前は、この行の上の直近の *ポリシー* 行にあります。

偏差には 7 つのタイプがあります。そのうち 4 つは不在要素を示し、残りの 3 つは追加された要素を示します。これらを次の表に示します。

偏差のタイプ	形式
クラスが見つからない	DIFF, -(class_name), (*), (*), (*)
オブジェクトが見つからない	DIFF, (class_name), -(object_name), (*), (*)
オブジェクトが追加された	DIFF, (class_name), +(object_name), (*), (*)
プロパティが見つからない	DIFF, (class_name), (object_name), -(property_name), (*)
プロパティが追加された	DIFF, (class_name), (object_name), +(property_name), (*)
プロパティ値が存在しない	DIFF, (class_name), (object_name), (property_name), -(expected_value)
プロパティ値が追加された	DIFF, (class_name), (object_name), (property_name), +(value)

注: 偏差計算は不在クラスを検出すると、不在のオブジェクト、プロパティ、および値のすべてに対して偏差行を作成します。

ポリシーの終了

このポリシーの偏差を定義するポリシー ブロックの終了です。

形式: POLICYEND, policy_name#xx, [1|0]

ここで、[1|0] は、偏差が検出されたか (1) されなかったか (0) を意味します。

警告

警告を示します。

形式: WARNING, "warning_text"

例: 偏差データファイル

以下の例は、偏差データ ファイルからの抜粋です。

```
Date, Sun Mar 19 08:30:00 2006
警告, "DH ホスト名の取得に失敗しました。偏差はローカルに保存されます"
POLICYSTART, iis8#02
DIFF, (USER), (iispers), (*), (*)
POLICYEND, iis8#02, 1
```

不在要素を示す偏差

偏差計算機能は、不在要素と新規要素の追加を区別します。不在要素は、指定されたポリシーでは明示的に定義されているが、ローカル ホストには存在しない **CA ControlMinder** 要素を指しています。このような不在要素になる可能性があるのは、クラス、オブジェクト、プロパティ、および値です。

不在要素の組み合わせにより、階層要件が定義されます。たとえば、**Policy1** で以下のルールが定義されているとします。

```
eu mytestuser2 operator
```

この場合、以下の暗黙的な要件が満たされていることが偏差計算機能の前提になります。

- **USER** クラスが存在する必要がある
このルールでは、**USER** クラスに属するユーザが指定されています。
- **USER** オブジェクト **mytestuser2** が存在する必要がある
このルールでは、**USER** クラスの **mytestuser2** オブジェクトが明示的に参照されています。
- プロパティ **OBJ_TYPE** が存在する必要がある
このルールでは、**operator** パラメータを使用して **USER** オブジェクトの **OBJ_TYPE** パラメータを設定します。
- **Operator** 値が **OBJ_TYPE** プロパティに割り当てられている
このルールでは、この値を明示的に設定します。

追加要素を示す偏差

偏差計算機能は、不在要素と新規要素の追加を区別します。追加要素は、ローカルには定義されているが、指定されたポリシーには存在しない **CA ControlMinder** 要素を指しています。このような追加要素になる可能性があるのは、オブジェクト、プロパティ、および値です。

ローカル例外で以下のような追加が行われた場合、追加の偏差が取り込まれます。

- ポリシー内に記述されたオブジェクトのプロパティへの新しい値の追加
- ポリシー内に記述されたオブジェクトへの新しいプロパティの追加

注: どのポリシーにも記述されていない新規のオブジェクトは、追加と見なされません。この規則は、新規のクラスにも適用されます。

変更された要素を示す偏差

偏差データ ファイル中の偏差線行が 1 行も変更を示していない場合、変更された要素を示す偏差が発生します。変更を識別するには、同じ要素に適用される連続した削除行および追加行を探す必要があります。たとえば、偏差データ ファイルからの以下の抽出結果では、**Operator** 値を持っていた **mytestuser** が **Auditor** 値および **Administrator** 値の両方を持つように変更されています。

```
DIFF, (USER), (mytestuser2), (OBJ_TYPE), -(Operator)
DIFF, (USER), (mytestuser2), (OBJ_TYPE), +(Auditor)
DIFF, (USER), (mytestuser2), (OBJ_TYPE), +(Administrator)
```


第 7 章: SAM の実装計画

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[共有アカウント管理](#) (P. 145)

[共有アカウントについて](#) (P. 145)

[特権アクセス ロールおよび特権アカウント](#) (P. 146)

[パスワード コンシューマ](#) (P. 156)

[SAM の監査レコード](#) (P. 164)

[CA Service Desk Manager 統合](#) (P. 167)

[実装時の考慮事項](#) (P. 171)

共有アカウント管理

共有アカウント管理 (SAM) は、組織が組織内の最も強力なアカウントに関連したアクティビティをすべて保護、管理、追跡するプロセスです。

SAM は、中央の場所から、ターゲット エンドポイント上の特権アカウントに対してロール ベースのアクセス管理を行います。SAM では、特権アカウントおよびアプリケーション ID のパスワードを安全に保管できます。また、定義したポリシーに基づいて特権アカウントおよびパスワードへのアクセスを制御します。さらに、SAM を使用することにより、特権アカウントおよびアプリケーション パスワードのライフサイクルを管理し、環境設定ファイルとスクリプトからパスワードを削除することができます。

共有アカウントについて

共有アカウントは、各個人のアカウントに割り当てられず、ミッションクリティカルなデータおよびプロセスへのアクセス権を持つアカウントです。システム管理者は共有アカウントを使用して、ターゲット エンドポイント上で管理者タスクを実行します。特権アカウントは、ユーザが操作しなくても処理が進むように、サービス ファイル、スクリプト、環境設定ファイルにも埋め込まれています。

共有アカウントは特定できるユーザには割り当てられないので、監査と追跡が難しく、管理が難しくなります。これは、偶然および有害なアクティビティに基幹システムを露出する脆弱性です。組織は、こうした共有アカウントの数を運用上のニーズを満たす最小限に減らす必要があります。

管理者は、ほとんどの内部制御をバイパスして、制限された情報にアクセスすることができます。また、アプリケーションを削除したり、アプリケーションをアクセス不能にしたりすることによって、サービス妨害（DOS）攻撃を引き起こすことができます。さらに、共有アカウントを使用して実行されたアクティビティは、特定できるユーザアカウントに関連付けるのが容易ではありません。

特権アクセス ロールおよび特権アカウント

特権アクセス ロールは、各ユーザが **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で実行できる **SAM** タスクと、各ユーザがチェックインおよびチェックアウトできる特権アカウントを指定するために使用します。 **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は、定義済みの特権アクセス ロールが用意されています。定義済みのロールを自分の組織に合わせて変更することも、または新しいロールを作成することもできます。

ユーザが **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 にログインすると、それぞれのロールに対応するタスクと特権アカウントだけが表示されます。

詳細情報:

[特権アクセス ロール](#) (P. 27)

特権アクセス ロールの使用

企業の要件に応じて **SAM** をセットアップする前に、以下のポイントを考慮する必要があります。

- ユーザストアとして **Active Directory** を使用し、各ロールのメンバポリシーを変更して、それぞれが **Active Directory** のグループを指すようにすることをお勧めします。この方法でセットアップしたロールからユーザを追加または削除するには、**Active Directory** グループからユーザを追加または削除します。これにより、管理上のオーバーヘッドが減少します。

- ユーザストアとして **Active Directory** を使用する場合は、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 を使用してユーザまたはグループを作成または削除できません。ユーザおよびグループの作成と削除は、**Active Directory** 内だけで行うことができます。
- あるロールに対してメンバ ポリシーが定義されている場合、**SAM** ユーザ マネージャがそのロールをユーザに割り当て、ユーザがそのメンバ ポリシーに適合しないときには、**CA ControlMinder** はそのユーザにロールを割り当てません。メンバ ポリシーで定義されるルールは、**SAM** ユーザ マネージャによる割り当てに優先します。
- 特権アカウント リクエストに応答するには、**SAM** 承認者ロールを持っており、かつ要求ユーザのマネージャである必要があります。組み込みユーザストアを使用すると、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 では、ユーザの作成タスクおよびユーザの変更タスクでユーザのマネージャを指定できます。
- **CA ControlMinder** では、そのまま使用できる **Break Glass**、**SAM** 承認者、特権アカウント リクエスト、および **SAM** ユーザ ロールがすべてのユーザに割り当てられます。この動作を変更するには、各ロールのメンバ ポリシーを変更します。
- ロールのスコープ ルールを変更して、そのロールがアクセスできる特定のエンドポイントおよび特権アカウントを定義できます。スコープ ルールを使用すると、組織全体の特権アカウントへのアクセスを詳細に指定できます。スコープ ルールは、ロールのメンバ ポリシーで定義します。

詳細情報:

[メンバ ポリシー](#) (P. 34)

特権アクセス ロールがチェックアウトおよびチェックイン タスクに与える影響

エンドポイント上で管理タスクを実行するときには共有アカウントをチェックアウトし、エンドポイント上でのタスクが完了したらアカウントをチェックインします。

重要: ユーザには、エンドポイント タイプ上でタスクを実行するためのエンドポイント特権アクセスロールが必要です。 エンドポイント特権アクセス ロールは、ユーザが特権アクセス アカウントを使用してタスクを実行できるエンドポイントのタイプを指定します。

たとえば、**Windows** エンドポイント特権アクセス ロールをユーザに割り当てた場合、そのユーザは、**Windows** エンドポイント上で共有アカウントを使用するエンドポイント タスクを実行できます。ユーザに **Break Glass**、特権アカウント要求、または **SAM** ユーザ ロールを割り当てた場合は、エンドポイント特権アクセス ロールを割り当てます。割り当てなければ、ユーザはタスクを完了できません。

以下のプロセスでは、ユーザが実行するチェックアウトおよびチェックイン タスクに特権アクセス ロールがどのような影響を与えるかについて説明します。

1. 共有アカウントのチェックアウトは、以下のいずれかの方法で行います。
 - **SAM** ユーザ ロールが割り当てられたユーザは、アカウントをチェックアウトします。
 - **Break Glass** ロールが割り当てられたユーザは、**Break Glass** チェックアウトを実行します。
 - アプリケーション（たとえば **CLI** のパスワード コンシューマ）により、**CA ControlMinder** のエンドポイント上でアカウントがチェックアウトされます。


共有アカウントがチェックアウトされます。

注: ユーザが **Break Glass** チェックアウトを実行した場合、**CA ControlMinder** はロール所有者に通知します。ロール所有者は、監査目的でこのメッセージに情報を追加するように選択できます。

- **SAM ユーザ** ロールが割り当てられたユーザは、アカウントをチェックインします。
- **Break Glass** ロールが割り当てられたユーザは、アカウントをチェックインします。
- **CA ControlMinder** エンドポイント上のアプリケーションは、アカウントをチェックインします。
- **SAM ターゲットシステム マネージャ** ロールが割り当てられたユーザは、アカウントのチェックインを強制します。

共有アカウントがチェックインされます。

次の図に、ユーザが実行するチェックアウトおよびチェックイン タスクに特権アクセス ロールが与える影響を示します。



例: 共有アカウントのチェックアウト

あなたはシステム マネージャ ロールを持っています。あなたは Joe に対して、SAM ユーザ ロールおよび Windows エージェントレス接続エンドポイント特権アクセス ロールを割り当てます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインした Joe には、Windows エンドポイント上で共有アカウントをチェックアウトおよびチェックインするタスクだけが表示されます。

例: 共有アカウントの Break Glass

あなたはシステム マネージャ ロールを持っています。あなたは Fiona に対して、Break Glass ロールおよび Oracle Server 接続エンドポイント特権アクセス ロールを割り当てます。Fiona は、Oracle エンドポイントへの即時アクセスを必要としています。CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインした Fiona には、Oracle エンドポイント上でアカウントの Break Glass チェックアウトを実行するタスクだけが表示されます。Fiona は、Oracle 特権アカウントの Break Glass チェックアウトを実行し、CA ControlMinder は Break Glass ロール所有者に通知メッセージを送信します。

注: デフォルトでは、Break Glass ロール所有者はシステム マネージャ管理ロールです。

特権アクセス ロールが共有アカウント要求タスクに与える影響

共有アカウントをチェックアウトできず、アカウントへの即時アクセスを必要としないユーザは、共有アカウント要求をサブミットできます。マネージャは、その要求を承認または拒否できます。このトピックでは、共有アカウント要求タスクを実行するために必要な特権アクセス ロールについて説明します。

重要: ユーザには、エンドポイント タイプ上でタスクを実行するためのエンドポイント特権アクセスロールが必要です。エンドポイント特権アクセス ロールは、ユーザが特権アクセス アカウントを使用してタスクを実行できるエンドポイントのタイプを指定します。

たとえば、**Windows** エンドポイント特権アクセス ロールをユーザに割り当てた場合、そのユーザは、**Windows** エンドポイント上で共有アカウントを使用するエンドポイントタスクを実行できます。ユーザに **Break Glass**、特権アカウント要求、または **SAM** ユーザ ロールを割り当てた場合は、エンドポイント特権アクセス ロールも割り当てます。割り当てないと、ユーザはタスクを完了できません。


以下のプロセスでは、ユーザが実行できる共有アカウント要求タスクに特権アクセス ロールがどのような影響を与えるかについて説明します。

1. 特権アカウント要求ロールが割り当てられたユーザが、共有アカウントへのアクセスを要求します。
2. **CA ControlMinder** は、ユーザのマネージャ（同時に **SAM** 承認者ロールを持つ）に共有アカウント要求を送信します。

注: 共有アカウント要求を受信するには、**SAM** 承認者ロールが付与されていて、ユーザのマネージャである必要があります。

3. SAM 承認者ロールを持つユーザは、要求に応じて以下のいずれかを行います。
 - 共有アカウント要求を拒否する。
特権アカウント要求ロールを持つユーザは、共有アカウントをチェックアウトできません。
 - 共有アカウント要求を保留する。
他のユーザは、要求を承認または拒否できません。特権アカウント要求ロールを持つユーザは、**SAM** 承認者が要求の承認を選択するまで共有アカウントをチェックアウトできません。
 - 共有アカウント要求を承認する。
特権アカウント要求ロールを持つユーザに共有アカウント例外が付与され、そのユーザはアカウントをチェックアウトおよびチェックインできます。
4. 共有アカウント例外は、以下のいずれかの理由で期限切れになります。
 - 共有アカウント例外で指定された有効期限に到達した。
 - **SAM** ターゲット システム マネージャ ロールが割り当てられたユーザが共有アカウント例外を削除した。特権アカウント要求ロールを持つユーザは、共有アカウントをチェックアウトできなくなります。

以下の図に、ユーザが実行できる共有アカウント要求タスクに特権アクセス ロールがどのような影響を与えるかを示します。



例: 共有アカウント要求の実行および応答

あなたはシステム マネージャ ロールを持っています。共有アカウント要求ロールおよび SSH デバイス接続エンドポイント特権アクセス ロールを Alice に割り当てます。Bob は Alice のマネージャであり、あなたは Bob に SAM 承認者ロールを割り当てます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインした Alice には、UNIX エンドポイントで共有アカウント要求をサブミットするタスクだけが表示されます。Alice は、UNIX エンドポイントで `example_ux` アカウントの共有アカウント要求をサブミットします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインした Bob には、共有アカウント要求に応答するタスクだけが表示されます。Bob は、Alice の共有アカウント要求を許可し、共有アカウント例外の有効期限を午後 6 時までと指定します。これで、Alice は `example_ux` アカウントをチェックアウトできるようになりました。午後 6 時で共有アカウント例外は期限切れになり、Alice は `example_ux` アカウントをチェックアウトできなくなります。

Break Glass プロセス中に発生するイベント

管理権限がないアカウントへの即時アクセスが必要な場合、ユーザは `break glass` チェックアウトを実行します。

Break Glass アカウントは、ユーザ ロールに従ってユーザに割り当てられていない共有アカウントです。しかし、必要であれば、ユーザはそのアカウント パスワードを取得することができます。

Break Glass チェックアウトプロセスでは、Break Glass チェックアウトプロセスが発生したことを管理者に伝える通知メッセージがロール管理者に送信されます。しかし、管理者はこのプロセスを承認も停止もできません。

チェックアウトされた Break Glass アカウントが、[ホーム] タブの [Break Glass] オプションにある、ユーザの [マイ チェックアウト特権アカウント] タブに追加されます。

注: Break Glass 特権アクセス ロールを持つユーザのみが、Break Glass プロセスを実行できます。

パスワード コンシューマ

パスワード コンシューマはアプリケーション、Windows サービスおよび Windows スケジュール タスクであり、特権アカウントおよびサービス アカウントを使用して、スクリプトの実行、データベースへの接続、あるいは Windows サービス、スケジュール タスク、RunAs コマンドを管理します。 サービス アカウントは、Windows サービスによって使用される内部アカウントです。たとえば、Windows サービスでは、オペレーティング システムへのログインに NT AUTHORITY¥LocalService サービス アカウントが使用されます。

パスワード コンシューマを使用すると、アプリケーション スクリプトからハードコードされたパスワードを削除したり、エンドポイントにパスワード ポリシーを適用することができます。たとえば、Windows のエンドポイント上のスケジュールされた各タスクにパスワード コンシューマを作成して、各パスワード コンシューマにより同じパスワード ポリシーが使用されるように指定できます。次に SAM により、パスワード ポリシーで指定された間隔でスケジュールされた各タスクのパスワードが変更されます。

SAM によりパスワード コンシューマに特権アカウント パスワードが提供される方法は、以下のとおりです。

- オンデマンド -- パスワード コンシューマにより特権アカウントに要求が送信される場合。たとえば、特権アカウントで、認証を必須とするデータベースへの接続にオープン データベース接続が使用される場合。

注: オンデマンドでパスワードを取得するパスワード コンシューマを使用するには、SAM 統合機能を有効にした SAM エンドポイント上に CA ControlMinder をインストールする必要があります。

- パスワードの変更時 -- CA ControlMinder エンタープライズ管理 でパスワード コンシューマに対してパスワードの変更イベントが発生した場合。たとえば、パスワード ポリシーで、ある一定の時間が経過したらサービス アカウント用のパスワードが変更されるように指定されている場合。

注: パスワード変更でパスワードを取得するパスワード コンシューマを使用するには、SAM エンドポイントに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

パスワードコンシューマのタイプ

パスワードコンシューマは、SAM エンドポイント上で実行されるアプリケーション、Windows サービス、または Windows スケジュール タスクの表現形です。ソフトウェア開発キット パスワードコンシューマを除いて、他のすべてのパスワードコンシューマでは特権アカウントパスワードが取得されますが、パスワードのチェックアウトおよびチェックインは行われません。

SAM では以下のパスワードコンシューマに特権アカウントパスワードがオンデマンドで提供されます。

- **Software Development Kit (SDK/CLI)** -- ソフトウェア開発キットパスワードコンシューマでは、エンドポイント上のスクリプトによって実行される場合に特権アカウントパスワードが要求されます。

スクリプト内のハードコードされたパスワードを置き換えるには、ソフトウェア開発キットパスワードコンシューマを使用します。

注: 他のパスワードコンシューマと異なり、ソフトウェア開発キットパスワードコンシューマでは特権アカウントパスワードのチェックアウトとチェックインが可能です。

- **データベース (ODBC、JDBC、OLEDB、OCI、.NET)** -- データベースパスワードコンシューマでは、エンドポイント上で実行されているプログラムがデータベースに接続するときに特権アカウントパスワードが要求されます。

データベースに接続するプログラム内のハードコードされたパスワードを置き換えるには、データベースパスワードコンシューマを使用します。

- **Windows 実行ユーザ** -- Windows 実行ユーザパスワードコンシューマは、ユーザが特権アカウントの代理として特定のコマンドを実行するために RunAs アプリケーションを実行する際に、パスワードを要求します。

ユーザが特権アカウントの代理として特権アカウントパスワードを使用せずにコマンドを実行する場合に、Windows 実行ユーザパスワードコンシューマを使用します。

注: オンデマンドでパスワードを取得するパスワードコンシューマを使用するには、SAM 統合機能を有効にした SAM エンドポイント上に CA ControlMinder をインストールする必要があります。

SAM では、パスワードの変更時に、以下のパスワード コンシューマに特権アカウントパスワードが提供されます。

- **Windows スケジュール タスク** -- Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマでは、サービス アカウントを使用してスケジュールされたタスクが管理されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、パスワードの変更イベントが発生する場合は常に、SAM により、タスク用パスワードが強制的に変更されます。

パスワード ポリシーを設定しスケジュール タスク用のパスワードの変更を自動化するには、Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマを使用します。

- **Windows サービス** -- Windows サービス パスワード コンシューマでは、Windows サービスの実行にサービス アカウントが使用されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、パスワードの変更イベントが発生する場合は常に、SAM により、サービス アカウント用パスワードが強制的に変更されます。

パスワード ポリシーを設定し Windows サービス用のパスワードの変更を自動化するには、Windows サービス パスワード コンシューマを使用します。このサービスは、パスワードを変更できるアカウント、たとえば、コンピュータの管理者アカウントまたはドメインアカウントにより実行される必要があります。

注: パスワード変更でパスワードを取得するパスワード コンシューマを使用するには、SAM エンドポイントに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

パスワードコンシューマがパスワードをオンデマンドで取得する方法

パスワードコンシューマでは、関連付けられた特権アカウントが別のアプリケーションに対して認証する際に、**SAM** からパスワードが取得されます。パスワードをオンデマンドで取得するパスワードコンシューマでは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理との通信にメッセージキューを使用する **SAM Agent** にパスワード要求が転送されます。

ソフトウェア開発キット、データベース、および **Windows** 実行ユーザのパスワードコンシューマは、パスワードをオンデマンドで取得します。スクリプト内のハードコードされたパスワードを置き換える場合は、パスワードをオンデマンドで取得するパスワードコンシューマを使用します。アプリケーションにより認証を目的としてパスワードが提供される場合は常に、**SAM** により、ハードコードされたパスワードが特権アカウントパスワードで置き換えられます。

注: オンデマンドでパスワードを取得するパスワードコンシューマを使用するには、**SAM** 統合機能を有効にした **SAM** エンドポイント上に **CA ControlMinder** をインストールする必要があります。

以下のプロセスでは、パスワードコンシューマにより特権アカウントパスワードがオンデマンドで取得される方法が説明されています。

1. アプリケーションでは、ユーザ認証を必須とするシステムへの接続が試みられる場合に、ハードコードされたパスワードが使用されます。
2. パスワードコンシューマにより、接続の試行がインターセプトされます。

たとえば、**OCI** パスワードコンシューマでは、**Oracle** データベースへの接続の試行がインターセプトされます。

3. SAM Agent によりキャッシュが確認されます。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - 要求がキャッシュされる場合、SAM Agent によりパスワード コンシューマへ特権アカウントパスワードが転送されます。パスワード コンシューマでは、ハードコードされたパスワードが特権アカウントパスワードに置き換えられます。アプリケーションでは、システムへのログインに特権アカウントパスワードが使用されます。このステップで、プロセスが終了します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、パスワードの取得に関しては監査レコードには書き込まれません。
 - 要求がキャッシュされない場合、SAM Agent により CA ControlMinder エンタープライズ管理 へパスワード要求が転送されます。
4. CA ControlMinder エンタープライズ管理 によりメッセージが受け取られ、パスワード コンシューマが特権アカウントパスワードを取得する権限を付与されているかどうかを確認されます。
5. 以下のいずれかのイベントが発生します。
 - パスワード コンシューマがパスワードを取得する権限を付与されている場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 では SAM Agent に特権アカウントパスワードが送信されます。SAM Agent により、ハードコードされたパスワードが特権アカウントパスワードに置き換えられます。アプリケーションでは、システムへのログインに特権アカウントパスワードが使用されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、イベントに関して監査レコードに書き込まれます。
 - パスワード コンシューマがパスワードを取得する権限を付与されていない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 では SAM Agent にエラー メッセージが送信されます。SAM Agent ではアプリケーションにパスワードが転送されないため、アプリケーションでは、システムへのログインにハードコードされたパスワードが使用されます。

SAM がパスワード コンシューマにパスワードの変更を通知する方法

CA ControlMinder エンタープライズ管理 でパスワードの変更イベントが発生した場合、たとえば、一定の時間が経過したらパスワードを変更する必要があることがパスワード ポリシーにより指定されている場合、SAM により、パスワード コンシューマにパスワードの変更が強制されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、パスワードの変更時にパスワードを取得するパスワード コンシューマとの通信に JCS が使用されます。

パスワードの変更時にパスワードを取得するのは、Windows スケジュール タスクおよび Windows サービス パスワード コンシューマのみです。

注: パスワード変更でパスワードを取得するパスワード コンシューマを使用するには、SAM エンドポイントに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

以下のプロセスでは、SAM によりパスワード コンシューマにパスワードの変更が通知される方法が説明されています。

1. パスワードの変更イベントにより、新規パスワードが生成されます。
2. CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、そのパスワードを使用するパスワード コンシューマが中央データベースで検索されます。
3. JCS では、エンドポイントの作成時に提供した管理者クレデンシャルを使用して、該当する各エンドポイントにログインされます。

4. JCS により、エンドポイントでのパスワード コンシューマのパスワード変更が試みられます。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - JCS では、エンドポイントでのパスワード コンシューマのパスワードが変更され、オプションでサービスが再起動されます。

注: パスワード コンシューマを作成する際に、JCS によりサービスが再起動されるかどうかを指定します。
 - JCS では、エンドポイントでのパスワード コンシューマのパスワード変更はできません。CA ControlMinder エンタープライズ管理では、パスワードの変更イベントを開始したタスクで通知メッセージが書き込まれます。
5. CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、パスワードの変更に
関して監査レコードが書き込まれます。

注: SAM の監査レコードを表示するには [サブミット済みタスクの表示] を使用します。JCS でパスワード コンシューマのパスワード変更ができない場合は、[パスワード コンシューマの同期] を使用してパスワードの変更を再試行できます。

パスワード コンシューマの実装に関する考慮事項

パスワード コンシューマを実装する前に、以下の点を考慮する必要があります。

- ソフトウェア開発キット、データベース、および Windows 実行ユーザパスワード コンシューマを使用するには、<pump> 統合機能を有効にして、CA ControlMinder を SAM エンドポイントにインストールする必要があります。
- JDBC データベース パスワード コンシューマを使用するには、データベースに接続するアプリケーションで JRE 1.5 以降を使用する必要があります。
- OCI データベース パスワード コンシューマを使用するには、データベースに接続するアプリケーションで OCI8 以降を使用する必要があります。

- デフォルト以外のドライバで ODBC または OLEDB データベース パスワードコンシューマを使用する場合は、CA Technologies のサポートにご連絡ください。

注: デフォルト ドライバは、ODBC または OLEDB プラグイン用のレジストリ サブキー内の ApplyOnProcess レジストリ エントリ内に定義されています。 詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

- Java SAM SDK パスワードコンシューマを使用するには、作成する Java アプリケーションで JRE 1.5 以降を使用する必要があります。
- .NET SAM SDK パスワードコンシューマを使用するには、.NET Framework 2.0 以降をエンドポイントにインストールする必要があります。
- Windows サービスまたは Windows スケジュール タスクのパスワードコンシューマを作成するためのサービス アカウントを検出する際に、CA ControlMinder で検出されるのはパスワードを変更できるアカウントで実行されているサービスのみになります。
- ドメインアカウントであるサービス アカウントを検出するには、アカウントが存在するドメイン コントローラ (DC) を表す SAM エンドポイントを作成する必要があります。このエンドポイントでは、以下の属性を使用する必要があります。
 - エンドポイント タイプ -- Windows エージェントレス
 - Active Directory -- True
 - ホスト ドメイン -- DC がメンバであるドメイン名
 - ユーザ ドメイン -- DC 上で定義されたユーザがメンバであるドメイン名

注: アカウントが存在するドメインとは異なるドメインから管理者アカウントを使用する場合にのみ、ユーザ ドメインを指定します。

SAM の監査レコード

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、たとえばユーザが特権アカウント パスワードをチェックインする際に、イベントの監査データが記録されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、失敗したイベントについても監査データが記録されます。たとえば、特権アカウント パスワードのチェックアウトに自動ログインを選択しながら、ActiveX のダウンロードを承認しない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 により自動ログインが失敗した理由が記録されます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、SAM の監査データは中央データベースに格納されます。

詳細情報:

[監査データ](#) (P. 55)

パスワード コンシューマ監査レコード

パスワード コンシューマによりパスワード要求が作成されるたびに、さらに SAM Agent によりエンタープライズ管理サーバからパスワードが取得されるたびに、CA ControlMinder エンタープライズ管理 では監査レコードが書き込まれます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、パスワード コンシューマによるパスワードの要求が失敗した場合、たとえば、アクセス権のないパスワードがパスワード コンシューマにより要求された場合も、監査レコードが書き込まれます。

パスワード コンシューマでパスワード要求が作成され、エンドポイント上の SAM Agent でパスワードがキャッシュから取得される場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 では監査レコードは書き込まれません。

SAM フィーダ監査レコード

SAM フィーダは、以下のタスクを実行します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、SAM フィーダが実行する各アクションに対して監査レコードを作成します。

- フィーダ フォルダのポーリング - SAM フィーダが CA ControlMinder エンタープライズ管理 へのポーリング フォルダに CSV ファイルを正常にアップロードしたかどうかを指定します。
- フィーダ プロセスの csv ファイル - アップロードされた CSV ファイルが CA ControlMinder エンタープライズ管理 によって正常に処理されたか、また CA ControlMinder エンタープライズ管理 が CSV ファイル内で処理した行数を追跡する進行状況インジケータを表示するかどうかを指定します。

また、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、インポートした CSV ファイルの各行に対して監査レコードを作成します。各行は、SAM エンドポイントまたは特権アカウントの作成または変更タスクを表わしています。監査レコードは各タスクのステータスを追跡します。これらのタスクには、以下のステータスがあります。

- **完全** - CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクを完了しました（例：特権アカウントの作成が完了しました）。
- **失敗** - CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクを処理しましたが、そのタスクは完了しませんでした（例：存在しないエンドポイント上で特権アカウントを作成できませんでした）。
- **監査** - CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクを処理または完了しませんでした（例：ACCOUNT_NAME 属性が指定されていないため、特権アカウントを作成できませんでした）。

システム マネージャ ロールを持つユーザは、[サブミット済みタスクの表示] タスクを使用して各タスクのステータスを表示できます。

SAM エンドポイント上の監査イベント

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、エンタープライズ管理サーバ上で発生するイベントの監査データが記録されます。CA Enterprise Log Manager に SAM エンドポイントを統合する場合、個々の特権アカウントセッションのエンドポイントにおける監査イベントも記録できます。

ユーザが特権アカウントをチェックアウトし、そのアカウントをエンドポイントへのログインに使用すると、この統合によりユーザは、特権アカウントによりエンドポイント上で実行されたアクションを追跡できるようになります。これらのアクションは、CA Enterprise Log Manager のレポート内に収集される監査イベントに記録されます。これらの CA Enterprise Log Manager のレポートは CA ControlMinder エンタープライズ管理 で表示できます。

たとえば、privileged1 という名前のアカウントがチェックアウトされた後でユーザが実行したアクションを確認するとします。CA ControlMinder エンタープライズ管理 で [特権アカウントの監査] タスクを使用して、privileged1 アカウントのチェックアウトに対する監査レコードを検索します。次に、この監査レコードからドリルダウンし、privileged1 アカウントがエンドポイントで実行したアクティビティ（たとえば、プログラムの開始と終了）についての CA Enterprise Log Manager のレポートを表示します。

詳細情報:

[SAM のエンドポイントでの監査イベントの表示 \(P. 365\)](#)

SAM エンドポイントと CA User Activity Reporting Module を統合する方法

SAM エンドポイントと CA User Activity Reporting Module を統合すると、特権アカウントセッションごとにエンドポイントに関する監査イベントを記録できます。また、この統合により、CA ControlMinder エンタープライズ管理で SAM エンドポイント上の特権アカウント監査イベントの CA Enterprise Log Manager レポートを表示できます。

SAM エンドポイントを CA User Activity Reporting Module に統合するには、以下の手順に従います。

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 内：
 - a. CA User Activity Reporting Module への接続を設定します。
 - b. SAM エンドポイントごとに、CA Enterprise Log Manager のホスト名およびイベント ログ名を指定します。

ホスト名およびイベント ログ名を指定するには、[エンドポイントの作成] または [エンドポイントの変更] タスクの [CA User Activity Reporting Module] タブを使用します。
2. SAM エンドポイントから継続して情報を収集するように CA User Activity Reporting Module を設定します。

注： CA User Activity Reporting Module への接続の設定方法の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。CA User Activity Reporting Module の設定方法の詳細については、CA User Activity Reporting Module のマニュアルを参照してください。

詳細情報：

[SAM のエンドポイントでの監査イベントの表示 \(P. 365\)](#)

CA Service Desk Manager 統合

SAM は CA Service Desk Manager と通信して、チケットを特権アカウントリクエストおよび承認プロセスの一部として、受け取り、検証できます。CA Service Desk Manager と統合されると、SAM はアクティブなチケットと照合して、特権アカウントパスワードの各リクエストを検証します。SAM を CA Service Desk Manager と統合することにより、複数の承認プロセスを含む特権アカウントリクエストの検証プロセスを作成できます。

特権アカウント リクエストを CA Service Desk Manager に統合する方法

SAM と CA Service Desk Manager を統合する方法を理解すると、CA Service Desk Manager への接続のセットアップや検証プロセスの実装を容易に実行できます。

SAM と CA Service Desk Manager を統合するには、以下を実行します。

1. CA Service Desk Manager をデプロイし、設定を行います。
2. CA ControlMinder エンタープライズ管理 から CA Service Desk Manager への接続を設定します。
3. CA Service Desk Manager を使用し、特権アカウントへのアクセスを要求するサービス デスク チケットをオープンします。
4. CA Service Desk Manager を使用してサービス デスク リクエストを承認します。
5. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で特権アカウントの要求を作成し、CA Service Desk Manager のチケット番号を指定します。
6. 特権アカウントの要求を承認または否定します。

CA Service Desk Manager への接続の設定

SAM を CA Service Desk Manager と統合するために、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から CA Service Desk Manager への接続を定義します。

CA Service Desk Manager への接続の設定方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[システム] - [接続管理] - [CA Service Desk Manager] - [管理対象の CA Service Desk Manager 接続] を選択します。

[管理対象の CA Service Desk Manager 接続] ウィンドウが表示されます。

2. 以下を使用して、フォームに入力します。

接続名

接続名を定義します。

デフォルト：プライマリ CA Service Desk Manager 接続

接続の種類

接続タイプを指定します。

デフォルト：CA Service Desk Manager

接続の説明

接続の説明を指定します。

ホスト名

CA Service Desk Manager Web サービスの URL を定義します。

デフォルト：

`http://host_name:8080/axis/services/USD_R11_WebService?wsdl`

ユーザ ID

CA Service Desk Manager への接続に使用するユーザ ID を定義します。

注：ユーザには、Web Service API を使用してサービス デスク チケットについて問い合わせる権限が必要です。

パスワード

ユーザ ID のパスワードを定義します。

必須

特権アカウントへのアクセスをリクエストする際に、ユーザがチケット番号を入力する必要があるかどうかを指定します。

注: 選択されない場合、特権アカウントへのアクセス リクエスト時に、チケット番号の提供を強制されません。

有効

接続を有効にするかどうかを指定します。

注: 選択されない場合、特権アカウント リクエスト タスクで、[チケット番号] フィールドは表示されません。

詳細

ユーザが詳細設定を定義するかどうかを指定します。 このオプションを選択した場合、以下のフィールドが表示されます。

チケットの種類

特権アカウント パスワードのリクエストに使用される CA Service Desk Manager チケットのタイプを定義します。

制限 : cr、iss、chg

デフォルト : cr

注: このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

チケットクエリ

チケットの検証に使用されるカスタム クエリを定義します。任意の有効な CA Service Desk Manager クエリを指定します。

例 : active=1 AND status='OP

注: このフィールドが空のままの場合、要求者チケットを検証するために、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はすべてのサービス デスク チケットを列挙します。

3. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は接続設定をテストし、コネクタ サーバを作成します。

注: CA Service Desk Manager の詳細については、CA Service Desk Manager のマニュアルを参照してください。

詳細情報:

[特権アカウント リクエストを CA Service Desk Manager に統合する方法](#) (P. 168)

実装時の考慮事項

以下のトピックに、SAM を実装する前に考慮すべき項目を一覧表示します。

共有アカウント パスワードの電子メール通知

ネットワークの遅延などが発生している場合、ユーザがパスワードをチェックアウトしようとする、CA ControlMinder エンタープライズ管理が 20 秒以上ハングすることがあります。CA ControlMinder エンタープライズ管理が 20 秒以上ハングする場合、画面はタイムアウトし、パスワードはユーザに表示されません。代わりに、CA ControlMinder エンタープライズ管理がパスワードをユーザに電子メール送信します。

ユーザが確実にパスワードを受け取るように、以下を実行します。

- CA ControlMinder エンタープライズ管理 の電子メール通知設定を行います。
- 有効な電子メール アドレスが各 SAM ユーザのユーザ ストアに記録されていることを確認します。

注: 電子メール通知の設定の詳細については、「[実装ガイド](#)」を参照してください。

Windows エージェントレス エンドポイント上のドメイン ユーザに対する制限事項

ユーザがローカル コンピュータ上でドメイン ユーザを設定する場合、SAM はそのドメイン ユーザのパスワードを変更できません。この制限は、Windows の動作に起因するものです。

Active Directory エンドポイントを管理するための最小権限

Windows で有効

Active Directory エンドポイントの管理に SAM Windows エージェントレス エンドポイント タイプを使用し、ドメイン管理者アカウントを指定しない場合、一般ユーザ アカウントを管理するために最低限必要な権限を持つ委任ユーザ アカウントを指定することができます。

例: Active Directory ユーザに、Windows Server 2008 上の他の Active Directory ユーザを管理する権限を委任

以下の例では、Windows Server 2008 上の他の Active Directory 一般ユーザを管理するための権限を一般ユーザに委任する方法を示します。

1. [スタート] - [管理ツール] - [コンポーネント サービス] を選択します
[コンポーネント サービス] コンソールが開きます。
2. コンポーネント サービス リストを展開して[コンピュータ]を選択し、[マイ コンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選択します。
[マイ コンピュータのプロパティ] ウィンドウが表示されます。
3. [COM セキュリティ] タブに移動して以下を行います。
 - a. [アクセス許可] セクションの [既定値の編集] ボタンをクリックします。
 - b. [追加] をクリックし、アクセスを許可するユーザを選択します。
 - c. [起動とアクティブ化のアクセス許可] セクションの [既定値の編集] を選択します。
 - d. [追加] をクリックし、アクセスを許可するユーザを選択します。
 - e. ローカル/リモートからの起動およびローカル/リモートからのアクティブ化に対して [許可] 列を選択します。
 - f. [OK] をクリックして、プロパティ ウィンドウを終了します。

4. [スタート] - [管理ツール] - [Active Directory ユーザーとコンピュータ] をクリックします。以下の手順を実行します。
 - a. ユーザリストから、ユーザアカウントを右クリックします。
 - b. [所属するグループ] タブを開き、グループへの追加を選択します。
 - c. 以下のグループのメンバとしてユーザを追加し、[OK] をクリックします。

- Domain Users
- Distributed COM Users

委任されたユーザのセキュリティ属性が設定されました。次に、このユーザが管理するコンテナのセキュリティ属性を設定します。

5. Active Directory の [ユーザーとグループ] コンソールで [ユーザー] フォルダを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
6. [セキュリティ] タブを開き、[ユーザーの追加] を選択して [詳細設定] をクリックします。

セキュリティの詳細設定ウィンドウが表示されます。以下の手順を実行します。

- a. [アクセス許可] タブでユーザを選択して [編集] をクリックします。

[アクセス許可エントリ] ウィンドウが表示されます。

- b. [適用先] リストで、子オブジェクトを選択し、以下の許可を適用します。

- 内容の一覧表示
- すべてのプロパティの読み取り
- すべてのプロパティの書き込み
- アクセス許可の読み取り
- アクセス許可の修正
- パスワードの変更
- パスワードのリセット

- c. [OK] をクリックして、プロパティ ウィンドウを終了します。

[ユーザー] コンテナ内のユーザのセキュリティ属性が設定されました。

7. コマンドプロンプトウィンドウから、コマンド `wmimgmt` を実行し、WMI コントロール コンソールを開きます。以下の手順を実行します。
 - a. [WMI コントロール] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
[WMI コントロールのプロパティ] ウィンドウが表示されます。
 - b. [セキュリティ] タブを開き、ルート ディレクトリを展開します。
 - c. ディレクトリを選択して [セキュリティ] ボタンをクリックします。
 - d. [追加] をクリックし、編集しているユーザ アカウントを追加して、Root 名前空間および副名前空間に対して、セキュリティの読み取りに以下の許可を追加します。
 - 部分的書き込み
 - プロバイダによる書き込み
 - アカウントの有効化
 - リモートの有効化
 - e. WMI コントロール コンソールを閉じます。
8. コマンドプロンプトウィンドウで、`regedit` ユーティリティを実行して、以下のレジストリ エントリを開きます。
`HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}`
`HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}`
9. 各レジストリ キーを右クリックして、[アクセス許可] を選択します。
[アクセス許可] ウィンドウが表示されます。
10. ユーザをリストに追加し、キーおよびすべての子オブジェクトに対してフル コントロールを割り当てます。
11. [OK] をクリックして `regedit` ユーティリティを閉じます。
Active Directory 一般ユーザに対して、他の一般 Active Directory ユーザを管理する権限が委任されました。

CA ControlMinder と SAM の高度な統合の制限

CA ControlMinder と SAM の高度な統合（端末統合）では、CA ControlMinder エンドポイントへのログオンに特権アカウントを使用するユーザの元のユーザ名を追跡できます。

CA ControlMinder と SAM の高度な統合を利用できるのは、ユーザが自動ログインを使用して CA ControlMinder エンタープライズ管理 から特権アカウントをチェックアウトしている場合に限りです。

コネクタ サーバ

CA ControlMinder エンタープライズ管理 はコネクタ サーバと通信し、SAM エンドポイント上の特権アカウントの検索や管理を行います。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は Java コネクタ サーバ（JCS）を使用し、SAM エンドポイント用の CA ControlMinder と通信します。デフォルトでは、JCS は CA ControlMinder エンタープライズ管理 のインストール時に配布サーバの一部としてインストールされます。

SAM を使用して CA IdentityMinder プロビジョニング エンドポイントを管理するには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に Identity Manager プロビジョニング タイプのコネクタ サーバを作成する必要があります。

注: コネクタ サーバの作成の詳細については、「[オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

Connector Xpress の概要

Connector Xpress は、動的コネクタの管理、エンドポイントへの動的コネクタのマッピング、およびエンドポイントのルーティング ルールの確立に使用する **CA IdentityMinder** ユーティリティです。Connector Xpress を使用すると、SQL データベースのプロビジョニングおよび管理を行うように動的コネクタを設定できます。

Connector Xpress では、プロビジョニング マネージャによって管理されるコネクタを作成する際に必要とされる技術的専門知識がない場合でも、カスタム コネクタを作成しデプロイすることができます。

さらに、Connector Xpress を使用して、コネクタ サーバ設定 (Java と C++ の両方) をセットアップし、編集し、削除することができます。

Connector Xpress への主要入力エンドポイント システムのネイティブスキーマです。たとえば、RDBMS への接続、およびデータベースの SQL スキーマの取得に Connector Xpress を使用できます。ID 管理とプロビジョニングに関連するネイティブ スキーマの一部からマッピングを構築する場合も Connector Xpress を使用できます。マッピングには、プロビジョニング レイヤでネイティブ スキーマの要素が表現される方法が記述されます。

注: Connector Xpress の詳細については、「*Connector Xpress ガイド*」を参照してください。

SAM に Connector Xpress を実装する方法

デフォルトの SAM のエンドポイント タイプではないエンドポイントを管理するには、Connector Xpress を使用して新しいエンドポイント タイプを作成し、特権アカウント パスワードを管理できます。たとえば、Microsoft SQL Server データベース内の特権アカウント パスワードを管理するために、タイプ SQL の新しいエンドポイントを作成するとします。デフォルトの SAM の SQL エンドポイント タイプは、SQL Server 上の特権アカウントを管理し、データベース内の個別のテーブルは管理しない設計になっています。

以下の手順に従います。

1. Connector Xpress をインストールします。

注: Connector Xpress をインストールする方法の詳細については、[CA Support](#) の CA IdentityMinder ブックシェルフから入手できる「*Connector Xpress ガイド*」を参照してください。

2. Connector Xpress で、新しいエンドポイント タイプを設定します。
3. Java コネクタ サーバに、この新しいエンドポイント タイプを登録します。

新しいエンドポイント タイプを登録して、Java コネクタ サーバでそのエンドポイント タイプの管理を有効化します。

4. エンタープライズ管理サーバに新しいエンドポイント タイプをロードします。

エンドポイント タイプをロードするのは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 で利用できるようにするためです。

5. CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の新しいエンドポイント タイプ用に SAM のエンドポイントを作成します。
6. この新しいエンドポイント上で特権アカウント パスワードを検出します。

Connector Xpress の例: SUN ONE エンドポイントの設定

この例では、システム管理者のスティーブが、SUN ONE ディレクトリに接続するために Connector Xpress 内に SUN ONE エンドポイント タイプを作成します。

スティーブはエンタープライズ管理サーバ ホストに Connector Xpress をインストールしました。スティーブは以下の動作を実行します。

1. [スタート] メニューから [プログラム] - [CA] - [Identity Manager] - [Connector Xpress] の順に選択します。

Identity Manager Connector Xpress のメイン メニューが表示されます。

2. [Setup Data Sources] をクリックします。

[Setup Data Sources] ウィンドウが表示されます。

3. [Add] をクリックします。

[Source Types] ウィンドウが開き、利用可能なソースが表示されます。

4. JNDI を選択し [OK] をクリックします。

[Edit Source] ウィンドウが開きます。

5. 以下の詳細を入力します。

- Name -- SUN ONE
- Server Name -- server1
- Port -- 389
- Bind DN -- uid=user1,ou=cont1,ou=ldapConnector,dc=company,dc=com

重要: ディレクトリ マネージャのアカウントではなく、既存のディレクトリ ユーザアカウントを指定します (ディレクトリ マネージャのアカウントはベース DN の直下にはありません)。

- Base DN -- ou=ldapConnector,dc=company,dc=com

6. [Test] をクリックして接続設定を確認します。

[Enter password for data source] ウィンドウが開きます。

7. 管理者アカウント パスワードを入力して [OK] をクリックします。

エラーが検出されなければ、確認メッセージが表示されます。新規のデータ ソースが作成されます。スティーブは次に新しいプロジェクトを作成します。

8. [Project] - [new] - [data source] - [Edit] の順に選択し、管理者アカウントパスワードを入力します。


[Endpoint Type Details] 画面が表示されます。

9. エンドポイント名と説明を入力し、[クラス]アイコンをダブルクリックして、[User Details] オプションを選択します。

[Map Class] ウィンドウおよび [Attributes] ウィンドウが表示されます。

10. [Select Object Classes] で、構造クラス `inetOrgPerson` を追加して以下の属性をマップします。

- `cn` -- AccountID
- `sn` -- last name
- `uid` -- AccountID
- `userPassword` -- ユーザ アカウント パスワード



11. プロジェクトを保存し、エンドポイント タイプの定義を保存します。

スティーブは、**Connector Xpress** に新しい **SUN ONE** エンドポイント タイプを設定しました。スティーブは、ここで **Java** コネクタ サーバに エンドポイント タイプを登録します。

Connector Xpress の例: Java コネクタ サーバでの SUN ONE エンドポイントの登録

この例では、システム管理者のスティーブが **Connector Xpress** で作成した エンドポイント タイプを、**Java** コネクタ サーバに登録します。スティーブは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 新しいエンドポイント タイプを表示するために、これを登録します。スティーブは以下の動作を実行します。

1. **[Identity Manager Connector Xpress Project]** ウィンドウの **[コネクタ サーバ]** オプションを右クリックし、**[Add Server]** を選択します。

[Connector Server Details] ウィンドウが表示されます。

2. **Java** コネクタ サーバのホスト名を指定し **[OK]** をクリックします。

注: **Java** コネクタ サーバは配布サーバの一部です。エンタープライズ管理サーバでは、デフォルトでこのサーバ上に配布サーバをインストールします。**[Connector Server Password Required]** ウィンドウが表示されます。

3. エンタープライズ管理サーバの通信パスワードを入力します。

通信パスワードとは、エンタープライズ管理サーバをインストールした際に指定したものです。既存のエンドポイント タイプの一覧が表示されます。

4. エンドポイント タイプを右クリックし、**[Create New Endpoint Type]** を選択します。

[Create New Endpoint Type] ウィンドウが表示されます。

5. エンドポイント タイプ名を入力し **[OK]** をクリックします。

エラーが検出されなければ、**Connector Xpress** により新しいエンドポイント タイプが作成されます。

スティーブは **Java** コネクタ サーバに新しいエンドポイント を登録しました。スティーブは、ここでエンタープライズ管理サーバに新しいエンドポイント タイプをロードします。

詳細情報:

[Connector Xpress の例: エンタープライズ管理サーバへのエンドポイント
タイプのロード \(P. 184\)](#)

Connector Xpress の例: JDBC エンドポイントの設定

この例では、システム管理者のスティーブが、Microsoft SQL Server に接続させるために Connector Xpress 内に JDBC エンドポイント タイプを作成します。

スティーブはエンタープライズ管理サーバホストに Connector Xpress をインストールしました。スティーブは以下の動作を実行します。

1. [スタート] メニューから [プログラム] - [CA] - [Identity Manager] - [Connector Xpress] の順に選択します。

Identity Manager Connector Xpress のメインメニューが表示されます。

2. [Setup Data Sources] をクリックします。

[Setup Data Sources] ウィンドウが表示されます。

3. [Add] をクリックします。

[Source Types] ウィンドウが開き、利用可能なソースが表示されます。

4. JDBC を選択し [OK] をクリックします。

[Edit Source] ウィンドウが開きます。

5. 以下の詳細を入力します。

- データ ソース名 -- SQL Server
- データベースの種類 -- Microsoft SQL Server
- ユーザ名 -- sa
- サーバ名 -- mysql
- ポート -- 1433
- データベース -- ユーザ

6. [Test] をクリックして接続設定を確認します。
[Enter password for data source] ウィンドウが開きます。
7. sa ユーザ アカウント パスワードを入力し [OK] をクリックします。
エラーが検出されなければ、確認メッセージが表示されます。新規のデータ ソースが作成されます。次に、スティーブは新しいエンドポイント タイプを設定します。
8. [Identity Manager Connector Xpress] のメイン メニューに戻り、[New Project] を選択します。
[New Project] ウィンドウに [Select Data Source] が表示されます。
9. 彼が作成したデータ ソースを選択し [OK] をクリックします。
[Endpoint Type Details] ウィンドウが表示されます。
10. エンドポイント名と説明を入力し、[クラス]アイコンをダブルクリックして、[User Details] オプションを選択します。
[Map Class] ウィンドウおよび [Attributes] ウィンドウが表示されます。
11. [Select Schema and Table] セクションで、以下を選択します。
 - スキーマは、dbo を選択します。
 - テーブルについては、sqlConnector テーブルを選択します。マップ済みの列が表示されます。
12. [Map Columns] セクションでは、[Name] 列に以下の値を入力します。
 - [uname] 行には、アカウント ID を入力します。
 - [upassword] 行には、パスワードを入力します。
13. [Project] - [Save] の順に選択し、エンドポイント タイプの定義を保存します。

スティーブは、Connector Xpress に新しい JDBC エンドポイント タイプを設定しました。スティーブは、ここで Java コネクタ サーバにエンドポイント タイプを登録します。

Connector Xpress の例: Java コネクタ サーバでの JDBC エンドポイントの登録

この例では、システム管理者のスティーブが **Connector Xpress** で作成したエンドポイントタイプを、**Java コネクタ サーバ**で登録します。スティーブは、**CA ControlMinder エンタープライズ管理** 新しいエンドポイントタイプを表示するために、これを登録します。スティーブは以下の動作を実行します。

1. **[Identity Manager Connector Xpress Project]** ウィンドウの **[コネクタ サーバ]** オプションを右クリックし、**[Add Server]** を選択します。
[Connector Server Details] ウィンドウが表示されます。
2. **Java コネクタ サーバ**のホスト名を指定し **[OK]** をクリックします。
注: **Java コネクタ サーバ**は配布サーバの一部です。エンタープライズ管理サーバでは、デフォルトでこのサーバ上に配布サーバをインストールします。**[Connector Server Password Required]** ウィンドウが表示されます。
3. エンタープライズ管理サーバの通信パスワードを入力します。
通信パスワードとは、エンタープライズ管理サーバをインストールした際に指定したものです。既存のエンドポイントタイプの一覧が表示されます。
4. エンドポイントタイプを右クリックし、**[Create New Endpoint Type]** を選択します。
[Create New Endpoint Type] ウィンドウが表示されます。
5. エンドポイントタイプ名を入力し **[OK]** をクリックします。
エラーが検出されなければ、**Connector Xpress** により新しいエンドポイントタイプが作成されます。

スティーブは **Java コネクタ サーバ**に新しいエンドポイントを登録しました。スティーブは、ここでエンタープライズ管理サーバに新しいエンドポイントタイプをロードします。

Connector Xpress の例: エンタープライズ管理サーバへのエンドポイントタイプのロード

この例では、システム管理者のステイブが、作成した新しいエンドポイントタイプをエンタープライズ管理サーバにロードします。ステイブが新しいエンドポイントタイプをロードすると、CA ControlMinder エンタープライズ管理 からエンドポイントを設定し管理することができます。ステイブは以下の動作を実行します。

1. JBoss アプリケーション サーバを停止します。
2. 以下のいずれかを実行します。
 - (JDBC) ファイル `conXpressnamespace_config.xml.template` を編集します。
 - (SUN One) `iplanetnamespace_config.xml` を編集します。

このファイルは以下のディレクトリ内にあります (`JBoss_HOME` は JBoss をインストールしたディレクトリです)。

`JBoss_HOME/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/custom/ppm/namespaceConfigs/`

3. `<endpointType>` パラメータを見つけて、デフォルト値「`REPLACE_WITH_ENDPOINT_TYPE`」を削除します。
4. Connector Xpress で指定したエンドポイントタイプ名を入力します。
5. このファイルを `conXpress_EEndpoint_Type_namespace_config.xml` という名前で以下のディレクトリに保存します。

`JBoss_HOME/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/custom/ppm/namespaceConfigs/`

6. JBoss アプリケーション サーバを起動します。

ステイブは、エンタープライズ管理サーバに新しいエンドポイントタイプをロードしました。ステイブは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内にこのタイプのエンドポイントを定義し、エンドポイント上の特権アカウントを検出することができるようになりました。

Connector Xpress の制限事項

Connector Xpress に作成したエンドポイント タイプで **Discovery** 特権アカウント ウィザードを実行する前に、以下の内容を考慮する必要があります。

- Connector Xpress 内に作成したのと同じタイプのエンドポイント、たとえば **SQL Server** エンドポイントを定義し、エンドポイント管理者アカウント クレデンシアルを提供します。 **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 によりエンドポイントが作成される場合、切断された特権アカウントも作成されます。
- エンドポイント タイプのメニューから **Connector Xpress** に作成したエンドポイント タイプを指定します。 **[URL]** フィールドで、以下の例のようにデータベース名を指定します。
- **[ユーザ ログイン]** および **[パスワード]** フィールドは空欄にしておきます。 **[Use the following privileged account]** を確認し、エンドポイントに接続できる権限を持った特権アカウントを選択します。事前に定義したエンドポイント用に **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 により作成された切断された特権アカウントを使用します。

例: エンドポイントの[URL]フィールドの SQL Server データベース名

以下の例には、**SQL Server** データベース名を含む **[URL]** フィールドが示されています。

```
jdbc:sqlserver://server.company.com:1433;database=database_name
```

SAM SDK

SAM SDK を使用すると、特権アカウント パスワードをチェックアウトおよびチェックインするアプリケーションを作成できます。 **SAM SDK** には、パスワード コンシューマ SDK と **Web サービス SDK** の 2 つの種類があります。

以下の表に、この 2 種類の SDK の相違の概要を示します。

機能	パスワード コンシューマ SDK	Web サービス SDK
プログラミング言語	Java .NET	Java
ユーザ認証	Yes	No

機能	パスワードコンシューマ SDK	Web サービス SDK
パスワードキャッシュ	Yes	No
エンドポイントで CA ControlMinder が必要	Yes	No

使用事例: SAM SDK

SAM SDK では、スクリプト内の特権アカウント パスワードの管理を自動化することができます。ハードコードされたパスワードを含むスクリプトを変更しない場合、スクリプト内のパスワードを定期的に置換するアプリケーションを作成できます。

たとえば、同じ特権アカウント用のハードコードされたパスワードを含むスクリプトをエンドポイントに 10 個持っているとします。スクリプトは変更しません。SAM SDK を使用すると、適切なダウンタイムで特権アカウントパスワードをチェックアウトし、各スクリプト内のパスワードを更新し、次にパスワードをチェックインするアプリケーションを作成できます。定期的にパスワードを変更することは、特権アカウントのセキュリティの向上に役立ちます。

このタスクを実行するアプリケーションを作成する場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がチェックアウトまたはチェックインするときに特権アカウント パスワードを変更しないことを確認します。特権アカウントの表示タスクを使用すると、この情報を確認できます。

注: CLI のパスワードコンシューマを使用しても、スクリプト内のハードコードされたパスワードを置換できます。たとえば、ファイル内のハードコードされたパスワードを手動で更新する場合は、CLI のパスワードコンシューマを使用します。

パスワード コンシューマ SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法

パスワード コンシューマ SDK を使用すると、特権アカウントパスワードを取得、チェックイン、およびチェックアウトするアプリケーションを作成できます。パスワード コンシューマ SDK を使用するには、以下の手順に従う必要があります。

- アプリケーションが動作するエンドポイントに CA ControlMinder をインストールする
- アプリケーション用のパスワード コンシューマを CA ControlMinder エンタープライズ管理に定義する

SAM SDK には、次の 2 種類があります。

- Java SAM SDK
- .NET SAM SDK

パスワード コンシューマ SDK アプリケーションは、SAM エージェントと通信します。PUMP エージェントは、メッセージキューを使用して CA ControlMinder エンタープライズ管理と通信します。SAM エージェントは、SSL 通信およびポート 7243 を使用してメッセージキューと通信します。

以下のプロセスでは、パスワード コンシューマ SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法を示します。

1. アプリケーションは、SAM エージェントにパスワード要求を送信します。
2. SAM エージェントは、パスワード要求を受信します。CA ControlMinder は、アプリケーションを実行するユーザの ID を検証し、キャッシュを確認します。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - パスワード要求がキャッシュされる場合、SAM エージェントは特権アカウントパスワードをアプリケーションに送信します。このステップで、プロセスが終了します。CA ControlMinder エンタープライズ管理では、パスワード要求の監査レコードは書き込まれません。
 - パスワード要求がキャッシュされない場合、SAM エージェントはパスワード要求およびアプリケーションの実行ユーザ名を CA ControlMinder エンタープライズ管理に送信します。

3. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は要求を受信し、アプリケーションに特権アカウント パスワードの取得権限を与えるパスワード コンシューマが存在することを確認します。

パスワード コンシューマは、アプリケーションのパス、アプリケーションが要求できる特権アカウント、アプリケーションを実行できるユーザ、およびアプリケーションを実行できるホストを指定します。

4. 以下のいずれかのイベントが発生します。
 - アプリケーションにパスワード取得権限が付与されている場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は **SAM** エージェントに特権アカウント パスワードを送信します。
 - アプリケーションにパスワード取得権限が付与されていない場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は **SAM** エージェントにエラー メッセージを送信します。

どちらの場合も、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 はイベントに関する監査レコードを書き込みます。

5. **SAM** エージェントは、特権アカウント パスワードまたはエラー メッセージをアプリケーションに送信します。

アプリケーションが初めて特権アカウント パスワードを取得した場合、**SAM** エージェントはパスワードをキャッシュします。

注: 特権アカウント パスワードが変更された場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 はパスワード変更イベントをエンドポイントにブロードキャストします。エンドポイントがブロードキャストメッセージを受信すると、**SAM** エージェントは特権アカウント パスワードをキャッシュから削除します。

詳細情報:

[パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 345\)](#)

Java SAM SDK

Java SAM SDK は、特権アカウントパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインする Java アプリケーションを作成するためのパスワードコンシューマ SDK です。Java SAM SDK は、CA ControlMinder がインストールされている Windows および UNIX エンドポイントで使用できます。作成する Java アプリケーションは JRE 1.5 以降を使用する必要があります。

Java SAM SDK は以下のディレクトリ内にあります。

`ACInstallDir/SDK/JAVA`

このディレクトリには、以下のファイルがあります。

- `PupmJavaSDK.jar` -- Java アプリケーションに含まれる SDK ライブラリ。
- `CAPUPMClientCommons.jar` -- アプリケーション起動時に、クラスパスに含まれる必要があるサポート ライブラリ。
- `jsafeFIPS.jar` -- アプリケーション起動時に、クラスパスに含まれる必要があるサポート ライブラリ。
- `CAPUPM.properties.SAMPLE` -- デフォルト アプリケーションプロパティを変更するために編集できるサンプル ファイル。

このファイルを編集する場合、新規ファイルを `CAPUPM.properties` と命名し、アプリケーションを起動するとき、このファイル名がクラスパスに含まれる必要があります。

注: このファイルを変更する前に CA サポート にお問い合わせください。詳細については、当社テクニカル サポート

(<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

- `Samples` -- 特権アカウントパスワードをチェックアウトしチェックインするサンプル Java アプリケーションを含んでいるフォルダ。

アプリケーションがランタイム イベントおよび情報のログを記録する場合、さらに、`log4j` ライブラリがクラスパスに含まれる必要があります。アプリケーションが特権アカウントパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインするには、CA ControlMinder エンタープライズ管理でそのアプリケーション用に Software Development Kit (SDK/CLI) パスワードコンシューマを作成する必要があります。

詳細情報:

[パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 345\)](#)

.NET SAM SDK

Windows で有効

.NET SAM SDK は、特権アカウント パスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインする C# アプリケーションを作成するためのパスワード コンシューマ SDK です。 .NET SAM SDK は CA ControlMinder がインストールされている Windows エンドポイントのみで使用できますが、任意のオペレーティング システム上にある特権アカウントのパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインできます。 .NET SAM SDK を使用するには、エンドポイントに .NET Framework 2.0 以降をインストールする必要があります。

.NET SAM SDK は以下のディレクトリ内にあります。

`ACInstallDir¥SDK¥DOTNET`

このディレクトリには、以下のファイルがあります。

- `Pupmcsharpsdk.dll` -- C# アプリケーションに含まれる SDK ライブラリ。
- `Examples` -- 特権アカウント パスワードをチェックアウトしチェックインするサンプル アプリケーションを含んでいるフォルダ。

各サンプル アプリケーションには、コンパイルされていないサンプル (.cs ファイル) およびコンパイルされたサンプル (.exe ファイル) が含まれます。

アプリケーションが特権アカウント パスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインするには、CA ControlMinder エンタープライズ管理でそのアプリケーション用に Software Development Kit (SDK/CLI) パスワード コンシューマを作成する必要があります。

詳細情報:

[パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 345\)](#)

Web サービス SAM SDK

Web サービス SAM SDK を使用すると、特権アカウントパスワードをチェックインおよびチェックアウトする Java アプリケーションを作成できます。Web サービス SAM SDK は、CA ControlMinder がインストールされていないエンドポイント（メインフレーム エンドポイントなど）で使用できます。

Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用して特権アカウントパスワードをチェックアウトまたはチェックインするには、アプリケーションを表すユーザを CA ControlMinder エンタープライズ管理で作成し、そのユーザに適切な特権アクセス ロールを割り当てる必要があります。

Web サービス SAM SDK を使用するには、以下のコンポーネントをエンドポイントにインストールする必要があります。

- Apache Ant 1.7
- Apache Axis 1.4
- Java SDK 1.4.2
- （オプション）Eclipse などの統合開発環境（IDE）

Web サービス SAM SDK は以下のディレクトリにあります。

`ACServerInstallDir\IAM Suite\Access Control\tools\samples\webservice\Axis`

このディレクトリには、Web サービス SAM SDK 用の以下のコンポーネントが含まれています。

- `Readme.txt` -- 環境を設定し、Java サンプルを作成して実行する方法について説明したファイル。
- `build.xml` -- Apache Ant ビルド スクリプト。
- `build.properties` -- `build.xml` にプロパティを設定するファイル。

- `CheckInPrivilegedAccount.java` -- 特権アカウント パスワードをチェックインするサンプル Java アプリケーション。
- `CheckOutPrivilegedAccount.java` -- 特権アカウント パスワードをチェックアウトするサンプル Java アプリケーション。
- `client-config.wsdd` -- すべての受信および送信 XML メッセージを `axis.log` というファイルに保存するように Axis を設定するファイル。

注: このディレクトリには、その他の管理タスク（特権アカウントの作成、削除など）を実行できるサンプル Java アプリケーションも含まれています。

詳細情報:

[Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 348\)](#)

Web サービス SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法

Web サービス SAM SDK を使用すると、特権アカウント パスワードをチェックインおよびチェックアウトする Java アプリケーションを作成できます。Web サービス SAM SDK アプリケーションが動作するエンドポイントに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。ただし、パスワード コンシューマ SDK とは異なり、Web サービス SAM SDK はパスワードのキャッシュとユーザの認証を行いません。

Web サービス SAM SDK アプリケーションは、SOAP (Simple Object Access Protocol) およびポート 18080 を使用してエンタープライズ管理サーバと直接通信します。

重要: アプリケーションとエンタープライズ管理サーバ間の接続の認証には、NTLM のような高度な認証プロトコルを使用することをお勧めします。

以下のプロセスでは、Web サービス SAM SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法を示します。

1. アプリケーションが CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインします。

アプリケーションがログインに使用するユーザ名およびパスワードは、アプリケーションに定義されています。

2. アプリケーションは、特権アカウント用のパスワードを要求します。

3. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、アプリケーションを表すユーザに割り当てられた特権アクセス ロールを確認します。
4. 以下のいずれかのイベントが発生します。
 - その特権アクセス ロールを持つユーザが特権アカウント パスワードを取得できる場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はアプリケーションにパスワードを送信します。
 - その特権アクセス ロールを持つユーザが特権アカウント パスワードを取得できない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はアプリケーションにエラー メッセージを送信します。
5. アプリケーションが CA ControlMinder エンタープライズ管理 をログアウトします。

詳細情報:

[Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 348\)](#)

第 8 章：共有アカウントの実装

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[共有アカウントのセットアップ方法](#) (P. 195)

[パスワードポリシーの作成](#) (P. 211)

[SAM エンドポイントと共有アカウントの作成](#) (P. 215)

[SAM エンドポイントおよび共有アカウントのインポート方法](#) (P. 280)

[パスワードコンシューマのセットアップ方法](#) (P. 298)

[SAM の自動ログイン](#) (P. 312)

共有アカウントのセットアップ方法

共有アカウント管理 (SAM) は、組織が組織内の最も強力なアカウントに関連したアクティビティをすべて保護、管理、追跡するプロセスです。共有アカウントパスワードの使用を開始する前に、CA ControlMinder エンタープライズ管理を SAM 用にセットアップするいくつかの手順を完了する必要があります。その後、定義した共有アカウントの使用を開始できます。

以下のプロセスでは、共有アカウントをセットアップするために企業のユーザが完了する必要があるタスクについて説明します。各プロセス手順を完了するには、指定されたロールが必要です。システム マネージャ管理ロールが割り当てられているユーザは、このプロセスのすべての CA ControlMinder エンタープライズ管理 タスクを実行できます。

注: このプロセスを開始する前に、電子メール通知が CA ControlMinder エンタープライズ管理内で有効であることを確認します。CA ControlMinder エンタープライズ管理がユーザにパスワードを表示できない場合、代わりに電子メールでユーザにパスワードを送信します。

共有アカウントをセットアップするには、以下の手順に従います。

1. **SAM** ターゲットシステム マネージャは、パスワード ポリシーを作成します。パスワードポリシーは、共有アカウント パスワードのルールおよび制限事項を設定します。
2. **SAM** ターゲットシステム マネージャは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 でエンドポイントを作成します。エンドポイントは、共有アカウントによって管理されるデバイスです。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 でエンドポイントを作成するか、**SAM** フィーダを使用して、エンドポイントをインポートできます。
3. **SAM** ターゲットシステム マネージャは、各エンドポイントの共有アカウントを作成します。共有アカウントを作成することにより、**SAM** はアカウントを管理できます。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で共有アカウントを作成するか、**SAM** フィーダを使用して共有アカウントをインポートできます。
4. (オプション) システム マネージャはログインアプリケーションを作成します。また、**SAM** ターゲットシステム マネージャは、ログインアプリケーションを使用するために **SAM** エンドポイントを変更します。ログインアプリケーションによって、ユーザは **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 から共有アカウントにログインできます。
5. **SAM** ポリシー マネージャは、特権アクセス ロールのメンバ ポリシーを変更します。メンバ ポリシーは、ロール内のタスクを実行できるユーザを定義します。

注: **Active Directory** をユーザストアとして使用する場合は、各メンバポリシーを変更して、それぞれが対応する **Active Directory** グループを指すようにすることをお勧めします。このようにすると、対応する **Active Directory** グループでユーザを追加または削除することによって、ロール内でユーザを追加または削除できます。この結果、管理上のオーバーヘッドが大幅に減少します。


6. (組み込みユーザストア) SAM ユーザ マネージャは、各ユーザのマネージャを指定します。

注: ユーザによる共有アカウント リクエストは、マネージャのみが承認できます。ユーザストアとして **Active Directory** を使用する場合は、**Active Directory** に各ユーザのマネージャが指定されていることを確認します。

7. (オプション) システム マネージャは、**CA Service Desk Manager** への接続を設定します。

CA Service Desk Manager との統合により、特権アカウント リクエストに対して複数の承認プロセスを作成できます。

以下の図に、各プロセス手順を実行する特権アクセス ロールを示します。



特権アカウントの検出

一定の間隔で特権アカウント検出プロセスを実行して、エンドポイント上に新規特権アカウントがないかどうかスキャンすることをお勧めします。特権アカウントの検出によって、複数の特権アカウントを同時に作成できます。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理によって検出されたアカウントがテーブルで示されます。そのため、すでに **SAM** で管理しているアカウントを容易に識別します。

エンドポイントタイプ上で特権アカウントを初めて検出すると、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は、そのエンドポイントタイプ上で特権アカウントを使用するために、エンドポイント特権アクセスロールを自動的に作成します。たとえば、**Windows** エージェントレスエンドポイント上で初めて特権アカウントを検出した場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は **Windows** エージェントレス接続エンドポイント特権アクセスロールを自動的に作成します。

特権アカウントの検出方法

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理で、[特権アカウント] - [アカウント] - [特権アカウント検出ウィザード] をクリックします。
[特権アカウント検出ウィザード：特権アカウントの選択] ページが表示されます。
2. リストから [エンドポイントタイプ] を選択します。
3. 検索属性を選択し、フィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するエンドポイントのリストが表示されます。
4. 管理する特権アカウントを選択します。

以下のテーブル列見出しには説明が必要です。

検出されたアカウント

アカウントが **CA ControlMinder** エンタープライズ管理にすでに認識されているかどうかを示します。既知のアカウントには、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理がすでに管理しているアカウント、および、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理がエンドポイントを管理するために使用する管理者アカウントなどがあります。

エンドポイント管理者

CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントを管理するために、このアカウントを使用するかどうかを指定します。

重要: エンドポイント管理者アカウントを選択する際には注意が必要です。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、管理する特権アカウントのパスワードを自動的に変更します。エンドポイント管理者アカウントを選択すると、エンドポイント上の特権アカウントにログインして管理する機能が失われます。

[次へ] をクリックします。

[特権アカウント検出ウィザード: 全般アカウントの詳細] ページが表示されます。

5. ダイアログ ボックスの以下のフィールドに入力します。以下のフィールドについて説明します。

接続解除システム

アカウントの場所を接続解除システムにするかどうかを指定します。

このオプションを選択すると、SAM はアカウントを管理しません。代わりに、SAM は、接続解除システムの特権アカウントのパスワード ボールトとしてのみ機能します。パスワードを変更するたびに、管理対象エンドポイント上のアカウント パスワードも手動で変更する必要があります。

パスワード ポリシー

特権またはサービス アカウントに適用するパスワード ポリシーを指定します。

チェックアウト期限

チェックアウト アカウントが失効するまでの期間を分単位で指定します。

専用アカウント

単一ユーザだけがいつでもアカウントを使用することができるかどうかを指定します。専用アカウントは、アカウントの使用を 1 回に 1 ユーザに制限する、特権アカウントの制限事項です。

排他的セッションは、エンドポイント上で現在実行されているオープンセッションがない場合に、単一ユーザのみがアカウントを使用できることを指定します。

チェックアウト時にパスワードを変更

特権アカウントがチェックアウトされるたびに、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

注: このオプションはサービス アカウントに適用されません。

チェックイン時にパスワードを変更

ユーザまたはプログラムによって特権アカウントがチェックインされるたび、またはチェックアウト期間の失効時に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

注: アカウントが専用ではない場合、すべてのユーザがアカウントをチェックインしている場合のみ、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は新規特権アカウント パスワードを生成します。

注: このオプションはサービス アカウントに適用されません。

サービス アカウント

検出されたアカウントがサービス アカウントかどうかを指定します。

注: さらに、サービス アカウント検出ウィザードを使用して、サービス アカウントを検出できます。

[完了] をクリックします。

エラーがない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクをサブミットし、選択された特権アカウントを作成します。

特権またはサービス アカウントの作成

管理対象および接続解除システム上でアカウント パスワードを管理するために、特権およびサービス アカウントを作成します。特権およびサービス アカウントは、異なる目的で使

- ユーザに特権アカウントパスワードをチェックアウトおよびチェックインさせるために、特権アカウントを作成します。
- CLI、データベースまたは Windows RunAs パスワード コンシューマをセットアップするには、特権アカウントを作成します。
- Windows サービスおよび Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマをセットアップするには、サービス アカウントを作成します。

注：サービス アカウント パスワードはチェックアウトおよびチェックインできません。

複数のアカウントを作成するには、特権アカウント検出ウィザードおよびサービス アカウント検出ウィザードを使用して、エンドポイント上の特権およびサービス アカウントを検索します。単一のアカウントを作成するには、このウィンドウに特権またはサービス アカウントの詳細を入力します。

以下の手順に従います。

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [アカウント] - [特権アカウントの作成] をクリックします。
[特権アカウントの作成：特権アカウントの選択] ページが表示されます。
2. (オプション) 既存の特権アカウントを選択して、パスワード ポリシーをそのコピーとして、以下のように作成します。
 - a. [特権アカウント タイプのオブジェクトのコピーの作成] を選択します。
 - b. 検索属性を選択し、フィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致する特権アカウントのリストが表示されます。
 - c. 新規特権アカウントのベースとして使用するオブジェクトを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[特権アカウントの作成] タスク ページの [全般] タブが表示されます。特権アカウントを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでにロードされています。

4. [全般] タブで以下のフィールドに入力します。

アカウント名

ユーザがこの特権アカウントを参照するために使用する名前を定義します。

注: RACF、ACF、および Top Secret などのメインフレーム システムには、大文字小文字を区別するユーザ名を使用します。大文字でアカウント名を入力します。

切断アカウント

アカウントの場所を接続解除システムにするかどうかを指定します。

このオプションを選択すると、**SAM** はアカウントを管理しません。代わりに、**SAM** は、接続解除システムの特権アカウントのパスワード ボールトとしてのみ機能します。パスワードを変更するたびに、管理対象エンドポイント上のアカウント パスワードも手動で変更する必要があります。

アカウント タイプ

アカウントが共有（特権）アカウントかサービス アカウントかを指定します。

注: サービス アカウントの作成時に、**SAM** はアカウント パスワードの変更を試行しません。

エンドポイント名

特権またはサービス アカウントが存在する、定義済みのエンドポイントの名前を指定します。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は、指定したタイプのエンドポイントのみをリスト表示します。

エンドポイント タイプ

特権またはサービス アカウントが存在するエンドポイントのタイプを指定します。

コンテナ

特権またはサービス アカウントのコンテナの名前を指定します。コンテナは、そのインスタンスが他のオブジェクトの集合であるクラスです。コンテナは、特定のアクセスルールに従って、整理された方法でオブジェクトを格納するために使用されます。

パスワード ポリシー

特権またはサービス アカウントに適用するパスワード ポリシーを指定します。

パスワード

ユーザが新しい特権アカウントで使用するパスワードを定義します。

注: 新しいパスワードは、指定するパスワード ポリシーに準じる必要があります。

チェックアウト期限

チェックアウト アカウントが失効するまでの期間を分単位で指定します。

専用アカウント

単一ユーザだけがいつでもアカウントを使用することができるかどうかを指定します。専用アカウントは、アカウントの使用を 1 回に 1 ユーザに制限する、特権アカウントの制限事項です。

排他的セッションは、エンドポイント上で現在実行されているオープンセッションがない場合に、単一ユーザのみがアカウントを使用できることを指定します。

チェックアウト時にパスワードを変更

特権アカウントがチェックアウトされるたびに、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

注: このオプションはサービス アカウントに適用されません。

チェックイン時にパスワードを変更

ユーザまたはプログラムによって特権アカウントがチェックインされるたび、またはチェックアウト期間の失効時に、**CA ControlMinder エンタープライズ管理** でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

注: アカウントが専用ではない場合、すべてのユーザがアカウントをチェックインしている場合のみ、**CA ControlMinder エンタープライズ管理** は新規特権アカウント パスワードを生成します。

注: このオプションはサービス アカウントに適用されません。

ログイン アプリケーション チェックアウトのみ

エンドポイントに対してログイン アプリケーションが定義されている場合にのみ、パスワードのチェックアウトを許可するかどうかを指定します。

注: このオプションを有効に設定すると、ユーザはパスワードの表示やクリップボードへのコピーを実行できません。

5. (オプション) [パスワード コンシューマ] タブに移動します。

設定されている場合、**CA ControlMinder エンタープライズ管理** は特権アカウントを使用するパスワード コンシューマを表示します。

6. (オプション) [情報] タブをクリックして、タブ内のフィールドに値を入力します。

このタブでエンドポイント固有の属性を指定すると、特権アクセス ロールを定義または変更するときにその属性を使用することができます。

特権アクセス ロールのメンバが **CA ControlMinder エンタープライズ管理** にログインする際に、そのユーザは特権アクセス ロールに定義された属性に従って特権アクセス アカウントへのアクセスを取得します。

所有者

エンドポイント所有者の名前を指定します。

部署

部門の名前を指定します。

例: Development

Custom 1...5

エンドポイント固有のカスタム属性を指定します（最大5つ）。

注: 特権アクセス ロールのカスタム属性は、[メンバ] タブ、[メンバ ポリシー] セクション、[メンバ ルール] ウィンドウ内で指定します。

7. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は新しい特権またはサービス アカウントを作成します。


エンドポイント検出ソースを設定する方法

システム管理者として、CA ControlMinder エンタープライズ管理 エンドポイント検出をセットアップし、ソースを設定してエンドポイントを検出します。

検出ウィザードに従って、指定したソースへの接続を設定する手順を実行します。

次の手順に従ってください:

エンドポイント検出ソースの設定方法



1. [ソース接続の設定](#) (P. 207)
2. [完全検出の実行](#) (P. 209)
3. [CSV ファイルのエクスポート](#) (P. 210)
4. [エンドポイントのインポート](#) (P. 211)

ソース接続の設定

エンドポイントを検出してユーザのシステムに統合するには、検出ウィザードを使用します。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [検出] - [エンドポイントの検出] を選択します。

[エンドポイントの検出 - 全般] ウィンドウが表示されます。

2. [ソース タイプ] を選択し、[ソース名] を入力します。

注: ウィザードの完了時に検出されたエンドポイントを自動的にインポートするには、[インポート] チェック ボックスをオンにします。

3. [次へ] をクリックします。

[接続] ウィンドウが表示されます。

4. [ドメイン名] (たとえば「Finance AD」) を指定し、ユーザを定義します。

- 新しい特権アカウントを定義するには、[アカウントを作成します] を選択し、アカウント名 (ドメイン¥ユーザ) とアカウント パスワードを指定します。

- リストから特権アカウントを選択するには、[既存のアカウントを使用します] を選択します。

注: 入力したアカウントが検証されない場合、[ホスト名] フィールドが表示されます。特定のホストからのユーザを検証するには、[ホスト名] を入力します。

5. [テスト接続] をクリックします。

6. [次へ] をクリックします。

[フィルタ] 画面が表示されます。

7. 上のボックスから検出ソースの「組織単位」を選択し、矢印ボタンを使用して、選択した組織単位を下のボックスに移動します。
8. 「検証」をクリックして接続を検証します。
ソース接続が検証され、エンドポイントの数が表示されます。
9. 「次へ」をクリックします。
「管理者」ウィンドウが表示されます。
10. 「エンドポイント管理者」を指定します。
 - 管理アカウントを作成するには、「アカウントを作成します」を選択し、アカウント名とパスワードを入力します。このオプションにより、各エンドポイントの管理者ユーザが新規に作成されます。
 - 既存のアカウントを選択するには、「既存のアカウントを使用します」を選択してアカウントを選択します。このオプションにより、インポートされたすべてのエンドポイントに単一の管理者アカウントが設定されます。

注: 既存のアカウントには、ドメインで定義されている管理者アカウントまたはパワー ユーザ アカウントのいずれかを使用します。

注: エンタープライズ管理サーバでは、エンドポイントを管理するためにエンドポイント管理者アカウントが使用されます。この目的のために、プロセスを開始する前に切断アカウントを作成します。
11. 「次へ」をクリックします。
「サマリ」ウィンドウが表示されます。
12. サマリの詳細を確認して、「サブミット」をクリックします。
新しいエンドポイント ソースが追加されて「エンドポイントの検出」画面が表示され、完全検出プロセスが開始します。

注: すべてのエンドポイント ソースが取得されると、「ステータス」カラムのエンドポイント ステータスが「検出中」から「完了」に変わります。

完全検出の実行

検出ウィザードの最後の手順で[サブミット]をクリックして完了すると、選択されたソースの完全検出が自動的に開始されます。

また、[ソースからのエンドポイント検出] ウィンドウで完全検出を実行することもできます。

次の手順に従ってください:

1. [特権アカウント] - [検出] を選択し、[エンドポイントの検出] をクリックします。

[ソースからのエンドポイント検出 - 接続] ウィンドウが表示されます。

2. [Active Directory ユーザ] および [パスワード] を入力し、[次へ] をクリックします。

[アクション] 画面が表示されます。

注: 既存のアカウントを使用するようにソースが設定されている場合（ソースの追加ウィザードの手順 2）、アカウントのクレデンシャルを入力する必要はありません。

3. [すべてのエンドポイントを検出します] を選択し、[次へ] をクリックします。検出されたエンドポイントをインポートするには、[インポート] チェック ボックスをオンにします。

[エンドポイントの検出] ウィンドウが開き、検出ソースがリスト表示されます。すべてのエンドポイント ソースが取得されると、エンドポイントの [ステータス] が [検出中] から [完了] に変わります。検出結果はデータベースに保存され、CSV 形式でエクスポートできます。

注: [新しく追加されたエンドポイントを検出します（最終検出日の後）] を選択すると、増分検出が実行され、最後の検出以降に追加されたエンドポイントが取得されます。

CSV ファイルのエクスポート

選択したソースの完全検出を実行すると、検出されたエンドポイントを CSV 形式でエクスポートできます。

次の手順に従ってください:

1. [特権アカウント] - [検出] - [エンドポイントの検出] を選択します。
[エンドポイントの検出] ウィンドウが開き、検出されたソースが表示されます。
2. 選択したソースの行で、[アクション] 列のドロップダウン メニューから [ファイルにエクスポート] をクリックします。

検出されたエンドポイントが **CSV** ファイルにエクスポートされ、ご使用のコンピュータにダウンロードされます。これでエンドポイントを確認できます。

エンドポイントのインポート

検出されたエンドポイントと共有アカウントを管理するには、エンドポイントを CSV 形式でエンタープライズ管理サーバにインポートします。

次の手順に従ってください:

1. [特権アカウント] - [検出] - [エンドポイントの検出] を選択します。
[エンドポイント検出ソース] ウィンドウが開き、検出されたソースが表示されます。
2. 選択したソースの行で、[アクション] 列のドロップダウンメニューから [ファイルからインポート] をクリックします。
[エンドポイントまたはアカウントのインポート] ウィンドウが表示されます。
3. [CSV ファイルのアップロード] を選択し、ファイルを指定して、[サブミット] をクリックします。

検出されたエンドポイントがインポートされます。インポートが完了すると、[ステータス] 列のエンドポイントステータスが [インポート中] から [完了] に変わります。

注: 手順 1 でソース接続を設定中に [インポート] チェックボックスをオンにすると、検出されたエンドポイントを自動的にインポートできます。この場合、手順 3 と 4（「完全検出の実行」と「CSV ファイルのインポート」）は必要ありません。

パスワードポリシーの作成

特権アカウントのパスワードポリシーは、許容可能な特権アカウントパスワードを決定するルールおよび制限事項のセットです。たとえば、長さが 8 文字以上で、1 つの数字と 1 つの文字を含むパスワードを要求するポリシーを設定できます。また、パスワードポリシーによって、SAM がアカウントのパスワードを自動作成する間隔を決定します。

注: SAM には使用可能な事前定義済みパスワードポリシーが最初から用意されています。各エンドポイントに対して適切であり、セキュリティ要件に準拠したパスワードポリシーを定義することをお勧めします。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [パスワードポリシー] - [パスワードポリシーの作成] をクリックします。
[パスワードポリシーの作成: 標準検索画面の設定] ページが表示されます。
2. (オプション) 既存のパスワードポリシーを選択し、そのコピーとしてパスワードポリシーを以下のように作成します。
 - a. [オブジェクトタイプ:"特権アカウントパスワードポリシー"のコピーの作成] を選択し、[検索] をクリックします。
パスワードポリシーのリストが表示されます。
 - b. 新しいパスワードポリシーのベースとして使用するオブジェクトを選択します。
3. [OK] をクリックします。
[パスワードポリシーの作成] タスク ページが表示されます。パスワードポリシーを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでに入力されています。
4. パスワードポリシーの名前とオプションの説明を入力します。
5. (オプション) [有効] をクリアします。
デフォルトでは、新しいパスワードポリシーは有効です。作成しているポリシーがまだ承認されない場合、このチェック ボックスをクリアし、ポリシーを無効にしておくことを選択できます。
6. パスワード構成ルールを定義します。
7. (オプション) パスワード失効間隔を定義します。
これは CA ControlMinder エンタープライズ管理 がパスワードを自動的に変更する通常の間隔です。デフォルトでは、失効間隔は無効になっています (ゼロに設定) 。

8. (オプション) CA ControlMinder エンタープライズ管理 がパスワードを変更できる時間を、24 時間形式で定義します。
たとえば、サービス アカウントのパスワード ポリシーを作成する場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がアカウントのパスワードを変更できるのは、日曜日の午後 10 時から午後 11 時 59 分 (22:00-23:59) であると指定できます。
9. (オプション) アカウント パスワードの変更試行の猶予期間を日数で定義します。この期間を経過すると、SAM はパスワード変更エラーをトレースします。デフォルトでは、猶予期間は 0 に設定されています。
注: 確認用に [パスワード変更エラー] 画面からパスワード変更エラーを CSV ファイルにエクスポートできます。
10. [サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 によってパスワード ポリシーが作成されます。

詳細情報:

[パスワード構成ルール](#) (P. 213)

パスワード構成ルール

パスワード ポリシーを作成する場合、新規パスワードの内容に関する要件を定義できます。

重要: パスワード構成ルールを設定する場合、要件設定時に、パスワードの最大長を考慮します。必要な文字の合計数が最大パスワード長を超えると、すべてのパスワードが拒否されます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、特権アカウントに関して、以下のパスワード構成ルールが用意されています。

パスワードの最小文字数

パスワードで使用する必要がある文字の最小数を指定します。

パスワードの最大文字数

パスワードで使用する必要がある文字の最大数を指定します。

最大繰り返し文字数

パスワードに含めることができる繰り返し文字の最大数を指定します。

たとえば、この値を「3」に設定すると、文字列「aaa」はパスワードに使用できませんが、「aa」は使用できます。

大文字 (パターンの場合は u)

パスワードに大文字を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある大文字の最小数を定義します。

小文字 (パターンの場合は c)

パスワードに小文字を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある小文字の最小数を定義します。

文字 (パターンの場合は l)

パスワードに英字を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある英字の最小数を定義します。

数字 (パターンの場合は d)

パスワードに数字を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある数字の最小数を定義します。

文字または数字 (パターンの場合は a)

パスワードに英数字を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある英数字の最小数を定義します。

句読点 (パターンの場合は p)

パスワードに句読点を含めることができるかどうかを指定します。できる場合は、パスワードに含める必要がある句読点の最小数を定義します。

任意 (パターンの場合は *)

パスワードに任意の文字を含めることができることを指定します。このオプションを選択すると、CA ControlMinder エンタープライズ管理は自動的に他のすべての文字コンテンツ定義を選択します。

パターンの使用

文字コンテンツを定義するのではなく、パスワードが使用する必要があるパターンを定義することを指定します。

例：

- **uuuuu** - ASDKF または IUTYE に一致
- **ucdddp** - Rv671* または Uc194^ に一致
- ********* - lkl&5Jj@ または sffIU*&1 に一致
- **lllaaaa** - yuUI1Uo3 または qWcV1Er6 に一致

禁止文字

特権アカウント パスワードの作成または変更時に、使用できない文字を定義します。

SAM エンドポイントと共有アカウントの作成

以下のトピックでは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でのエンドポイントの作成、共有アカウントの作成および検出、ログインアプリケーションの作成方法について説明しています。

複数の SAM エンドポイントまたは共有アカウントを作成または変更する場合は、SAM フィーダの使用を検討します。SAM フィーダを使用すると、ユーザは 1 つのステップで多くのエンドポイントまたは共有アカウントをインポートし、SAM エンドポイントおよび共有アカウントの管理を自動化できます。

エンドポイントの作成

CA ControlMinder エンタープライズ管理 でエンドポイント定義を作成すると、エンドポイントの管理、およびエンドポイント上の特権およびサービス アカウントの検出を実行できます。

次の手順に従ってください：

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [エンドポイント] - [エンドポイントの作成] をクリックします。
[エンドポイントの作成：エンドポイントの選択] ページが表示されます。

2. (オプション) 既存のエンドポイントを選択し、そのコピーとしてエンドポイントを以下のように作成します。

- a. [オブジェクト タイプ: "エンドポイント" のコピーの作成] を選択します。
- b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するエンドポイントのリストが表示されます。

- c. 新しいエンドポイントのベースとして使用するオブジェクトを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[エンドポイントの作成] タスク ページの [全般] タブが表示されます。エンドポイントを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでにロードされています。

4. このタブのフィールドにデータを入力します。以下のフィールドについて説明します。

名前

エンドポイントの論理名を定義します。

注: このフィールドは、エンドポイントの名前が **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 でどのように表示されるかを定義します。エンドポイント タイプの選択時に、接続情報を指定します。

説明

(オプション) エンドポイントに関して、記録する情報を定義します (書式自由)。

エンドポイント タイプ

特権またはサービス アカウントが存在するエンドポイントのタイプを指定します。

注: エンドポイント タイプの選択時に、追加のダイアログ ボックスが開きます。ここで、そのタイプのエンドポイント上の特権アカウントを管理するために **SAM** が必要とするクレデンシャルを指定できます。選択するエンドポイント タイプは、指定する必要がある接続情報に影響します。

5. (オプション) [ログイン アプリケーション] タブをクリックし、タブ内のフィールドに値を入力します。

ログイン アプリケーション

このエンドポイントに割り当てるログイン アプリケーションを指定します。

注: ログイン アプリケーションをエンドポイントに割り当てる前に、まず、ログイン アプリケーションを作成します。複数のログイン アプリケーションを同じエンドポイントに割り当てるができます。

拡張ログインの無効化

このエンドポイントの [拡張ログイン] オプションを無効にするように指定します。

6. (オプション) [情報] タブをクリックして、タブ内のフィールドに値を入力します。

このタブでエンドポイント固有の属性を指定すると、特権アクセス ロールを定義または変更するときにその属性を使用することができます。

特権アクセス ロールのメンバが CA ControlMinder エンタープライズ管理 にログインする際に、そのユーザは特権アクセス ロールに定義された属性に従って特権アクセス アカウントへのアクセスを取得します。

所有者

エンドポイント所有者の名前を指定します。

部署

部門の名前を指定します。

例: Development

Custom 1...5

エンドポイント固有のカスタム属性を指定します (最大 5 つ)。

注: 特権アクセス ロールのカスタム属性は、[メンバ] タブ、[メンバ ポリシー] セクション、[メンバ ルール] ウィンドウ内で指定します。

7. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザーが提供するクレデンシャルを使用して、エンドポイントへの接続を試行します。接続に成功した場合、エンドポイントが作成されます。成功しなかった場合は、接続エラーを受信します。

関連項目：

[Windows エージェントレス接続情報](#) (P. 234)

[SSH デバイス接続情報](#) (P. 254)

[SAM 接続情報用の Access Control](#) (P. 218)

[CA IdentityMinder プロビジョニング接続情報](#) (P. 271)

[SAP R3 接続情報](#) (P. 266)

[接続解除されたエンドポイント接続情報](#) (P. 275)

[VMware ESX/ESXi 接続情報](#) (P. 233)

SAM 接続情報用の Access Control

SAM エンドポイント タイプ用の Access Control では、特権 Access Control アカウントを管理できます。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

ホストドメイン

このホストがメンバであるドメインの名前を指定します。

例：Domain.com

拡張機能を使用

エンドポイント上で CA ControlMinder を使用して特権アカウントおよびサービス アカウントを管理するように指定します。

注：CA ControlMinder r12.6.01 以降でのみサポートされています。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の Break Glass チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

ACF2 接続情報

ACF2 エンドポイント タイプによって、ACF2 特権アカウントを管理できます。

このタイプのエンドポイントを作成する際に、エンタープライズ管理サーバがエンドポイントに接続できるように、以下の情報を提供します。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

例 : `cn=user1,acf2admingrp=lids,host=ACF2,o=company,c=com`

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理 が使用できる URL を定義します。URL は特定のタイプのデータベース サーバを指定します。

注: 自分自身および他のユーザ アカウントに対する管理権限を持つユーザ アカウントを指定します。

ACF2 と CA ControlMinder の間の安全な接続

SSL を使用して RACF と CA ControlMinder の間の接続のセキュリティを確保することをお勧めします。SSL を使用すると、データを暗号化でき、セキュリティ リスクを減らすことができます。エンタープライズ管理サーバに ACF2 証明書をインストールして、SSL で ACF2 エンドポイントと通信するように、エンタープライズ管理サーバを設定できます。

注: この手順は、ユーザが ACF2 エンドポイント上で SSL をセットアップしていて、ACF2 証明書を取得していると想定しています。

重要: 高可用性を目的に設定されている環境で、すべての配布サーバと コネクタサーバ（プライマリ、セカンダリおよび配布サーバ）に対してこの手順を実行します。

以下の手順に従います。

1. Windows で [スタート] メニュー、[設定]、[コントロールパネル]、[サービス] を順番にクリックします。

[Windows サービス] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. CA Identity Manager - Connector Server (Java) サービスを停止します。
3. 以下の場所に ACF2 証明書をコピーします。

`CA_home¥AccessControlDistributionServer¥JCS¥conf`

`CA_home`

CA 製品をインストールしたディレクトリを示します。

4. コマンドプロンプト ウィンドウを開きます。
5. `CA_home¥AccessControlDistributionServer¥JCS¥conf` に移動します。
6. 以下のコマンドを実行します。

```
keytool -importcert -trustcacerts -file your_ACF2_certificate  
-keystore ssl.keystore
```

注: パスワードの入力を促すメッセージが表示されたら、通信パスワードを入力します。

ACF2 証明書は JCS に登録されます。

7. [Windows サービス] ダイアログ ボックスを開きます。
8. CA Identity Manager - Connector Server (Java) サービスを開始します。

これで、ACF2 と CA ControlMinder の間の接続の安全性が確保されました。

IBM OS/400 接続情報

IBM OS/400 エンドポイント タイプによって、IBM OS/400 の管理対象アカウントを管理できます。

IBM OS/400 エンドポイントに対して指定した管理者ユーザは、以下の権限を持っている必要があります。

- 他のユーザ アカウントの表示
- 自身のユーザ アカウントの表示
- 他のユーザ アカウント パスワードの表示

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

[Name]

エンドポイントの名前を指定します。

重要: エンドポイント名はホスト名と一致する必要があります。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

注: CA ControlMinder がエンドポイントにインストールされている場合、この属性に CA ControlMinder ホスト名を指定することをお勧めします。エンドポイントの CA ControlMinder ホスト名を表示するために、ワールド ビューを使用できます。

重要: ホスト名はエンドポイント名と一致する必要があります。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

MS SQL Server 接続情報

MS SQL Server エンドポイント タイプを使用して、Microsoft SQL Server 特権アカウントを管理できます。

MS SQL Server のエンドポイントに対して指定される管理者ユーザは、以下を満たしている必要があります。

- securityadmin サーバロールを保持している

注: securityadmin サーバロールを持つユーザは serveradmin および sysadmin サーバロールを変更することができません。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理 が使用できる URL を定義します。URL は特定のタイプのデータベース サーバを指定します。

構文: jdbc:sqlserver://servername:port

例: jdbc:sqlserver://localhost:1433

注: URL の形式の詳細については、エンドポイントのドキュメントを参照してください。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

注: CA ControlMinder がエンドポイントにインストールされている場合、この属性に CA ControlMinder ホスト名を指定することをお勧めします。エンドポイントの CA ControlMinder ホスト名を表示するために、ワールド ビューを使用できます。

ポート

(オプション) サーバのリスニング ポート番号を指定します。指定するポート番号は、URL で指定するポート番号と一致する必要があります。

例: 1433

インスタンス名

(オプション) データベース インスタンス名を指定します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の Break Glass チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

Oracle Server 接続情報

Oracle Server エンドポイント タイプを使用して、Oracle データベース 特権 アカウントを管理できます。

Oracle Server のエンドポイントに対して指定した管理者ユーザは **ALTER USER** および **SELECT ANY DICTIONARY** のシステム権限を保持している必要があります。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理 が使用できる URL を定義します。URL は特定のタイプのデータベース サーバを指定します。

形式 : jdbc:oracle:drivertype:@hostname:port:service

例 : jdbc:oracle:thin:@ora.comp.com:1521:orcl

注: URL の形式の詳細については、エンドポイントのドキュメントを参照してください。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。これは完全修飾ホスト名です。

注: CA ControlMinder がエンドポイントにインストールされている場合、この属性に CA ControlMinder ホスト名を指定することをお勧めします。エンドポイントの CA ControlMinder ホスト名を表示するために、ワールド ビューを使用できます。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の Break Glass チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

Sybase Server 接続情報

Sybase Server エンドポイント タイプを使用すると、Sybase Server 特権アカウントを管理できます。

重要: データベースが適切に設定され、ポート 2638 が開いていて接続可能であることを確認してください。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理 が使用できる URL を定義します。URL は特定のタイプのデータベース サーバを指定します。

形式 : jdbc:sybase:Tds:servername:port

例 : jdbc:sybase:Tds:localhost:2638

注: URL の形式の詳細については、エンドポイントのドキュメントを参照してください。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

注: CA ControlMinder がエンドポイントにインストールされている場合、この属性に CA ControlMinder ホスト名を指定することをお勧めします。エンドポイントの CA ControlMinder ホスト名を表示するために、ワールド ビューを使用できます。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の Break Glass チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

RACF 接続情報

RACF エンドポイント タイプによって、RACF 特権アカウントを管理できます。

RACF エンドポイントの作成時に、エンタープライズ管理サーバをエンドポイントへ接続するために、以下の情報を提供します。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

- [詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

重要: [IBM LDAP 使用] オプションを指定する場合は、IBM LDAP ユーザ ログインを入力します。

例: (CA LDAP) cn=user1,host=RACF,o=company,c=com

例: (IBM LDAP)
racfid=user1,profiletype=user,host=RACF,o=company,c=com

重要: 管理者ユーザ アカウントが NOEXPIRES オペランドを持ち、PASSWORD または PHRASE オプションが割り当てられていることを確認してください。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理 ができる URL を定義します。URL は特定のタイプのデータベース サーバを指定します。

例: (CA LDAP) ldap://host_name.company.com:1589

例: (IBM LDAP) ldap://host_name.company.com:389

IBM LDAP の使用

IBM LDAP が RACF を管理するかどうかを指定します。

注: [IBM LDAP 使用] オプションを指定する場合は、IBM LDAP ユーザログイン、パスワードおよび URL をそれぞれ入力します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

注: 自分自身および他のユーザ アカウントに対する管理権限を持つユーザ アカウントを指定します。

[SSL 通信]を[RACF コネクタ]に設定します

SSL で RACF と CA ControlMinder の間の接続の安全を確保することをお勧めします。SSL を使用すると、データを暗号化でき、セキュリティ リスクを減らすことができます。エンタープライズ管理サーバに RACF 証明書をインストールして、SSL で RACF エンドポイントと通信するように、エンタープライズ管理サーバを設定できます。

注: この手順は、ユーザが RACF 上で SSL をセットアップしていて、RACF 証明書を取得したと想定しています。

重要: 高可用性を目的に設定されている環境で、すべての配布サーバと コネクタ サーバ（プライマリ、セカンダリおよび配布サーバ）上でこの手順を実行します。

次の手順に従ってください:

1. Windows で [スタート] メニュー、[設定]、[コントロール パネル]、[サービス] を順番にクリックします。
[Windows サービス] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. CA Identity Manager - Connector Server (Java) サービスを停止します。
3. 以下の場所に RACF 証明書をコピーします。

```
CA_home¥AccessControlServer¥Connector Server¥conf
```

```
CA_home
```

CA 製品をインストールしたディレクトリを示します。

4. コマンドプロンプト ウィンドウを開きます。
5. `CA_home¥AccessControlServer¥Connector Server¥conf` に移動します。
6. 以下のコマンドを実行します。

```
keytool -importcert -trustcacerts -file your_RACF_certificate -keystore  
ssl.keystore
```

注: パスワードの入力を促すメッセージが表示されたら、通信パスワードを入力します。

RACF 証明書が JCS に登録されます。

7. [Windows サービス] ダイアログ ボックスを開きます。
8. CA Identity Manager - Connector Server (Java) サービスを開始します。

これで、RACF と CA ControlMinder の間の接続の安全性が確保されました。

VMware ESX/ESXi 接続情報

VMware ESX/ESXi エンドポイント タイプによって、VMware ESX/ESXi 特権アカウントを管理できます。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ユーザ名

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。CA ControlMinder エンタープライズ管理はこのアカウントを使用して、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

注: [詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

Windows エージェントレス接続情報

Windows エージェントレス エンドポイント タイプを使用すると、**CA ControlMinder** をリモート エンドポイントにインストールしなくても、ローカル Windows アカウントおよび **Active Directory** アカウントの両方を管理できます。

CA ControlMinder は、管理アカウントを使用してリモート コンピュータからエンドポイントに接続し、特権アカウント パスワードを管理します。ローカル管理者アカウント（管理対象エンドポイント上で定義されている）または **Active Directory** アカウントを使用できます。

ローカル Windows アカウントの管理

SAM では、Windows サーバ ローカル リポジトリで定義されたローカル管理者アカウントを使用して、ローカル Windows アカウントを管理できます。ローカル Windows アカウントを管理するには、Windows エージェントレス エンドポイントを定義し、以下の情報を提供します。

ユーザ ログイン

エンドポイントを管理する管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

このフィールドにはユーザ名を指定します。コンピュータ名/ユーザ名形式またはドメイン名/ユーザ名形式は使用しません。

例：Administrator

注：[詳細] オプションを指定すると、PUPM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、PUPM は [詳細] オプションで指定されたアカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

注：[詳細] オプションを使用する場合は、パスワードは指定しません。

ホスト

このオプションでは、Windows エンドポイントのホスト DNS 名を定義します。

例：myhost-ac-1.ca.com

注：ホスト名として IP アドレスを使用することもできます。

ホストドメイン

ホスト名（NETBIOS 名）を指定します。

注：DNS 名（computer1.ca.com）は使用せず、NETBIOS 名（computer1）を使用します。

Active Directory

このオプションを選択しないでください。このオプションは、Active Directory アカウントのみを管理する場合に有効です。

ユーザドメイン

〔詳細〕 オプションが選択されている場合は、このフィールドを指定します。〔詳細〕 フィールドで説明されている特権アカウントの NETBIOS ドメイン名を指定します。

詳細

事前に定義された特権管理アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行するかどうかを指定します。たとえば、SAM は〔ユーザ ログイン〕フィールドで指定されたアカウントを使用する代わりに、〔詳細〕フィールドで定義されたアカウントを使用して、このエンドポイントを管理します。このオプションは、同じ特権アカウントを使用して複数のエンドポイントを管理する場合に役立ちます。

注: このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に〔ユーザ ログイン〕アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このオプションでは、このエンドポイントに対して排他的セッションチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

Active Directory アカウントの管理

SAM は、Active Directory 上のドメイン ユーザを管理できます。Active Directory アカウントを管理するには、Windows エージェントレス エンドポイントを定義し、以下の情報を提供します。

ユーザ ログイン

エンドポイントを管理する管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

このフィールドにはユーザ名を指定します。コンピュータ名/ユーザ名形式またはドメイン名/ユーザ名形式は使用しません。

例：Administrator

注：[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に[ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は[詳細] オプションで指定されたアカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

注：[詳細] オプションを使用する場合は、パスワードは指定しません。

ホスト

Active Directory DNS ドメイン名を定義します。

例：ca.com

注：SAM は、ドメイン名から Active Directory ドメイン コントローラの解決を試行します。SAM によりこの名前が解決されない場合は、Active Directory ドメイン コントローラ (DC) DNS 名または IP アドレスを指定します。

ホストドメイン

ドメイン名 (NETBIOS 名) を指定します。

例：domain1

注：DNS 名 (domain1.ca.com) は使用せず、NETBIOS 名 (domain1) を使用します。

Active Directory

このオプションを選択して **Active Directory** を指定します。

ユーザドメイン

[ユーザ ログイン] フィールドまたは [詳細] フィールド（[詳細] が使用された場合）で指定されたユーザのドメイン名（**NETBIOS** ドメイン名）を指定します。

例：domain1

注：DNS 名（domain1.ca.com）は使用せず、**NETBIOS** 名（domain1）を使用します。

詳細

事前に定義された特権管理アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行するかどうかを指定します。たとえば、**SAM** は [ユーザ ログイン] フィールドで指定されたアカウントを使用する代わりに、[詳細] フィールドで定義されたアカウントを使用して、このエンドポイントを管理します。このオプションは、同じ特権アカウントを使用して複数のエンドポイントを管理する場合に役立ちます。

注：このオプションを指定すると、**SAM** は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このオプションでは、このエンドポイントに対して排他的セッションチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、**SAM** はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

Windows エージェントレス エンドポイントの SAM 用の設定

以下のトピックでは、**SAM** を実装する前に **Windows** エージェントレス エンドポイントで必要な場合がある追加設定手順を説明します。

詳細情報：

[Windows エージェントレス エンドポイント上のドメインユーザに対する制限事項](#) (P. 171)

Windows エージェントレス エンドポイントのファイアウォール設定

Windows Server 2008 および Windows 7 Enterprise で該当

SAM Windows エージェントレス コネクタは、Windows エージェントレス エンドポイントとの接続にポート 135（DCOM ポート）を使用します。コネクタは、エンドポイントとの接続後、動的ポート（1001 以上）を使用して WMI (Windows Management Instrumentation) サービスと通信します。

Windows エージェントレス エンドポイントで Windows ファイアウォールが有効化されていると、ポート 135 および動的ポートへの接続がファイアウォールによってブロックされる場合があります。Windows ファイアウォールがこれらの接続をブロックした場合、エンタープライズ管理サーバはエンドポイントと通信できません。そのため、Windows エージェントレス エンドポイントを作成できないか、またはエンドポイント上のサービス アカウントおよびスケジュールされたタスクを検出できません。

SAM Windows Agentless コネクタがエンドポイントに接続できるように、ファイアウォールを設定します。ファイアウォールの設定ではポート 135 を開き、動的な RPC ポートから WMI サービスに送られるすべてのトラフィックがファイアウォールによって許可されるように指定します。

コントロールパネル内の Windows ファイアウォールによって以下のアプリケーションまたは機能を許可します。

- Windows Management Instrumentation (WMI)
- リモート サービス管理
- リモート スケジュール済みタスク管理
- Netlogon サービス

[詳細設定] で以下の着信ファイアウォール ルールを有効にします。

- Windows Management Instrumentation (WMI-In)
- Windows Management Instrumentation (DCOM-In)
- Windows Management Instrumentation (ASync-In)

詳細情報:

[Windows ファイアウォールを SAM 用に設定する方法](#) (P. 240)

Windows ファイアウォールを SAM 用に設定する方法

Windows エージェントレス エンドポイントに該当

SAM Windows エージェントレス コネクタは、Windows エージェントレス エンドポイントとの接続にポート 135（DCOM ポート）を使用します。コネクタは、エンドポイントとの接続後、動的ポート（1001 以上）を使用して WMI (Windows Management Instrumentation) サービスと通信します。

Windows ファイアウォールを有効化にしている場合、SAM Windows エージェントレス コネクタがエンドポイントに接続できるように、ファイアウォールを設定する必要があります。ファイアウォールを設定しないと、エンタープライズ管理サーバはエンドポイントと通信できません。

Windows ファイアウォールを SAM 用に設定するには、以下の手順に従います。

1. ポート 135 を開きます。
2. 動的な RPC ポートから WMI サービスに送られるすべてのトラフィックが許可されるように、ファイアウォールルールを作成します。

以下の例を参考に、ユーザの Windows ファイアウォールを設定してください。

例: ポート 135 を開く

以下の例では、Windows Server 2008 コンピュータ上でポート 135 を開く方法を示します。

1. [スタート] - [コントロールパネル] - [Windows ファイアウォール] の順にクリックします。
[Windows ファイアウォール] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [設定の変更] をクリックします。
[Windows ファイアウォールの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [例外] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
[ポートの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

4. 以下のようにダイアログに入力します。
 - [名前] フィールドに「**DCOM_TCP135**」と入力します。
 - [ポート番号] フィールドに「**135**」と入力します。
 - [プロトコル] セクションで、[TCP] を選択します。[OK] をクリックします。
[例外] タブに [DCOM_TCP135] ルールが表示されます。
5. [OK] をクリックします。
[Windows ファイアウォールの設定] ダイアログ ボックスが閉じます。
ポート 135 が開きました。

例: 動的 RPC ポートから WMI サービスに送られるトラフィックを許可するファイアウォール ルールの作成

以下に、Windows Server 2008 コンピュータ上でファイアウォール ルールを作成する場合の例を示します。このファイアウォール ルールは、動的 RPC ポートから WMI サービスに送られるトラフィックを許可します。

1. [スタート] - [管理ツール] - [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] の順にクリックします。
[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] ダイアログ ボックスが開きます。
2. 左ペインの [受信の規則] を右クリックし、[新しい規則] をクリックします。
[新規の受信の規則ウィザード] が表示されます。
3. [新規の受信の規則ウィザード] を終了します。以下を除くすべてのページで、デフォルトの設定を使用します。
 - a. [規則の種類] ページでは、[カスタム] を選択します。
 - b. [プログラム] ページでは、以下の手順に従います。
 - すべてのプログラムを選択します。
 - [カスタマイズ] をクリックします。
[サービス設定のカスタマイズ] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - [このサービスに適用] - [Windows Management Instrumentation] を選択し、[OK] をクリックします。

- c. [スコープ] ページの [この規則はどのリモート IP アドレスに一致しますか?] セクションで以下のように指定します。
 - [これらの IP アドレス] を選択し、[追加] をクリックします。
[IP アドレス] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - [IP アドレスまたはサブネット] に配布サーバの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
- d. [名前] ページの [名前] フィールドに新しいルールの名前を入力します。

ウィザードが終了すると、動的 RPC ポートから WMI サービスに送られたすべてのトラフィックが、ファイアウォールによって許可されるファイアウォール ルールが作成されています。

User Account Control とのリモート接続

ターゲット リモート コンピュータがドメインまたはワークグループにあるかどうかに応じて User Account Control (UAC) フィルタリングが発生します。

ターゲット コンピュータがドメインの一部である場合

リモート コンピュータのローカル管理者グループにあるドメイン アカウントを使用して、ターゲットに接続します。

ターゲット コンピュータがワークグループの一部である場合

特にリモート接続用のターゲット コンピュータ上に専用ローカル ユーザ グループまたはユーザ アカウントを作成します。

Windows Server 2012 および Windows 8 上のローカル アカウント管理者権限制限の無効化

Windows Server 2012、Windows 8 で該当

SAM は、管理者権限を使用してエンドポイントに接続します。Microsoft Server 2012 および Windows 8 で、管理者権限は User Account Control (UAC) が有効なシステム上のローカル アカウントに制限されています。

この制限を無効にするには、以下のレジストリ値を変更または作成します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\LocalAccountTokenFilterPolicy

タイプ：REG_DWORD

値：1

設定が作成される前にローカル管理者グループのメンバーであるドメイン アカウントに完全な管理者権限があった場合、上記が一度設定されたら、ローカル管理者のメンバーであるローカル アカウントは完全な管理者権限を持ちます。

スケジュールされたタスクに対する Windows Server 2008、Windows 7 Enterprise または Vista エンドポイントの設定

Windows Server 2008、Windows 7 Enterprise、Vista で有効

Windows Server 2008、Windows 7 Enterprise または Vista エンドポイント上でスケジュールされたタスクを管理するには、追加の設定手順を実行します。

次の手順に従ってください:

1. [スタート] - [コントロール パネル] をクリックします。
2. コントロール パネルで、[クラシック表示] をクリックし、[Windows ファイアウォール] アイコンをダブルクリックします。
3. [Windows ファイアウォール] ウィンドウで、[例外] タブをクリックし [ファイルとプリンタの共有] 例外チェック ボックスを選択します。
4. リモート レジストリ サービスを有効にします。
5. コマンドプロンプト ウィンドウを開いて、以下のコマンドを入力します。
`net start "Remote Registry"`

注:

- Windows Server 2008 R2 および Windows 7 Enterprise では、管理者アカウントを使用する必要があります。アカウントが管理者グループ内のローカルユーザで、ユーザ アカウント コントロールが管理者グループに対して設定される場合、ユーザはユーザ アカウントの取得も変更も実行できません。
- エンタープライズ管理サーバを Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 にインストールし、Windows 8 エンドポイントを管理する場合は、Windows エンドポイントのバージョンと互換性を持つように管理対象タスクを変更します。
- エンタープライズ管理サーバを Windows 2003 にインストールした場合、Windows Server 2008 以降ではスケジュールされたタスクを管理できません。

Microsoft ネットワーク プロトコルに対するファイルとプリンタ共有の有効化

Windows Management Instrumentation (WMI) は静的なポートを使用できません。静的なポートは、ファイアウォールの向こう側のエンドポイントに接続する場合に問題となります。WMI エラーが発生する場合、AccountManager は WMI の代わりに LDAP を使用しようとします。

WMI は、エンタープライズ管理サーバとエンドポイント上で、「Microsoft Network に対するファイルとプリンタの共有」プロトコルを有効にすることを必要とします。

これを検証するには、以下のコマンドを実行し、タイプ <20> が登録されていることを確認してください。

```
nbtstat -n
```

Windows Server 2008 R2 x64 エンドポイントの SAM 用の設定

Windows Server 2008 に該当

Windows Server 2008 R2 x64 エンドポイント上で SAM を使用するには、エンドポイント上で追加の設定手順を実行します。

以下の手順に従います。

1. Windows レジストリを開きます。
2. 以下のレジストリ キーに移動し、各キーについて手順 3 ～ 6 を実行します。

```
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}
```

```
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}
```

注: [編集] メニューの [検索] オプションを使用して、このレジストリ キーを検索できます。

3. 各キーを右クリックして、[アクセス許可] を選択します。
アクセス許可ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [詳細] をクリックします。
セキュリティの詳細設定ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [所有者] タブをクリックし、[所有者の変更] フィールドで [管理者] をクリックし、[適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
セキュリティの詳細設定ダイアログ ボックスが閉じます。

6. アクセス許可ダイアログ ボックスの [グループ名またはユーザ名] ウィンドウで [管理者] を選択し、アクセス許可ウィンドウの [許可] 列で [フル コントロール] チェックボックスを選択します。
7. [OK] をクリックします。
8. [スタート]、[管理ツール]、[ローカル セキュリティ ポリシー] をクリックします。
[ローカル セキュリティ ポリシー] コンソールが開きます。
9. [ローカル ポリシー] - [セキュリティ オプション] を選択します。
使用可能なセキュリティ オプションのリストが表示されます。
10. 以下のセキュリティ ポリシーを確認します。
 - ネットワーク セキュリティ：NTLM SSP ベース (セキュア RPC を含む) のサーバー向け最小セッションセキュリティ
 - ネットワーク セキュリティ：NTLM SSP ベース (セキュア RPC を含む) のサーバー向け最小セッションセキュリティ
11. 各ポリシーを右クリックして、[プロパティ] を選択します。
[ローカル セキュリティの設定] タブが表示されます。
12. [128 ビット暗号化が必要] オプションが選択されていないことを確認します。
13. [OK] をクリックして終了します。
これで、Windows Server 2008 R2 x64 エンドポイントが SAM 用に設定されました。さらに、ファイアウォールを設定し、DCOM への許可を追加する必要がある場合があります。

ログイン アプリケーションを使用するための Windows Server 2008 エンドポイントの変更

Windows Server 2008 で有効

Microsoft は、Windows Server 2008 コンピュータにおける ActiveX コントロール オプションに対する自動ダイアログのデフォルト値を変更しました。Windows Server 2008 コンピュータで、このオプションのデフォルト値は無効になっています。以前のバージョンの Windows では、このオプションのデフォルト値は有効になっていました。このオプションは、ローカルイントラネットのセキュリティ設定、および信頼できるサイトゾーンに影響します。

Windows Server 2008 エンドポイントを、ログイン アプリケーションを使用するように変更するには、ActiveX コントロール オプションの自動ダイアログの値をローカルイントラネットおよび信頼できるサイトゾーンに対して有効にします。

注: このオプションの値を変更しない場合、Windows Server 2008 コンピュータ上で自動ログインを使用することができません。

SAM 用の Windows 7 エンタープライズ エンドポイントの設定

Windows 7 Server で該当

Windows 7 エンドポイント上で SAM を使用するには、エンドポイント上で追加の設定手順を実行する必要があります。

以下の手順に従います。

1. Windows レジストリを開きます。
2. 以下のレジストリ キーに移動し、各キーについて手順 3 ～ 6 を実行します。

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{76A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6}

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}

注: [編集] メニューの [検索] オプションを使用して、このレジストリ キーを検索できます。

3. このキーを右クリックして、[アクセス許可] を選択します。
アクセス許可ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [詳細設定] をクリックします。
セキュリティの詳細設定ダイアログ ボックスが表示されます。

5. [所有者] タブをクリックし、[所有者の変更] フィールドで [管理者] をクリックし、[適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
セキュリティの詳細設定ダイアログ ボックスが閉じます。
6. アクセス許可ダイアログ ボックスの [グループ名またはユーザ名] ウィンドウで [管理者] を選択し、アクセス許可ウィンドウの [許可] 列で [フル コントロール] チェックボックスを選択します。
7. [OK] をクリックして、**Windows** レジストリを閉じます。
8. **Windows** の [コントロール パネル] - [管理ツール] - [サービス] を開きます。
[Windows サービス] コンソールが開きます。
9. [Remote Registry] サービスを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
[プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
10. [スタートアップの種類] を [自動] に変更し、[開始] を選択します。
[Remote Registry] サービスが開始します。
11. [ファイル名を指定して実行] コマンドライン ウィンドウから **DCOMCNFG** コマンドを実行します。
[コンポーネント サービス] ウィンドウが開きます。
12. [コンソールルート] - [コンポーネント サービス] - [コンピュータ] を選択します。
13. [マイ コンピュータ] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
[プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
14. [COM セキュリティ] タブをクリックし、[アクセス許可] セクションの下で [既定値の編集] をクリックします。
[既定のセキュリティ] ダイアログ ボックスが開きます。
15. [グループ名またはユーザー名] ウィンドウで **Administrators** を選択し、[ローカル アクセス] および [リモート アクセス] の [許可] チェック ボックスをオンにします。

16. [OK] をクリックし、[起動とアクティブ化のアクセス許可] セクションで手順 14 と 15 を繰り返します。
17. [OK] をクリックして、[コンポーネント サービス] コンソールを閉じます。

これで、SAM 用に Windows 7 エンタープライズエンドポイントを設定しました。ファイアウォールも設定する必要があります。

管理者承認モードの変更

Windows Server 2008 および Windows 7 で有効

SAM エンドポイント管理タスクは、バックグラウンドで実行され、ネイティブ管理者アカウントのアクセス権限を必要とします。SAM エンドポイント管理者にこのネイティブ管理者アカウントのアクセス権がない場合、すべてのエンドポイント管理者に対して管理者承認モードでの実行を許可する必要があります。

重要: ポリシー設定が無効になっている場合、セキュリティ センターは、オペレーティング システムの全体的なセキュリティが低下していることをユーザに通知します。

以下の手順に従います。

1. [コントロール パネル] - [管理ツール] - [ローカル セキュリティ ポリシー] を選択します。
[ローカル セキュリティ ポリシー] ウィンドウが表示されます。
2. [ローカル ポリシー] - [セキュリティ オプション] を選択します。
[ポリシー] ペインが開きます。
3. [ユーザー アカウント制御: 管理者承認モードですべての管理者を実行する] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
4. オペレーション モードを[無効]に変更して[OK] をクリックします。
プロパティ ダイアログ ボックスが閉じます。
5. 変更を適用するためコンピュータを再起動します。
バックグラウンドのエンドポイント管理タスクが正常に実行されるようになりました。

チャレンジ/レスポンス認証プロトコルの制限事項

Windows エージェントレス エンドポイントに該当

ネットワーク ログインのチャレンジ/レスポンス認証プロトコルは、認証プロトコルのレベル、およびエンドポイントがクライアント/サーバ通信に使用するセッションセキュリティに影響します。ネットワーク ログインに使用する Windows チャレンジ/レスポンス認証プロトコルには、3 タイプあります。

- LM - LAN Manager チャレンジ/レスポンス
- NTLM - Windows NT チャレンジ/レスポンス
- NTLMv2 - NTLM のバージョン 2

LAN Manager 認証レベル設定では、エンドポイントが使用するチャレンジ/レスポンス認証プロトコルが制御されます。この設定のデフォルト値は [LM と NTLM 応答を送信する] です。エンタープライズ管理サーバが Windows エンドポイントと通信できるのは、LAN Manager 認証レベル設定の値が [LM と NTLM 応答を送信する] の場合のみです。たとえば、この設定の値が、[NTLMv2 応答のみ送信 (LM を拒否する)] の場合、エンタープライズ管理サーバは、Windows エンドポイントと通信できません。

Windows エージェントレス エンドポイントを作成できるのは、エンドポイントで LAN Manager 認証レベル設定が [LM と NTLM 応答を送信する] である場合のみです。Windows エージェントレス エンドポイントを作成できない場合、エンドポイントでのチャレンジ/レスポンス認証プロトコルの変更が必要な場合があります。

Windows エンドポイント設定ツール

Windows エンドポイント設定ツールは、Windows オペレーティング システムを設定するユーティリティです。この設定ツールによって、SAM で SAM エンドポイントの管理が可能になります。

Windows エンドポイント設定ツールは、任意のソフトウェア展開ツールと共に展開できます。これは、潜在的なエラーを排除することで、多くのエンドポイントの設定に役立ちます。

エンドポイント設定ツールは、エンタープライズ管理サーバで提供されます。このツールは、以下の場所にあります。

<AccessControlServer>\Tools

Windows エンドポイント設定ツールは、以下の機能を実行します。

- Windows Management Instrumentation COM オブジェクトを設定します。
- Active Directory Service Interfaces COM オブジェクトを設定します。
- Windows リモート レジストリ サービスを設定します。
- ローカルアカウント用に、ユーザアカウント制御リモート管理を設定します。
- Windows ファイアウォールを設定します。
- ツールの使用状況をログに記録します。

注: ファイルとプリンタの共有が有効であることを確認します。ファイルとプリンタの共有が無効な場合、リモート コンピュータ上のコンピュータ マネージャを開くことはできません。

コマンドの形式は以下のとおりです。

EndpointConfig [-uac] [-firewall] [-log <log_file_name>] [-help]

-uac

ローカルアカウント用に、ユーザアカウント制御リモート管理を設定します。

-firewall

Windows ファイアウォールを無効にするように指定します。

-log

ユーティリティの出力がログ記録される場所を指定します。

注: ファイル名が指定されない場合、ログはコンソールに表示されます。

-help

ヘルプを表示するように指定します。

例: Windows エンドポイント設定ツールの実行

この例は、Windows エンドポイント設定ツールを実行するコマンドを示しています。

```
C:¥>EndpointConfig.exe -uac -firewall
```

前のコマンドは、ローカルアカウント用のユーザアカウント制御リモート管理を許可し、Windows ファイアウォールを無効にします。

例: Windows エンドポイント設定ツールの出力

以下の出力は、ツール出力の一部です。

```
CA Access Control EndpointConfig 12.61.0186 – PUPM 対応の Windows エ  
ンドポイント設定  
Copyright (c) 2010 CA. All rights reserved.
```

```
WindowsMachine-w7-x64¥Admin は次で Windows システムを設定しています:  
11/12/16 19:55:25
```

リモート管理用に UAC 制限を無効化

Windows ファイアウォールを無効化しています

Windows ファイアウォールを設定しています

Windows ファイアウォールの無効化に関して、実行された "C:¥Windows¥system32¥netsh.exe" advfirewall によって AllProfiles ステータスが正常にオフに設定されます

リモート管理用にユーザ アクセス制御を設定しています

ローカルアカウントのリモート管理は正常に許可されました

RemoteRegistry Windows サービスを設定しています

RemoteRegistry Windows サービスは正常に開始されました

RemoteRegistry Windows サービスは自動的に正常に開始するように設定されました

AD Namespaces Object COM オブジェクトを設定しています

{233664B0-036?-11CF-ABC4-02608C9E?553) CLSID レジストリ内の AppId 値は正常に設定されました (32 ビット)

C233664U0-036?-11CF-ABC4-02608C9E?553) AppID レジストリ内の DllSurrogate 値は正常に設定されました (32 ビット)

{233664B0-036?-11CF-ABC4-02608C9E?553) CLSID レジストリ内の AppId 値は正常に設定されました (64 ビット)

{233664U0-036?-11CF-ABC4-02608C9E?553) AppID レジストリ内の DllSurrogate 値はすでに設定されています (64 ビット)

WBEM スクリプティング ロケータ COM オブジェクトを設定しています

{?6A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6) CLSID レジストリ内の AppId 値は正常に設定されました (32 ビット)

<?6A64158-CU41-L1DL-8U02-00600806D9B6) AppID レジストリ内の DllSurrogate 値は正常に設定されました (32 ビット)

{?6A64158-CB41-11D1-8B02-00600806D9B6) CLSID レジストリ内の AppId 値は正常に設定されました (64 ビット)

<?6A64158-CU41-11DL-8B02-00600806D9B6) AppID レジストリ内の DllSurrogate 値はすでに設定されています (64 ビット)

前の例で、以下のタスクが発生しました。

- Windows ファイアウォールを設定しました。
- リモート管理用にユーザ アクセス制御を設定しました。
- リモート レジストリ Windows サービスを設定しました。
- AD Namespaces COM オブジェクトを設定しました
- WBEM スクリプティング ロケータ COM オブジェクトを設定しました。

SSH デバイス接続情報

SSH デバイス タイプを使用して、UNIX 特権アカウントを管理できます。

重要: SAM SSH エンドポイントを設定する前に、エンドポイント上のトンネル化されたクリア テキスト パスワードを無効にしてから、エンドポイントを設定します。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がデバイスに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。操作管理者アカウントを指定すると、SAM は、そのアカウントを使用してエンドポイント上で管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

Telnet 使用

SSH デバイスへの接続に、SSH ではなく Telnet を使用するよう指定します。

操作管理者ユーザ ログイン

(オプション) エンドポイントの操作管理ユーザの名前を定義します。**SAM** は、このアカウントを使用してエンドポイントに対する管理タスクを実行します。たとえば、特権アカウントのパスワードを検出し、変更します。ユーザが操作管理者ユーザを指定しない場合も、**SAM** はユーザ ログイン アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

Check Point ファイアウォールを使用する **SSH** エンドポイントに対して操作管理者ユーザを指定する場合、エキスパート ユーザを指定します。ただし、**SAM** を使用してエンドポイント上のエキスパート アカウントのパスワードを変更することはできません。この制限は、エキスパート アカウントが **SAM** 内の接続解除されたアカウントである必要があることを意味します。

操作管理者パスワード

(オプション) 操作管理者ユーザのパスワードを定義します。

設定ファイル

SSH デバイスの **XML** 設定ファイルの名前を指定します。ニーズに合わせて **XML** ファイルをカスタマイズできます。

注: このフィールドの値を指定しない場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理は **ssh_connector_conf.xml** ファイルを使用します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、**SAM** は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、**SAM** はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の **Break Glass** チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

SAM で UNIX エンドポイントに接続する方法

エンドポイントを作成する際、SAM でのエンドポイントへの接続、特権アカウントのパスワードの検出や変更などの管理者タスクの実行に使用する管理者アカウントを指定します。UNIX アカウントでは、最も適切な管理者アカウントは **root** です。SAM は SSH を使用して UNIX エンドポイントに接続しますが、組織によってはユーザやアプリケーションが **root** ユーザとして SSH 接続を行うのを禁じている場合があります。

この問題を解決するために、SSH Device エンドポイントを作成する際に、接続アカウントと操作管理者アカウントの両方を指定できます。(SAM では UNIX エンドポイント用のエンドポイントタイプとして SSH Device が使用されます)。2つのアカウントを使用することにより、さらにユーザに、操作管理者アカウントより少ない権限しか持たない接続アカウントも使用できるようになります。

以下のプロセスでは、SAM がこれらのアカウントを使用して SSH Device エンドポイントに接続する方法について説明します。

1. SAM は、接続アカウントのクレデンシャルを使用してエンドポイントに接続します。
2. SAM では、そのアカウントへの **su** の実行に、操作管理者アカウントのクレデンシャルが使用されます。

たとえば、操作管理者アカウントが **root** の場合、SAM では、**su** を使用した **root** アカウントの使用に、**root** のクレデンシャルが使用されます。

3. SAM では、操作管理者として管理タスクが実行されます。

たとえば、操作管理者アカウントが **root** の場合、SAM では、**root** として管理タスクが実行されます。

SSH Device エンドポイント上の特権アカウントを表示すると、接続アカウントおよび操作管理者アカウントの両方がエンドポイント管理者としてリストされます。

カスタマイズした SSH Device エンドポイントを作成する方法

特権アカウントを検出するために SAM が使用するデフォルト設定が SSH Device エンドポイントに適用されない場合は、カスタマイズした SSH Device エンドポイントを作成できます。

カスタマイズした SSH Device エンドポイントを作成するには、以下の手順に従います。

1. SSH Device XML ファイルをカスタマイズします。
2. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で SSH Device エンドポイントを作成します。作成した XML ファイルの名前を [環境設定ファイル] フィールドに入力します。

SSH Device エンドポイントがカスタム設定を使用して作成されます。

3. 作成したエンドポイント上で特権アカウント検出ウィザードを実行します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、XML ファイルに定義したパラメータを使用して、エンドポイントの特権アカウントを検索します。

4. JCS コネクタ ログ ファイル (jcs_stdout.log) および JCS コネクタ エラー ファイル (jcs_sterr.log) を確認します。ファイルは以下の場所にあります。

`ACServerInstallDir/Connector Server/logs`

5. 必要な場合は、XML ファイルを修正してログ ファイルに表示されるエラーを解決します。

注: SSH デバイス XML ファイルの形式の詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください。

SSH デバイス XML ファイルのカスタマイズ

SSH ネットワークおよびデバイス XML ファイルは、SAM が SSH デバイスまたはネットワーク デバイス エンドポイントに接続し、ユーザ アカウントを検出し、エンドポイント上の特権アカウント パスワードを変更する方法を定義します。CA ControlMinder には複数の SSH デバイスおよびネットワーク デバイス XML ファイルが用意されています。これらのファイルには、SSH デバイスおよびネットワーク デバイス エンドポイントのさまざまなタイプに接続するために SAM が使用するデフォルト設定が含まれています。

SSH デバイスまたはネットワーク エンドポイントが別の方法を使用してエンドポイント上の特権アカウント パスワードを変更する場合は、デバイス XML ファイルをカスタマイズしてデフォルト以外の設定を指定します。たとえば、SSH Device XML ファイルをカスタマイズして、標準以外の方法でユーザ アカウントを検出して特権アカウント パスワードを変更するエンドポイントをルータ、スイッチ、またはファイアウォール用に作成します。

注: エンタープライズ管理サーバおよび配布サーバはそれぞれ、エンドポイントに接続するためにローカルの Device XML ファイルを使用します。エンタープライズ管理サーバ上の Device XML ファイルをカスタマイズする場合、自分の CA ControlMinder 環境内のすべての配布サーバの Device XML ファイルも更新されていることを確認してください。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 上でカスタマイズする XML ファイルを探します。これらのファイルは、以下のディレクトリにあります。

SSH デバイス

`ACServerInstallDir/conf/override/sshdyn`

ネットワーク デバイス

`ACServerInstallDir/conf/override/netdevicedyn`

2. カスタマイズするファイルをコピーし、新しいファイルを編集用を開きます。

注: 新しいファイルは同じディレクトリに保存します。

3. 自社の要件に合わせてファイル内のパラメータを変更します。

ファイル内の各 `<item>` 要素は、特定のコマンドのパラメータを定義します。**SAM** は、これらのコマンドを使用してエンドポイント上のユーザを取得し、パスワードを変更します。`<item>` 要素を変更して、**SAM** がエンドポイントに送信するコマンドを定義します。また、エンドポイントに接続するために **SAM** が使用する設定を変更することもできます。

4. ファイルを保存して閉じます。

これで、デバイス XML ファイルがエンドポイント用にカスタマイズされました。

注: SSH デバイス XML ファイルの形式の詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください。

注: 中国語、日本語、または韓国語を含むファイルをカスタマイズしている場合は、UTF-8 エンコーディングを使用してファイルを保存する必要があります。

例: SSH Device XML ファイルで SAM コマンドを定義する方法

この例では、SSH Device XML ファイルのセクションで SAM が SSH Device エンドポイント上で実行するコマンドを定義する方法について説明します。このセクションの各 <item> 要素は、特定のアクションのパラメータを定義します。すべての <item> 要素が一体となって、SAM がエンドポイントと対話する方法を定義する 1 つのスクリプトが作成されます。

各 <item> 要素は、sCommand パラメータで始まります。sCommand パラメータは、SAM がエンドポイント上で実行するコマンドを定義します。sCommand パラメータの後のパラメータは、SAM がそのコマンドの後に実行する他のアクションを定義します。

この例では、Cisco-UCS_connector_conf.xml ファイルのセクションで、Cisco スイッチ上の特権アカウント パスワードを変更するために SAM が使用するコマンドを定義する方法を示します。Cisco-UCS_connector_conf.xml ファイルは以下のディレクトリにあります。

```
ACServerInstallDir/Connector Server/conf/override/sshdyn
```

この例では、Cisco-UCS_connector_conf.xml ファイルの 1 つのセクションのみを示します。ファイル内の追加の要素では、Cisco スイッチへの接続を設定し、SAM がユーザを取得するために実行するコマンドを指定します。

注: SSH デバイス XML ファイルの形式の詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください。

以下のプロセスでは、Cisco スイッチ上の特権アカウント パスワードを変更するために SAM が実行するコマンドを示します。SAM が実行するコマンドを <item> 要素で 設定する方法を示すために、対応する <item> 要素を各手順の最後に示します。

1. SAM は、特権アカウントのパスワードの変更を指定します。SAM は、この手順を完了するために以下のアクションを実行します。

- a. SAM は以下のコマンドを発行します。

```
set password
```

- b. SAM は 500 ミリ秒待機します。

- c. SAM は **word:** という文字列を受信するまで待機します。この文字列を受信すると、次の手順に進みます。

この手順で SAM が実行するアクションは、以下の <item> 要素で指定されます。

```
<item>
<param name="sCommand" value="set password" />
<param name="iWait" value="500" />
<param name="sWaitForText" value="word:" />
</item>
```

2. SAM は、特権アカウントの新しいパスワードを指定します。SAM は、この手順を完了するために以下のアクションを実行します。

- a. SAM はエンドポイントに新しいパスワードを送信します。

SAM はログ ファイルに新しいパスワードを書き込みません。

- b. SAM は 500 ミリ秒待機します。

- c. SAM は **word:** という文字列を受信するまで待機します。この文字列を受信すると、次の手順に進みます。

このコマンドのパラメータは、以下の <item> 要素で指定されます。

```
<item>
<param name="sCommand" value="[%password%]" />
<param name="bHideSentLog" value="true" />
<param name="iWait" value="500" />
<param name="sWaitForText" value="word:" />
</item>
```

3. SAM は、特権アカウントの新しいパスワードを確認します。SAM は、この手順を完了するために以下のアクションを実行します。

- a. SAM はエンドポイントに新しいパスワードを再送信します。

SAM はログ ファイルに新しいパスワードを書き込みません。

- b. SAM は 500 ミリ秒待機します。

- c. SAM は **local-user* #** という文字列を受信するまで待機します。この文字列を受信すると、次の手順に進みます。

SAM が **failure**、**invalid**、または **error** という文字列を受信した場合、パスワード変更は失敗しました。

このコマンドのパラメータは、以下の <item> 要素で指定されます。

```
<item>
<param name="sCommand" value="[%password%]" />
<param name="bHideSentLog" value="true" />
<param name="iWait" value="500" />
<param name="sWaitForText" value="local-user* #" />
<param name="sFailureResult" value="failure;invalid;error" />
</item>
```

4. SAM は、特権アカウントの新しいパスワードをコミットします。SAM は、この手順を完了するために以下のアクションを実行します。

- a. SAM は以下のコマンドを発行します。

```
commit-buffer
```

SAM はログ ファイルにこのコマンドを書き込みません。

- b. SAM は 500 ミリ秒待機します。

- c. SAM は **local-user #** という文字列を受信するまで待機します。この文字列を受信すると、パスワード変更は完了します。

SAM が **Error: Update failed:** という文字列を受信した場合、パスワード変更は失敗しました。

このコマンドのパラメータは、以下の <item> 要素で指定されます。

```
<item>
<param name="sCommand" value="commit-buffer" />
<param name="bHideSentLog" value="true" />
<param name="iWait" value="500" />
<param name="sWaitForText" value="local-user #" />
<param name="sFailureResult" value="Error: Update failed:" />
</item>
```

パスワード変更が完了しました。

ネットワーク デバイス接続情報

ネットワーク デバイス エンドポイント タイプでは、ネットワーク デバイス 上の特権アカウント パスワードを管理できます。

注: 現時点では、エンドポイント タイプは Cisco 2600 ネットワーク デバイスを使用した設定のみが可能です。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がデバイスに接続できるようにします。

ユーザ認証

ログインでのユーザ認証モードを指定します。

- 匿名 -- ログイン時にユーザ名またはパスワードは必要ありません。
- パスワードのみ -- ログイン時にパスワードが必要です。
- ユーザ名とパスワード -- ログイン時にユーザ名とパスワードが必要です。

有効モード認証

デバイスを有効モードに設定する認証モードを指定します。

- 匿名 -- ログイン時にユーザ名またはパスワードは必要ありません。
- パスワードのみ -- ログイン時にパスワードが必要です。
- ユーザ名とパスワード -- ログイン時にユーザ名とパスワードが必要です。

注: [匿名] 認証モードでは、[ユーザ名]、[パスワード]、および [有効モード ユーザ名] フィールドが無効です。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。**SAM** は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、**SAM** は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、**SAM** は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ログインの有効化

デバイスを有効モードに設定する権限を持つ管理者ユーザの名前を定義します。有効モードでは、ネットワーク デバイス設定を変更することができます。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

ポート

サーバのリスニング ポート番号を指定します。

デフォルト : 23

Telnet 使用

SSH デバイスへの接続に、SSH ではなく Telnet を使用するよう指定します。

注: Telnet プロトコルは、Cisco 2600 ネットワーク デバイスに接続する場合にのみ使用します。

設定ファイル

SSH デバイスの XML 設定ファイルの名前を指定します。ニーズに合わせて XML ファイルをカスタマイズできます。

注: このフィールドの値を指定しない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理は netdevice_connector_conf.xml ファイルを使用します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

排他的セッションの無効化

このエンドポイントでの排他的セッションのチェックを無効にするかどうかを指定します。選択すると、SAM はエンドポイントのオープンセッションをチェックしません。

排他的 Break Glass を拒否

排他的アカウント上の Break Glass チェックアウト アクションをブロックするように指定します。

詳細情報:

[例：SSH Device XML ファイルで SAM コマンドを定義する方法 \(P. 260\)](#)

SAP R3 接続情報

SAM SAP R3 エンドポイント タイプによって、SAP R3 の特権アカウントを管理できます。SAP R3 エンドポイントを SAM 内に作成する前に、SAP R3 コネクタを設定する必要があります。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がデバイスに接続できるようにします。

ユーザ ログイン

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。SAM は、エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行にこのアカウントを使用します。

以下の点に注意してください。

[詳細] オプションを指定すると、SAM は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。代わりに、SAM は特定の特権アカウントを使用して、エンドポイントに対する管理タスクを実行します。

パスワード

エンドポイントの管理ユーザのパスワードを定義します。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。

システム ID

SAP R3 システム ID を定義します。

システム番号

SAP R3 システム番号を定義します。

クライアント番号

SAP R3 システム クライアント番号を定義します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、**SAM** は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

注: システム ID、システム番号、およびクライアント番号の詳細については、**SAP R3** のドキュメントを参照してください。

SAP R3 コネクタの環境設定

SAM を使用して **SAP R3** エンドポイント上の特権アカウントを管理できるようにするには、**SAP R3** コネクタを設定する必要があります。**SAP R3** コネクタを設定するには、エンタープライズ管理サーバまたは **Java** コネクタサーバ (**JCS**) がインストールされているすべてのサーバに **SAP JCo** ライブラリをインストールします。

SAP ログインを使用して、**SAP** マーケットプレイスから **SAP JCo** ライブラリをダウンロードします。ご使用のシステム プラットフォームに適した **SAP JCo** ライブラリを選択したことを確認してください。

<http://service.sap.com/connectors>

例: Windows 上での SAP JCo ライブラリのインストール

以下の例では、x86 版の Windows 2003 Server に SAP JCo ライブラリをインストールする方法について説明します。

1. SAP から Windows 用の 32 ビットの JCO 2.1 バンドルをダウンロードします。
2. sapjco-ntamd64-2.1.9.zip を一時ディレクトリに抽出します。
3. sapjcorfc.dll および librfc32.dll ファイルを Windows system32 ディレクトリにコピーします。

注: メッセージが表示されたら、このディレクトリにある既存のファイルを上書きします。

4. sapjco.jar ファイルを Java Connector Server extlib ディレクトリにコピーします。このディレクトリは、以下の場所にあります。

`accesspath¥Connector Server¥extlib`

5. CA IdentityMinder - コネクタ サーバー サービスを再起動します。

SAM を使用して SAP R3 エンドポイント上の特権アカウントを管理できるようになりました。

例: Linux 上での SAP JCo ライブラリのインストール

1. SAP から Linux 用の 32 ビット JCo 2.1 zip バンドルをダウンロードし、/opt/SAPJCO などのディレクトリへそれを保存します。
2. JCS サービスを停止します。
`/opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/bin/im_jcs stop.`
3. JBoss サービスを停止します。
4. RPM パッケージがまだない場合は、以下の RPM パッケージをインストールします。
 - libgcc-4.4.5-6.el6.i686.rpm
 - compat-libstdc++-296-2.96-144.el6.i686.rpm
5. /opt/SAPJCO に移動し、JCo zip ファイルを抽出します。
6. sapjco.jar を /opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/extlib ディレクトリへ移動します。
7. librfccm.so を /usr/lib ディレクトリに移動します。

8. /opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/bin に移動し、im_jcs ファイルを開きます。‘## Load options’ セクションを見つけます。引用符で囲まれている JVM オプション部分をクリップボードにコピーします。

```
## Load options
JVM_OPTIONS="-Djava.security.edg=file:/dev/./urandom
-Dhttps.cipherSuites=TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 -Xms256M -Xmx512M -client
-Djava.awt.headless=true -Dlog4jconfiguration=../conf/log4j.properties
-Djava.library.path=."
```

9. /opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/data へ移動します。ファイル jvm_options.conf を作成します。

10. 以下のように、最小のファイル アクセス許可を設定します。

```
chmod 644 /opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/data/jvm_options.conf
```

11. jvm_options.conf を編集し、コピーした JVM オプションを、ファイルの最初の行として、末尾に余分な改行文字を付けずに、1 行に貼り付けます。

SAP JCo ライブラリ ファイル（たとえば /opt/SAPJCO）を格納したパスを java.library.path オプションの末尾に追加し、ファイルを保存します。

例：

```
-Djava.security.edg=file:/dev/./urandom
-Dhttps.cipherSuites=TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 -Xms256M -Xmx512M -client
-Djava.awt.headless=true -Dlog4jconfiguration=../conf/log4j.properties
-Djava.library.path=./opt/SAPJCO
```

12. /opt/CA/AccessControlServer/Connector_Server/bin へ移動します。
13. LD_LIBRARY_PATH 変数を設定して、/usr/lib ディレクトリを含めます。
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib をエクスポートします。
14. LD_LIBRARY_PATH を設定したのと同じ端末から JCS サーバを起動します
./im_jcs start
15. JBoss サーバを起動します。

詳細情報：

[SAP R3 接続情報 \(P. 266\)](#)

エラー: このエンドポイントタイプではエンドポイントを作成できません。

原因:

使用するプラットフォーム用の 64 ビットの DLL をダウンロードする必要があります。

処置:

64 ビット JCo DLL および 32 ビット JDK をダウンロードし、acjcswrap.ini を更新します。

1. SAP サイトから 64 ビットの SAP JCo ファイルをダウンロードします。
`http://service.sap.com/connectors`
2. SAP JCo JAR ファイルを以下のフォルダに配置します。
`accesspath¥Connector Server¥extlib`
3. SAP JCo DLL ファイル (`librfc32.dll`、`sapjcorfc.dll`) を専用フォルダ (たとえば `C:¥SAPJCO`) に配置します。
4. 管理者としてコマンドプロンプトを開いて実行し、`librfc32.dll` を登録します。
5. 32 ビットの JDK をダウンロードし、インストールします。
`http://java.com/en/download/manual.jsp`
6. 以下のディレクトリに移動します。
`C:¥Program Files¥CA¥AccessControlServer¥Connector Server¥bin¥`
7. `acjcswrap.ini` ファイルを以下のように編集します。
 - a. 32 ビットの JDK `java.exe` をポイントするように、コマンドラインパラメータを変更します。
 - b. 2 つの JCo DLL ファイルのパスを `-Djava.library.path` に追加します。
8. Java コネクタ サーバサービスを再起動します。

acjcswrap.ini ファイルを以下のように編集します。

```
Command line = "C:¥Program Files
(x86)¥Java¥jdk1.7.0_40¥bin¥java.exe"
-Xms256M -Xmx512M -server -Djava.awt.headless=true
-Dlog4j.configuration=../conf/log4j.properties
-Djava.library.path=.;C:¥SAPJCO
-Dlog4j.configuration=../conf/log4j.properties
-Dweblogic.security.SSL.enforceConstraints=off
-Dweblogic.security.SSL.ignoreHostnameVerification=true
-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true -Dbea.home=../conf
-Dweblogic.security.SSL.trustedCAKeyStore=../conf/ssl.keystore
-cp jcs-bootstrap.jar;../conf;../lib/*;../extlib/*
org.apache.directory.server.UberjarMain ../conf/server_jcs.xml
classpath*:conf/connector.xml ../conf/override/**/connector.xml
normalize=false
```

CA IdentityMinder プロビジョニング接続情報

CA IdentityMinder プロビジョニング コネクタを使用すると、プロビジョニング サーバで定義した CA IdentityMinder エンドポイントを管理できます。SAM 内で CA IdentityMinder のエンドポイントを作成する前に、Identity Manager プロビジョニング タイプ コネクタ サーバを作成する必要があります。

注: コネクタ サーバの作成方法の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

注: CA IdentityMinder プロビジョニング コネクタ サーバの設定時に、etaadmin の完全識別名を指定します。

以下に例を示します。

```
eTGlobalUserName=etaadmin,eTGlobalUserContainerName=Global
Users,eTNamespaceName=CommonObjects,dc=ProvisioningDomainName,dc=eta
```

CA IdentityMinder は、ターゲット システム上で設定されているパスワード ポリシーとは異なるパスワード ポリシーを強制できます。がターゲット システムに対してパスワード ポリシーを強制すると、SAM はユーザ パスワードを変更します。ただし、ユーザはエンドポイント上で変更されたパスワードを使用することはできません。ターゲット システム上のパスワード ポリシーが SAM のパスワード ポリシーに準拠していることを確認してください。CA IdentityMinder パスワード ポリシー強制オプションの詳細については、「CA IdentityMinder 管理ガイド」を参照してください。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、**CA ControlMinder エンタープライズ管理** がエンドポイントに接続できるようにします。

エンドポイント

CA IdentityMinder プロビジョニング サーバで定義したとおりに、エンドポイント名前を定義します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 が **CA IdentityMinder** エンドポイント タイプを表示するのは、ユーザがプロビジョニング サーバで接続設定を行った後のみです。

ホスト

エンドポイントのホスト名を定義します。これは、エンドポイントに割り当てる論理名です。**CA ControlMinder エンタープライズ管理** は、ワールド ビュー内でのエンドポイントの表示にこの名前を使用します。

詳細

エンドポイントへの接続、アカウントの検出、パスワードの変更など、エンドポイントに対する管理タスクの実行に特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。たとえば、複数のエンドポイントに対して管理タスクを実行できる特権ドメイン アカウントを指定できます。

このオプションを指定すると、**SAM** は管理タスクの実行に [ユーザ ログイン] アカウントを使用しません。

詳細情報:

[SAM 用の CA IdentityMinder プロビジョニング マネージャの設定 \(P. 272\)](#)

SAM 用の CA IdentityMinder プロビジョニング マネージャの設定

SAM を使用して、プロビジョニング サーバで定義する **CA IdentityMinder r12.5** および **r12.5 SP1** のエンドポイントの管理を開始する前に、**SAM** 用の **CA IdentityMinder** プロビジョニング マネージャを設定する必要があります。

SAM 用の CA IdentityMinder プロビジョニング マネージャの設定方法

1. CA IdentityMinder プロビジョニング マネージャにログインします。
2. [システム] タブをクリックします。
3. 設定するドメインを選択し、左ペインにある [ドメイン設定] をクリックします。
ドメイン設定ツリーが表示されます。
4. [パスワード] ツリーを展開し、[アカウント パスワードを強制的に同期] を選択します。
[アカウント パスワードを強制的に同期] パラメータの [ドメイン設定] タブが表示されます。
5. [編集] をクリックし、値を [いいえ] に変更して、[OK] をクリックします。
6. [適用] をクリックします。
[アカウント パスワードを強制的に同期] パラメータの値が変更されます。
7. CA IdentityMinder - プロビジョニング サーバおよび CA IdentityMinder - コネクタ サーバ (Java) サービスを再開します。
CA IdentityMinder プロビジョニング マネージャが SAM 用に設定されます。

CA IdentityMinder プロビジョニング コネクタ検索制限の変更

特権アカウント検出ウィザードを実行する際に、CA IdentityMinder プロビジョニング コネクタは CA IdentityMinder 接続マネージャで設定したエンドポイントごとに最大 1000 件の結果を返します。このデフォルト検索制限を変更すると、各クエリ内でより多くの結果を表示することができます。

CA IdentityMinder プロビジョニング コネクタ検索制限の変更

1. エンタープライズ管理サーバで、Java コネクタ サーバを停止します。以下のいずれかの操作を実行します。

- a. Windows では、[サービス] ウィンドウを開き、[CA Identity Manager] - [Connector Server (Java) service] を選択し、[Stop] をクリックします。
- b. UNIX では、以下のディレクトリに移動します。ここで *ACServerInstallDir* はエンタープライズ管理サーバがインストールされているディレクトリを示します。

ACServerInstallDir/Connector_Server/bin

- c. 以下のコマンドを実行します。

```
./im_jcs stop
```

Java コネクタ サーバが停止します。

2. *im_connector_conf.xml* ファイルを開いて、編集します。このファイルは以下のディレクトリにあります。

ACServerInstallDir/Connector_Server/conf/override/imdyn

3. トークン「*I_SEARCH_SIZE_LIMIT*」を見つけて、値として検索制限を指定します。以下に例を示します。

```
<param name="I_SEARCH_SIZE_LIMIT" value="1500" />
```

4. ファイルを保存して閉じます。
5. Java コネクタ サーバを起動します。

重要: デフォルトより高い検索制限値を指定すると、システム パフォーマンスが低下する場合があります。

接続解除されたエンドポイント接続情報

接続解除されたエンドポイント タイプによって、接続解除されたエンドポイント上に存在する特権アカウントのパスワードを格納できます。

SAM は、接続解除されたエンドポイント上のアカウントへのログイン、またはアカウントの管理を行いません。代わりに、**SAM** は、エンドポイント上の特権アカウントのパスワードボールドとしてのみ機能します。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、接続解除されたエンドポイント上の特権アカウントのパスワードを変更するたびに、管理対象エンドポイント上のアカウントを手動で変更する必要があります。

接続解除されたエンドポイント上で、接続解除されたアカウントのみを作成できます。接続解除されたアカウントは **SAM** が管理しないアカウントです。たとえば、**SAM** は、接続解除されたアカウントのパスワードを変更しません。さらに、特権アカウント検出ウィザードまたはサービスアカウント検出ウィザードを使用して、接続解除されたエンドポイント上のアカウントを検出できません。

このタイプのエンドポイントを作成する場合、以下の情報を指定して、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 がエンドポイントに接続できるようにします。

ホスト名

エンドポイントのホスト名を定義します。

ログイン アプリケーションの作成

ログインアプリケーションは、スクリプトを使用して、エンドポイント上でアプリケーションを実行します。このアプリケーションによって、ユーザが特権アカウントパスワードをチェックアウトした後に、ユーザを特権アカウントに自動的にログインさせます。ログインアプリケーションによって、**SAM** 自動ログインを設定できます。

以下のタイプのログインアプリケーションを作成できます。各タイプのログインアプリケーションは **Visual Basic** スクリプトです。

- **JUNIPER_NETSCREEN_WEB.vbs** -- Juniper Netscreen ファイアウォールの Web インターフェースに自動的にログインします。

- MSSQL2005Studio.vbs -- Microsoft SQL Server 2005 Management Studio に自動的にログインします。

注: MSSQL2005Studio ログインアプリケーションを使用するには、Microsoft SQL Server 2005 Management Studio をコンピュータにインストールします。

- MSSQL2008Studio.vbs -- Microsoft SQL Server 2008 Management Studio に自動的にログインします。

注: MSSQL2008Studio ログインアプリケーションを使用するには、Microsoft SQL Server 2008 Management Studio をコンピュータにインストールします。

- NOKIA_IPSO_WEB.vbs -- Check Point ファイアウォールを使用したノキア IPSO オペレーティングシステムに自動的にログインします。
- ORACLE_10G_WEB.vbs -- Oracle 10g データベースの Enterprise Manager Web インターフェースに自動的にログインします。
- ORACLE_10XE_WEB.vbs -- Oracle XE データベースの Database Home Page Web インターフェースに自動的にログインします。
- ORACLE_11G_WEB.vbs -- Oracle 11g データベースの Enterprise Manager Web インターフェースに自動的にログインします。
- PUTTY.vbs -- SSH Device エンドポイントに自動的にログインします。
- RDP.vbs -- リモートデスクトップを使用して、Windows エンドポイントに自動的にログインします。
- RDP_Ad.vbs -- リモートデスクトップを使用して、Active Directory 管理コンソールに自動的にログインします。
- REFLECTION.vbs -- Reflection 端末エミュレーションを使用して、エンドポイントに自動的にログインします。

注: デフォルトでは、Telnet のみを使用できます。他の接続メソッド (RSH、RLOGIN) を使用するには、Visual Basic スクリプトを変更する必要があります。詳細については、Reflection ドキュメントを参照してください。

- FTP.vbs -- Windows FTP サーバに自動的にログインします。

自動ログイン アプリケーション スクリプトは以下のディレクトリにあります。

`JBoss_HOME/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/config/sso_scripts`

自動ログインを使用して Windows エージェントレス エンドポイント上で特権アカウント パスワードをチェックアウトする場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 はホスト ドメインを特権アカウント名の前に付けます。Windows エージェントレス エンドポイント用のログイン アプリケーションを作成する前に、以下の点を確認します。

- エンドポイントがワークグループの一部である場合は、コンピュータ名が [ホスト ドメイン] フィールドで指定されていることを確認します。
- エンドポイントがドメインの一部である場合は、ドメイン名が [ホスト ドメイン] フィールドで指定されていることを確認します。

注: [エンドポイントの変更] タスクを使用して [ホスト ドメイン] フィールドを変更できます。

デフォルトでは、ログイン アプリケーションを作成するには「システム マネージャ」ロールが必要です。ログイン アプリケーションを使用できるのは、Microsoft Internet Explorer ブラウザ内のみです。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [ログインアプリケーション] - [ログインアプリケーションの作成] タスクをクリックします。

[ログインアプリケーションの作成: ログインアプリケーション検索] 画面が表示されます。

2. (オプション) 既存のログインアプリケーションを選択し、そのコピーとしてログインアプリケーションを以下のように作成します。
 - a. [オブジェクトタイプ:"ログインアプリケーション"のコピーの作成] を選択します。
 - b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するログインアプリケーションのリストが表示されます。
 - c. 新しいログインアプリケーションのベースとして使用するオブジェクトを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[ログインアプリケーションの作成] タスク ページが表示されます。ログインアプリケーションを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでにロードされています。

4. 以下のフィールドに値を入力します。

名前

ユーザがこのアプリケーションを参照するために使用する名前を定義します。

説明

(オプション) このログインアプリケーションに関して記録する情報を定義します (書式自由)。

スクリプト

ログインアプリケーションの起動に使用する **Visual Basic** スクリプトを定義します。

注: 提供されているこれらのスクリプトはカスタマイズしないことをお勧めします。

有効化

このログインアプリケーションが有効であると指定します。

[サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 はログイン アプリケーションを作成します。ユーザがログイン アプリケーションを使用できるようになる前に、ログイン アプリケーションを使用するように **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 内のエンドポイントを変更します。 端末統合を使用し、**Windows Server 2008** 上でユーザ ログイン アプリケーションを使用するには、エンドポイント上で追加の設定手順を実行します。

詳細情報:

[ログインアプリケーションを使用するための Windows Server 2008 エンドポイントの変更 \(P. 247\)](#)

SAM エンドポイントおよび共有アカウントのインポート方法

SAM のエンドポイントおよび共有アカウント管理を自動化するには、SAM フィーダを使用します。SAM フィーダを使用すると、1 回の手順で多くの SAM エンドポイントおよび共有アカウントを CA ControlMinder エンタープライズ管理にインポートできます。また、SAM フィーダを使用して、SAM エンドポイントおよび共有アカウントの作成または変更を行うことができます。

重要: 処理中のエラーを回避するために、共有アカウント CSV ファイルをインポートする前に、エンドポイント CSV ファイルを SAM にインポートしてください。

次の手順に従ってください:

1. フィーダのプロパティ ファイルを設定します。

このフィーダのプロパティ ファイルによって、ポーリング間隔、およびポーリング フォルダ、処理済みファイルのフォルダ、およびエラー ファイルのフォルダの名前と場所を指定します。

2. (オプション) ポーリング フォルダ、処理済みファイル フォルダ、およびエラー ファイル フォルダへのアクセスを制限する CA ControlMinder ルールを書き込みます。

これらのフォルダへのアクセスを制限することによって、不正なユーザがエンドポイントおよび特権アカウント CSV ファイル内の平文パスワードにアクセスするのを阻止します。

3. 以下のいずれか、または両方の手順を実行します。

- エンドポイント CSV ファイルを作成します。
- 共有アカウント CSV ファイルを作成します。

CSV ファイルの各行は、SAM エンドポイントまたは共有アカウントの作成または変更タスクを表します。個別のエンドポイントおよび共有アカウント CSV ファイルを作成する必要があります。

注: 別のアプリケーションで自動化プロセスを設定して、CSV ファイルを作成できます。

4. (オプション) ポーリング タスクを開始します。

ポーリング タスクが開始されると、SAM フィーダはポーリング フォルダにある CSV ファイルを CA ControlMinder エンタープライズ管理 にアップロードし、CA ControlMinder エンタープライズ管理 で CSV ファイルが処理されます。

注: ポーリング タスクを手動で開始していない場合、SAM フィーダはフィーダのプロパティ ファイルに指定された時間に、ポーリング フォルダ内にファイルがあるかどうか確認します。

5. CA ControlMinder エンタープライズ管理 による CSV ファイルの処理が完了したら、エラー ファイル フォルダ内の CSV ファイル フォルダに失敗タスクがないかどうか確認してください。

このファイルは、失敗したタスク、および CA ControlMinder エンタープライズ管理 が処理できなかったタスクをリスト表示します。

6. ファイルのエラーを修正し、修正したファイルをポーリング フォルダに保存します。
7. ポーリング タスクを開始します。
8. SAM エンドポイントおよび共有アカウントがすべてインポートされるまで、手順 5 ～ 7 を繰り返します。

SAM フィーダの動作の仕組み

SAM フィーダを使用することにより、多くの SAM エンドポイントまたは特権アカウントを一度に作成または変更できます。SAM フィーダの動作の仕組みを理解することは、ユーザの企業において SAM をもっとも最適な状態に設定し、発生する可能性のある問題のトラブルシューティングを行う際に役立ちます。

以下のプロセスでは、SAM フィーダの動作の仕組みについて説明します。

1. ユーザまたは自動プロセスによって、1 つ以上の CSV ファイルが作成され、ポーリング フォルダに保存されます。

CSV ファイルの各行は、SAM エンドポイントまたは特権アカウントの作成または変更タスクを表わします。エンドポイント用と特権アカウント用に、別々の CSV ファイルを作成します。

2. ポーリング タスクが開始されると、SAM フィーダはポーリング フォルダにある CSV ファイルを CA ControlMinder エンタープライズ管理 にアップロードします。指定された時間に実行されるように、ポーリング タスクを設定できます。また、ポーリング タスクを手動で開始することもできます。

注: SAM フィーダがファイル名を変更できない場合、ファイル进行处理できません。未処理の CSV ファイルはポーリング フォルダ内に残ります。

3. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は CSV ファイルの名前を「*original_timestamp.csv*」に変更し、処理済みファイル フォルダに移動します。

注: *original* は元の CSV ファイルの名前で、*timestamp* はファイルの処理時間を示すタイムスタンプです。たとえば、元の CSV ファイルの名前「*endpoints.csv*」の場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は処理済みファイル フォルダ内のファイルに「*endpoints_091209130256.csv*」という名前を付けます。

4. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、CSV ファイルの各行を順番に処理します。CSV ファイルの各行で、以下のイベントが発生します。
 - CA ControlMinder エンタープライズ管理 がタスクを完了できる場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、
 - そのタスクを完了します。たとえば、エンドポイントを作成します。
 - そのタスク用の監査レコードを作成します。

- CA ControlMinder エンタープライズ管理 がタスクを完了できない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、
 - CSV ファイルのその行をエラー ファイル フォルダ内の CSV ファイルにコピーします。
 - 「FAILURE_REASON」という名前の列を、エラー ファイル フォルダ内の CSV ファイルにコピーします。
 - タスクが失敗した理由を「FAILURE_REASON」列に追加します。
 - そのタスク用の監査レコードを作成します。

エラー ファイル フォルダ内の CSV ファイルによって、失敗タスクを容易に確認することができます。このファイルの名前も「*original_timestamp.csv*」です。

注: 処理済みファイル フォルダ内の CSV ファイルにすべての処理済みタスクが一覧されますが、各タスクのステータスは指定されません。つまり、タスクが完了したか失敗したかは指定されません。

5. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、CSV ファイル内の各行で手順 4 を繰り返します。

エンドポイント CSV ファイルの作成

エンドポイント CSV ファイルで、ヘッダ行の次にある行はそれぞれ、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でエンドポイントの作成、変更、削除を行うタスクを表しています。

重要: CSV ファイルを作成する際に、他にそのファイルを使用するアプリケーションがないこと、およびファイル名が変更できることを確認します。SAM フィーダは、名前を変更できる CSV ファイルのみを処理します。

以下の手順に従います。

1. CSV ファイルを作成して、適切な名前を付けます。

注: エンドポイント CSV ファイルのサンプルのコピーを作成することをお勧めします。サンプル ファイルは以下のディレクトリにあります。この ACServer はエンタープライズ管理サーバをインストールしたディレクトリです。

ACServer/IAM Suite/Access Control/tools/samples/feeder

2. エンドポイント属性の名前を指定するヘッダ行を作成します。

エンドポイント属性の名前は以下のとおりです。いくつかのエンドポイント属性は、特定のエンドポイントタイプにのみ有効です。

OBJECT_TYPE

インポートするオブジェクトのタイプを指定します。

値：ENDPOINT

ACTION_TYPE

実行するアクションのタイプを指定します

値：CREATE、MODIFY、DELETE

%FRIENDLY_NAME%

CA ControlMinder エンタープライズ管理 内でこのエンドポイントを参照するために使用する名前を定義します。

DESCRIPTION

このエンドポイント用に記録する情報を定義します。

DO_NOT_VALIDATE

(オプション) エンドポイントがオフラインであるかどうか、また CA ControlMinder エンタープライズ管理がエンドポイントの作成中にエンドポイントを検証する必要があるかどうかを指定します。

値：TRUE、FALSE

デフォルト：TRUE

ENDPOINT_TYPE

エンドポイントのタイプを指定します。

注: 利用可能なエンドポイントタイプを CA ControlMinder エンタープライズ管理 に表示できます。CA IdentityMinder プロビジョニングタイプのエンドポイントを作成する場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に Identity Manager プロビジョニングタイプのコネクタ サーバを作成しておきます。

HOST

エンドポイントのホスト名を定義します。

LOGIN_USER

エンドポイントの管理ユーザの名前を定義します。この属性は、CA IdentityMinder プロビジョニング エンドポイント タイプに対しては有効ではありません。ただし、その他のすべてのエンドポイント タイプに対して有効です。

SSH Device 以外のすべての有効なエンドポイント タイプ：

- 特権管理アカウント (IS_ADVANCE 属性) を指定しない場合、SAM では LOGIN_USER を使用してエンドポイントに接続され、エンドポイントに対する管理タスク (たとえば、アカウントの検出やパスワードの変更) が実行されます。
- 特権管理アカウントを指定する場合、SAM では LOGIN_USER のすべての値が無視されます。

SSH Device エンドポイント：

- 操作管理者 (OPERATION_ADMIN_USER_NAME) および特権管理アカウントを指定しない場合、SAM では LOGIN_USER を使用してエンドポイントに接続され、エンドポイントに対する管理タスクが実行されます。
- 操作管理者を指定する場合、SAM では LOGIN_USER を使用してエンドポイントに接続され、操作管理者を使用してエンドポイントに対する管理タスクが実行されます。
- 特権管理アカウントを指定する場合、SAM では LOGIN_USER のすべての値が無視されます。

PASSWORD

LOGIN_USER のパスワードを定義します。この属性は CA IdentityMinder プロビジョニング エンドポイント タイプに対しては有効ではありません。ただし、その他のすべてのエンドポイント タイプに対しては有効です。

URL

エンドポイントに接続するために CA ControlMinder エンタープライズ管理が使用する URL を定義します。この属性は、MS SQL Server および Oracle Server のエンドポイント タイプに有効です。

形式：(MS SQL Server) jdbc:sqlserver://servername:port

形式：(Oracle Server) jdbc:oracle:driverType:@hostname:port:service

DOMAIN

このエンドポイントがメンバであるドメインの名前を指定します。
この属性は **Access Control for SAM** および **Windows** エージェントレス エンドポイント タイプに有効です。

IS_ACTIVE_DIRECTORY

ユーザアカウントが **Active Directory** アカウントかどうかを指定します。この属性は **Windows** エージェントレス エンドポイント タイプのみに有効です。

制限： TRUE、FALSE

USER_DOMAIN

LOGIN_USER がメンバであるドメインの名前を指定します。この属性は **Windows** エージェントレス エンドポイント タイプに有効です。

CONFIGURATION_FILE

定義する **SSH Device XML** 環境設定ファイルの名前を指定します。
この属性は **SSH Device** エンドポイント タイプに有効です。

注：この属性の値を指定しない場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は デフォルト設定ファイル (**ssh_connector_conf.xml**) ファイルを使用します。

OPERATION_ADMIN_USER_NAME

(オプション) エンドポイントの操作管理者ユーザの名前を定義します。**SAM** は、このアカウントを使用してエンドポイントに対する管理タスクを実行します。たとえば、特権アカウントのパスワードを検出し、変更します。この属性は、以下のように、**SSH Device** エンドポイント タイプに有効です。

- 特権管理アカウント (**IS_ADVANCE** 属性) および操作管理者を指定する場合、**SAM** では特権管理アカウントを使用してエンドポイントに接続され、操作管理者を使用してエンドポイントに対する管理タスクが実行されます。
- **LOGIN_USER** および操作管理者アカウントを指定する場合、**SAM** では **LOGIN_USER** を使用してエンドポイントに接続され、操作管理者を使用してエンドポイントに対する管理タスクが実行されます。

Check Point ファイアウォールを使用する **SSH** エンドポイントに対して操作管理者を指定する場合、エキスパート ユーザを指定します。ただし、**SAM** を使用してエンドポイント上のエキスパートアカウントのパスワードを変更することはできません。この制限は、エキスパートアカウントが **SAM** 内の接続解除されたアカウントである必要があることを意味します。

OPERATION_ADMIN_USER_PASSWORD

(オプション) エンドポイントの操作管理者ユーザのパスワードを定義します。この属性は **SSH Device** エンドポイント タイプに有効です。

ENDPOINT

CA IdentityMinder のプロビジョニング サーバで定義したとおりに、エンドポイント名を定義します。この属性は **CA IdentityMinder** プロビジョニング エンドポイント タイプに有効です。

IS_ADVANCE

(オプション) エンドポイントに接続し、エンドポイントに対する管理タスク (たとえば、アカウントの検出やパスワードの変更) を実行するのに、特権管理アカウントを使用するかどうかを指定します。この属性はすべてのエンドポイント タイプに有効です。

SSH Device 以外のすべての有効なエンドポイント タイプに対し、特権管理アカウント (**IS_ADVANCE** は **TRUE**) を指定する場合、**SAM** では特権管理のアカウントを使用してエンドポイントに接続され、エンドポイントに対する管理タスクが実行されます。

SSH Device エンドポイント :

- 特権管理アカウントおよび操作管理者
(OPERATION_ADMIN_USER_NAME) を指定する場合、SAM では特権管理アカウントを使用してエンドポイントに接続され、操作管理者を使用してエンドポイントに対する管理タスクが実行されます。
- 特権管理アカウントのみを指定する場合、SAM では特権管理アカウントを使用して、エンドポイントに接続され、エンドポイントに対する管理タスクが実行されます。

制限 : TRUE、FALSE

注: この属性の値を TRUE に設定した場合は、LOGIN_USER には値を指定しません。ただし、

PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_ENDPOINT_TYPE、
PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_ENDPOINT_NAME、
PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_CONTAINER、および
PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_NAME は指定する必要があります。

PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_ENDPOINT_TYPE

(オプション) 特権管理アカウントが定義されるエンドポイントのタイプを定義します。

注: 特権管理アカウントを使用するには、IS_ADVANCE を TRUE に指定する必要があります。

PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_ENDPOINT_NAME

(オプション) 特権管理アカウントが定義されるエンドポイントの名前を定義します。エンドポイントは CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に存在する必要があります。

注: 特権管理アカウントを使用するには、IS_ADVANCE を TRUE に指定する必要があります。

PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_CONTAINER

(オプション) 特権管理アカウントが定義されるコンテナを定義します。コンテナは、そのインスタンスが他のオブジェクトの集合であるクラスです。

値: (Windows エージェントレスおよび Oracle Server) : Accounts

(SSH Device) : SSH Accounts

(MS SQL Server) : MS SQL Logins

注: 特権管理アカウントを使用するには、IS_ADVANCE を TRUE に指定する必要があります。

PROPERTY_ADMIN_ACCOUNT_NAME

(オプション) SAM によりエンドポイントに対する管理タスク (たとえば、アカウントの検出やパスワードの変更) の実行に使用される特権管理アカウントの名前を定義します。特権アカウントは CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に存在する必要があります。

注: 特権管理アカウントを使用するには、IS_ADVANCE を TRUE に指定する必要があります。

LOGIN_APPLICATION

エンドポイントと関連付けるログインアプリケーションの名前を指定します。

OWNER_INFO

エンドポイントの所有者を指定します。

DEPARTMENT_INFO

部門の名前を指定します。

CUSTOM1....5_INFO

カスタマ固有の属性を 5 つまで指定します。

ADMIN_ACCOUNT_IS_DISCONNECTED

エンドポイント管理者アカウントが接続解除されるかどうかを指定します。

値： TRUE、FALSE

デフォルト： TRUE

DISABLE_EXCLUSIVE_SESSIONS

このエンドポイントで排他的セッション オプションを無効にするかどうかを指定します。

値： TRUE、FALSE

デフォルト： FALSE

DENY_BREAKGLASS_EXCLUSIVE

Break Glass を使用して、実行中の排他的アカウントへのアクセスを阻止するかどうかを指定します。

値： TRUE、FALSE

デフォルト： FALSE

3. エンドポイント タスクの行を CSV ファイルに追加します。

各行はエンドポイントを作成または変更するタスクを表します。また、ヘッダと同じ属性が必要です。この属性はヘッダと同じ順にする必要があります。行に属性の値がない場合は、フィールドを空にしておきます。

4. ファイルをポーリング フォルダに保存します。

エンドポイント CSV ファイルは、SAM フィーダで処理する準備ができています。

注: デフォルトのポーリング フォルダは以下の場所にあります。この *JBoss_home* は JBOSS をインストールしたディレクトリです。

JBoss_home/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/custom/ppm/feeder/waitingToBeProcessed

例: エンドポイント CSV ファイル

以下は、エンドポイント CSV ファイルのサンプルです。それ以外のサンプルエンドポイント CSV ファイルは、*ACServer/IAM Suite/Access Control/tools/samples/feeder directory* にあります。

```
OBJECT_TYPE,%FRIENDLY_NAME%,DESCRIPTION,ENDPOINT_TYPE,HOST,LOGIN_USER,
PASSWORD,URL,CONFIGURATION_FILE,DOMAIN,IS_ACTIVE_DIRECTORY,USER_DOMAIN,ENDPOINT
```

```
ENDPOINT,Oracle1,oracle 10g,Oracle Server,TEST10,
ORAADMIN1,ORAADMIN1,jdbc:oracle:thin:@TEST10:1521:RNSRV,,,,,
```

```
ENDPOINT,local MSSQL1,local SQL server,MS SQL Server,
localhost,testAdmin,Password1@,jdbc:sqlserver://localhost:1433,,,,,
```

```
ENDPOINT,SSH_Device2,unix machine,SSH Device,TEST84,root,Password1@,,,,,
```

```
ENDPOINT,IM_Access Control,Access Control via provisioning,Access
Control,TEST1,,,,,,,,,TEST1
```

詳細情報:

[カスタマイズした SSH Device エンドポイントを作成する方法 \(P. 257\)](#)

共有アカウント CSV ファイルの作成

特権アカウント CSV ファイル内の各行について、ヘッダ行の後にある行は **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で共有アカウントの作成や変更を行うタスクを表します。

重要: CSV ファイルを作成する際に、他にそのファイルを使用するアプリケーションがないこと、およびファイル名が変更できることを確認します。**SAM** フィーダは、名前を変更できる CSV ファイルのみを処理します。

以下の手順に従います。

1. CSV ファイルを作成して、適切な名前を付けます。

注: エンドポイント CSV ファイルのサンプルのコピーを作成することをお勧めします。サンプル ファイルは以下の場所にあります。このパスの *ACServerInstallDir* はエンタープライズ管理サーバをインストールしたディレクトリです。

```
ACServerInstallDir/IAMSuite/AccessControl/tools/samples/feeder
```

- 共有アカウント属性の名前を指定するヘッダ行を作成します。

共有アカウント属性の名前は以下のとおりです。

OBJECT_TYPE

インポートするオブジェクトのタイプを指定します。

値：ACCOUNT_PASSWORD

ACTION_TYPE

実行するアクションのタイプを指定します

値：CREATE、MODIFY、DELETE

ACCOUNT_NAME

CA ControlMinder エンタープライズ管理 上の共有アカウントを表す名前を指定します。

注：RACF、ACF、Top Secret、SSH Device などのエンドポイントタイプのメインフレーム システムでは、大文字と小文字を区別してユーザ名を使用します。これらのエンドポイント タイプには、大文字と小文字が正しいアカウント名を入力します。メインフレーム システムおよび Oracle Server 上のエンドポイント上の特権アカウントには、アカウント名を大文字で入力します。

ENDPOINT_NAME

共有アカウントが存在するエンドポイントの名前を定義します。エンドポイントに対して任意の共有アカウントを作成できるようにするには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でエンドポイントを定義します。

NAMESPACE

エンドポイントのエンドポイント タイプを指定します。

注：利用可能なエンドポイント タイプを CA ControlMinder エンタープライズ管理 に表示できます。CA IdentityMinder プロビジョニング タイプのエンドポイントを作成する場合は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に Identity Manager プロビジョニング タイプのコネクタ サーバを作成しておきます。

CONTAINER

共有アカウント用のコンテナの名前を指定します。コンテナは、そのインスタンスが他のオブジェクトの集合であるクラスです。コンテナは、特定のアクセスルールに従って、整理された方法でオブジェクトを格納するために使用されます。

値：（Windows エージェントレスおよび Oracle Server のエンドポイント）：Accounts

（SSH Device エンドポイント）：SSH Accounts

（MS SQL Server エンドポイント）MS SQL Logins

DISCONNECTED_SYSTEM

接続を解除されたシステムから共有アカウントを実行するかどうかを指定します。

TRUE を指定すると、SAM はアカウントを管理しません。代わりに、SAM は、接続解除システムの共有アカウントのパスワードボールドとしてのみ機能します。SAM でパスワードを変更するたびに、管理対象エンドポイントでアカウントのパスワードを手動で変更します。

値：TRUE、FALSE

EXCLUSIVE_ACCOUNT

単一ユーザのみが随時アカウントをチェックアウトできることを指定します。

EXCLUSIVE を指定すると、SAM では、単一ユーザが随時アカウントをチェックアウトできます。EXCLUSIVE_SESSIONS を指定すると、SAM ではオープンセッションの専用アカウントへのチェックインが拒否されます。NONE を指定すると、SAM では、複数のユーザが同時にチェックアウトを実行できます。

値：EXCLUSIVE_SESSIONS、EXCLUSIVE、NONE

NEW_PASSWORD

共有アカウントのパスワードを定義します。この属性の値を指定しない場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理は指定したパスワードポリシーに準拠したパスワードを生成します。

注：パスワードは指定したパスワードポリシーに準拠している必要があります。

PASSWORD_POLICY

共有アカウントのパスワード ポリシーを指定します。

注: 存在しないパスワード ポリシーを指定するとタスクが失敗します。また、CA ControlMinder エンタープライズ管理 ではアカウントが作成されません。

OWNER_INFO

アカウント所有者の名前を指定します。

DEPARTMENT_INFO

部門の名前を指定します。

CUSTOM1....5_INFO

カスタマ固有の属性を 5 つまで指定します。

CHANGE_PASSWORD_ON_CHECKOUT

アカウントがチェックアウトされるたびに、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

値: TRUE、FALSE

デフォルト: FALSE

CHANGE_PASSWORD_ON_CHECKIN

ユーザまたはプログラムによってアカウントがチェックインされるたび、またはチェックアウト期間の失効時に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのパスワードを変更するかどうかを指定します。

値: TRUE、FALSE

デフォルト: TRUE

3. タスクの行を CSV ファイルに追加します。

各行は共有アカウントを作成または変更するタスクを表します。また、ヘッダと同じ数の属性値が必要です。行に属性の値がない場合は、フィールドを空にしておきます。

4. ファイルをポーリング フォルダに保存します。

共有アカウント CSV ファイルは、SAM フィーダによってインポートされる準備が完了しています。

注: デフォルトのポーリング フォルダは以下の場所にあります。この *JBoss_home* は JBOSS をインストールしたディレクトリです。

JBoss_home/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/custom/ppm/feeder/waitingToBeProcessed

例: 共有アカウント CSV ファイル

以下は、共有アカウント CSV ファイルのサンプルです。

ACServerInstallDir/IAMSuite/AccessControl/tools/samples/Feeder ディレクトリに複数の共有アカウント CSV ファイルのサンプルがあります。

```
OBJECT_TYPE,ACCOUNT_NAME,ENDPOINT_NAME,NAMESPACE,CONTAINER,  
DISCONNECTED_SYSTEM,EXCLUSIVE_ACCOUNT,NEW_PASSWORD,PASSWORD_POLICY
```

```
ACCOUNT_PASSWORD,demo1,local windows 2003,Windows Agentless,  
Accounts,FALSE,FALSE>Password1@,default password policy
```

```
ACCOUNT_PASSWORD,demo2,local windows 2003,Windows Agentless,  
Accounts,FALSE,FALSE,,default password policy
```

```
ACCOUNT_PASSWORD,disconnected1,local windows 2003,Windows Agentless,  
Accounts,TRUE,FALSE>Password1@,default password policy
```

手動でのポーリング タスクの開始

ポーリング タスクが開始されると、SAM フィーダはポーリング フォルダにある CSV ファイルをアップロードします。CA ControlMinder エンタープライズ管理は、次に CSV ファイル内の各行を処理します。

注: ポーリング タスクを手動で開始していない場合、SAM フィーダは、フィーダのプロパティ ファイルで指定された時間にポーリング フォルダを確認します。ポーリング タスクを開始するには、システム マネージャまたは SAM ターゲット システム マネージャのロールを持っている必要があります。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [検出] - [エンドポイントまたはアカウントのインポート] をクリックします。

[エンドポイントまたはアカウントのインポート] 画面が表示されます。

2. [サブミット] をクリックします。

SAM フィーダは、ポーリング フォルダにある CSV ファイルをポーリングします。

スケジュール設定の変更

スケジュール設定変更オプションを使用して、フィーダ ポーリングなどの、スケジュールされたタスク設定をオーバーライドし、パスワードリセットを再試行できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理で、[システム]、[接続管理] サブタブ、[スケジュールリング設定の変更] をクリックします。

[スケジュールリング設定の変更] ページが表示されます。

2. 以下の cron 式を完了します。

1. フィーダ フォルダのポーリング Cron 式

例: 0 10/60 * * * ?

前の式は、フィーダ ポーリング ジョブが 10 分目に開始され、60 分間隔で自動的に実行されることを示します。

2. 未開始の要求 Cron 式

例: 0 1/10 * * * ?

前の式は、cron ジョブが 1 分目に開始され、10 分間隔で自動的に実行されることを示します。

3. パスワードリセットの再試行 Cron 式

例: 0 5 */6 * * ?

前の式は、cron ジョブが 5 分目に開始され、6 時間間隔で自動的に実行されることを示します。

4. 失敗タスク モニタ Cron 式

例: 0 3/20 * * * ?

前の式は、cron ジョブが 3 分目に開始され、20 間隔で自動的に実行されることを示します。

5. パスワード変更モニタ Cron 式

例: 0 5/10 * * * ?

前の式は、cron ジョブが 5 分目に開始され、10 分間隔で自動的に実行されることを示します。

注: パスワードポリシーまたはパスワードリセットの再試行によってパスワードのリセットが発生する場合、この cron ジョブはアクティブです。

3. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder がサブミットされ、スケジュール済みのタスクがオーバーライドされます。

注: 前の例でトリガされる回数は、参照として 00:00 に基づいています。トリガ時間は、ユーザのエンタープライズ管理サーバのインストール時間に基づいて異なります。

パスワード コンシューマのセットアップ方法

パスワード コンシューマは、アプリケーション、Windows サービス、および Windows スケジュール タスクです。特権アカウントおよびサービスアカウントを使用したスクリプトの実行、データベースへの接続、または Windows サービス、スケジュール済みタスク、または RunAS コマンドの管理を行います。パスワード コンシューマによって、ハードコードされたパスワードをアプリケーション スクリプトから削除し、サーバアカウントにパスワード ポリシーを強制的に適用します。

パスワード コンシューマには 2 つのグループがあります。

- オン デマンドでパスワードを取得するパスワード コンシューマ -- データベース、Windows 実行ユーザ、Software Development Kit
- パスワード変更時にパスワードを取得するパスワード コンシューマ -- Windows スケジュール タスク、Windows サービス

Software Development Kit パスワード コンシューマは特権アカウント パスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインします。他のすべてのタイプのパスワード コンシューマは特権アカウント パスワードを取得しますが、パスワードをチェックアウトまたはチェックインしません。

以下のプロセスでは、パスワード コンシューマをセットアップするために組織内のユーザが完了する必要があるタスクについて説明します。各プロセス手順を完了するには、指定されたロールが必要です。システム マネージャ管理ロールが割り当てられているユーザは、このプロセスのすべての CA ControlMinder エンタープライズ管理 タスクを実行できます。

パスワード コンシューマをセットアップするには、以下の手順に従います。

1. システム管理者は、以下のようにエンドポイントを設定します。
 - a. CA ControlMinder を、データベース、Windows 実行ユーザ、および Software Development Kit パスワード コンシューマを使用するエンドポイントにインストールします。

システム管理者は、インストール処理中に SAM の統合機能を有効にできます。

注: Windows スケジュール タスクまたは Windows サービス パスワード コンシューマを使用するのに、CA ControlMinder をエンドポイントにインストールする必要はありません。

- b. 以下のパスワード コンシューマを使用するエンドポイント上で、追加の設定手順を実行します。
 - データベース (JDBC) -- [データベース \(JDBC\) パスワード コンシューマを使用するために、エンドポイントを準備します \(P. 330\)](#)。
 - データベース (ODBC、OLEDB、OCI) -- [データベース \(ODBC、OLEDB、OCI\) パスワード コンシューマを使用するために、エンドポイントを設定します \(P. 337\)](#)。
 - データベース (.NET) -- [データベース \(.NET\) パスワード コンシューマを使用するために、エンドポイントを設定します \(P. 339\)](#)。
 - Software Development Kit (CLI) -- [CLI パスワード コンシューマを使用するために、エンドポイントを設定します \(P. 341\)](#)。
 - Software Development Kit (SDK) -- [SAM SDK を使用するために、エンドポイントを設定します \(P. 345\)](#)。

エンドポイントはパスワード コンシューマを使用するように設定されます。

2. SAM ターゲット システム マネージャ ロールは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でパスワード ポリシーを作成します。パスワード ポリシーによって、特権およびサービス アカウント用のパスワード ルールおよびパスワード 失効間隔を設定します。

3. SAM ターゲット システム マネージャは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でエンドポイントを作成します。エンドポイントは、特権およびサービス アカウントによって管理されるデバイスです。CA ControlMinder エンタープライズ管理 でエンドポイントを作成するか、SAM フィーダを使用して、エンドポイントをインポートできます。

注: 特権アカウントのセットアップ時にすでにエンドポイントを作成している場合は、この手順を完了しません。

4. データベース、Windows 実行ユーザ、または Software Development Kit パスワード コンシューマを作成するには、以下の手順に従います。

- a. SAM ターゲット システム マネージャは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内の特権アカウントを検出または作成します。

このユーザは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内での特権アカウントを検出および作成、または SAM フィーダを使用して特権アカウントをインポートできます。

- b. システム マネージャは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内で、データベース、Windows 実行ユーザおよび Software Development Kit パスワード コンシューマを作成します。

システム マネージャは、パスワード コンシューマ 作成タスクの一部として、データベース、Windows 実行ユーザおよび Software Development Kit パスワード コンシューマを特権アカウントに関連付けます。


5. Windows スケジュール タスクまたは Windows パスワード コンシューマを作成するには、SAM ターゲット システム マネージャがサービスアカウントを検出します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、検出する各サービスおよびスケジュール済みタスクについて、パスワード コンシューマを作成します。

注: CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザがパスワード変更可能なアカウントによって実行されるサービスのみを検出します。たとえば、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザのコンピュータの Administrator アカウントまたはドメイン アカウントによって実行されるサービスを検出しますが、NT AUTHORITY¥Local Service アカウントによって実行されるサービスは検出しません。

これで、ユーザの組織のパスワード コンシューマがセットアップされます。

以下の図に、各プロセス手順を実行する特権アクセス ロールを示します。



サービス アカウントの検出

サービス アカウントは、Windows サービスによって使用される内部アカウントです。これらのサービスは、オペレーティング システムの中核的およびその他の機能をコンピュータに提供します。CA ControlMinder エンタープライズ管理 からサービス アカウント パスワードを管理することによって、潜在的な攻撃からこれらのサービスを保護できます。

Windows エージェントレス エンドポイント上のサービスおよびスケジュール済みタスクを管理するサービス アカウントを検出できます。サービス アカウントの検出により、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内に複数のサービス アカウントを同時に作成し、パスワード コンシューマをサービス アカウントに割り当てることができます。サービス アカウントのパスワード コンシューマを作成しない場合は、[特権またはサービス アカウントの作成] タスクを使用してサービス アカウントを作成します。

注: 特権アカウントを検出するには、特権アカウント検出ウィザードを使用します。

サービス アカウント検出ウィザードによってエンドポイント上のすべてのサービスが検出されるわけではありません。検出されるサービスは、ユーザがパスワードを変更可能なアカウントによって実行されるサービスのみです。たとえば、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザのコンピュータの Administrator アカウントまたはドメイン アカウントによって実行されるサービスを検出しますが、NT AUTHORITY¥Local Service アカウントによって実行されるサービスは検出しません。

次の手順に従ってください:

1. (オプション) ドメイン アカウントであるサービス アカウントを検出するには、アカウントが存在するドメイン コントローラ (DC) が **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 内で、以下の属性で定義されていることを確認します。

- エンドポイント タイプ -- **Windows** エージェントレス
- **Active Directory** -- **True**
- ホスト ドメイン -- DC がメンバであるドメイン名
- ユーザ ドメイン -- DC 上で定義されたユーザがメンバであるドメイン名

注: アカウントが存在するドメインとは異なるドメインから管理者アカウントを使用する場合にのみ、ユーザ ドメインを指定します。

サービス アカウント検出ウィザードは、ドメイン アカウントであるサービス アカウントを検出できるようになりました。

2. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [検出] - [サービス アカウント検出ウィザード] をクリックします。

[サービス アカウント検出ウィザード] ウィンドウが表示されます。

注: [エンドポイント タイプ] フィールドの値は、「**Windows Agentless**」です。これは、**SAM** が **Windows Agentless** エンドポイント上でのみサービス アカウントを管理するためです。

3. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するサービス アカウントのリスト、そのサービス アカウントを使用する **Windows** サービスおよびスケジュール済みタスクのリストが表示されます。ウィザード検出したアカウントのドメインが不明な場合、警告メッセージが表示されます。

注: このプロセスは完了するまで、ある程度の時間がかかる場合があります。サービスおよびスケジュール済みタスクは、[パスワード コンシューマ] 列にリスト表示されます。この列のアイコンによって、どのパスワード コンシューマがサービスであり、どのパスワード コンシューマがスケジュール済みタスクであるかが一目で分かります。

4. パスワード コンシューマを使用して管理するサービスおよびスケジュール済みタスクを選択し、[次へ] をクリックします。

[一般アカウント プロパティ] ウィンドウが表示されます。

5. サービスおよびスケジュール済みタスクに割り当てるパスワード ポリシーを選択し、[次へ] をクリックします。

[サマリ] ウィンドウが表示されます。

6. サマリを確認して、[完了] をクリックします。

エラーがない場合、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 はタスクをサブミットし、サービス アカウントを追加します。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は、サービス アカウントを追加した後に、ユーザが選択した各サービスおよびスケジュール済みタスクについてパスワード コンシューマを自動的に作成します。パスワード コンシューマを表示および変更するために、適切なパスワード コンシューマ タスクを使用できます。

パスワード コンシューマの作成

パスワード コンシューマは、アプリケーション、**Windows** サービス、および **Windows** スケジュール タスクであり、特権アカウントとサービス アカウントを使用して、スクリプトの実行、データベースへの接続、あるいは **Windows** サービス、スケジュール タスク、**RunAs** コマンドの管理を行います。

パスワード コンシューマには 2 つのグループがあります。

- オンデマンドでパスワードを取得するパスワード コンシューマ -- **Software Development Kit**、データベース、**Windows** 実行ユーザ
注: オンデマンドでパスワードを取得するパスワード コンシューマを使用するには、**SAM** 統合機能を有効にした **SAM** エンドポイント上に **CA ControlMinder** をインストールする必要があります。
- パスワード変更時にパスワードを取得するパスワード コンシューマ -- **Windows** スケジュール タスク、**Windows** サービス

各グループからパスワード コンシューマを作成するには、異なる情報を提供します。デフォルトでは、パスワード コンシューマを作成するには、「システム マネージャ」ロールが必要です。

注: **Software Development Kit**、データベース、および **Windows** 実行ユーザタイプのパスワード コンシューマを作成する場合は、このタスクを完了します。サービス アカウント検出ウィザードを使用して、**Windows** スケジュール タスクまたは **Windows** サービス パスワード コンシューマを作成することをお勧めします。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [パスワード コンシューマ] - [パスワード コンシューマの作成] をクリックします。

[パスワード コンシューマの作成: パスワード コンシューマ検索] 画面ページが表示されます。

2. (オプション) 既存のパスワード コンシューマを選択し、そのコピーとしてパスワード コンシューマを以下のように作成します。

- a. [オブジェクトタイプ: "パスワード コンシューマ" のコピーの作成] を選択します。

- b. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するパスワード コンシューマのリストが表示されます。

- c. 新しいパスワード コンシューマのベースとして使用するオブジェクトを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[パスワード コンシューマの作成] タスク ページが表示されます。パスワード コンシューマを既存のオブジェクトから作成した場合、ダイアログ ボックスのフィールドには、既存オブジェクトの値がすでに入力されています。

4. [全般] タブで以下のフィールドに入力します。

名前

このパスワード コンシューマの参照に使用する名前を定義します。

説明

(オプション) このパスワード コンシューマについて記録する情報を定義します (自由書式)。

コンシューマ タイプ

パスワード コンシューマのタイプを指定します。

アプリケーション パス

(Software Development Kit、データベース、Windows 実行ユーザ、Windows スケジュール タスク) エンドポイント上のパスワード コンシューマの完全パス名を定義します。

- Software Development Kit パスワード コンシューマについては、パスワード要求を実行するアプリケーションのパス名を指定します。
- データベース パスワード コンシューマについては、データベースに接続するアプリケーションのパス名を指定します。
- Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマについては、ユーザが実行するアプリケーションのパス名を指定します。
- Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマについては、スケジュール タスクのパス名を指定します。

注: パラメータで、ワイルドカード (*) および CA ControlMinder 変数を使用します。たとえば、「<!AC_ROOT_PATH>%bin%acpwd.exe」のようになります。

有効

パスワード コンシューマの有効化、つまり、SAM がこのコンシューマからのリクエストを受け取るか、このコンシューマにパスワードの変更を強制するように指定します。

5. [特権アカウント] タブをクリックして、パスワード コンシューマに関連付けられている特権アカウントを指定します。

Software Development Kit、データベースまたは Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマを作成する場合、パスワード コンシューマは指定する特権アカウントのパスワードを取得できます。

Windows スケジュール タスクまたは Windows サービス パスワード コンシューマを作成する場合、これらの特権アカウントのパスワード変更時に、SAM はパスワード コンシューマのパスワード変更を強要します。

6. パスワード コンシューマを使用できるエンティティを指定します。以下のいずれかの操作を実行します。

- **Software Development Kit**、データベースまたは **Windows** 実行ユーザパスワード コンシューマを作成するには、以下の手順に従います。

- a. [ホスト] タブをクリックしてパスワード コンシューマが特権アカウントパスワードを取得可能なホストまたはホスト グループを指定するか、[すべてのホスト] を選択してすべてのホストまたはホスト グループに特権アカウントパスワードへのアクセスを許可できます。

注: [名前] フィールドにホストまたはホスト グループ名を入力するか、「...」をクリックして **CA ControlMinder** ホストまたはホスト グループ (**HNODE** または **GHNODE** オブジェクト) を検索します。

- b. [ユーザ] タブをクリックして特権アカウントパスワードを要求できるユーザまたはユーザ グループを指定するか、[すべてのユーザ] を選択して各ユーザが特権アカウントパスワードを要求することを許可できます。

ユーザまたはグループの名前をエンドポイントに表示されているように指定します。たとえば、「**DOMAIN¥user1**」のように指定します。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 ユーザまたはグループは指定しません。

- **Windows** スケジュール タスクまたは **Windows** サービス パスワード コンシューマを作成するには、[エンドポイント] タブをクリックし、パスワード コンシューマを作成するエンドポイントを指定します。

7. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 によってパスワード コンシューマが作成されます。

詳細情報:

[パスワード コンシューマのタイプ](#) (P. 157)

パスワード コンシューマの例: Windows 実行ユーザ

Windows 実行ユーザ アプリケーションを使用すると、特定のタスクを実行するために特権アカウントから権限を借用することができます。RunAs を実行する際に、SAM Agent により RunAs アプリケーションに特権アカウント パスワードが直接供給されるように、Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマを作成できます。Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマにより、管理タスクを実行する場合に特権アカウント パスワードを知る必要がなくなります。

Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマは、Windows エージェントレス エンドポイント上でのみ作成できます。

以下の例では、バックアップ タスクは週単位で実行されるようにスケジュールされています。このタスクは C:\¥backup¥backup.exe にあり、Administrator によって実行されます。スケジュールされたバックアップが失敗する場合、システム管理者 Steve はユーザ John にバックアップを手動で開始させたいと考える場合があります。Steve は、Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマを使用して、John に Administrator パスワードなしでバックアップ タスクを開始させることができます。

以下のプロセスでは、win123_PUPM という名前のエンドポイント上で Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマを作成および使用するために、Steve と John が実行する手順について説明します。

1. Steve は、SAM 統合機能を有効にして、CA ControlMinder を win123_PUPM にインストールします。
2. スティーブは CA ControlMinder エンタープライズ管理 で以下の手順を実行します。
 - a. win123_PUPM という名前の Windows エージェントレス エンドポイントを作成します。
 - b. win123_PUPM エンドポイントで管理者特権アカウントを検索します。

- c. 以下のパラメータを使用して、Windows 実行ユーザ パスワード コンシューマを作成します。

- 名前 -- win123_PUPM Backup RunAs
- コンシューマ タイプ -- Windows 実行ユーザ
- アプリケーション パス -- C:¥backup¥backup.exe
- アカウント -- 管理者
- ホスト -- win123_PUPM
- ユーザ -- Domain1¥John

注: Steve は John のユーザ名を、エンドポイントで表示されるとおりに入力します。

Windows Run As パスワード コンシューマが作成されます。

3. スケジュールされたバックアップ タスクが失敗すると、John は win123_PUPM にログオンして、手動でバックアップを開始します。John は、以下のパラメータを使用して、バックアップ タスクを開始する RunAs コマンドを実行します。

- アカウント -- 管理者
- パスワード -- なし

注: SAM Agent では、ジョンがパスワードに指定するすべての値が無視されます。

SAM Agent では、John による前回のバックアップ タスク開始の要求がキャッシュで確認されます。ジョンによるこの要求は初めてのものだったので、要求はキャッシュされていません。SAM Agent では、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から特権アカウント パスワードが取得され、これが RunAs アプリケーションに提供されます。バックアップ タスクが開始します。

パスワード コンシューマの例: Windows スケジュール タスク

Windows スケジュール タスクおよび Windows サービス パスワード コンシューマは、サービス アカウント用のパスワードの変更の自動化に役立ちます。サービス アカウントは Windows サービスによって使用される内部アカウントです。たとえば、ソフトウェアの更新を定期的にチェックするスケジュール タスクを設定する場合、スケジュール タスクではサービス アカウントを使用してエンドポイントにログインし、タスクが実行されます。

Windows スケジュール タスクと Windows サービスのパスワード コンシューマは、Windows エージェントレス エンドポイント上でのみ作成できます。Windows サービスと Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマを使用するために、エンドポイントに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

パスワードを変更できるアカウントにより実行されるサービスに対してのみ、Windows サービス パスワード コンシューマを作成できます。たとえば、コンピュータの管理者アカウントにより実行されるサービスに対してはパスワード コンシューマを作成できますが、NT AUTHORITY¥Local Service アカウントにより実行されるサービスに対してパスワード コンシューマを作成することはできません。

以下に、システム管理者のスティーブが、win456 という名前の Windows エンドポイント上のソフトウェア更新を確認するスケジュール タスクに対するパスワード コンシューマを作成する例を示します。スケジュール タスクでは、win456¥ServiceAdmin アカウントを使用してエンドポイントにログインされます。

スティーブは CA ControlMinder エンタープライズ管理 で以下の手順を実行します。

1. スティーブは、30days という名前のパスワード ポリシーを作成します。このパスワード ポリシーにより、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がサービス アカウントのパスワードを 30 日ごとに変更すること、パスワードは日曜日の午前 1 時から午前 3 時の間しか変更できないことが指定されています。
2. スティーブは、win456 という名前の Windows エージェントレス エンドポイントを作成します。

3. スティーブは、サービス アカウント検出ウィザードを使用して win456 エンドポイント上の win456¥ServiceAdmin アカウントを検出し、30days パスワード ポリシーをサービス アカウントに適用します。
4. CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、以下のパラメータを使用して Windows スケジュール タスク パスワード コンシューマが作成されます。
 - 名前 -- win456 の UpdateTask (C:¥WINDOWS¥Tasks¥UpdateTask.bat)
 - コンシューマ タイプ -- Windows スケジュール タスク
 - アプリケーション パス -- C:¥WINDOWS¥Tasks¥UpdateTask.bat
 - 特権アカウント -- win456¥ServiceAdmin
 - エンドポイント -- win456

スティーブはパスワード コンシューマを作成しました。 CA ControlMinder エンタープライズ管理 により win456¥ServiceAdmin アカウント用のパスワードが変更されるたびに、JCS では win456 エンドポイントにログインして、ソフトウェア更新のスケジュール タスクで使用するパスワードが変更されます。パスワードの変更が成功しない場合、スティーブは、パスワードの変更を再試行するために [パスワード コンシューマの同期] タスクを使用できます。

SAM の自動ログイン

SAM 自動ログインにより、ユーザは 1 ステップで特権アカウント パスワードをチェックアウトして、SAM のエンドポイントにログインできます。SAM の自動ログインでは、チェックアウト後にパスワードは表示されませんが、このパスワードを使用して、エンドポイント上の特権アカウントに自動的にユーザがログインされます。チェックアウト後は、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でパスワードを表示できます。

重要: SAM の自動ログインは、Microsoft Internet Explorer ブラウザのみで使用できます。

自動ログインを管理するため、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でログインアプリケーションを作成します。ログインアプリケーションでは、スクリプトを使用してユーザのコンピュータ上でウィンドウが開かれ、チェックアウト済みの特権アカウントにユーザがログインされます。たとえば、SSH Device エンドポイント上のルート アカウントをチェックアウトするために PuTTY ログイン アプリケーションを使用する場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、ユーザのコンピュータ上に [PuTTY] ウィンドウが開かれて、エンドポイント上のルート アカウントにユーザがログインされます。

自動ログインが機能するしくみ

SAM 自動ログインにより、ユーザは 1 ステップで特権アカウント パスワードをチェックアウトして、SAM のエンドポイントにログインできます。

以下のプロセスでは、SAM により、エンドポイントにユーザを自動的にログインさせる方法が説明されています。このプロセスを開始する前に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でログイン アプリケーションを作成し、SAM エンドポイントにアプリケーションを割り当てる必要があります。

1. 特権アカウントパスワードをチェックアウトし、CA ControlMinder エンタープライズ管理 によりエンドポイントへのログインに使用されるログイン アプリケーションを選択します。

2. **ActiveX** がユーザのコンピュータにインストールされていない場合、以下の手順が発生します。
 - a. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理により、お使いのコンピュータに **ActiveX** パッケージが送信されます。
 - b. **ActiveX** をインストールします。

ActiveX をインストールしないと、エンドポイントに自動的にログインできません。

3. **ActiveX** がインストールされると、ログインアプリケーション内に定義されたスクリプトファイルが、**ActiveX** により、エンタープライズ管理サーバからユーザのコンピュータにダウンロードされます。

このスクリプトファイルには特権アカウントパスワードが含まれています。スクリプトファイルが実行され、エンドポイントに接続されて、特権アカウントのクレデンシャルが自動的に入力されます。

注: **ActiveX** では、ユーザのコンピュータ上にスクリプトファイルが保存されることはありません。

4. 端末、**Windows** リモートデスクトップ、またはインターネットブラウザのウィンドウが開かれます。

エンドポイント上の特権アカウントへのログインが完了します。

5. ユーザがセッションを完了すると、以下のいずれかのイベントが発生します。

- リモート ウィンドウを閉じる前に、ユーザが特権アカウントパスワードをチェックインすると、**SAM** により、猶予期間後にウィンドウが閉じられるという通知が送信されます。猶予期間が経過すると、**SAM** によってウィンドウが閉じられ、セッションが終了されます。

注: 猶予期間はスクリプトファイルで定義されています。スクリプトファイルをカスタマイズして、猶予期間を延長または短縮できます。

- ユーザがリモート ウィンドウを閉じていて、特権アカウントパスワードをチェックインしない場合、**SAM** から、ユーザがパスワードをチェックインするかどうかを尋ねる通知が送信されます。

SAM 自動ログイン アプリケーション スクリプトをカスタマイズする方法

SAM 自動ログイン アプリケーション スクリプトをカスタマイズすることによって、SAM 自動ログイン機能を拡張できます。SAM 自動ログイン SDK を使用してカスタム スクリプトを作成し、ユーザがエンドポイントに自動的にログインできるようにします。

以下のプロセスでは、自動ログイン アプリケーション スクリプトをカスタマイズする方法について説明します。

1. Visual Basic スクリプトを作成します
スクリプトの作成には、標準の COM オブジェクトまたは ACLauncher ActiveX メソッドを使用できます。
2. CA ControlMinder エンタープライズ管理 でログイン アプリケーションを設定し、作成したスクリプトをアプリケーションに関連付けます。
3. ログイン スクリプトとエンドポイントに関連付けます

SAM 自動ログイン アプリケーション Visual Basic スクリプト

SAM 自動ログイン アプリケーションは、Visual Basic スクリプトを使用して、ユーザが自動ログインを実行できるようにします。新しいログイン アプリケーションを作成または既存のログイン アプリケーションを変更するために Visual Basic スクリプトをカスタマイズできます。

SAM 自動ログイン アプリケーション スクリプトには、エンタープライズ管理サーバからクライアント マシン上へのダウンロード時に ActiveX によって値が置換される変数が含まれています。エンタープライズ管理サーバによりスクリプトが処理され、キーワードが値に置換されます。次に、ActiveX によりクライアント マシン上でスクリプトが実行されます。

SAM 自動ログイン アプリケーション スクリプトは以下のディレクトリにあります。

`JBOSS_HOME/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/config/sso_scripts`

エレメント

SAM ログイン アプリケーション スクリプトには以下のキーが含まれます。

#host#

ユーザが自動的にログインするエンドポイント名を指定します。

#username#

チェックアウトされた特権アカウントを指定します。

#password#

チェックアウトする特権アカウントのパスワードを指定します。

#userdomain#

(Active Directory) 特権アカウント ドメイン名を指定します。

#isActiveServletUrl#

ACLauncher ActiveX がアカウント パスワード チェックイン イベントの確認に使用する URL を指定します。

#CheckinUrl#

ACLauncher ActiveX で、ユーザがエンドポイントからログアウトした場合にアカウント パスワードをチェックインするために使用する URL を指定します。

#Owner#

アカウント所有者名を指定します。

注: 属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

#Department#

部門名を指定します。

注: 属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

#SessionidUrl#

セッションが ObserverIT Enterprise に記録されている場合に、ACLauncher ActiveX が記録されたセッション ID の送信に使用する URL を指定します。

#CustomInfo1...5#

アカウント固有の属性を指定します。アカウント固有のカスタム属性を 5 つまで指定できます。

注: カスタム属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

SAM の自動ログイン アプリケーション スクリプトの一部を以下に示します。

```
Set pupmObj = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher")
hwnd = pupmObj.LauncherRDP("#host#", "#userDomain#¥#userName#", "#password#")
' Set window close event
pupmObj.SetWindowCloseEvent(hwnd)
' Set server checkin event
pupmObj.SetServerCheckinEvent("#isActiveServletUrl#")
' Wait until one of the events signaled
rc = pupmObj.WaitForEvents()
If rc = 1 Then 'user has closed the window - notify the server side
    pupmObj.SendCheckinEvent("#CheckinUrl#")
ElseIf rc = 2 Then 'timeout elapsed - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 0)
ElseIf rc = 3 Then 'the account was checkedin at the server side - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 120)
End If
```

構造

SAM の自動ログイン アプリケーション スクリプトの構造は以下のとおりです。

- COM オブジェクトの初期化

```
Set pupmObj = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher")
```

- 自動ログイン アプリケーションの実行

```
hwnd = pupmObj.LauncherRDP("#host#", "#userDomain#¥#userName#", "#password#")
```

- 実行後タスク -- パスワードチェックイン、対話式ログイン、またはタイムアウト

```
' Wait until one of the events signaled
rc = pupmObj.WaitForEvents()
If rc = 1 Then 'user has closed the window - notify the server side
    pupmObj.SendCheckinEvent("#CheckinUrl#")
ElseIf rc = 2 Then 'timeout elapsed - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 0)
ElseIf rc = 3 Then 'the account was checkedin at the server side - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 120)
End If
```

ログインアプリケーションセッションを記録するには、スクリプトに記録命令を以下の手順で追加します。

- 初期化セクションで、以下の作業を実行します。以下を追加します。

```
Set observeIT = CreateObject("ObserverIT.AgentAPI.Proxy")
```

- アプリケーション実行セクションで、以下を追加します。

```
'Get application processid
processID = pupmObj.GetWindowProcessID(hwnd)
'Start recording
sessionid = observeIT.StartByProcessID(processID, true)
'Send the sessions if to the ENTM server
pupmObj.AssignSessionID "#SessionidUrl#" ,sessionid
```

- 実行後セクションで、以下を追加します。

```
'Stop recording
observeIT.StopBySessionId sessionId, true
```

メソッド

ACLauncher ActiveX では以下のメソッドを使用します。

```
LauncherRDP (BSTR bsHostName, BSTR bsUserName, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルでリモート デスクトップ セッションを開始し、リモート デスクトップ ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LauncherRDP("hostname.com", "hostname¥administrator", "password")

```
LaunchePUTTY (BSTR bsHostName, BSTR bsUserName, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルで PuTTY セッションを開始し、PuTTY ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LaunchePUTTY ("hostname.ca.com", "root", "password")

```
LauncheProcessAsUser (BSTR bsApplication, BSTR bsCommandLine, BSTR bsUsername, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルでプロセスを開始し、プロセス ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LauncheProcessAsUser("cmd.exe", "/k echo This console is run under %USERNAME% account...", "administrator", "password")

```
GetWindowProcessID(VARIANT *phWindow, LONG *pProcessID);
```

指定されたウィンドウ ハンドルのプロセス ID を返します。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password") id =
test.GetWindowProcessID(hwnd) test.Echo "Process ID = " & id

```
GetWindowTitle(VARIANT *phWindow, BSTR *pbsTitle);
```

指定されたウィンドウ ハンドルのタイトルを返します。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password") title =
test.GetWindowTitle(hwnd)

```
CloseWindow(VARIANT *phWindow, LONG Seconds);
```

ウィンドウが X 秒後に閉じることを通知するメッセージを含むダイアログ ボックスを表示し、指定されたウィンドウ ハンドルのウィンドウを閉じます。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.Sleep(5000) test.CloseWindow(hwnd, 60)

```
SetTimeoutEvent(LONG seconds);
```

"WaitForEvents" メソッドのタイムアウトを指定します。タイムアウト値に達すると、WaitForEvents メソッドは、タイムアウトに達したことを示す戻り値で、ブロックしているコールから戻ります。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetTimeoutEvent(10)

```
SetWindowCloseEvent(VARIANT *phWindow);
```

"WaitForEvents" メソッドに対してウィンドウを閉じるイベントを指定します。ウィンドウが閉じられた後、"WaitForEvents" メソッドは、ブロックしているコールから戻り、ウィンドウが閉じられたことを示す戻り値を表示します。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetWindowCloseEvent(hwnd)

```
SetServerCheckinEvent(BSTR bsURL);
```

SAM チェックイン イベントを実行ブロック条件として設定します。
ActiveX は 5 秒間隔で SAM をクエリします。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetServerCheckinEvent("http://server.com/__azy?djfhwek5jy34brfhwk
eb") (replace with variable)

```
WaitForEvents(VARIANT *pRetVal);
```

レジスタ条件の 1 つに該当するまで、スクリプトの実行をブロックします。

オプション： 1 -- ユーザによってウィンドウが閉じられました、2 -- タイムアウトが経過しました、3 -- がサーバ側でチェックインされました

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetServerCheckinEvent("http://server.com/__azy?djfhwek5jy34brfhwk
eb")

test.SetWindowCloseEvent(hwnd) test.SetTimeoutEvent(360) rc =
test.WaitForEvents() If rc = 3 Then call test.CloseWindow(hwnd, 10) End If

```
SwitchToThisWindow(VARIANT *phWindow);
```

ウィンドウを Z 順の最前面に移動させます

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SwitchToThisWindow(hwnd)

```
SendCheckinEvent(BSTR bsURL);
```

ユーザがウィンドウを閉じたら、チェックイン イベントを送信します。

例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")

```
Sleep(LONG milliseconds);
```

スクリプトの実行を一時停止します。

Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.Sleep(2000)

```
Echo(VARIANT* pArgs);
```

メッセージを画面に出力します、

```
Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =  
test.Echo("Password Checkin")
```

SAM リモート デスクトップ スクリプトのカスタマイズ

SAM リモート デスクトップ スクリプトは、リモート デスクトップを設定します。SAM は、リモート デスクトップ スクリプトを起動して、ユーザーを自動的に Windows エージェントレス エンドポイントへログインします。SAM リモート デスクトップ スクリプトをカスタマイズして、アプリケーション パラメータを制御することができます。

SAM リモート デスクトップでは、以下のコマンドが使用されます。

```
SetRDPOption(BSTR bsName, BSTR bsType, BSTR bsValue
```

bsName

変更するパラメータの名前を指定します。

bsType

パラメータ タイプを指定します。

bsValue

パラメータ値を定義します。

例: リモート デスクトップ アプリケーションの設定

以下の例では、リモート デスクトップ ウィンドウを全画面に設定し、ローカル ドライブをリモート エンドポイント ドライブにリダイレクトするために使用するコマンドを示します。

```
Dim hwnd  
Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher")  
test.SetRDPOption "screen mode id","i","2"  
test.SetRDPOption "redirectdrives","i","1"  
hwnd = test.LauncherRDP("computer1", "computer1¥administrator", "xxxxxx")
```


以下の表に、リモート デスクトップ スクリプトを変更するために使用できるパラメータおよび値を示します。

	タイプ	値	オプション
alternate shell	String	c:¥winnt¥system 32¥notepad.exe	ターミナル サービス セッション内で使用するシェルを定義します。このパラメータを使用して、 progman.exe など別のシェルを設定します。ユーザがターミナル サーバへのログインに使用するアプリケーションを設定するためにも使用できます。
audiomode	Integer	2	0 - このコンピュータにオーディオを転送します 1 - リモート コンピュータにオーディオを残します 2 - オーディオを再生しません
autoreconnection enabled	Integer	1	ファイルが開くときに自動的に接続します。
connect to console	Integer	1	0 - 仮想セッションに接続します 1 - コンソールセッションに接続します
desktopheight	Integer	768	リモート デスクトップの高さをピクセル単位で定義します
desktopwidth	Integer		リモート デスクトップの幅をピクセル単位で定義します
disable full window drag	Integer	1	ドラッグ中にウィンドウ表示を無効にします
disable menu anims	Integer	1	メニュー アニメーションを無効にします
disable themes	Integer	1	セッションでテーマを無効にします
disable wallpaper	Integer	1	壁紙の表示を無効にします
displayconnectionbar	Integer	1	全画面セッションで接続バーを表示します

	タイプ	値	オプション
keyboardhook	Integer	2	標準の Windows キーの組み合わせを適用します 0 - ローカル コンピュータ 1 - リモート コンピュータ 2 - 全画面モードのみ
maximizeshell	Integer	0	セッションで使用される代替シェルを最大化するように指定します
redirectcomports	Integer	1	セッションでクライアント COM ポートのリダイレクトを指定します
redirectdrives	Integer	1	セッションでクライアント ドライブのリダイレクトを指定します
redirectprinters	Integer	1	セッションでクライアント プリンタのリダイレクトを指定します
redirectsmartcards	Integer	1	セッションでクライアント スマートカードのリダイレクトを指定します
screen mode id	Integer	1	画面モードを定義します 1 - ウィンドウ 2 - 全画面
server port	Integer	3389	「full address」パラメータのポート番号を定義します
session bpp	Integer	16	1 セッションあたりのビット深度を指定します。 8, 16, 24. 8 ビットは Windows 2000 ターミナル サーバで有効です
shell working directory	String	c:\program files\microsoft office	指定された場合、代替シェルの作業ディレクトリを定義します

	タイプ	値	オプション
smart sizing	Integer		サイズ変更時にデスクトップのクライアントウィンドウ表示のスケールリングを指定する 0 または指定なし - スケールリングなし 1 - スケールリング（追加のリソースが必要）
winposstr	String	0,1,0,249,808,876	ウィンドウ モードのサイズを指定します - 最大化またはサイズ指定。

拡張ログイン

拡張ログインは自動ログイン タイプの 1 つであり、これによりユーザは、あるエンドポイント上で定義されている特権アカウントをチェックアウトし、そのアカウントを使用して他のエンドポイントにログインできます。拡張ログインでは、自動ログインを使用して、**Active Directory** で定義されている特権アカウントをチェックアウトできます。

たとえば、**Active Directory** に **example1** という名前の **UNAB** のエンドポイントを定義し、**example1** のユーザとグループ（ルートを含む）を **Active Directory** に移行するとします。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 でルートを特権アカウントとして定義します。ルートをチェックアウトする際に自動ログインを使用する場合は、ルート アカウントが定義されているエンドポイント、つまり **Active Directory** ドメイン コントローラにログインします。ルートをチェックアウトする際に拡張ログインを使用する場合は、**example1** のエンドポイントへのログインを選択できます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 により、ログイン アプリケーションを割り当てた各エンドポイント用の拡張ログイン オプションが表示されます。エンドポイントにログイン アプリケーションを割り当ててあれば、拡張ログインを設定する追加の手順を実行する必要はありません。

端末統合

端末統合により、特権アカウントを使用するユーザのアクティビティを追跡するために、ユーザの **CA ControlMinder** のエンドポイントを **SAM** に統合できます。端末統合が動作するのは、ユーザが特権アカウント パスワードをチェックアウトして、**CA ControlMinder** のエンドポイントへのログインに自動ログインを使用する場合のみです。

端末統合により、以下のようにユーザのセキュリティとアカウントビリティが強化されます。

- セキュリティを強化するため、ユーザが **SAM** の自動ログインを使用してエンドポイントにログインするように指定できます。
- アカウントビリティを強化するため、**CA ControlMinder** による監査レコードの書き込みと許可の判断の際に、特権アカウント ユーザ名ではなく元のユーザ名が使用されるように指定できます。

CA ControlMinder による監査レコードの書き込みと許可の判断の際に、元のユーザ名が使用されるように指定すると、**CA ControlMinder** では、ログインセッション用の監査モードが蓄積されます。蓄積された監査モードにより、元のユーザ用の監査モードと特権アカウント用の監査モードが使用されます。元のユーザが **CA ControlMinder** のデータベースに定義されていない場合、**CA ControlMinder** では、デフォルト ユーザ用の監査モードと特権アカウント用の監査モードが蓄積されます。

たとえば、1つのエンドポイント用に端末統合を設定します。そのエンドポイントで、**user1**（元のユーザ）用の監査モードは失敗で、**privileged_user** という名前の特権アカウント用の監査モードは成功です。**user1** が **privileged_user** としてエンドポイントへのログインに自動ログインを使用する場合、**CA ControlMinder** により、ログインセッション用の監査モードが失敗、成功に設定されます。

端末統合を使用できるのは、**CA ControlMinder** がインストールされている **Windows** エージェントレス エンドポイントと **SSH Device** エンドポイント上でのみです。さらに、ユーザは特権アカウント パスワードのチェックアウトに自動ログインを使用する必要があります。

SAM の統合機能を有効にして **CA ControlMinder** をインストールすると、端末統合はデフォルトで有効になります。**CA ControlMinder** をインストールしてから、**CA ControlMinder** エンドポイント管理 を使用して、エンドポイント上で端末統合を設定します。

例: ログイン イベントの監査レコード

以下の例では、端末統合を設定したアカウントのログイン イベント監査レコードが示されています。エンドポイントへのログインに、ユーザが SAM の自動ログインを使用する必要があると指定されています。

```
Event type: Login attempt
Status: Denied
User name: example1¥administrator
Terminal: example1.domain.com
Program: Terminal services
Date: 27 May 2010
Time: 17:35
Details: Automatic login is required for this account
User Logon Session ID: 7dd2b3dc-8a1a-4ffa-8e7d-f9bc20d2b341
Audit flags: OS user
```

例: リソース アクセス監査レコード

以下の例では、端末統合を設定したアカウント用のリソース アクセス監査レコードが示されています。CA ControlMinder による監査レコードの書き込みと許可の判断の際に、特権アカウント ユーザ名ではなく元のユーザ名が使用されるように指定しています。元のユーザ名 (user1) は [ユーザ名] フィールド内に一覧表示されています。また、特権アカウント (管理者) は [有効なユーザ名] フィールドに一覧表示されています。

```
Event type: Resource access
Status: Denied
Class: FILE
Resource: C:¥tmp¥core.txt
Access: Exec
User name: domain¥user1
Terminal: example1.domain.com
Program: C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe
Date: 02 Feb 2010
Time: 14:20
Details: No Step that allowed access
User Logon Session ID: 7dd2b3dc-8a1a-4ffa-8e7d-f9bc20d2b341
Audit flags: OS user
Effective user name: example1¥administrator
```

詳細情報:

[端末統合の実装に関する考慮事項 \(P. 327\)](#)

端末統合の動作のしくみ

端末統合により、セキュリティとアカウントビリティを強化するため、ユーザの **CA ControlMinder** のエンドポイントを **SAM** に統合できます。

以下のプロセスでは、端末統合の動作のしくみが説明されています。

1. ユーザは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で特権アカウントパスワードのチェックアウトに自動ログインを使用します。
2. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 では、**DMS** からエンドポイントの詳細が取得され、プレ ログイン メッセージがメッセージキューに送信されます。メッセージには、特権アカウントの名前、アカウントをチェックアウトしたユーザの名前、およびエンドポイントの名前が含まれています。
3. **CA ControlMinder** エンドポイント上の **SAM Agent** では、メッセージキューからプレ ログイン メッセージが取得されます。
4. ユーザがエンドポイントへのログインに特権アカウントを使用する際、**CA ControlMinder** 許可エンジンにより特権アカウントのローカルデータベース レコードが確認され、以下のアクションが実行されます。
 - a. このエンジンにより、アカウントがログインの前にアカウントのチェックアウトを必要とするかどうか、つまり、ユーザがエンドポイントにログインするために自動ログインを使用する必要があるかどうかを確認されます。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - アカウントのチェックアウトが必要で、**SAM Agent** では特権アカウント用のプレ ログイン メッセージが受け取られていない場合、エンジンによりログイン試行が拒否されます。
 - アカウントチェックアウトが必要で、**SAM Agent** で特権アカウント用のプレ ログイン メッセージが受け取られている場合、ログインを阻止する追加の制限、たとえば **TERMINAL** 制限が存在しないならば、エンジンによりログインが許可されます。
 - アカウントのチェックアウトが必要ではなく、追加の制限が存在しない場合、エンジンによりログインが許可されます。

- b. エンジンにより、許可の判断を下すためにユーザの元の ID を使用する必要があるかどうかを確認されます。以下のいずれかのイベントが発生します。
 - ユーザの元の ID を使用する必要がある場合、エンジンでは元のユーザ名を使用してリソース アクセス要求が評価され、監査レコードが書き込まれます。
 - ユーザの元の ID が使用されない場合、エンジンでは特権アカウント名を使用してリソース アクセス要求が評価され、監査レコードが書き込まれます。

詳細情報:

[端末統合の実装に関する考慮事項 \(P. 327\)](#)

端末統合の実装に関する考慮事項

端末統合を実装する前に、以下の点を考慮してください。

- 端末統合は、CA ControlMinder がインストールされている Windows エージェントレスおよび SSH エンドポイント タイプに設定できます。他のエンドポイント タイプには端末統合を設定できません。
- (UNIX) CA ControlMinder は、エンドポイントへの接続に使用されるログインプログラムに対して、PAM ログインインターセプトを使用する必要があります。たとえば、ユーザが SSH を使用してエンドポイントに接続する場合、CA ControlMinder は PAM ログインインターセプトを使用して SSH ログインをインターセプトする必要があります。

CA ControlMinder がログインプログラムに対して PAM ログインインターセプトを使用するように指定するには、ログインプログラムの LOGINAPPL レコードで loginflags (pamlogin) フラグを設定します。以下に例を示します。

```
editres loginappl SSH loginflags(pamlogin)
```

- 端末統合は、特権アカウント ログインに対してのみ有効化できます。ログイン統合は、サービスアカウントログインに対しては機能しません。

- 端末統合は、特権アカウントのチェックアウトに自動ログインを使用する場合にのみ機能します。
- (UNIX) 端末統合は、SSH ログインにのみ使用できます。端末統合が機能するのはユーザが特権アカウント パスワードのチェックアウト、および CA ControlMinder のエンドポイントへのログインに SAM の自動ログインを使用する場合のみであり、SAM では SSH 用のログイン スクリプトのみが提供されるために、この制限が存在します。

他のログイン タイプ用にログイン アプリケーションを作成するためにカスタマイズしたスクリプトを記述し、他のログイン タイプの端末統合を有効にする場合は、適切なログイン プログラムの LOGINAPPL レコードの loginflags (pamlogin) プロパティを設定します。

第 9 章: SAM エンドポイントの設定

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[データベース \(JDBC\) パスワード コンシューマを使用するための JBoss アプリケーションの準備 \(P. 330\)](#)

[Oracle データベース向け追加情報 \(P. 335\)](#)

[データベース \(ODBC、OLEDB、OCI\) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定 \(P. 337\)](#)

[データベース \(.NET\) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定 \(P. 339\)](#)

[CLI パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定 \(P. 341\)](#)

[パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 345\)](#)

[Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法 \(P. 348\)](#)

[端末統合の設定 \(P. 349\)](#)

データベース (JDBC) パスワード コンシューマを使用するための JBoss アプリケーションの準備

JDBC データベース パスワード コンシューマを使用すると、データベースへの接続に JDBC を使用するアプリケーション内のハードコードされたパスワードを置き換えることができます。アプリケーションが認証を目的としてパスワードを提供する場合は常に、SAM Agent により CA ControlMinder エンタープライズ管理 から特権アカウント パスワードが取得され、ハードコードされたパスワードが特権アカウント パスワードに置き換えられます。

パスワード コンシューマが使用するデータベースを設定する前に、JDBC パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの準備を行うべきです。

データベース (JDBC) パスワード コンシューマを使用するために JBoss アプリケーションを準備する方法

1. SAM 統合機能が有効になっているエンドポイントに CA ControlMinder がインストールされていること、そして、データベースに接続するアプリケーションが JRE 1.5 以降を使用することを確認します。

注: データベースに接続するアプリケーションがインストールされるエンドポイントに、CA ControlMinder をインストールします。データベース ホストに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

2. データベースに接続しているアプリケーションがある場合は停止します。
3. 以下のディレクトリに移動します (*ACInstallDir* は CA ControlMinder をインストールしたディレクトリです)。

ACInstallDir/SDK/JDBC

4. 以下のファイルを探します。
 - CAJDBCService.sar
 - CAJBCDriver.jar
 - CAPUPMClientCommons.jar
 - jsafeFIPS.jar

5. 以下のディレクトリに CAJDBCService.sar をコピーします。ここで *JBOSS_HOME* は JBoss をインストールしたディレクトリです。

JBOSS_HOME/server/default/deploy

6. 以下のディレクトリに、ファイル CAJDBCDriver.jar、CAPUPMClientCommons.jar、および jsafeFIPS.jar をコピーします。

JBOSS_HOME/server/lib

7. エンタープライズ管理サーバで、パスワード コンシューマ用に定義したデータ ソース XML ファイルを検索します。
8. ファイルを編集用に開きます。以下のいずれかの操作を実行します。
 - [Microsoft SQL Server 用のデータ ソース設定ファイルのカスタマイズ \(P. 332\)](#)

- [Oracle 用のデータ ソース設定ファイルのカスタマイズ \(P. 332\)](#)

データ ソース設定ファイルをカスタマイズするのは、データベース接続設定およびデータ ソース クラスを指定するためです。

9. CA ControlMinder を起動します。

パスワード コンシューマを使用するエンドポイントが設定できました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でアプリケーション用のパスワード コンシューマを作成する必要があります。パスワード コンシューマを作成した後、アプリケーションを起動します。

詳細情報:

[パスワード コンシューマの例: JDBC データベース \(P. 333\)](#)

Microsoft SQL Server 用のデータソース設定ファイルのカスタマイズ

JDBC データベース パスワード コンシューマを設定すると、Microsoft SQL Server データベースへの接続に JDBC を使用するアプリケーション内のハードコードされたパスワードを置き換えることができます。エンドポイントを準備した後、以下の手順に従って、JDBC パスワード コンシューマを使用します。

Microsoft SQL Server 用のデータソース設定ファイルのカスタマイズ

1. `<driver-class>` タグを見つけて、デフォルト値を JDBC ドライバクラスプロパティで置き換えます。以下に例を示します。

```
<driver-class>com.ca.ppm.clients.jdbc.CAJDBCDriver</driver-class>
```

2. `<connection-url>` タグを見つけて、デフォルト値をデータベース接続設定で置き換えます。以下に例を示します。

```
<connection-url>@@@com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver@@@jdbc:sqlserver://SQLServer1:1433;selectMethod=cursor;DatabaseName=tempdb</connection-url>
```

3. CA ControlMinder を起動します。

これで、Microsoft SQL Server 用にデータソース設定ファイルのカスタマイズしました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理でアプリケーション用のパスワード コンシューマを作成する必要があります。パスワード コンシューマを作成した後、アプリケーションを起動します。

Oracle 用のデータソース設定ファイルのカスタマイズ

JDBC データベース パスワード コンシューマを設定すると、Oracle データベースへの接続に JDBC を使用するアプリケーション内のハードコードされたパスワードを置き換えることができます。エンドポイントを準備した後、以下の手順に従って、JDBC パスワード コンシューマを使用します。

Oracle 用のデータソース設定ファイルのカスタマイズ

1. `<xa-datasource-class>` タグを見つけて、デフォルト値を JDBC ドライバクラスプロパティで置き換えます。以下に例を示します。

```
<xa-datasource-class>com.ca.ppm.clients.jdbc.CAJDBCDataSource</xa-datasource-class>
```

重要: プロパティ名の大文字と小文字はデフォルト値と同じである必要があります。

2. <xa-datasource-property name=> タグをすべて見つけます。以下に例を示します。

```
<xa-datasource-property
name="URL">jdbc:oracle:oci8:@tc</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="User">scott</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="Password">tiger</xa-datasource-property>
```

3. これらのプロパティを単一の文字列にまとめます。以下に例を示します。

```
<xa-datasource-property
name="CAJDBCProperties">CAJDBCPropertyRealDatasourceClass="oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource";URL="jdbc:oracle:oci8:@tc";User="scott";Password="tiger";</xa-datasource-property>
```

4. CA ControlMinder を起動します。

これで、Oracle 用にデータ ソース設定ファイルをカスタマイズしました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でアプリケーション用のパスワードコンシューマを作成する必要があります。パスワードコンシューマを作成した後、アプリケーションを起動します。

パスワードコンシューマの例: JDBC データベース

ここでは、システム管理者の Steve が JBoss アプリケーションサーバを使用して、クリアテキストのパスワードを含むアプリケーションを起動する例を示します。アプリケーションは、Microsoft SQL Server データベースへの接続を認証するためにクリアテキストのパスワードを使用します。Steve は、アプリケーションがデータベースに接続するたびに SAM から特権アカウントパスワードを取得するように JBoss アプリケーションサーバを変更しようとしています。

Steve は Windows エンドポイント上に、JBoss アプリケーションサーババージョン 4.2.3.GA および Java Development Kit (JDK) 1.6.0_19 をインストールしました。エンドポイントの名前は JBossEndpoint です。JBossEndpoint¥Administrator という名前のユーザが run.bat ファイルを使用して JBoss アプリケーションサーバを起動し、このサーバが Microsoft SQL Server データベースに接続するアプリケーションを実行します。そのアプリケーションは、sa アカウントを使用してデータベースに接続します。

1. Steve は JBossEndpoint 上で以下の手順を実行します。
 - a. JBoss を停止します。
 - b. SAM 統合機能を有効にして CA ControlMinder をインストールします。
 - c. 以下のディレクトリに移動します。
`C:\Program Files\CA\AccessControl\SDK\JDBC`
 - d. 以下のファイルを見つけます。
 - CAJDBCService.sar
 - CAJBCDriver.jar
 - CAPUPMClientCommons.jar
 - jsafeFIPS.jar
 - e. 以下のディレクトリにファイル CAJDBCService.sar をコピーします。
`C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy`
 - f. 以下のディレクトリにファイル CAJBCDriver.jar、CAPUPMClientCommons.jar、および jsafeFIPS.jar をコピーします。
`C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\lib`
 - g. 以下のディレクトリに移動します。
`C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy`
 - h. 以下のファイルを開いて、編集します。
 - imworkflowdb-ds.xml
 - objectstore-ds.xml
 - reportsnapshot-ds.xml
 - userstore-ds.xml
 - i. <driver-class> タグを見つけて、デフォルト値を JDBC ドライバクラスプロパティで置き換えます。以下に例を示します。
<driver-class>com.ca.ppm.clients.jdbc.CAJBCDriver</driver-class>
 - j. <connection-url> タグを見つけて、デフォルト値をデータベース接続設定で置き換えます。以下に例を示します。
<connection-url>>@@@com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver@@@jdbc:sqlserver://SQLServer1:1433;selectMethod=cursor;DatabaseName=tempdb</connection-url>
 - k. 保存してファイルを閉じます。
 - l. CA ControlMinder を起動します。

2. Steve は CA ControlMinder エンタープライズ管理 で以下の手順を実行します。
 - a. JBossEndpoint_PUPM という名前の Windows エージェントレス エンドポイントのタイプを作成します。
 - b. JBossEndpoint_PUPM エンドポイント上で sa 特権アカウントを検出します。
 - c. 以下のパラメータを使用して、データベース パスワード コンシューマを作成します。
 - 名前 -- JBossEndpoint MS SQL connection
 - コンシューマ タイプ -- データベース (ODBC/JDBC/OLEDB/OCI)
 - アプリケーション パス -- C:¥jboss-4.2.3.GA¥bin¥run.bat
 - アカウント -- sa
 - ホスト -- JBossEndpoint
 - ユーザ -- JBossEndpoint¥Administrator
3. JBossEndpoint¥Administrator ユーザが、run.bat ファイルを実行するとエンドポイント上の JBoss アプリケーション サーバが起動されます。

JBoss アプリケーション サーバが起動され、アプリケーションは、SQL Server への接続を試行します。SAM Agent は、接続試行をインターセプトし、アプリケーションに特権アカウント パスワードを提供します。
4. Steve は、以下のディレクトリにある JBoss ログ ファイルでエラーがないか確認します。

C:¥jboss-4.2.3.GA¥server¥default¥log

Oracle データベース向け追加情報

tnsnames.ora ファイルは、Oracle のデータベースに接続する場合のデータベース アドレスを定義する、クライアント向けの Oracle 構成ファイルです。tnsnames.ora ファイルには複数のホスト名、ポート、サービス名、インスタンス名または SID が含まれる場合があります。

SAM Agent では、\$ORACLE_HOME と \$TNS_ADMIN の環境変数を解決して、tnsnames.ora ファイルの完全パスを解決します。環境変数は以下のレジストリ エントリ内に定義されています。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Instrumentation\Plugin\plugin\EnvironmentVariables
```

プラグイン

接続の試行をインターセプトするプラグインの名前を指定します。

値：OCIPlg、ODBCPlg、OLEDBPlg

SAM Agent は Oracle データベースへの接続の試行をインターセプトするたびに、tnsnames.ora ファイルを解析します。ファイルに、これらすべての属性の複数の値が含まれている場合、SAM Agent により、可能な属性の各組み合わせに対して個別のネットワーク セットが作成されます。SAM Agent は、ネットワーク セットと最も一致する特権アカウントのパスワードを取得した CA ControlMinder エンタープライズ管理 にネットワーク セットをすべて送信します。

例: tnsnames.ora ファイル内のネットワーク セット

以下は tnsnames.ora ファイルの例です。

```
SAMPLE_INSTANCE=
(DESCRIPTION=
(SOURCE_ROUTE=yes)
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=host1)(PORT=1630))    # hop 1
(ADDRESS_LIST=
(FAILOVER=on)
(Load_BALANCE=off)                                # hop 2
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=host2a)(PORT=1630))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=host2b)(PORT=1630)))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=host3)(PORT=1521))    # hop 3
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=Sales.example.com)))
```

SAM Agent はこの tnsnames.ora ファイルを解析すると、CA ControlMinder エンタープライズ管理 に以下のネットワーク セットを送信します。

- HOST=host1、PORT=1630
- HOST=host2a、PORT=1630
- HOST=host2b、PORT=1630
- HOST=host3、PORT=1521、SERVICE_NAME= Sales.example.com

データベース (ODBC、OLEDB、OCI) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定

Windows エージェントレス エンドポイントで有効。

ODBC、OLEDB または OCI データベース パスワード コンシューマを使用して、データベースへの接続に ODBC、OLEDB または OCI を使用するアプリケーション内のハードコードされたパスワードを置き換えることができます。アプリケーションがデータベースに接続を試みる場合、SAM Agent は接続の試行をインターセプトし、ハードコードされたパスワードを CA ControlMinder エンタープライズ管理 から取得する特権アカウントパスワードに置き換えます。

アプリケーションは、CA ControlMinder がインストールされている Windows エージェントレス エンドポイント上に存在する必要があります。OCI データベース パスワード コンシューマを作成する場合、アプリケーションが OCI8 以降を使用することを確認します。

SAM は別のプラグインを使用して、各タイプの接続の試行をインターセプトします。たとえば、OCI プラグインは OCI を使用する接続の試行をインターセプトします。以下のレジストリ キーが、CA ControlMinder プラグインの動作をコントロールします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Instrumentation\PlugIns

各プラグインの設定は以下のサブキー内に格納されています。

- OCI -- Instrumentation\PlugIns\OCIPlg
- ODBC -- Instrumentation\PlugIns\ODBCPlg
- OLEDB -- Instrumentation\PlugIns\OLEDBPlg

データベース (ODBC、OLEDB、OCI) パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントを設定する方法

1. SAM の統合機能が有効になっているエンドポイントに CA ControlMinder がインストールされていることを確認します。

注: データベースに接続するアプリケーションがインストールされるエンドポイントに、CA ControlMinder をインストールします。データベース ホストに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

2. エンドポイントで CA ControlMinder を停止します。
3. 接続の種類に対して適切なレジストリ サブキーで、以下の手順に従います。

- **OperationMode** レジストリ エントリの値が **1** であることを確認します。

このレジストリ エントリはプラグインを有効にします。

- アプリケーションを起動するプロセスの名前が **ApplyOnProcess** レジストリ エントリの値であることを確認します。

このレジストリ エントリは、プラグインが適用されるプロセスを指定します。たとえば、IIS アプリケーション用のパスワード コンシューマを作成している場合は、**w3wp.exe** が レジストリ エントリの値であることを確認します。

注: ユーザ自身がこのレジストリ エントリの値を変更することはお勧めできません。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

4. CA ControlMinder を起動します。

データベース パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントを設定しました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内にアプリケーション用のデータベース パスワード コンシューマを作成する必要があります。

注: IIS アプリケーション用のパスワード コンシューマを作成する場合、特権アカウント パスワードの取得にパスワード コンシューマを使用できる **NT_AUTHORITY¥NETWORK SERVICE** および **hostname¥IUSR_hostname** ユーザを指定する必要があります。ここで、**hostname** はエンドポイントの名前を表します。

データベース(.NET)パスワード コンシューマを使用するための エンドポイントの設定

Windows エージェントレス エンドポイントで有効

.NET データベース パスワード コンシューマを使用すると、データベースへの接続に .NET を使用するアプリケーション内のハードコードされたパスワードを置き換えることができます。アプリケーションがデータベースへの接続を試行すると、SAM エージェントは接続の試行をインターセプトし、ハードコードされたパスワードを、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から取得する特権アカウント パスワードに置き換えます。

注: アプリケーションは、CA ControlMinder がインストールされている Windows エージェントレス エンドポイントに存在する必要があります。

SAM は、各接続の試行をインターセプトするプラグインをロードするためにプロファイラを使用します。.NET プラグインは、.NET を使用する接続の試行をインターセプトします。CA ControlMinder .NET の動作は、以下のレジストリ キーによって制御されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Instrumentation¥.NET
¥

プロファイラとプラグイン用の設定は、以下のサブキーに存在します。

- プロファイラ -- Instrumentation¥.NET¥Profiler¥
- プラグイン -- Instrumentation¥.NET¥Profiler¥Plugin

.NET データベース パスワード コンシューマを使用するためにエンドポイントを設定する方法

1. SAM の統合機能が有効になっているエンドポイントに CA ControlMinder がインストールされていることを確認します。

注: データベースに接続するアプリケーションがインストールされるエンドポイントに、CA ControlMinder をインストールします。データベース ホストに CA ControlMinder をインストールする必要はありません。

2. エンドポイントで CA ControlMinder を停止します。

3. 接続の種類に対して適切なレジストリ サブキーで、以下の手順に従います。

- **OperationMode** レジストリ エントリの値が **1**であることを確認します。

このレジストリ エントリはプラグインを有効にします。

重要: プロファイラとプラグイン用の **OperationMode** レジストリ エントリが **1**に設定されていることを確認します。

- アプリケーションを起動するプロセスの名前が **ApplyOnProcess** レジストリ エントリの値であることを確認します。

このレジストリ エントリは、プラグインが適用されるプロセスを指定します。たとえば、IIS アプリケーション用のパスワード コンシューマを作成している場合は、**w3wp.exe** が レジストリ エントリの値であることを確認します。

注: ユーザ自身がこのレジストリ エントリの値を変更することはお勧めできません。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

4. **CA ControlMinder** を起動します。

データベース パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントを設定しました。次に、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 内にアプリケーション用のデータベース パスワード コンシューマを作成する必要があります。

注: IIS アプリケーション用のパスワード コンシューマを作成する場合、特権アカウント パスワードの取得にパスワード コンシューマを使用できるユーザとして **NT_AUTHORITY¥NETWORK SERVICE** および **hostname¥IUSR_hostname** を指定します (**hostname** はエンドポイント名を表します)。

CLI パスワード コンシューマを使用するためのエンドポイントの設定

CLI パスワード コンシューマはソフトウェア開発キット パスワード コンシューマの一種です。CLI のパスワード コンシューマを使用して、スクリプト内のハードコードされたパスワードを特権アカウントパスワードに置き換えることができます。CLI のパスワード コンシューマは、特権アカウントパスワードを取得し、特権アカウントパスワードをチェックアウトまたはチェックインするスクリプトの表現形です。このスクリプトは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から特権アカウントパスワードを取得する SAM Agent を呼び出します。

他のファイルまたはスクリプトを変更する機能に制限がある .bat または .sh スクリプトを書き込むには、CLI のパスワード コンシューマを使用します。たとえば、手動でファイル内のハードコードされたパスワードを更新するために acpwd ユーティリティを使用するスクリプトに書き込むことができます。また、CLI のパスワード コンシューマを使用して、ユーザにエンドポイント上のコマンドラインから acpwd ユーティリティを実行させることもできます。

注: スクリプト内のハードコードされたパスワードを特権アカウントパスワードに置き換えるには、SAM SDK を使用することもできます。たとえば、複数のファイル内のパスワードを置き換えるカスタマイズされたスクリプトに書き込むには、SAM SDK を使用します。

CLI のパスワード コンシューマを使用するためにエンドポイントを設定する方法

1. SAM の統合機能が有効になっているエンドポイントに **CA ControlMinder** がインストールされていることを確認します。
2. スクリプトに以下のコマンドを追加します。

```
acpwd {-checkout | -get} -account name -ep name -eptype type [-container name]  
-nologo
```

注: **acpwd** ユーティリティの構文の詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください。

3. コマンド (特権アカウント パスワード) の出力を使用するように、ユーザのスクリプトを変更します。

CLI のパスワード コンシューマを使用するためにエンドポイントを設定しました。次に、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 内のスクリプト用の **Software Development Kit (SDK/CLI) パスワード コンシューマ** を作成する必要があります。

CLI のパスワード コンシューマのしくみ

CLI のパスワード コンシューマを使用して、スクリプト内のハードコードされたパスワードを特権アカウント パスワードに置き換えることができます。CLI のパスワード コンシューマは、特権アカウント パスワードの取得、特権アカウント パスワードをチェックアウト、またはチェックインするために **acpwd** ユーティリティを使用するスクリプトの表現形です。また、CLI のパスワード コンシューマを使用して、ユーザにエンドポイント上のコマンドラインから **acpwd** ユーティリティを実行させることもできます。CLI のパスワード コンシューマが **acpwd** ユーティリティの使用に役立つしくみを把握します。

注: スクリプト内、またはコマンドラインから **acpwd** ユーティリティを使用するには、まず **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 内にスクリプトまたはユーティリティを **Software Development Kit (SDK/CLI) パスワード コンシューマ** として定義する必要があります。パスワード コンシューマは、特権アカウント パスワードの取得を許可されているユーザのリストを定義します。

以下のプロセスに、CLI のパスワード コンシューマが動作するしくみを説明します。

1. エンドポイント上の **acpwd** ユーティリティは以下のいずれかの方法で呼び出されます。
 - ユーザは、コマンドプロンプト ウィンドウからユーティリティを実行します。
 - スクリプトまたはアプリケーション サーバが実行され、ユーティリティを呼び出します。
2. **acpwd** ユーティリティは特権アカウント パスワードを要求します。**SAM** エージェントは認可のために **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 へリクエストを転送します。
3. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 はエンドポイントに特権アカウント パスワードを送信します。**SAM Agent** はパスワードを表示するか元のプログラムに転送し、確認メッセージを記録します。
4. ユーザ、スクリプト、アプリケーション サーバ、または **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 は、アカウント パスワードにチェックインし直します。また、**SAM Agent** は確認メッセージを記録します。
5. **SAM** エージェントは、チェックインが正常に行われたことを示す確認メッセージをログに記録します。

注: ゼロ (0) を含む確認メッセージは、**SAM Agent** によるパスワードの取得の成功、チェックアウト、またはチェックインを示します。**acpwd** ユーティリティの構文の詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。

例: パスワードを取得するスクリプト

以下に、**Windows** 上の特権アカウント パスワードを取得するスクリプトの例の抜粋を示します。この例では、**SAM Agent** が **CA ControlMinder** エンドポイントにインストールされていると仮定します。

このサンプル スクリプトは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から取得した特権アカウント パスワードを使用して、Windows レジストリのエントリの追加および削除を試行します。

```
set AdminUser=PowerUser
FOR /F "tokens=*" %i IN ('"C:¥Program Files¥AccessControl¥bin¥acpwd.exe" -get
-account PowerUser
-ep comp1_123 -eptype "Windows Agentless" -container "Windows Accounts" -nologo')
DO SET AdminPassword=%i
set runasadmin="C:¥utils¥psexec.exe" -u %AdminUser% -p
%runasadmin% %AdminPassword% REG ADD "HKLM¥SOFTWARE¥PUPM Registry"
%runasadmin% %AdminPassword% REG DELETE "HKLM¥SOFTWARE¥PUPM Registry" /F
```

この例では、スクリプトが **SAM Agent** を実行して特権アカウント パスワードを取得します。このスクリプトには、アカウント名 (*PowerUser*)、エンドポイント名 (*comp1_123*)、エンドポイント タイプ (*Windows Agentless*)、ユーザのコンテナ名 (*Windows Accounts*) が含まれています。このスクリプトは、パスワードだけを表示するように **SAM** エージェントに指示し、そのパスワードを使用して、レジストリ エントリを追加および削除する管理者ユーザとして **PsExec** プログラムを実行します。

パスワードコンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法

パスワードコンシューマ SDK を使用すると、CA ControlMinder エンドポイント用のアプリケーションを作成できます。これらのアプリケーションは、特権アカウントパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインし、パスワードキャッシュおよびユーザ認証を行います。

アプリケーションは、実行時に SAM エージェントをコールします。このエージェントは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から特権アカウントパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインします。

SAM SDK には、次の 2 種類があります。

- **Java SAM SDK -- Windows と UNIX のエンドポイント用の Java アプリケーション**を作成するときには、この SDK を使用します。
作成する Java アプリケーションは JRE 1.5 以降を使用する必要があります。
- **.NET SAM SDK -- Windows エンドポイント用の C# アプリケーション**を作成するときには、この SDK を使用します。
.NET SAM SDK を使用するには、エンドポイントに .NET Framework 2.0 以降をインストールする必要があります。

パスワードコンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定するには、以下の手順に従います。

1. SAM の統合機能が有効になっているエンドポイントに CA ControlMinder がインストールされていることを確認します。
2. パスワードコンシューマ SDK サンプルを使用してアプリケーションを作成します。サンプルの場所は以下のとおりです。
 - **Java SAM SDK --**
`ACInstallDir/SDK/JAVA/Samples/PUPMJavaSDK/src/cpm/ca/pupm/javask/Tester.java`
 - **.NET SAM SDK --** `ACInstallDir/SDK/DOTNET/Examples`

パスワードコンシューマ SDK アプリケーションを使用するためのエンドポイントを設定しました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 内のアプリケーション用に Software Development Kit (SDK/CLI) パスワードコンシューマを作成する必要があります。

詳細情報:

[.NET SAM SDK](#) (P. 190)

[Java SAM SDK](#) (P. 189)

[パスワード コンシューマ SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法](#) (P. 187)

Java SAM SDK アプリケーションの実行

パスワード コンシューマ SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定したら、アプリケーションを実行して特権アカウントパスワードを取得、チェックアウト、およびチェックインできます。

Java SAM SDK アプリケーションを実行する方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 にアプリケーション用のパスワード コンシューマを作成したことを確認します。
2. コマンドプロンプトウィンドウを開き、アプリケーションがインストールされたフォルダに移動します。
3. 以下のコマンドを実行します。

```
java -cp PupmJavaSDK.jar;CAPUPMClientCommons.jar;jsafeFIPS.jar;[log4jLib];.  
applicationName {explicit | keyvalues} {checkout | checkin} "endpointType"  
"endpointName" "accountName" "accountContainer" flags
```

log4jLib

(オプション) ランタイム イベントおよび情報をログに記録するためにアプリケーションが使用する log4j ライブラリの名前を定義します。

applicationName

Java SAM SDK アプリケーションの名前を定義します。

explicit

コマンドが各パラメータの明示的な値を提供することを指定します。

keyvalues

コマンドがキー/値ペアを使用することを指定します。

checkout

アプリケーションが特権アカウント パスワードを取得（取得またはチェックアウト）することを指定します。

注: *flags* パラメータは、アプリケーションが実行する取得またはチェックアウト アクションを指定します。

checkin

アプリケーションが特権アカウント パスワードをチェックインすることを指定します。

endpointType

特権管理アカウントが定義されるエンドポイントのタイプを定義します。

注: CA ControlMinder エンタープライズ管理 の「エンドポイントの表示」タスクを使用して使用可能なエンドポイント タイプのリストを確認できます。エンドポイント タイプは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 に表示されるとおりに定義します（「SAP R3 via Provisioning」など）。

endpointName

特権管理アカウントが定義されるエンドポイントの名前を定義します。

accountName

特権アカウントの名前を定義します。

accountContainer

特権管理アカウントが定義されるコンテナの名前を定義します。

特権アカウントがコンテナに定義されていない場合は、このパラメータ用のアカウントを指定します。

flags

アプリケーションが特権アカウント パスワードをチェックアウトするか、または取得するかを指定します。

値：0 -- 特権アカウント パスワードをチェックアウトまたはチェックインします (**GetOnly** フラグが **false**)。1 -- 特権アカウント パスワードを取得します (**GetOnly** フラグが **true**)。

アプリケーションは、特権アカウント パスワードに対して指定されたアクションを実行し、結果を表示します。

注： **semsgtool** ユーティリティを使用すると、数値の **SAM SDK** エラー コードの説明を表示できます。 **semsgtool** ユーティリティの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください

Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためにエンドポイントを設定する方法

Web サービス **SAM SDK** を使用すると、特権アカウント パスワードをチェックアウトおよびチェックインする **Java** アプリケーションを作成できます。アプリケーションはエンタープライズ管理サーバと直接通信するので、アプリケーションが動作するエンドポイントに **CA ControlMinder** をインストールする必要はありません。

Web サービス **SAM SDK** を使用するには、以下のコンポーネントをエンドポイントにインストールします。

- Apache Ant 1.7
- Apache Axis 1.4
- Java SDK 1.4.2
- (オプション) 統合開発環境 (IDE)

重要： アプリケーションとエンタープライズ管理サーバ間の接続の認証には、**NTLM** のような高度な認証プロトコルを使用することをお勧めします。

Web サービス SAM SDK を使用するためにエンドポイントを設定するには、以下の手順に従います。

1. Web サービス SAM SDK Readme を参照します。

Readme では、環境を設定し、Java サンプルを作成して実行する方法について説明されています。Readme は以下に格納されています。

`ACServerInstallDir/IAM Suite/Access Control/tools/samples/webservice/Axis`

2. Java サンプルを使用して SDK アプリケーションを作成します。

Web サービス SAM SDK アプリケーションを使用するためのエンドポイントを設定しました。次に、CA ControlMinder エンタープライズ管理にアプリケーションを表すユーザを作成し、適切な特権アクセスロールを割り当てる必要があります。

詳細情報:

[Web サービス SAM SDK \(P. 191\)](#)

[Web サービス SDK アプリケーションがパスワードを取得する方法 \(P. 192\)](#)

端末統合の設定

端末統合では、特権アカウントをチェックアウトするユーザのアクティビティを追跡するために、ユーザの CA ControlMinder エンドポイントを SAM に統合することができます。端末統合は、特権アカウントを持つ CA ControlMinder エンドポイントへのログインには、自動ログインを使用する必要があることを指定することもできます。

端末統合を設定する前に、以下の点を確認します。

- 端末統合を設定する特権アカウントが CA ControlMinder エンタープライズ管理内に存在すること。
- 端末統合がエンドポイント上で有効であること。つまり、PUPMAgent セクション内の EnableLogonIntegration 環境設定の値が 1 であること。

注: SAM 統合機能が有効な CA ControlMinder をインストールする場合、端末統合はデフォルトで有効です。端末統合を有効にしていながら設定していない場合、CA ControlMinder はどのアカウントに対しても端末統合を強制しません。

- **policyfetcher** が設定され、エンドポイント上で実行されていることを確認します。
- (UNIX) **CA ControlMinder** は、エンドポイントに接続するために使用されるログインプログラムに対して、**PAM ログインインターセプト**を使用します。

たとえば、ユーザが **SSH** を使用してエンドポイントに接続する場合、**CA ControlMinder** が **PAM ログインインターセプト**を使用して **SSH ログイン**にインターセプトすることを確認します。

注: **PAM ログインインターセプト**および **LOGINAPPL** クラスの詳細については、「*selang リファレンスガイド*」を参照してください。

次の手順では、単一の特権アカウント用の端末統合を設定する方法について説明します。複数のエンドポイント上の同じ名前の特権アカウントには、端末統合を設定するポリシーを使用できます。

以下の手順に従います。

1. **CA ControlMinder エンドポイント管理** で、**[ユーザ]** タブ、**[ユーザ]** サブタブの順にクリックし、端末統合を設定する特権アカウントを検索します。

注: **CA ControlMinder エンドポイント管理** におけるユーザの管理方法の詳細については、**オンラインヘルプ**を参照してください。

2. 特権アカウントを選択します。

[ユーザの変更] タスク ページに **[全般]** タブが表示されます。

3. [アカウント] セクションで以下のオプションのいずれか、または両方を選択します。

元の ID の使用

監査レコードの書き込みおよび許可に関する決定を行う際に、CA ControlMinder が特権アカウント ユーザ名ではなく、特権アカウントをチェックアウトしたユーザの名前を使用するように指定します。

ログイン前にアカウントのチェックアウトが必要です。

この特権アカウントでエンドポイントにログインするために、ユーザが自動ログインを使用する必要があることを指定します。自動ログインによって、ユーザはパスワードをチェックアウトし、CA ControlMinder エンタープライズ管理 からエンドポイントに自動的にログインできます。

4. [保存] をクリックします。

特権アカウント用の端末統合を有効にして設定しました。

例: 端末統合を設定するポリシー

以下のポリシーは、administrator という名前のアカウント用の端末統合を設定します。ポリシーは CA ControlMinder が監査レコードを書き込み、許可の判断を下す際に、元のユーザ名を使用することを指定します。また、管理者としてエンドポイントにログインするには自動ログインを使用する必要があることも指定します。

```
editusr administrator pupm_flags(use_original_identity)
editusr administrator pupm_flags(required_checkout)
```

詳細情報:

[端末統合](#) (P. 324)

[端末統合の動作のしくみ](#) (P. 326)

[端末統合の実装に関する考慮事項](#) (P. 327)

第 10 章：共有アカウントの管理

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[特権アカウントパスワードの強制チェックイン \(P. 353\)](#)

[特権アカウントパスワードの自動リセット \(P. 354\)](#)

[特権アカウントパスワードの手動リセット \(P. 355\)](#)

[共有アカウント要求の管理 \(P. 356\)](#)

[手動パスワード抽出 \(P. 357\)](#)

[特権アカウントの監査 \(P. 359\)](#)

[パスワード コンシューマの同期 \(P. 366\)](#)

[エンドポイント管理者パスワードのリストア \(P. 368\)](#)

[以前の特権アカウントパスワードの表示 \(P. 369\)](#)

特権アカウント パスワードの強制チェックイン

現在、1 つ以上のユーザによってチェックアウトされている特権アカウントパスワードを強制的にチェックインできます。

次の手順に従ってください：

1. [特権アカウント] - [アカウント] - [強制チェックイン] をクリックします。

[強制チェックイン：特権アカウントの選択] ページが表示されます。

2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致する特権アカウントのリストが表示されます。

[ユーザ別チェックアウト] 列は、特権アカウントがチェックアウトされたかどうかおよび誰によってチェックアウトされたかをユーザに通知します

3. チェックインする特権アカウント パスワードを選択して、[選択] をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

4. [はい] をクリックして、変更を確認します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクをサブミットして、アカウントをチェックインします。

特権アカウント パスワードの自動リセット

自動パスワードリセット タスクを使用して、選択した特権アカウントのパスワードをリセットします。開始時に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、アカウントに割り当てられたパスワード ポリシーをベースにして、選択したアカウントの新しいパスワードを生成します。

重要: アカウントのパスワードをリセットすると、前のパスワードは使用できなくなります。前のパスワードを使用しているユーザは、管理対象デバイスへのログインを継続するために、アカウントをチェックインしてからチェックアウトする必要があります。

注: このオプションは接続解除されたアカウントには有効ではありません。

次の手順に従ってください:

1. [特権アカウント] - [アカウント] - [自動アカウントリセット] をクリックします。
[自動アカウントリセット: 特権アカウントの選択] ページが表示されます。
2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致する特権アカウントのリストが表示されます。
3. リセットする特権アカウントパスワードを選択して、[選択] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックして、変更を確認します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、タスクをサブミットして、アカウントパスワードをリセットします。

特権アカウント パスワードの手動リセット

手動パスワードリセット タスクは、特権アカウントのアカウントパスワードをリセットし、新規パスワードを手動で生成するために使用します。新規パスワードは、選択された特権アカウントに割り当てられたパスワードポリシーに準拠する必要があります。

重要: アカウントのパスワードをリセットすると、前のパスワードは使用できなくなります。前のパスワードを使用しているユーザは、管理対象デバイスへのログインを継続するために、アカウントをチェックインしてからチェックアウトする必要があります。

手動パスワードリセットの使用は、接続解除されたエンドポイントの特権アカウントを管理する場合のみにすることを強くお勧めします。接続解除されたエンドポイント上でパスワードを変更するたびに、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 に格納されているパスワードを変更します。

次の手順に従ってください:

1. [特権アカウント] - [アカウント] - [手動パスワードリセット] をクリックします。
[手動パスワードリセット: 特権アカウントの選択] ページが表示されます。
2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致する特権アカウントのリストが表示されます。
3. パスワードを変更する特権アカウントを選択し、[選択] をクリックします。
[手動パスワードリセット] ページが表示されます。
4. 新しいパスワードを入力し、確認のために再入力してから、[サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 はタスクをサブミットして、アカウントパスワードを変更します。

共有アカウント要求の管理

特権アカウント要求を使用すると、ユーザは、通常はチェックアウトする権限がない特権アカウントをチェックアウトできるようになります。SAM 承認者が特権アカウント アクセス要求を承認すると、要求者はその要求が有効な期間に特権アカウントをチェックアウトすることができます。要求が適用されるアカウントをユーザがチェックアウトできないように、特権アカウント要求を削除することができます。特権アカウント要求を削除するには、削除を実行するユーザのアカウントにデフォルトの特権アカウント要求権限があるか、SAM ターゲット システム マネージャ ロールが割り当てられているか、または、このタスクを含む同等のロールが割り当てられている必要があります。

次の手順に従ってください:

1. [ホーム] - [マイ アカウント] - [特権アカウント要求の管理] を選択します。
[特権アカウント要求の管理] ページが表示されます。
2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致する共有アカウント例外のリストが表示されます。
3. 削除する共有アカウント要求を選択し、[選択] をクリックします。
選択した共有アカウント要求を削除するかどうかを尋ねる確認メッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。
共有アカウント要求が削除されます。

手動パスワード抽出

アプリケーション サーバが実行されておらず、**SAM** が利用できない場合、**SAM** を使用して特権アカウントをチェックアウトできません。代わりに、**SAM** のパスワード抽出ユーティリティである **pwextractor** を使用して、データベースから特権アカウント パスワードを抽出できます。次に、それらのパスワードを使用して特権アカウントに通常のユーザとしてログインして、特権アカウントパスワードをバックアップできます。

SAM が利用できないのでデータベースから特権アカウント パスワードを抽出する場合は、**SAM** のリストア時に実行するリカバリ後の手順はありません。

pwextractor のインストールは、エンタープライズ管理サーバのインストール時に行います。デフォルトでは、**CA ControlMinder** ルールは **pwextractor** を保護しませんが、**pwextractor** を保護するルールは作成できます。

pwextractor を使用するには、以下が必要になります。

- データベース テーブルへのアクセス権
- データベースにアクセスするために **SAM** で使用するアカウントのユーザ名およびパスワード

注: これらのクレデンシャルは、エンタープライズ管理サーバをインストールする際に使用します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 が実行しているか停止しているかに関わらず、また、アプリケーションサーバが実行しているか停止しているかに関わらず、**pwextractor** を使用できます。また、**pwextractor** をリモートで実行することもできます。

注: **pwextractor** の詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。

例: Oracle Database からの特権アカウント パスワードの抽出

以下の例では、Oracle データベースから特権アカウント パスワードを抽出し、ファイル `C:\tmp\pwd.txt` へ出力を書き込みます。スキーマ名は `orcl` です。また、データベースはホスト `myhost.example.com` に配置されています。エンタープライズ管理サーバは Windows コンピュータ上にインストールされています。

```
pwextractor.bat -h myhost.example.com -d orcl -t oracle -l joesmith -p P@ssw0rd -f
C:\tmp\pwd.txt
-k
C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy\IdentityMinder.ear\config\com\netegrity\c
onfig\keys\FipsKey.dat
```

特権アカウントの監査

CA ControlMinder エンタープライズ管理 が実行する特権アカウント操作に関する高度な詳細情報を検索および表示することができます。詳細画面には、各タスクおよびイベントに関する追加情報が表示されます。タスクのステータスに応じて、タスクのキャンセルまたは再サブミットを実行できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [監査] - [特権アカウントの監査] をクリックします。
[特権アカウントの監査] ページが表示されます。
2. (オプション) 以下の事前定義済みのフィルタ リンクのいずれかをクリックして、イベントに基づいた監査の詳細を表示します。
 - アクセス イベント
以下のアカウント イベントを検索します。
 - アカウント パスワードのチェックアウト
 - アカウント パスワードのチェックイン
 - Break Glass アカウント チェックアウト
 - アカウント パスワードの取得
 - リクエスト イベント
以下のアクセス イベントを検索します。
 - 特権アカウント要求の許可
 - アカウントへのアクセス要求
 - アカウントへのアクセス要求の承認
 - アカウントへのアクセス要求の拒否
 - 特権アカウント要求の削除
 - Break Glass イベント
以下の Break Glass イベントを検索します。
 - Break Glass アカウント チェックアウト
 - Break Glass チェックアウトの承認
 - Break Glass チェックアウトの拒否

- パスワード変更イベント

以下のパスワード変更イベントを検索します。

- 自動パスワードリセット
- 手動リセットパスワード
- 特権アカウントパスワードのリセット

- ワールドビュー内の共有アカウント

ワールドビューの「共有アカウント」画面でアカウント名を検索します。

3. [検索条件](#) (P. 360) を指定します。
4. 「イベント日の対象期間」フィールドで日付を指定します。
5. 「サブミット済みタスクのアーカイブを検索」オプションを選択して、アーカイブされたサブミット済みタスクをフィルタします。
6. 「検索」をクリックします。
7. (オプション) 「エクスポート」をクリックして、レポートを CSV 形式でダウンロードし、確認します。

検索条件に適合するタスクが表示されます。

特権アカウントの監査の検索属性

処理用にサブミットされたタスクを確認するには、「特権アカウントの監査」で検索機能を使用します。以下の条件に基づいて、タスクを検索できます。

ユーザ

検索条件となるタスクを開始したユーザの名前を識別します。このユーザ名に基づいて検索が実行されます。

承認者

検索条件となるタスク承認者の名前を識別します。このユーザ名に基づいて検索が実行されます。

アカウント名

検索条件となる共有アカウント名を識別します。たとえば、UNIX の root、Windows の Administrator、SQL Server の sa など。

ホスト名

検索条件となるホスト名を識別します。[タスク名の条件] フィールドの値に、「=」、「含む」、「以下で開始」、「以下で終了」などの条件を指定すると、検索を絞り込むことができます。たとえば、「以下で開始」条件を選択し、テキストフィールドに「ENTM*」と入力すると、「名前が ENTM* で始まるホスト名」を表す検索条件を指定できます。

エンドポイントタイプ

検索条件となるエンドポイントタイプを識別します。[エンドポイントタイプ] フィールドの値に、「=」、「含む」、「以下で開始」、「以下で終了」などの条件を指定すると、検索を絞り込むことができます。たとえば、「=」条件を選択し、テキストフィールドに「Windows エージェントレス」と入力すると、「エンドポイントタイプ = Windows エージェントレス」という検索条件を指定できます。

エンドポイント名

検索条件となるエンドポイント名を識別します。[エンドポイント名] フィールドの値に、「=」、「含む」、「以下で開始」、「以下で終了」などの条件を指定すると、検索を絞り込むことができます。たとえば、「=」条件を選択し、テキストフィールドに「exampleHost」と入力すると、「エンドポイント名 = exampleHost」という検索条件を指定できます。

イベント名

検索条件となるイベント名を識別します。ドロップダウンメニューからイベントタイプを指定して、検索を絞り込みます。以下のイベント名を使用して絞り込むことができます。

- アカウント パスワードのチェックアウト
- アカウント パスワードのチェックイン
- アカウント パスワードの取得
- Break Glass アカウント チェックアウト
- Break Glass チェックアウトの承認
- Break Glass チェックアウトの拒否
- 特権アカウント要求の許可
- アカウントへのアクセス要求
- アカウントへのアクセス要求の承認
- アカウントへのアクセス要求の拒否
- 特権アカウント要求の削除
- 自動パスワードリセット
- 手動リセットパスワード
- 特権アカウント パスワードのリセット
- 特権アカウントの作成
- 特権アカウントの変更
- 特権アカウントの削除
- エンドポイントの作成
- エンドポイントの変更
- エンドポイントの削除

タスクのステータス

検索条件となるタスク ステータスを識別します。ドロップダウンメニューから条件を選択して、タスク ステータスを選択できます。以下の条件を使用して、検索の絞り込みを行うことができます。

- 完了
- 実行中
- 失敗
- 拒否
- 一部完了
- キャンセル済み
- スケジュール済み

タスク優先度

検索条件となるタスクの優先度を識別します。ドロップダウンメニューから条件を選択して、タスク優先度を選択できます。以下の条件を使用して、検索の絞り込みを行うことができます。

低

このオプションを指定すると、低優先度のタスクを検索できます。

中

このオプションを指定すると、中優先度のタスクを検索できます。

高

このオプションを指定すると、高優先度のタスクを検索できます。

詳細情報:

[タスク ステータスの説明](#) (P. 59)

タスクステータスの説明

サブミット済みタスクのステータスは、以下のいずれかになります。タスクのステータスに基づいて、タスクのキャンセルや再サブミットなどのアクションを実行できます。

注: タスクをキャンセルまたは再サブミットするには、タスクステータスに基づいてキャンセルボタンと再サブミットボタンが表示されるように「サブミット済みタスクの表示」を設定する必要があります。

実行中

以下のいずれかが発生した場合に表示されます。

- ワークフローが開始されたが、まだ完了していない場合
- 現在のタスクの前に開始されたタスクが実行中の場合
- ネスト タスクが開始されたが、まだ完了していない場合
- プライマリ イベントが開始されたが、まだ完了していない場合
- セカンダリ イベントが開始されたが、まだ完了していない場合

この状態のタスクはキャンセルすることができます。

注: タスクをキャンセルすると、現在のタスクに関する未完了のネスト イベントとタスクがすべてキャンセルされます。

キャンセル済み

実行中のタスクまたはイベントのいずれかをキャンセルした場合に表示されます。

拒否

CA ControlMinder エンタープライズ管理 がワークフロープロセスの一部であるイベントまたはタスクを拒否した場合に表示されます。拒否されたタスクは再サブミットすることができます。

注: タスクを再サブミットすると、CA ControlMinder エンタープライズ管理 によって失敗または拒否されたネスト タスクとイベントがすべて再サブミットされます。

一部完了

一部のイベントまたはネスト タスクをキャンセルした場合に表示されます。一部完了したイベントまたはネスト タスクは再サブミットすることができます。

完了

タスクが完了した場合に表示されます。現在のタスクのネスト タスクとネスト イベントがすべて完了すると、タスクが完了します。

失敗

現在のタスクに含まれるタスク、ネスト タスク、またはネスト イベントが無効の場合に表示されます。このステータスは、タスクが失敗した場合に表示されます。失敗したタスクは再サブミットすることができます。

スケジュール済み

タスクを後で実行するようスケジュール設定されている場合に表示されます。この状態のタスクはキャンセルすることができます。

SAM のエンドポイントでの監査イベントの表示

SAM のエンドポイントを CA Enterprise Log Manager と統合すると、個々の特権アカウントセッションについて、エンドポイントでの監査イベントを記録できます。監査イベントは CA Enterprise Log Manager レポートに収集され、ユーザは CA ControlMinder エンタープライズ管理 からその情報を表示できます。このレポートを使用すると、ユーザが特権アカウントをチェックアウトした後に、そのアカウントが実行するアクションを追跡できます。

CA Enterprise Log Manager レポートを表示できるのは、CheckOutAccountPasswordEvent または CheckInAccountPasswordEvent のイベントに対してのみです。

SAM エンドポイントの監査イベントを表示する方法

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [監査] をクリックします。
[特権アカウントの監査] タスクが使用可能なタスク リストに表示されます。
2. [特権アカウントの監査] を選択します。
[特権アカウントの監査] タスクが開きます。
3. 検索条件を指定し、表示する行数を入力して、[検索] をクリックします。
検索条件に合致するタスクが表示されます。

4. 選択されたタスクについては、[特権アカウントの監査] ページの [セッション詳細] 列のアイコンをクリックします。

注: アイコンが表示されるのは、**CheckOutAccountPasswordEvent** または **CheckInAccountPasswordEvent** のイベントに対してのみです。

CA Enterprise Log Manager レポートが表示されます。このレポートには、選択した特権アカウント セッションの監査イベントが含まれています。

5. [プレビュー] をクリックします。

レポートが開いて、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 により、対象のタスク リストが示された [特権アカウントの監査] ページが表示されます。

詳細情報:

[SAM エンドポイント上の監査イベント](#) (P. 166)

[SAM エンドポイントと CA User Activity Reporting Module を統合する方法](#) (P. 167)

パスワード コンシューマの同期

CA ControlMinder エンタープライズ管理 でサービス アカウントのパスワードが変更されると、JCS はサービス アカウントに関連付けられている各パスワード コンシューマのパスワード変更を試行します。JCS がパスワード コンシューマのパスワードを変更しない場合、[パスワード コンシューマの同期] を使用してパスワード変更を再試行できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [パスワード コンシューマ] - [パスワード コンシューマの同期] をクリックします。

[パスワード コンシューマの同期] タスク ページが表示されます。

2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

フィルタ条件に一致するパスワード コンシューマのリストが表示されます。

注: [エンドポイント タイプ] フィールドの値は、「Windows Agentless」です。これは、SAM が Windows Agentless エンドポイント上でのみサービス アカウントを管理するためです。

3. 同期するパスワード コンシューマを選択し、[サブミット] をクリックします。

JCS は、選択されたパスワード コンシューマのパスワードの更新を試行します。

注: JCS は、パスワード コンシューマの更新を 5 回試行します。JCS がパスワード コンシューマを更新できなかった場合、パスワード コンシューマは非同期としてマークされるので、手動で同期する必要があります。

詳細情報:

[SAM がパスワード コンシューマにパスワードの変更を通知する方法 \(P. 161\)](#)

[パスワード コンシューマの例: Windows スケジュール タスク \(P. 310\)](#)

エンドポイント管理者パスワードのリストア

管理者パスワードが変更されるたびに、SAM は、パスワード変更の日時にしたがって、旧パスワードをデータベースに格納します。エンドポイントをバックアップからリストアした場合、エンドポイントでエラーが発生する場合は、現在の管理者パスワードがエンドポイント上で設定されている管理者パスワードと異なります。エンドポイントに接続してログインするには、使用したバックアップの期間と一致するように管理者パスワードをリストアする必要があります。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [エンドポイント] - [エンドポイント パスワード リストア ポイント] を選択します。

[エンドポイント パスワード リストア ポイント: エンドポイント検索] 画面が表示されます。

2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックします。

検索条件に一致するエンドポイントのリストが表示されます。

3. リストからエンドポイントを選択し、[選択] をクリックします。

エンドポイントおよび管理者アカウントの詳細が表示されます。

4. [パスワード日付] メニューから、リストアする管理者パスワードを選択します。

[パスワード日付] メニューには、各パスワードの変更日時がリスト表示されます。使用したバックアップの日付に一番近いパスワードを選択します。

5. [検証] をクリックします。

SAM は、パスワードの確認を試行します。成功する場合、確認メッセージが表示されます。

6. (オプション) リセットする特権アカウント パスワードをさらに選択します。

7. [サブミット] をクリックします。

SAM は選択されたパスワードをリストアし、そのパスワードを現在の管理者パスワードに設定します。追加の特権アカウントを選択している場合、SAM はそれらのアカウント パスワードもリストアします。

以前の特権アカウント パスワードの表示

エンドポイント エラーの結果として、バックアップからエンドポイント をリストアした場合、エンドポイント上の管理者アカウント パスワード は **SAM** データベースに格納されているパスワードと同期されません。 エンドポイントにログインまたは接続するには、使用したバックアップ期間 からの管理者パスワードを持っている必要があります。

パスワード変更のたびに、**SAM** は旧パスワードを格納します。これによっ て、ユーザは以前使用したパスワードのいずれかを使用して、リストアし たエンドポイントに接続できます。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[特権アカウント] - [ア カウント] - [以前の特権アカウント パスワードの表示] を選択します。
[以前の特権アカウント パスワードの表示: 特権アカウントの選択] 検索 画面が開きます。
2. 検索する属性を選択してフィルタ値を入力し、[検索] をクリックし ます。
フィルタ条件に一致するエンドポイントおよび特権アカウントのリス トが表示されます。
3. リストから特権アカウントを選択し、[選択] をクリックします。
日付順に並べ替えられたアカウントの詳細およびパスワード履歴が表 示された画面が表示されます。
4. リストからエントリを選択し、[パスワードの表示] をクリックしま す。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 の画面の最上部に、特権アカ ウント パスワードが表示されます。これで、パスワードを使用してエン ドポイントにログインできるようになりました。
5. [閉じる] をクリックします。

第 11 章: UNAB の使用

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[UNAB コンポーネント \(P. 371\)](#)

[UNAB の設定方法 \(P. 372\)](#)

[UNAB のユーザ認証の仕組み \(P. 373\)](#)

[UNAB エンドポイント上に格納された情報 \(P. 373\)](#)

[ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み \(P. 374\)](#)

[ユーザ情報の表示 \(P. 385\)](#)

[UNAB の停止 \(P. 385\)](#)

[UNAB ステータスの表示 \(P. 386\)](#)

[UNAB デバッグ ファイル \(P. 386\)](#)

UNAB コンポーネント

UNIX 認証ブローカ (UNAB) は、Active Directory ユーザによる UNIX ホストへのアクセスを管理および制御する、いくつかのコンポーネントで構成されています。

- **UNAB 認証エージェント** -- UNAB 認証エージェント (uxauthd) デーモンは、Active Directory との接続を提供し、ユーザの認証およびログイン権限付与、Active Directory へのホスト登録、ユーザおよびグループの移行、ローカル アクセス ファイルの管理などに関して、Active Directory との安全な接続を保持します。
- **uxconsole** -- xconsole は、Active Directory に UNIX ホストを登録し、ユーザとグループを移行し、UNAB を登録およびアクティブにするために使用する UNAB 管理コンソールです。
- **uxpreinstall** -- uxpinstall ユーティリティは、UNIX コンピュータが UNAB システム要件に準拠していることを検証します。uxpreinstall ユーティリティは、考えられる問題を診断し、それらの解決方法を提示します。
- **CA ControlMinder エンタープライズ管理** - CA ControlMinder エンタープライズ管理によって、中央の場所から UNAB ホストを管理できます。CA ControlMinder エンタープライズ管理を使用すると、Active Directory ユーザによる企業内の各 UNAB ホストへのアクセスの制御、ホスト ログイン権限付与の管理、ホスト移行の競合の解決、およびレポートの生成ができます。

UNAB の設定方法

UNAB（UNIX Authentication Broker）が UNIX ホストへのアクセスを制御する仕組みを理解しておく、実装および設定プロセス中に役立つ情報を活用することができます。

UNAB を UNIX ホストにインストールしたら、UNAB を Active Directory に登録し、UNAB を起動して、UNIX エンドポイントへのエンタープライズユーザの認証を有効にします。次に、移行プロセスを開始して、ローカルユーザおよびグループを Active Directory に移行します。

1. Active Directory に UNIX ホストを登録します。

この段階では、UNAB はログイン要求をインターセプトしません。

2. UNIX ホストへのアクセスを許可および拒否するエンタープライズユーザを定義します。そのためには、CA ControlMinder エンタープライズ管理 からログイン認証ポリシーを作成します。
3. UNAB を有効にして、UNIX ホストへのユーザアクセスを認証できるようにします。
4. UNAB ログイン認証ポリシーにエンタープライズユーザおよびグループを追加して、新しいユーザがログインできるようにします。

この段階で、ローカルユーザストア（etc/passwd など）に定義されたユーザおよび UNAB ログイン認可ポリシーによって許可されたエンタープライズユーザのログインが許可されます。

5. ユーザおよびグループを Active Directory へ移行します。

UNAB のユーザ認証の仕組み

UNAB を UNIX ホスト上にインストールして設定した後、ユーザは **Active Directory** ユーザ アカウントまたはローカル ユーザ アカウントでログインできます（選択した統合モードに従う）。

UNAB が実行されている UNIX ホストにユーザがログインを試みると、以下のイベントが発生します。

1. **Active Directory** またはローカル アカウントのユーザ名およびパスワードの入力を促すダイアログ ボックスが表示されます。
2. UNAB は、**Active Directory**、ログイン認証ポリシー、またはローカル ホストのアクセス ファイルでユーザのクレデンシャルを認証し、ユーザのアカウントから取得された追加情報を確認します。
3. ユーザが認証されると、UNAB はユーザに UNIX ホストへのアクセス権限を付与します。認証されない場合、UNAB は、ホストへのユーザ アクセスをブロックします。

UNAB エンドポイント上に格納された情報

UNAB がユーザを認証した後、UNAB はエンドポイント上に以下の情報を格納します。

- ユーザ名
- SHA-1 を使用してハッシュされたパスワード
- ユーザ クラス属性
- ユーザ アカウント コントロール
- 正常な最終ログイン時刻
- 不正な最終ログイン時刻
- 正常な最終ログイン後の不正なログイン回数

NSS データベースが **nss.db** ファイルにユーザとグループの属性を保存するのに対し、UNAB は **logon.db** ファイルにユーザの詳細を保存します。両方のファイルは以下のディレクトリにあります。

`/opt/CA/uxauth/etc`

ホスト アクセス制御および UNAB 設定の仕組み

CA ControlMinder エンタープライズ管理 から、UNIX ホストへのユーザおよびグループのアクセスを制御し、UNAB を設定できます。UNIX ホストへのユーザおよびグループのアクセス制御は、ホストへのログインが許可されたユーザおよびグループにのみアクセス権を付与することで行います。

UNAB ホストの設定方法は、ホストへのアクセスを制御する場合と同じです。CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して、企業内の UNAB ホストの機能を制御し、それをすべてのホストに適用します。

ユーザおよびグループのログイン権限の付与、またはトークン値の定義を行った後、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は情報をポリシーに変換し、以下の操作を行います。

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザおよびグループのリストまたは設定パラメータが含まれたデプロイメントパッケージを作成し、そのパッケージを、ポリシーが適用されるホストまたはホスト グループへ割り当てます。
2. CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ホストに配布するため、パッケージを配布サーバに転送します。
3. UNAB は配布サーバからパッケージを取得し、ポリシーをインストールし、CA ControlMinder エンタープライズ管理 に確認メッセージを送信します。

注: エンタープライズ ログイン ポリシーおよび UNAB ログイン ポリシーの両方をホストにデプロイした場合、エンタープライズ ログイン ポリシーは UNAB ログイン ポリシーよりも優先されます。

UNAB ログイン認証の管理

UNAB ホストまたはホスト グループへのログインを制御するために、アクセスが許可されたユーザまたはグループのリストを作成します。次に、このリストは、**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 が選択したホストまたはホスト グループに割り当てデプロイするポリシーへ変換されます。ログインポリシー名は「ログイン@ホスト名」形式で指定されます。

注: ポリシーのデプロイメント ステータスを表示するには、[デプロイメント監査] タスクを使用できます。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [UNIX 認証ブローカ] - [ホスト] または [ホスト グループ] をクリックします。
2. 必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [ホスト ログイン権限の管理] をクリックします。
[ホスト ログイン権限の管理: ホスト検索] 画面が表示されます。
 - [ホスト グループ ログイン権限の管理] をクリックします。
[ホスト グループ ログイン権限の管理: ホスト グループ検索] 画面が表示されます。
3. 変更するホストまたはホスト グループの名前を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するホストまたはホスト グループのリストが表示されます。
4. 変更するホストまたはホスト グループを選択し、[選択] をクリックします。
[ホスト ログイン権限の管理: ホスト名] または [ホスト グループ ログイン権限の管理: ホスト グループ名] ページが表示されます。
5. (オプション) 以下のようにして、ユーザを追加します。
 - a. ドロップダウン メニューから [ユーザ] を選択します。
 - b. ユーザの名前を「ドメイン/ユーザ」の形式で入力します。
 - c. [追加] をクリックします。
追加したユーザは、[許可されたユーザおよびグループ] リストに表示されます。

6. (オプション) 以下のようにして、グループを追加します。
 - a. ドロップダウン メニューから [グループ] を選択します。
 - b. 追加するグループの名前を入力します。
 - c. [追加] をクリックします。追加したグループは、[許可されたユーザおよびグループ] リストに表示されます。
7. (オプション) 以下のようにして、ユーザおよびグループを削除します。
 - a. 認証済みユーザおよびグループ リストから、削除するユーザおよびグループを選択します。
 - b. [削除] をクリックします。選択したユーザおよびグループは、認証済みユーザおよびグループ リストから削除されます。
8. [サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、ユーザおよびグループの更新済みリストを指定されたホストまたはホスト グループに割り当てます。

UNAB ホストまたはホスト グループの設定

UNAB ホストおよびホスト グループを管理する構成設定を定義できます。CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、UNAB 環境設定ファイル (uxauth.ini) または CA ControlMinder 環境設定ファイル (accommon.ini) 内の設定値の設定に役立ちます。構成設定の値の設定終了後、CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、更新済み設定値を含む構成ポリシーを作成し、それをホストまたはホスト グループに割り当てます。ポリシーは、「config@ホスト名」形式で命名されます。

注: ポリシーのデプロイメント ステータスを表示するには、[デプロイメント監査] タスクを使用できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [UNIX 認証ブローカ] - [ホスト] または [ホスト グループ] をクリックします。

2. 必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [UNAB ホストの設定] をクリックします。
[UNAB ホストの設定： ホスト検索] 画面が表示されます。
 - [UNAB ホスト グループの設定] をクリックします。
[UNAB ホスト グループの設定： ホスト グループ検索] 画面が表示されます。
3. 変更するホストまたはホスト グループの名前を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するホストまたはホスト グループのリストが表示されます。
4. 変更するホストまたはホスト グループを選択し、[選択] をクリックします。
[UNAB 設定： ホスト名] または [UNAB 設定： ホスト グループ名] 画面が表示されます。
5. 変更するセクションとトークンを選択し、[トークンの追加] をクリックします。
選択した設定トークンが表示されます。
6. 設定トークンの値を変更します。
注: 設定トークンの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。
7. (オプション) 変更する別のセクションおよびトークンを選択して [トークンの追加] をクリックし、必要に応じて設定トークンの値を変更します。
8. [サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、選択された UNAB ホストまたはホスト グループ上の環境設定トークンの値を設定します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 のホストへのポリシーのコミットの確認

権限リストと設定リストの作成後、[デプロイメント監査] オプションで、CA ControlMinder エンタープライズ管理 が変更を UNAB ホストにコミットしたことを確認できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [ポリシー] - [デプロイメント] - [デプロイメント監査] をクリックします。

[デプロイメント監査] 検索画面が開きます。

2. 表示するホストおよびポリシーを選択して、[移動] をクリックします。

クエリの検索結果が表示されます。

注: ログイン ポリシーには、プレフィックス「**login@**」が含まれています。

3. 結果行をクリックして、デプロイメント ステータスを表示します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 にデプロイメント タスクのステータスおよび出力が表示されます。

ユーザおよびグループを Active Directory に移行する方法

ユーザを UNIX ホストから Active Directory に移行すると、管理タスクを単一の管理アプリケーションに統合できるため、UNIX ホスト上でのユーザおよびグループの管理が容易になります。

ユーザおよびグループを Active Directory に移行するには、以下の手順に従います。

1. 移行プロセスをエミュレーションモードで実行します。

エミュレーションモードでは、UNAB はユーザおよびグループを Active Directory に移行しません。見つかった場合、UNAB は競合をログファイルに記録します。ログファイルは、ユーザおよびグループ属性の競合の可能性について報告します。デフォルトでは、UNAB 競合ファイル (migrate.conflicts) は以下のディレクトリに存在します。

`/opt/CA/uxauth/log`

2. 競合ファイルをダウンロードします。

競合ファイルは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 から CVS 形式でホストからダウンロードします。

注: CSV をダウンロードするには、スケジュールされた次のレポートスナップショットが完了するまで待機する必要があります。

3. Active Directory に移行する各ローカルアカウントに対応する Active Directory アカウントを作成します。

UNAB は、既存の Active Directory ユーザアカウントを持っているユーザのみを移行します。

注: ユーザアカウントを作成するときに UNIX 属性を指定する必要はありません。Active Directory 内にグループを作成する必要はありません。グループは移行処理中に移行ツールによって作成されます。

4. 競合を解決する CSV ファイルをホストにアップロードします。

UNAB は移行プロセスを再開し、解決されたアカウントおよびグループを移行します。

5. 移行終了後に移行ファイルを再度確認して、ファイルで前回報告されていたアカウントおよびグループが正常に移行されたことを確認します。

移行競合の解決

UNAB は、移行処理中に検出された競合を競合ファイルに記録します。このファイルには、ローカル ホストから **Active Directory** へのユーザとグループの移行を妨害した競合の原因の詳細が記録されます。

競合ファイルを **CSV** ファイルへエクスポートし、スプレッドシートをコンピュータにダウンロードし、競合を調査して解決します。変更したスプレッドシートは、後で再び **CA ControlMinder** エンタープライズ管理にアップロードできます。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理はアップロードされたスプレッドシートをメッセージキューに送信します。**UNAB** はこのファイルを取得し、移行プロセスを再実行して移行されなかったユーザおよびグループを移行します。

注: ホスト グループを移行すると、競合ファイルをダウンロードできません。しかし、修正された競合ファイルをアップロードして、移行プロセスにおける競合を解決することができます。

次の手順に従ってください:

1. **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 で、[ポリシー管理] - [UNIX 認証ブローカ] - [ホスト] または [ホスト グループ] をクリックします。
2. 必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [ホスト移行競合の解決] をクリックします。
[ホスト移行競合の解決: ホスト検索] 画面が表示されます。
 - [ホスト グループ移行競合の解決] をクリックします。
[ホスト グループ移行競合の解決: ホスト グループ検索] 画面が表示されます。
3. 競合を解決するホストまたはホスト グループの名前を入力し、[検索] をクリックします。
フィルタ条件に一致するホストまたはホスト グループのリストが表示されます。
4. 競合を解決するホストまたはホスト グループを選択し、[選択] をクリックします。
[UNAB 移行: ホスト名] または [UNAB 移行: ホスト グループ名] ページが表示されます。

5. (オプション) ホスト移行用の競合ファイルをダウンロードし、以下の手順で、競合を解決します。
 - a. [UNAB 移行競合詳細のダウンロード] セクションで、[エクスポートとダウンロード] リンクを選択します。
ダイアログ ウィンドウが開きます。
 - b. ファイルの保存場所に移動し、[保存] を選択します。
CSV ファイルが指定された場所へダウンロードされます。
 - c. CSV ファイルを開き、ファイル内で報告されている競合を解決し、ファイルを保存して閉じます。
6. (オプション) ホスト グループ移行に関して、競合を解決する CSV ファイルを作成し、保存します。
7. ホストまたはホスト グループの移行の競合を解決する CSV ファイルを、以下のようにしてアップロードします。
 - a. [UNAB 移行ソリューションのアップロード] セクションで、[参照] をクリックします。
ダイアログ ウィンドウが開きます。
 - b. ファイルを参照して [開く] をクリックします。
 - c. [アップロード] をクリックします。
ファイルがアップロードされます。
8. [サブミット] をクリックします。
CA ControlMinder エンタープライズ管理 はファイルをメッセージキューに送信します。 **UNAB** はキューからファイルを取得し、移行プロセスを再開して、解決されたアカウントおよびグループの移行を試行します。
9. 移行終了後に移行ファイルを再度確認して、ファイルで前回報告されていたアカウントおよびグループが正常に移行されたことを確認します。

注: **Active Directory** に同じ名前のユーザまたはグループが存在する場合、ユーザまたはグループを移行することはできません。たとえば、**g1** という名前のグループを移行しようとしている場合、**Active Directory** に **g1** という名前のユーザが存在すると、**UNAB** はそのグループを移行することはできません。

例: UNAB 競合ファイルの出力

以下の例は、移行処理中に作成された UNAB 競合ファイル出力の一部です。

```
*** Conflict Details as found by the CA Access Control UNAB Migration tool at 10/12/29
10:49 ***
```

```
*** CRITICAL
```

```
Conflicts:
```

```
***
```

```
*** The next found conflicts prevent the user/group migration and need the
intervention ***
```

```
*** of the system administrator as they cannot be solved by the migration
tool. ***
```

```
User 'John' conflicts:
```

```
User 'John' from domain 'development.computer.com' is assigned id '47670' and Unix
id is '300821'
```

```
User 'John' from domain 'development.computer.com' is assigned primary group
'47670' and Unix primary group is '1011'
```

```
User 'John' from domain 'development.computer.com' is assigned home directory
'/home/aletestu' and Unix home directory is '/home/john1'
```

```
User 'John' from domain 'development.computer.com' is assigned shell
'/sbin/nologin' and Unix shell is '/bin/bash'
```

```
*** AUTOMATIC
```

```
Conflicts:
```

```
***
```

```
*** Migration tool will try to solve the next found conflicts when run in
"administrative mode",
```

```
***
```

```
*** if not solved this conflicts will prevent the user/group
migration
```

```
Group 'alegcheck' conflicts:
```

```
Cannot add members to Active Directory group 'dev_users' because UNIX group
'dev_users' contains member[s] that do not exist in domain
'development.computer.com'.
```

```
UNIX group 'alegcheck' members: aleucheck1;aleucheck2
```

```
User 'John1' conflicts:
```

```
User 'John1' from domain 'development.computer.com' has no UNIX attributes.
```

```
*** IGNORED
```

```
Conflicts:
```

```
***
```

```
*** The next found Conflicts are shown for informational purpose, they will be
ignored for
```

```
*** while migration the
user/group
```

```
***
```

User 'John' conflicts:

User 'John' from domain 'development.computer.com' is assigned geccos '' and Unix geccos is 'gecos of John'

User 'John' primary group '1011' was not migrated

この例では、UNAB によって以下の重大な競合が報告されました。

- ユーザ 'john' には以下の属性が存在しない
 - ユーザ ID (47670) が UNIX ユーザ ID (300821) と競合する
 - ユーザ プライマリ グループ (47670) が Active Directory グループ (1011) と競合する
 - ユーザ ホーム UNIX ディレクトリ (home/john1) が Active Directory ホーム ディレクトリ設定 (/home/john) と競合する
 - ユーザ UNIX シェル (/bin/bash) が Active Directory シェル属性 (/sbin/nologin) と競合する

UNAB によって以下の競合が報告されました。UNAB は、次回移行プロセス実行時にこれらの競合を解決します。

- UNIX グループ (dev_users) が Active Directory に存在しない
- ユーザ 'john1' に対して UNIX 属性が設定されていない

<una> によって以下のマイナー競合が報告されました。移行プロセス中、<una> はこれらの競合を無視します。

- ユーザ geccos (") が UNIX 割り当て geccos (john の geccos) と競合する
- ユーザ プライマリ グループ (1011) が移行されていない

例: UNAB 競合解決ファイル

以下の例は、UNAB が競合ファイルで報告した競合を解決するために作成する UNAB 競合解決 CSV ファイルの一部です。CSV ファイルを UNAB ホストにサブミットするには、CA ControlMinder エンタープライズ管理を使用します。

ソリューション エンティティ タイプ	ソリューション エンティティ 名	ソリューション 操作	競合 ソリューション AD マッピング 名	競合 グループ名	UID	ホーム ディレク トリ	GID	所属 先	メン バ	GEC OS
USER	superuser		root	Group Migration,N O AD	1	/home/s uperuser /	1			

この例では、競合解決 CSV ファイルには以下が含まれます。

- ソリューション エンティティ タイプ -- USER
- ソリューション エンティティ名 -- superuser
- ソリューション AD マッピング名 -- root
- 競合 -- Active Directory に見つからないユーザ グループ
- UID -- 1
- ホーム ディレクトリ -- /home/superuser/
- GID -- 1

注: ユーザの移行の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

ユーザ情報の表示

UNAB は、ユーザアカウントに関する情報を表示できます。たとえば、アカウントタイプ（ローカルまたはエンタープライズユーザアカウント）、ログインステータス（許可または拒否）、ログイン理由などです。ローカルおよびエンタープライズアカウントの一覧表示、アカウントの詳細情報の表示を選択できます。

ユーザ情報の表示方法

1. bin ディレクトリに移動します。デフォルトでは、このディレクトリは以下のパスにあります。

```
/opt/CA/uxauth/bin
```

2. 以下のいずれかのコマンドを入力します。

```
./uxconsole -manage -find -user <filter>
```

```
./uxconsole -manage -show -detail -user <filter>
```

UNAB は、指定されたオプションに従ってユーザ詳細を表示します。

注: ワイルドカード文字 (*) を使用できます。

注: uxconsole ユーティリティの詳細については、「リファレンスガイド」を参照してください。

UNAB の停止

UNAB の新バージョンをインストールするか、オペレーティングシステムを更新する場合、UNAB を停止する必要があります。

uxauthd.sh スクリプトを停止して、UNAB を停止します。

UNAB の停止方法

1. UNIX コンピュータに root としてログインします。
2. UNAB bin ディレクトリに移動します。
3. 以下のコマンドを入力します。

```
./uxauthd.sh -stop
```

UNAB デーモンが停止します。

UNAB ステータスの表示

UNAB の現在のステータスを表示するためにこのオプションを使用します。

UNAB ステータスの表示方法

1. そのコンピュータの管理権限を持っているユーザとして **UNIX** コンピュータにログインします。
2. UNAB bin ディレクトリに移動します。
3. 以下のコマンドを実行します。

```
./uxconsole -status -detail
```

UNAB の現在のステータスを通知するメッセージが表示されます。

注: uxconsole ユーティリティの詳細については、「*リファレンス ガイド*」を参照してください。

UNAB デバッグ ファイル

UNAB 環境設定ファイル (uxauth.ini ファイル内の) のエージェント セクションは、実行時にエージェントによって収集されるデバッグ情報を定義します。デフォルトでは、UNAB は以下のファイル内にあるデバッグ情報を収集します。ここで、「*UNABInstallDir*」は UNAB をインストールしたディレクトリです。

```
UNABInstallDir/log/debug/agent_debug
```

UNAB 設定ファイルでデバッグ メカニズムが 有効になっている場合、UNAB エージェントは uxauthd デーモンが起動したときにデバッグ メッセージをデバッグ ファイルに記録します。

-debug オプションを使用して UNAB を起動すると、デバッグ メッセージがユーザ コンソールに表示されます。

第 12 章：レポートの作成

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[セキュリティ基準](#) (P. 387)

[レポートタイプ](#) (P. 388)

[レポートサービス](#) (P. 389)

[CA ControlMinder エンタープライズ管理にレポートを表示する方法](#) (P. 396)

[標準レポート](#) (P. 405)

[カスタムレポート](#) (P. 434)

セキュリティ基準

企業の業務環境が紙ベースから電子媒体中心に移行した現在では、電子データは社内と社外の双方から攻撃を受けるという、深刻な状況に直面しています。このような問題に対処するために、いくつかのセキュリティ対策が幅広い分野において導入されています。たとえば、一般的なグローバルセキュリティ、財務の正確性と財務報告、個人の資金に関する情報や個人の識別情報の保護、福祉に関する情報の保護、および米国政府機関のセキュリティのベストプラクティスの標準化などの分野です。

CA ControlMinder レポート サービスによって実行されているベストプラクティス レポートの基盤であるセキュリティ基準、法律、および要求事項の概要を以下に説明します。

Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS、ペイメント カード業界データ セキュリティ標準)

PCI DSS は、詐欺やハッキングなどのセキュリティに関する問題の発生を防止する目的で、大手クレジットカード会社によって策定された業界標準です。クレジットカードやデビットカードのデータの受け付け、記録、保存、送信、または処理を行う企業は、*PCI DSS* に準拠する必要があります。

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)

HIPAA は、労働者が転職または失業した際にも健康保険を利用できるように保護する米国連邦法です。HIPAA はまた、保健医療関連のデータのセキュリティおよびプライバシーにも対処しています。

Sarbanes-Oxley Act (SOX、サーベンス オクスリー法)

SOX は、財務報告の基準を規定した米国連邦法です。この法律は、すべての米国公開企業の役員会に適用されます。

レポートタイプ

CA ControlMinder のデータおよびイベントに関する情報は、2 種類の異なるレポートで表示できます。

- CA ControlMinder レポート - ユーザおよびユーザが実行できるアクションについて記述します。

CA ControlMinder レポートは、各エンドポイント上の CA ControlMinder データベース内のデータ、すなわち、エンドポイント上にデプロイするルールおよびポリシー、およびポリシー偏差に関する情報を提供します。CA ControlMinder レポートは、CA Business Intelligence および CA ControlMinder エンタープライズ管理で参照します。

- 監査レポート - ユーザおよびユーザが実行したアクションについて記述します。

監査レポートは、各エンドポイント上の監査ログ ファイル (seos.audit) のデータ、すなわち、エンドポイント上でどのユーザがどんなアクションを実行したかに関する情報を提供します。監査レポートは、CA Enterprise Log Manager および CA ControlMinder エンタープライズ管理に表示されます。

注: CA Enterprise Log Manager での監査レポートの表示の詳細については、「*CA Enterprise Log Manager Overview Guide*」を参照してください。

注: CA ControlMinder レポートおよび CA ControlMinder 監査レポートを表示するには、追加コンポーネントをインストールし、設定する必要があります。詳細については、「*実装ガイド*」を参照してください。

レポート サービス

CA ControlMinder レポート サービスを使用すると、各エンドポイント（ユーザ、グループ、およびリソース）のセキュリティ ステータスを一括して確認できます。各エンドポイントからのデータの収集は、スケジュールで設定することも、オンデマンドで行うこともできます。各エンドポイントに接続しなくても、誰がどのリソースへのアクセスを許可されているかを確認することができます。CA ControlMinder は、一度の設定だけで各エンドポイントからデータの収集および中央のサーバへのデータのレポートを独立して実行します。また、手動による操作を必要とせず、エンドポイントのステータスを継続的にレポートします。

CA ControlMinder レポート サービスは、BS 7799/ISO 17799、Sarbanes-Oxley (SOX)、Payment Card Industry (PCI)、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)、Federal Information Security Management Act (FISMA) などの環境で役立ちます。レポート サービスは、何千ものエンドポイントにわたるユーザ、グループ、およびリソースのアクセスにおけるエンドポイント ステータスの正確な確認を可能にするソリューションです。

レポート サービスの構造では、各エンドポイントから収集されたデータを問い合わせで取得することが可能です。さまざまな目的に応じてカスタム レポートを作成することも、CA ControlMinder が独自に提供する既存のレポートを使用することもできます。レポート サービスはサーバに基づくサービスであるため、レポート ストレージを集中させて一元的に管理し、レポートへの安全なアクセス (SSL) を確保することができます。レポート サービスは可用性が高くなるように構成することができます。レポート サービス コンポーネントは単一サーバ上へのインストール、または分散構成のインストールが可能です。

注: レポート サービス コンポーネントは CA ControlMinder コア機能の外部にあるので、既存の実装を再構成しなくても機能を強化することができます。

レポート サービス コンポーネント

レポート サービスは、以下のコア コンポーネントで構成されています。

- レポート エージェントは、CA ControlMinder または UNAB の各エンドポイント上で実行される Windows サービスまたは UNIX デーモンで、配布サーバ上にある設定されたメッセージ キューのキューに情報を送信します。
- メッセージ キューは、配布サーバのコンポーネントの 1 つで、レポート エージェントが送信するエンドポイント情報を受信するように設定されています。レポート用に、メッセージ キューにより、中央データベースとの間で、エンドポイント データベースのスナップショットの双方向の転送が行われます。冗長性およびフェールオーバーを実現するために、複数の配布サーバを使用して情報の収集および転送を行うことができます。
- 中央データベースは、レポートなどの CA ControlMinder エンタープライズ管理 機能の情報を保持するリレーショナル データベース管理システム (RDBMS) です。さまざまなツールを使用することで、データベースに格納された CA ControlMinder 実装に関するデータを問い合わせ取得できます。
- レポート ポータルは、CA ControlMinder レポートを提供するアプリケーション サーバです。このサーバでは、BusinessObjects InfoView ポータルを使用することで、中央データベースに格納されたレポート情報を対話式で操作できるようにしています。
- CA ControlMinder エンタープライズ管理 サーバは、メッセージ キューからレポート データを読み取り、中央データベースにデータを格納します。
- 一般的なレポート シナリオ用に、データを簡単に表示できるレポートが組み込まれています。
- Web ブラウザを実行して、レポートの表示と管理を行うコンピュータ。

注: CA ControlMinder レポート サービスの実装およびアーキテクチャの詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

レポート サービスの機能

レポート サービスを使用して、CA ControlMinder および UNAB の各エンドポイント、ユーザ ストア、SAM ポリシー ストアから収集されたデータを検証することができます。 レポート サービスを正しく設定するには、レポート サービスがデータを収集および格納してそのデータからレポートを生成するメカニズムを把握しておく必要があります。

レポート サービスは、以下の処理を行います。

- CA ControlMinder および UNAB の各エンドポイントからデータを収集します。

各エンドポイントは、配布サーバ上のメッセージ キューにレポート データを送信します。

- 中央データベースにデータを格納します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、メッセージ キューからレポート データを取得し、中央データベースに格納します。

- レポート データのスナップショットをキャプチャし、それを中央データベースに格納します。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、スナップショットの一部として SAM レポート データをキャプチャします。

- 格納されたデータからレポートを生成します。

中央データベースに利用可能なデータがあれば、レポート ポータルを使用してレポートを生成し、保存されたデータを照会できます。 レポート ポータルは、BusinessObjects InfoView ポータルの CA Technologies バージョンです。中央データベースに接続するために設定され、標準の CA ControlMinder レポートにバンドルされています。

注: レポート サービス アーキテクチャの詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

各エンドポイントからレポート用のデータを収集する方法

レポートを生成するには、各エンドポイントからデータを収集する必要があります。レポート サービスは、CA ControlMinder および UNAB の各エンドポイントにインストールされたレポート エージェントを使用して、スケジュールされた時刻に、またはオンデマンドでエンドポイントからデータを収集します。

注: レポート エージェントは、CA Enterprise Log Manager と統合するために、監査データを収集してルーティングする必要もあります。このプロセスでは、レポート エージェントが CA ControlMinder エンドポイントに関してレポートするために実行するアクションについてのみ説明します。

レポート エージェントは、各エンドポイントで以下のアクションを実行します。

1. 偏差計算を実行し、結果を配布サーバに送信します。

重要: レポート エージェントが定期的に行うように設定され、DMS の更新が必要ない場合は、ポリシー偏差計算を別途スケジュールする必要はありません。

2. CA ControlMinder エンドポイント上で CA ControlMinder データベース (seosdb) および各 Policy Model データベース (PMDB) のコピーを作成するか、または UNAB エンドポイント上で UNAB データベースのコピーを作成します。

これはレポート エージェントが使用する一時コピーです。このコピーを使用することで CA ControlMinder のパフォーマンスに影響を及ぼすことなくデータを処理できます。

3. 各データベースからのデータを XML 構造体にダンプします。

データベース内のすべてのオブジェクトをダンプします。つまり、データベース インターフェースユーティリティ (selang など) を介して確認できるデータだけでなくすべてのデータがキャプチャされます。

4. データベースの XML バージョンを配布サーバに送信します。

レポート エージェントは、配布サーバ上のレポート キューにデータを送信します。

注: レポートのデータは SAM エンドポイントからは収集されません。

各エンドポイントからのデータを処理および格納する方法

データが各エンドポイント上で収集されると、そのデータは処理するために配布サーバに送信されます。処理されたデータは、レポートの生成のために中央データベースのストレージに送信されます。

配布サーバは、以下のアクションを実行します。

1. 各エンドポイント上のレポート エージェントから、エンドポイントのデータベース全体の XML ダンプを受信します。
2. データベース スキーマに従って、メッセージドリブン ビーン (MDB) を使用して XML ダンプを処理します。

受信した各 XML ダンプは、中央データベースに配置できるように Java オブジェクトに変換されます。

3. 各 Java オブジェクトを中央データベースに挿入します。

これで、各エンドポイントからのデータを中央データベースから取得できるようになりました。

注: エンドポイントデータは、レポート ポータルから取得する必要があります。つまり、レポートで使用する前に、スナップショットでキャプチャする必要があります。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 でのスナップショットのキャプチャ方法

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、レポートでデータを使用する前に、エンドポイントのダンプを含むレポート データをスナップショットでキャプチャする必要があります。CA ControlMinder エンタープライズ管理 でスナップショットをキャプチャしたら、CA ControlMinder レポートを生成および表示できます。

スナップショット定義で指定された時間に、CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、スナップショットをキャプチャするため以下のアクションを実行します。

- ユーザ ストアから中央データベースへデータを抽出する。
- SAM ポリシー ストアから中央データベースへデータを抽出する。
- 中央データベース内に存在する最新のエンドポイント スナップショットにフラグを付け、スナップショットに含まれるようにする。

配布サーバへのエンドポイント スナップショットの送信

レポート用にエンドポイントを設定する場合、レポート エージェントがローカル **CA ControlMinder** データベースのスケジュール済みスナップショットおよびエンドポイント上の **PMDB** を収集し、配布サーバ上のレポート キューにスナップショットを送信する時間を指定します。スケジュールされた時間まで待たずに、配布サーバにエンドポイント スナップショットをすぐに送信することもできます。

注: `accommon.ini` ファイルの **ReportAgent** セクションまたは **CA ControlMinder** レジストリ キーでスケジュール設定を変更することにより、レポート エージェントのスケジュールを変更できます。

必要時に配布サーバにエンドポイント スナップショットを送信する方法

1. エンドポイントでコマンドプロンプト ウィンドウを開きます。
2. (UNIX) ライブラリ パス環境変数を以下のように設定します。
 - a. `su` コマンドで `root` になります。
 - b. `ACSharedDir/lib` にライブラリ パス環境変数を設定します。デフォルトでは、`ACSharedDir` は以下のディレクトリです。
`/opt/CA/AccessControlShared`
 - c. ライブラリ パス環境変数をエクスポートします。

3. (UNIX) 以下のディレクトリに移動します。

`ACSharedDir/bin`

4. エンドポイント上でレポート エージェントを実行します。以下のいずれかの操作を実行します。

- (Windows) 以下のコマンドを入力します。

`ReportAgent - レポート スナップショット`

- (UNIX) 以下のコマンドを入力します。

`./ReportAgent -report snapshot`

レポート エージェントは、CA ControlMinder データベースのスナップショットおよびローカル PMDB を配布サーバ上のレポート キューに送信します。

注: レポート用にエンドポイントを設定する詳細については、「[実装ガイド](#)」を参照してください。ReportAgent セクションの詳細については、「[リファレンス ガイド](#)」を参照してください。ライブラリ パス環境変数の詳細については、「[トラブルシューティングガイド](#)」を参照してください。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 にレポートを表示する方法

このプロセスでは、CA ControlMinder レポートを作成および表示する方法について説明します。これらのレポートでは、SAM、CA ControlMinder および UNAB のエンドポイント、ユーザストアに関する情報を提供します。また、CA ControlMinder レポートを CA Business Intelligence に表示することもできます。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 にレポートを表示するには、以下の手順に従います。

1. スナップショット定義を作成します。

スナップショット定義では、CA ControlMinder が収集するレポートデータを指定し、スナップショットのスケジュールを定義します。

2. レポート用に CA ControlMinder および UNAB のエンドポイントを設定したことを確認します。

3. （オプション）スナップショットデータをキャプチャします。

スケジュールしたスナップショットが実行されるまで待たない場合、[スナップショットのキャプチャ]を使用すると、スナップショットをすぐに収集できます。

4. レポートを実行します。

レポートが作成されます。

5. レポートを表示します。

注: スナップショットの定義の作成方法およびレポート用にエンドポイントを設定する方法の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

スナップショット データのキャプチャ

通常、レポート データは、スケジュールされた間隔でスナップショット内にキャプチャされます。スナップショット データ をオンデマンドでキャプチャする場合、[スナップショット データのキャプチャ] タスクを使用し、データをすぐに中央データベースにエクスポートします。

重要: エクスポートするデータが大きい場合、スナップショット データのエクスポートは、処理に時間を要することがあります。レポートするスナップショットに大量のデータが含まれる場合、スナップショット定義を作成し、スナップショットをスケジュールすることをお勧めします。

注: デフォルトでは、スナップショット データをキャプチャするには「システム マネージャ」ロールが必要です。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[レポート] - [タスク] - [スナップショット データのキャプチャ] をクリックします。
[スナップショット データのキャプチャ] ページが表示されます。
2. キャプチャするスナップショット定義の名前を選択し、[サブミット] をクリックします。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 は、スナップショット データを中央データベースにエクスポートします。

注: [サブミット済みタスクの表示] を使用すると、タスクの進捗状況を確認できます。スナップショット定義を作成する方法の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 でのレポートの実行

CA ControlMinder レポートによって、SAM、CA ControlMinder および UNAB エンドポイントに関する情報、およびユーザ ストアにあるデータが提供されます。

レポートは、CA ControlMinder エンタープライズ管理 がスナップショットで取得するデータで構成されています。CA ControlMinder エンタープライズ管理 がスナップショットを取得した後に、スナップショットのデータがレポートで利用可能になります。レポートを表示するには、実行する必要があります。デフォルトでは、レポートを実行するために [システム マネージャ] または [レポート] ロールが必要です。実行するレポート固有の [レポート] ロールが必要です。

注: CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、繰り返されるレポートはスケジュールできません。ただし、CA Business Intelligence では、繰り返されるレポートをスケジュールできます。CA Business Intelligence でレポートをスケジュールする場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でそのレポートを表示できません。ただし、CA ControlMinder エンタープライズ管理 でレポートを実行すると、CA Business Intelligence でそのレポートを表示できます。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[レポート] をクリックします。
2. 左側にあるタスク メニューで、実行するレポート タイプのツリーを展開します。
レポートのリストが表示されます。
3. 実行するレポートを選択します。
[パラメータ] 画面が表示されます。

4. 必要なパラメータ情報を指定します。

パラメータ情報を入力する際は、以下の点を考慮してください。

- 数値のパラメータを指定し、そのパラメータに数値以外の値を入力すると、レポートは失敗します。
- パラメータを指定し、中央データベースにそのパラメータの値がない場合、レポートは空になります。

たとえば、ユーザが 1 つ以上のユーザに関するレポートを定義し、中央データベースにユーザ データが何もない場合、レポートするユーザ データがないので、レポートは空になります。

注: 複数のパラメータを選択する場合は、Ctrl キーを押しながら、クリックします。

5. [サブミット] をクリックします。

レポートがレポート サーバにサブミットされます。

詳細情報:

[レポートのスケジュール](#) (P. 403)

レポートの表示

CA ControlMinder レポートによって、SAM、CA ControlMinder および UNAB エンドポイントに関する情報、およびユーザ ストアにあるデータが提供されます。CA ControlMinder レポートを表示するには、実行する必要があります。

注: CA ControlMinder エンタープライズ管理 でレポートを表示するには、ユーザのブラウザでサードパーティのセッション Cookie を有効にしてください。デフォルトでは、レポートを表示するには[システム マネージャ]または[レポート] ロールが必要です。

次の手順に従ってください:

1. CA ControlMinder エンタープライズ管理 で、[レポート] - [タスク] - [マイ レポートの表示] をクリックします。
[マイ レポートの表示: レポートの管理画面の設定]が表示されます。

2. 表示するレポートを検索します。
検索条件に一致するレポートのリストが表示されます。
3. 表示するレポートを選択します。
レポートが表示されます。
4. (オプション) [このレポートをエクスポート] (左上隅) をクリックし、レポートを以下の形式でエクスポートします。
 - Crystal Reports
 - Excel
 - PDF
 - Word
 - RTFレポートがエクスポートされます。

スナップショットの管理

CA ControlMinder エンタープライズ管理 では、スナップショット定義を表示、変更、および削除できます。スナップショット定義を表示または変更する際、[プロファイル]、[反復]、および[メンテナンス] タブが表示されます。[メンテナンス] タブが表示されるのは、スナップショットがいったんキャプチャされた後です。

重要: 複数のスナップショット定義を有効にしないでください。複数のスナップショット定義が有効に設定されている場合、CA ControlMinder エンタープライズ管理 ではすべてのレポートを正常に実行できません。

スナップショット定義を表示、変更、および削除するには、[レポート] - [タスク] - [スナップショット定義の管理] を選択し、実行するタスクをクリックします。

注: スナップショット定義がレポート データベースにデータをエクスポートするために使用されている場合、このスナップショット定義は削除できません。使用中のスナップショット定義を削除すると、中央データベースへのデータのエクスポートは停止されますが、スナップショット定義は引き続き使用できます。

BusinessObjects InfoView レポート ポータル

レポート ポータルは、CA ControlMinder レポートを提供するアプリケーションサーバです。このサーバでは、BusinessObjects InfoView ポータルを使用することで、中央データベースに格納されたレポート情報を対話式で操作できるようにしています。

レポートを使用するための InfoView の起動

BusinessObjects InfoView を使用して CA ControlMinder レポートにアクセスします。以下の手順は、レポート インターフェース (BusinessObjects InfoView) にアクセスする方法について説明します。

レポートを使用できるように InfoView を起動するには、以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかの方法で、InfoView を起動します。

- BusinessObjects InfoView がインストールされているコンピュータで、[スタート] - [プログラム] - [BusinessObjects XI Release 2] - [BusinessObjects Enterprise] - [BusinessObjects Enterprise Java InfoView] を選択します。
- 任意のコンピュータのブラウザから、次の URL にアクセスします。

`http://ACRPTGUI_host:ACRPTGUI_port/businessobjects/enterprise115`

ACRPTGUI_host は、InfoView がインストールされているコンピュータの名前または IP アドレスです (レポート ポータル)。

ACRPTGUI_port は、InfoView へのアクセスに使用するポート番号 (デフォルトは 9085) です。

[InfoView Log On] ページが表示されます。

2. InfoView のインストール時に設定したクレデンシャルを入力し、[Log On] をクリックします。

[InfoView Home] ページが表示されます。

注: BusinessObjects InfoView の使用方法の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView User's Guide*」を参照してください。

レポートの実行

レポート インターフェース (BusinessObjects InfoView) を開いたら、レポートを選択し、それを実行できるようになります。

レポートを実行するには、以下の手順に従います。

1. InfoView を開きます。
[InfoView Home] ページが表示されます。
2. [Home] - [Public Folders] - [CA Reports] を展開し、左側のフレームにある [CA ControlMinder] をクリックします。
CA ControlMinder ページが表示されます。
3. 表示するレポートのリンク付けされたタイトルをクリックします。
レポートのページが表示され、表示するレポートの範囲を定義する値を入力できるようになります。
4. フォーム フィールドに値を入力して取得するレポートの範囲を定義し、[OK] をクリックします。
レポートの出力ページが表示されます。

追加のクエリを実行して、レポート生成に反映させることができます。たとえば、すべてを含めるように指定したり、特定のホストを選択したりして、既知のすべてのホストまたは単一のホストに基づくレポートを作成できます。さらに、日付範囲を指定して、すべての履歴データを表示したり、特定の日付のデータのみを表示したりできます。

注: % (パーセント) 記号を使用して、ワイルドカード値を指定できます。% の用法は SQL の標準的な選択表記記号で、通常、ワイルドカードを指定する場合のように単一の文字を表すものではありません。

注: BusinessObjects InfoView の使用方法の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView User's Guide*」を参照してください。

レポートのスケジュール

レポートを実行するには、さまざまな方法があります。レポートタイトルをクリックし値を指定してレポートを実行することも、さまざまなオプションから選択してレポートをスケジュールすることも可能です。

レポートのスケジュール方法

1. InfoView を開きます。
[InfoView Home] ページが表示されます。
2. [Home] - [Public Folders] - [CA Reports] を展開し、左側のフレームにある [CA ControlMinder] をクリックします。
CA ControlMinder ページが表示されます。
3. スケジュールするレポートのタイトルの下にある [Schedule] をクリックします。
選択したレポート用の [Schedule] ページが表示されます。
4. [Run object] ドロップダウンリストの選択内容を修正して、スケジュール対象のレポートをいつ実行するかを指定します。
5. [Parameters] セクションを展開して、レポートを実行するための値を以下のように指定します。
 - a. [Empty] をクリックして、パラメータごとに値を定義します。
[Enter prompt values] セクションフィールドが表示されます。
 - b. 必要に応じて値を定義し、[OK] をクリックします。
定義した値は、レポートの実行時に使用するよう保存されます。
6. 選択したスケジュール オプションに従ってレポートを実行するには、[Schedule] をクリックします。
設定したレポート スケジュールのインスタンスを確認する [History] ページが表示されます。

注: BusinessObjects InfoView の使用方法の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView User's Guide*」を参照してください。

作成済みレポートの表示

レポートが生成されると、以下のいずれかの操作を行うことにより、CA ControlMinder レポート リストから該当するレポートを表示することができます。

- 表示するレポートの [View Latest Instance] をクリックします。
- [History] をクリックし、日付と時刻をクリックして、表示するレポート インスタンスを選択します。

注: BusinessObjects InfoView の使用方法の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView User's Guide*」を参照してください。

レポート ステータスの表示

スケジュールしたレポートが正常に実行されたかどうかは、レポートのステータスで確認できます。

レポートのステータスを表示するには、以下の手順に従います。

1. InfoView を開きます。
[InfoView Home] ページが表示されます。
2. [Home] - [Public Folders] - [CA Reports] を展開し、左側のフレームにある [CA ControlMinder] をクリックします。
CA ControlMinder ページが表示されます。

3. 表示するレポートの [History] リンクをクリックします。

そのレポートの [History] ページが表示され、レポートが実行した日付と時刻のリストを表示できるようになります。

リスト内の各エントリには、以下の内容が表示されます。

- [Instance Time] : レポートが実行された日付と時刻
- [Title] : レポートのタイトル
- [Run By] : レポートを実行したユーザの名前
- [Parameters] : 実行したパラメータのために選択されたパラメータ
- [Format] : レポートの出力形式
- [Status] : レポートの現在のステータス (成功など)
- [Reschedule] : レポートを再度実行できるようにするためのリンク

注: BusinessObjects InfoView の使用方法の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView User's Guide*」を参照してください。

標準レポート


標準では、CA ControlMinder レポート サービスには、レポート ポータルのインストールの一部としてデプロイされる標準レポートが用意されています。このレポートは、以下のカテゴリに分類されます。

- [アカウント管理レポート](#) (P. 407)
- [権限レポート](#) (P. 412)
- [その他のレポート](#) (P. 414)
- [ポリシー管理レポート](#) (P. 417)
- [パスワードポリシー レポート](#) (P. 421)
- [特権アカウント管理レポート](#) (P. 423)
- [UNIX 認証ブローカ レポート](#) (P. 429)

提供されている標準レポートのほかに、レポートをカスタマイズしてさまざまな特長を持つ類似のレポートを作成したり、まったく新しいレポートを生成したりできます。

レポートの表示内容

レポート出力には、適宜、表や図表が使用されます。たとえば、サポートの詳細情報を提供する一方で、一部のレポートにはひとめでわかる円グラフが含まれています。下図に示すように、CA ControlMinder 管理者レポートには、エンドポイントユーザの何人が CA ControlMinder 管理者であるかが円グラフで示されています。一般ユーザに対して管理者の比率が高い場合、セキュリティ上のリスクを招く恐れがあるので、図表によりセキュリティ上の脅威が存在するかどうか迅速に表示されます。この例では、グラフ内の細長い赤色の V 字形の部分、現在のエンタープライズユーザベースのほぼ 1% が CA ControlMinder 管理を実行できることを示しているため、非常に重要です。



各レポートには、図表に加えて、実際のエンドポイント値を関連付けしたリストも含まれます。CA ControlMinder の管理者レポートによるこの表のサンプルを以下に示します。

CA Access Control 管理者					
ユーザ名	フル ネーム	ホスト ID	管理者モードあり	パスワード管理 者モードあり	オペレータ モードあり
_seagent					
		SYSTEMA	はい		
		SYSTEMB	はい		
		SYSTEMC	はい		

アカウント管理レポート

標準的なアカウント管理レポートには、ユーザ アカウントの概要が提供されます。

注: レポートのタイトルは、**BusinessObjects InfoView** に表示されるような名前となります。

標準的なアカウント管理レポートのリストを以下に示します。

[CA ControlMinder 管理者](#) (P. 407)

[CA ControlMinder グループ ユーザ メンバシップ](#) (P. 408)

[CA ControlMinder グループ](#) (P. 408)

[CA ControlMinder 非アクティブ日](#) (P. 408)

[CA ControlMinder パスワード変更](#) (P. 409)

[CA ControlMinder パスワード失効](#) (P. 409)

[CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠 \(アカウント\)](#) (P. 410)

[CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠 \(ホスト\)](#) (P. 410)

[CA ControlMinder 職務分掌](#) (P. 411)

[CA ControlMinder ユーザ グループ メンバシップ](#) (P. 411)

[CA ControlMinder ユーザ作成日](#) (P. 411)

[CA ControlMinder ユーザ一時停止日](#) (P. 412)

[CA ControlMinder ユーザ更新日](#) (P. 412)

CA ControlMinder 管理者

CA ControlMinder 管理者レポートには、CA ControlMinder 管理者権限を持つすべてのユーザのリストが表示されます。これには、ADMIN、PWMANAGER、または OPERATOR 属性を持つユーザが含まれます。レポートには、サマリデータが円グラフで表示され、ユーザ名別の詳細なリストが表形式で表示されます。

CA ControlMinder を管理できるユーザが多くなると、企業はセキュリティ面でリスクにさらされる恐れがあります。もちろん、評価対象のエンドポイントが開発環境またはテスト環境にある場合、システムのユーザの大部分が CA ControlMinder 管理者であることはまったく正常であると考えられます。

CA ControlMinder グループ ユーザ メンバシップ

CA ControlMinder グループ ユーザ メンバシップ レポートには、ユーザグループとそのメンバが表示されます。 レポートには、詳細が表形式で表示されます。

管理を簡略化するために、CA ControlMinder 環境内の各ユーザを、現在定義されている 1 つまたは複数の CA ControlMinder グループのメンバとして取り込むことができます。 通常はリソース アクセスがグループに適用されるため、グループ メンバシップは定期的に確認する必要があります。

CA ControlMinder グループ

CA ControlMinder グループ レポートには、グループが存在する定義済みホスト、グループの説明、およびネストされたグループと呼ばれる子グループがグループの中に存在するかどうかが表示されます。

企業全体で、どのホストにどのグループが存在しているかを理解しておく、環境を管理するうえで役に立ちます。 さらに、どのグループがほかのグループを含んでいるかを把握しておけば、特定のユーザまたはグループが特定のリソースになぜアクセスできるかを特定する際に役立ちます。

CA ControlMinder 非アクティブ日

CA ControlMinder 非アクティブ日レポートには、指定された期間中（たとえば、90 日の間）にログオンしなかったユーザが表示されます。 このレポートには、そのようなユーザが一時停止されたかどうか、まだシステムにアクセスできる状態にあるかどうかについても表示されます。 レポートには、アカウントが非アクティブで一時停止されているユーザ、およびアカウントが非アクティブで一時停止されていないユーザを強調表示するサマリ円グラフが含まれています。

どのような企業環境であっても、監査において重要なポイントは、環境に対するアクセス権を持っているのはどのユーザか、また最後にアクセスを行ったのはいつかを把握しておくことです。 ユーザが最後にリソースにアクセスした日時（たとえばエンドポイントにログインした日時など）に加え、アカウントが非アクティブになっている期間を表示することも必要です。 このレポートは、サービス アカウントのアクセス周期を判別する場合や、まだ開いているアカウントのうち、特定の期間アクセスがないものを識別する場合に役立ちます。

CA ControlMinder パスワード変更

CA ControlMinder パスワード変更レポートには、指定された期間内にパスワードを変更する必要があるユーザ アカウントのリストが表示されます。レポートにはサマリ円グラフが表示され、パスワードを変更する必要のないユーザ アカウント、パスワードを更新する必要があるユーザ アカウント、パスワードが期限切れになっているユーザ アカウントが示されます。レポートにはまた、ホスト ID およびユーザ アカウントのパスワードの有効期限切れまでの残日など、詳細なデータが表示されます。

しばらく変更されていないパスワードの状態を把握することと同様に、監査では、パスワードの変更が保留になっているユーザのリストを把握する必要もあります。この情報を使用すると、まもなく古くなると考えられるアカウントから、懸案のセキュリティ脅威を特定できます。

CA ControlMinder パスワード失効

CA ControlMinder パスワード失効レポートには、指定された日数以内にパスワードを更新していないユーザ アカウントが表示されます。レポートにはサマリ円グラフが表示され、パスワードを更新したユーザ アカウント、パスワードの有効期限切れが原因でシステム アクセスが一時停止されているユーザ アカウント、およびパスワードの有効期限が切れているのに、まだシステムにアクセスしているユーザが示されます。レポートには、過去 X 日にわたりパスワードを変更していないユーザ アカウントに関する詳細が表示されます。たとえば、ホスト ID、最後のパスワード変更日、ユーザ アカウントがまだシステムにアクセスしている理由などが表示されます。

CA ControlMinder は、パスワードの追加の品質チェック、そして以前のパスワード履歴の保持による、頻繁なパスワードの再使用禁止によって、エンドポイントのパスワードセキュリティの強化が可能です。このコンポーネントの一部として、最後のパスワード変更日が保持されます。このようなパスワード品質モデルのコンポーネントを使用することにより、CA ControlMinder は企業内のどのユーザが指定の期間内にパスワードを変更していないかを識別できます。このレポートの重要な点は、このレポートを使用することで、しばらく変更されていないパスワードが原因で企業のログイン環境に生じる可能性のある弱点を明らかにできることです。

CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠(アカウント)

CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠 (アカウント) レポートには、パスワード長や数字および英字の最低文字数などを規定したパスワードポリシーに準拠していないパスワードを持つユーザアカウントが表示されます。レポートにはサマリ円グラフが表示され、ポリシーに準拠しているユーザアカウント数とポリシーに準拠していないユーザアカウント数が示されます。レポートにはまた、ポリシーに準拠していないユーザアカウントの詳細が表形式で表示されます。

CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠(ホスト)

CA ControlMinder パスワード ポリシー準拠 (ホスト) レポートには、パスワード長や数字および英字の最低文字数などを規定したパスワードポリシーに準拠していないパスワードを持つユーザアカウントが存在するホストが表示されます。レポートにはサマリ円グラフが表示され、ポリシーに準拠しているホスト数とポリシーに準拠していないホスト数が示されます。レポートにはまた、ポリシーに準拠していないホストおよびそのようなホスト上のユーザアカウントに関する詳細が表形式で表示されます。

CA ControlMinder 職務分掌

CA ControlMinder 職務分掌レポートには、職務分掌のポリシー（たとえば、「ユーザは管理者ユーザ グループと監査担当者ユーザ グループの両方に属することはできない」など）に違反しているユーザ アカウントが表示されます。レポートには、ポリシーに準拠するユーザ メンバとポリシーに準拠しないユーザ メンバとを比較するサマリ円グラフが表示されます。レポートにはまた、ポリシーに準拠しないユーザ アカウントに関する詳細、ホスト ID などが含まれます。

あらゆる企業環境のエンドポイントはすべて、ユーザによる保守を必要とします。この保守作業では、OS およびアプリケーション コンポーネントに対するアクセス権が必要となります。一般的に、システム管理者は OS の観点からコンピュータの保守を行い、アプリケーション管理者はアプリケーションの観点からコンピュータの保守を行います。たとえば、Solaris システム管理者は UNIX ホスト ファイル内のエントリを更新し、Oracle DBA は Oracle データベース内のテーブルの保守を行うなどのケースです。

このモデルの利点は、システム管理者の側からアプリケーションを攻撃することが困難になり、アプリケーション管理者の側からの OS への攻撃も困難となることにあります。システム管理者にアプリケーション管理者も兼任させるというやり方は、一般的に適切ではありません。

このレポートは、ユーザが、異なるロールを表す 2 つのグループに属している場合の潜在的な競合を特定するのに役に立ちます。このグループ論理積検出は、ISO7799、SOX、PCI、HIPAA、および DoD 用の主要な監査ポイントの 1 つを満たすのに非常に有利です。

CA ControlMinder ユーザ グループ メンバシップ

CA ControlMinder のユーザ グループ メンバシップレポートには、環境内の各ホストに対するユーザおよびグループのメンバシップが示されます。このレポートでは、ユーザおよびユーザが属しているグループのホスト別に詳細が表示されます。

CA ControlMinder ユーザ作成日

CA ControlMinder のユーザ作成日レポートには、指定されたホストまたは環境内のすべてのホスト上で特定の期間内に作成されたユーザ アカウントが表示されます。このレポートには、ユーザ アカウントが作成された日付の詳細が、ホストおよびユーザ アカウント別に表示されます。

CA ControlMinder ユーザー一時停止日

CA ControlMinder のユーザー一時停止日レポートには、指定されたホストまたは環境内のすべてのホスト上で特定の期間内に一時停止したユーザアカウントが表示されます。このレポートには、ユーザアカウントが一時停止された日付の詳細が、ホストおよびユーザアカウント別に表示されます。

CA ControlMinder ユーザ更新日

CA ControlMinder のユーザ更新日レポートには、指定されたホストまたは環境内のすべてのホスト上で特定の期間内に更新されたユーザアカウントが表示されます。このレポートには、ユーザアカウントが更新された日付の詳細が、ホストおよびユーザアカウント別に表示されます。

権限レポート

標準的な権限レポートには、ユーザ権限およびリソース権限の概要が提供されます。

注: レポートのタイトルは、BusinessObjects InfoView に表示されるような名前となります。

標準的な権限レポートのリストを以下に示します。

[CA ControlMinder ベースライン リソース コンプライアンス \(ホスト\)](#) (P. 412)

[CA ControlMinder グループ権限](#) (P. 413)

[CA ControlMinder グループ別リソース アクセス](#) (P. 413)

[CA ControlMinder ユーザ別リソース アクセス](#) (P. 413)

[CA ControlMinder ユーザ権限](#) (P. 414)

CA ControlMinder ベースライン リソース コンプライアンス(ホスト)

CA ControlMinder ベースライン リソース コンプライアンス (ホスト) レポートには、指定されたリソースに対してデフォルト以外のアクセスを行うユーザアカウントが表示されます。レポートには、サマリ円グラフが表示され、デフォルト以外のアクセスが許可されたホストの個数およびデフォルト以外のアクセスを行うユーザアカウントの総数を示します。レポートにはまた、デフォルト以外のアクセスを行う各ユーザアカウントについて、アクセス許可の詳細がホスト別に表示されます。

CA ControlMinder グループ権限

CA ControlMinder グループ権限レポートには、ユーザグループがアクセスできるすべてのリソースのリストが表示されます。レポートでは、リソース名別に以下の情報が表形式で詳細に表示されます。

- ホスト ID
- アクセス権限
- アクセスがデフォルトで許可されているか、プログラムを使用することでアクセスが許可されるか
- あらゆる制限。たとえば、カレンダーやほかの時間に関する適用可能な制限
- ユーザグループがリソースを所有しているのでアクセスが許可されるかどうか

このレポートを使用すると、企業全体にわたる定義リソースまたは特定のホストに対する定義リソースにアクセスするユーザグループを特定することができます。確認後、セキュリティポリシーに準拠するようにアクセス権限に変更を加えることができます。

CA ControlMinder グループ別リソース アクセス

CA ControlMinder グループ別リソース アクセス レポートには、指定されたリソースについて、ユーザグループに付与されたアクセス権限が表示されます。レポートには、指定のリソースにアクセスするすべてのユーザグループに関する詳細なリストが表示されます。たとえば、ホスト ID、アクセス権限、デフォルト アクセスが許可されているかどうか、そのほかの任意の制限（日時指定など）が表示されます。

CA ControlMinder ユーザ別リソース アクセス

CA ControlMinder ユーザ別リソース アクセス レポートには、指定されたリソースについて、ユーザアカウントに付与されたアクセス権限が表示されます。レポートには、指定のリソースにアクセスするすべてのユーザアカウントに関する詳細なリストが表示されます。たとえば、ホスト ID、アクセス権限、デフォルト アクセスが許可されているかどうか、そのほかの任意の制限（日時指定など）が表示されます。

CA ControlMinder ユーザ権限

CA ControlMinder ユーザ権限レポートは、ユーザのアクセス権限をリソース別に表示します。このレポートでは、ユーザがアクセスできる各リソースに対して、ユーザのアクセス タイプ、デフォルト アクセス、リソースにアクセスするためにユーザが使用可能なプログラム、およびユーザのリソースへのアクセスに対する時間帯制限の情報が提供されます。 また、ユーザがリソース所有者かどうか也表示されます。

その他のレポート

標準的なその他のレポートには、監視対象ファイル、監視対象プログラム、およびシステムを再起動せずに CA ControlMinder カーネルをアンロードする UNIX ホストの対応状況に関する情報が提供されます。

注: レポートのタイトルは、BusinessObjects InfoView に表示されるような名前となります。

標準的なその他のレポートのリストを以下に示します。

[CA ControlMinder 監視対象ファイル](#) (P. 414)

[CA ControlMinder 監視対象プログラム](#) (P. 415)

[アンロードに関する考慮事項がある CA ControlMinder UNIX ホスト](#) (P. 415)

[CA ControlMinderUNIX アンロード対応](#) (P. 416)

CA ControlMinder 監視対象ファイル

CA ControlMinder 監視対象ファイル レポートには、企業内のホストにある重要なシステム ファイルの状態が表示されます。 レポートには、ファイルが監視されていないホスト、監視状態にあるファイルが変更されているホスト、ファイルが監視状態にあり、かつ信頼状態にあるホストがサマリ円グラフに表示されます。 また、ホスト ID など、ファイルに関する詳細も表示されます。これにより、該当するホスト上のファイルに対するポリシーを確認したり、ファイルに対する修正が権限のあるユーザによって行われたかどうかを確認したりできます。

重要なシステム ファイルが確実に監視されるようにすることは、データの整合性を保護するための必須条件です。 ファイルに対する変更が行われた日時を把握することで監査証跡が可能になります。結果として、権限のあるユーザが所定のセキュリティ ポリシーに従って変更を行ったことを検証できます。

CA ControlMinder 監視対象プログラム

CA ControlMinder 監視対象プログラム レポートには、企業内のホストにある重要なプログラムの状態が表示されます。このレポートには、プログラムが監視されていないホスト、監視状態にあるプログラムが変更されているホスト、およびプログラムが監視され信頼状態にあるホストがサマリ円グラフに表示されます。また、ホスト ID など、プログラムに関する詳細も表示されます。これにより、該当するホスト上のプログラムに対するポリシーを確認したり、プログラムに対する修正が権限のあるユーザによって行われたかどうかを確認したりできます。

重要なプログラムが確実に監視されるようにすることは、データの整合性を保護するための必須条件です。プログラムに対する変更が行われた日時を把握することで監査証跡が可能になります。結果として、権限のあるユーザが所定のセキュリティ ポリシーに従って変更を行ったことを検証できます。

アンロードに関する考慮事項がある CA ControlMinder UNIX ホスト

アンロードに関する考慮事項がある CA ControlMinder UNIX ホスト レポートは、CA ControlMinder カーネルのアンロードを妨げる可能性のある、インターセプトされたシステム コールを持つ UNIX ホストを表示します。これらのホストでは、カーネルのアンロードや CA ControlMinder のアップグレードを実行する前に、コンピュータを再起動する必要があります。

このレポートでは、アンロードに関する考慮事項がある各ホストに対して、プロセスおよび親プロセス ID、プログラム名、ブロック時間およびしきい値時間がリストされます。また、各システム コールがブロック中かどうかを表示します。

このレポートでは、ホストを以下のカテゴリにまとめます。

- **Not ready (overflow)** - システム コール テーブルはそのサイズを超えます。また、カーネルをアンロードする場合、再起動する必要があります。
- **Not ready (blocking system calls)** - ブロック中のインターセプトされたシステム コールが存在します。また、カーネルをアンロードする場合、再起動する必要があります。
- **Probable (non-blocking system calls)** - ブロック中ではないインターセプトされたシステム コールが存在します。また、カーネルをアンロードする場合、再起動は必要ありません。

CA ControlMinderUNIX アンロード対応

CA ControlMinderUNIX アンロード対応レポートは、システムを再起動せずに CA ControlMinder カーネルのアンロードおよび CA ControlMinder のアップグレードを実行する UNIX ホストの対応状況を表示します。

このレポートでは、カーネルをアンロードする準備が完了したホスト、カーネルをアンロードする準備ができた可能性のあるホスト、カーネルをアンロードする準備ができていないホストの割合を示すサマリ円グラフが提供されます。また、各ホストに対してインターセプトされ、かつブロックされていないシステム コールの数を提供します。

このレポートでは、ホストを以下のカテゴリにまとめます。

- **Not ready (overflow)** - システム コール テーブルはそのサイズを超えます。また、カーネルをアンロードする場合、再起動する必要があります。
- **Not ready (blocking system calls)** - ブロック中のインターセプトされたシステム コールが存在します。また、カーネルをアンロードする場合、再起動する必要があります。
- **Probable (non-blocking system calls)** - ブロック中ではないインターセプトされたシステム コールが存在します。また、カーネルをアンロードする場合、再起動は必要ありません。
- **Ready** - インターセプトされたシステム コールは存在しません。また、カーネルをアンロードする場合、再起動する必要はありません。
- **Not applicable** - 対象のホストは、UNIX ホストではありません。
- **Unknown status** - ホスト情報が取得できません。

ポリシー管理レポート

標準的なポリシー管理レポートには、ユーザの CA ControlMinder エンタープライズ管理 ポリシーに関する情報が提供されます。

注: レポートのタイトルは、BusinessObjects InfoView に表示されるような名前となります。

標準的なポリシー管理レポートのリストを以下に示します。

[CA ControlMinder ポリシー割り当て \(P. 417\)](#)

[CA ControlMinder ポリシー デプロイメント スコアカード \(P. 418\)](#)

[CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント スコアカード \(P. 418\)](#)

[CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント スコアカード \(P. 419\)](#)

[CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント ステータス \(P. 419\)](#)

[CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント ステータス \(P. 419\)](#)

[CA ControlMinder ポリシー インベントリ \(P. 420\)](#)

[CA ControlMinder ポリシー ルール \(P. 420\)](#)

[CA ControlMinder ポリシー バージョン \(P. 420\)](#)

[CA ControlMinder ホスト別ルール偏差 \(P. 421\)](#)

[CA ControlMinder ホスト グループ別ルール偏差 \(P. 421\)](#)

CA ControlMinder ポリシー割り当て

CA ControlMinder ポリシー割り当てレポートでは、ホストおよびホストグループ上にデプロイされたポリシー割り当てに関する詳細情報を表示します。このホストおよびホストグループは指定された DMS 上に定義されています。レポートには、以下の情報が提供されます。

- ポリシー名
- 割り当てタイプ (ホストまたはホストグループ)
- ポリシーをデプロイするホストおよびホストグループの名前

CA ControlMinder ポリシー デプロイメント スコアカード

CA ControlMinder ポリシー デプロイメント スコアカード レポートは、特定のポリシーのデプロイメント情報を表示します。このレポートには、以下の情報がサマリ円グラフで提供されます。

- ポリシーが正常にデプロイされたホストの数。
- ポリシーがデプロイされたがエラーまたは偏差が発生したホストの数。
- 危険な状態にあるホストの数。（ポリシーがホストに割り当てられましたが、ホストにデプロイされていません。）

また、このレポートではポリシー デプロイメントに関する問題の詳細をホスト別に提供します。

CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント スコアカード

CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント スコアカード レポートは、ポリシーのデプロイメント情報をホスト別に表示します。このレポートには、以下の情報がサマリ円グラフで提供されます。

- ポリシーが正常にデプロイされたホストの数。
- ポリシーがデプロイされたがエラーまたは偏差が発生したホストの数。
- 危険な状態にあるホストの数。（ポリシーがホストまたはホストグループに割り当てられましたが、ホストにデプロイされていません。）

また、このレポートではポリシー デプロイメントに関する問題の詳細をホスト別に提供します。

CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント スコアカード

CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント スコアカード レポートでは、ポリシーのデプロイメント情報をホスト グループ別に表示します。このレポートには、以下の情報がサマリ円グラフで提供されます。

- ポリシーが正常にデプロイされたホストの数。
- ポリシーがデプロイされたがエラーまたは偏差が発生したホストの数。
- 危険な状態にあるホストの数。（ポリシーがホストまたはホスト グループに割り当てられましたが、ホストにデプロイされていません。）

また、このレポートでは、ポリシー デプロイメントに関する問題の詳細をホスト グループ別に提供します。

CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント ステータス

CA ControlMinder ホスト別ポリシー デプロイメント ステータス レポートでは、ポリシーのステータス情報をホスト別に表示します。このレポートには、以下のような各ポリシーのバージョン情報が提供されます。

- 偏差ステータス
- デプロイメント日時
- ポリシーをデプロイしたユーザ名

CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント ステータス

CA ControlMinder ホスト グループ別ポリシー デプロイメント ステータス レポートは、ポリシーのステータス情報をホスト グループ別に表示します。このレポートには、以下のような各ポリシーのバージョン情報が提供されます。

- 偏差ステータス
- デプロイメント日時
- ポリシーをデプロイしたユーザ名

また、このレポートではポリシーがデプロイされたホスト グループに存在するホストを一覧表示します。

CA ControlMinder ポリシー インベントリ

CA ControlMinder ポリシー インベントリ レポートは、以下のような DMS に格納されたポリシーのスナップショットを表示します。

- 各ポリシーが最後に更新された時間
- ポリシーを最後に更新したユーザ名
- ポリシーがデプロイされたバージョンの数
- 最後にポリシーが確定されたバージョン
- 依存先のポリシー名

注: ポリシーが他のポリシーに依存している場合、依存先のポリシーがデプロイされるまでそのポリシーはデプロイできません。

CA ControlMinder ポリシー ルール

CA ControlMinder ポリシー ルール レポートは、ポリシーにある各ルールのデプロイ スクリプトおよびデプロイ解除スクリプトをポリシー名別に表示します。このレポートには、ルールの最終更新日およびルールの最終更新ユーザ名が提供されます。さらに、ポリシーが確定されデプロイメントの準備ができているか、またポリシーのバージョン番号を表示します。

CA ControlMinder ポリシー バージョン

CA ControlMinder ポリシー バージョン レポートは、各ポリシーのバージョン情報をポリシー名別に表示します。レポートには、各ポリシーに対して以下の情報が提供されます。

- 現在のバージョン番号
- 現在のバージョンのデプロイ日
- 現在のバージョンをデプロイしたユーザ名

また、このレポートでは現在のバージョンが最終バージョンかどうかを表示します。

CA ControlMinder ホスト別ルール偏差

CA ControlMinder ホスト別ルール偏差レポートは、ポリシー ステータスおよびルール偏差をホスト別に表示します。このレポートには、各ホストに存在するポリシーの一覧、および各ポリシーのステータス、バージョン、偏差ステータスが提供されます。このポリシーにルール偏差が存在する場合、レポートには偏差の詳細、つまり偏差の適用先となるリソースおよびプロパティの詳細が提供されます。

CA ControlMinder ホスト グループ別ルール偏差

CA ControlMinder ホスト グループ別ルール偏差レポートは、ポリシー ステータスおよびルール偏差をホスト グループ別に表示します。このレポートには、各ホストに存在するポリシーの一覧、および各ポリシーのステータス、バージョンおよび偏差ステータスが提供されます。このポリシーにルール偏差が存在する場合、レポートにはホスト グループの各ホスト メンバに対する偏差の詳細、つまり偏差の適用先となるリソースおよびプロパティの詳細が提供されます。

パスワード ポリシー レポート

パスワード ポリシー レポートは、CA ControlMinder で定義されたパスワード ポリシーに関する情報を提供します。

以下は標準パスワード ポリシー レポートのリストです。

[パスワード ポリシーによる CA ControlMinder 特権アカウント \(P. 422\)](#)

[CA ControlMinder PUPM パスワード ポリシー \(P. 422\)](#)

パスワード ポリシーによる CA ControlMinder 特権アカウント

このレポートは、システム内のすべての特権アカウントのリスト、およびそれに対応するパスワード ポリシーを表示します。このレポートを使用すると、どの特権アカウントがどのパスワード ポリシーに関連付けられているかが分かります。レポートを確認した後で、パスワード ポリシーが正しく割り当てられているかどうかを判断し、必要に応じて修正措置を取ることができます。

レポートには、以下の情報が提供されます。

- スナップショット作成日時
- パスワード ポリシー名
- エンドポイントのタイプおよび名前
- アカウント名
- 前回のチェックアウト日
- 前回のパスワード変更

CA ControlMinder PUPM パスワード ポリシー

このレポートは、その複雑性に従って、現在のパスワード ポリシーを表示します。このレポートを使用すると、既存パスワード ポリシーの最小長および最大長、その他のポリシー パラメータがユーザのセキュリティ基準に適合しているかどうか判断できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日
- パスワード ポリシーの名前および説明
- 最大長
- 最小長
- パスワード ポリシー パラメータ

特権アカウント管理レポート

特権アカウント管理レポートは、特権アカウント管理の詳細を表示します。

以下に、標準的な特権アカウント管理レポートのリストを示します。

[エンドポイント別 CA ControlMinder 特権アカウント](#) (P. 423)

[ユーザ別 CA ControlMinder PUPM ロールおよび特権アカウント](#) (P. 424)

[エンドポイント別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト](#) (P. 425)

[承認者別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト](#) (P. 426)

[要求者別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト](#) (P. 427)

[特権アカウント別 CA ControlMinder PUPM ユーザ](#) (P. 428)

[ロール別 CA ControlMinder PUPM ユーザ](#) (P. 428)

エンドポイント別 CA ControlMinder 特権アカウント

このレポートでは、特権アカウントがエンドポイント タイプおよびエンドポイント名別に一覧表示されます。各エンドポイントに関連付けられた特権アカウントの数を確定するために、このレポートを使用できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日時
- エンドポイントのタイプおよび名前
- アカウント名
- 前回のチェックアウト ユーザ
- 前回のチェックアウト
- 前回のパスワード変更

ユーザ別 CA ControlMinder PUPM ロールおよび特権アカウント

このレポートは、ユーザアカウントに応じて、特権アクセスロールおよび特権アカウントのリストを表示します。このレポートを使用すると、関連付けられたロールおよびユーザアカウントに応じて、特権アカウントを確認できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日時
- ユーザ ID
- エンドポイントの時間および名前
- ロールの名前および説明
- アカウント名
- 例外
- 前回のパスワード変更

注: このレポートの生成では、完了までに長時間を要する場合があります。

エンドポイント別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト

このレポートは、特権アカウント リクエストのリストが、エンドポイント タイプおよびエンドポイント名別に表示されます。このレポートを使用すると、特権アカウントおよびそれに対応するエンドポイントのタイプおよび名前のチェックアウト リクエストを確認できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日時
- エンドポイントのタイプおよび名前
- ホスト名
- アカウント
- 要求者
- 要求の説明
- 要求時間
- 承認時間
- 有効期間（開始）
- 有効期限
- 承認者
- 承認者コメント

注: レポートにはアクティブな特権アカウントのリクエストのみが表示されます。

承認者別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト

このレポートは、承認者に基づいて、特権アカウント リクエストのリストを表示します。このレポートを使用すると、特定のユーザによって承認された特権アカウント リクエストを確認できます。レポート確認後、承認者ロールを変更するか、ロールにユーザを追加するか、ロールからユーザを削除できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日時
- 承認者ユーザ ID
- エンドポイントのタイプおよび名前
- ホスト名
- アカウント
- 要求者の名前と ID
- 要求の説明
- 要求時間
- 承認時間
- 有効期間（開始）
- 有効期限
- 承認者コメント

注: レポートにはアクティブな特権アカウントのリクエストのみが表示されます。

要求者別 CA ControlMinder 特権アカウント リクエスト

このレポートは、特権アカウント パスワードを要求したユーザに基づいて、特権アカウント リクエストを表示します。このレポートを使用すると、特権アカウントをチェックアウトするために、ユーザによって作成されたリクエストを確認できます。このレポートの確認後、チェックアウト リクエストの数、およびリクエストを作成したユーザを特定できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット名
- 承認者ユーザ ID
- エンドポイントのタイプおよび名前
- ホスト名
- アカウント
- 要求の説明
- 要求時間
- 承認時間
- 有効期間（開始）
- 有効期限
- 承認者
- 承認者コメント

注: レポートにはアクティブな特権アカウントのリクエストのみが表示されます。

特権アカウント別 CA ControlMinder PUPM ユーザ

このレポートでは、エンドポイントのタイプおよび名前に従って、特権アカウントへのアクセス権を持つユーザが一覧表示されます。このレポートを使用すると、ユーザが特権アカウントにアクセスする方法、および各特権アカウントが属しているエンドポイントのタイプと名前を特定できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット タイプ
- エンドポイントのタイプおよび名前
- 特権アカウント名
- ユーザ名
- ユーザ ID
- リクエスト

ロール別 CA ControlMinder PUPM ユーザ

このレポートは、ユーザおよびそれらに関連付けられた特権アカウントロールのリストを表示します。このレポートを使用すると、ユーザが特権アカウントロールにどのように関連付けられるか特定し、現在のステータスがユーザのセキュリティ条件に適合しているかどうか判断できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- スナップショット作成日時
- ロール名
- メンバ数
- ユーザ名
- ユーザ ID
- 電子メール アドレス

UNIX 認証ブローカ レポート

UNAB レポートは、UNAB 管理タスクの詳細を表示します。

以下は、標準的な UNIX 認証ブローカ レポートのリストです。

[CA ControlMinder UNAB ホスト別エンタープライズ ユーザ アクセス](#) (P. 429)

[CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ別ホストへのアクセス](#) (P. 430)

[CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ](#) (P. 430)

[CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ アクティビティ](#) (P. 430)

[CA ControlMinder UNAB エンタープライズ グループ](#) (P. 430)

[ホスト グループ別 CA ControlMinder UNAB ホスト](#) (P. 431)

[CA ControlMinder UNAB ローカル グループ移行ステータス](#) (P. 431)

[CA ControlMinder UNAB ローカル グループの概要](#) (P. 432)

[CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ](#) (P. 432)

[グループ別 CA ControlMinder UNAB ローカル グループ移行ステータス](#) (P. 432)

[ホスト別 CA ControlMinder UNAB ローカル グループ移行](#) (P. 433)

[CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス](#) (P. 433)

[ホスト別 CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス](#) (P. 433)

[ユーザ別 CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス](#) (P. 433)

[グループ別 CA ControlMinder UNAB 非標準ローカル グループ](#) (P. 433)

[ユーザ別 CA ControlMinder UNAB 非標準ローカル ユーザ](#) (P. 433)

CA ControlMinder UNAB ホスト別エンタープライズ ユーザ アクセス

このレポートでは、UNAB ホストにアクセスしたエンタープライズ ユーザのリストをホスト別に表示します。 レポートには、各ホストにアクセスしたエンタープライズ ユーザ、前回のログイン試行、および誰がホストへのアクセスを許可されたか（ユーザまたはグループ）についての情報が提供されます。 このレポートを確認した後、エンタープライズ ユーザがホストに対して持っているアクセス権限を変更できます。

CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ別ホストへのアクセス

このレポートでは、UNAB ホストにアクセスしたエンタープライズ ユーザのリストをユーザ別に表示します。レポートには、各ホストにアクセスしたエンタープライズ ユーザ、前回のログイン試行、および誰がホストへのアクセスを許可されたか（ユーザまたはグループ）についての情報が提供されます。このレポートを確認した後、エンタープライズ ユーザがホストに対して持っているアクセス権限を変更できます。

CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ

このレポートでは、ホストへのアクセスが許可されているエンタープライズ ユーザの一覧が表示されます。このレポートには、現在のエンタープライズ ユーザアカウント、ユーザ ID、ホーム ディレクトリ、およびシェルタイプが表示されます。このレポートを確認した後で、ユーザパラメータの変更、エンタープライズ ユーザの追加または削除ができます。

CA ControlMinder UNAB エンタープライズ ユーザ アクティビティ

このレポートには、移行および一部移行されたエンタープライズ ユーザアカウントのアクティビティ リストが表示されます。このレポートを使用すると、UNIX ホスト上でのエンタープライズ ユーザのアクティビティを参照できます。このレポートによって、ユーザごとに前回の成功ログインおよび失敗ログイン、前回の成功パスワード変更などの情報を確認できます。

CA ControlMinder UNAB エンタープライズ グループ

このレポートには、エンタープライズ グループの属性が表示されます。このレポートは、エンタープライズ グループの詳細（グループ ID など）を提供します。

ホストグループ別 CA ControlMinder UNAB ホスト

このレポートでは、UNAB のホストがホストグループ別に表示されます。このレポートを使用すると、UNAB ホストの現在のグループの概要を把握できます。

このレポートには、以下の情報が含まれています。

- ホストグループ
- ホスト名
- 合計数

CA ControlMinder UNAB ローカルグループ移行ステータス

このレポートでは、各グループのエンドポイントでの移行プロセスのステータスが表示されます。このレポートを使用すると、各ホスト上の移行プロセスの現在のステータスを確認できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- ホスト名
- 移行ステータス
- グループ名
- グループ ID
- 名前の競合
- GID の競合
- メンバの競合
- Active Directory グループの競合なし
- エントリ数

CA ControlMinder UNAB ローカル グループの概要

このレポートでは、ローカル グループ プロパティの概要が表示されます。このレポートを使用すると、各 UNAB のホストで同じグループのインスタンスがいくつあるかを把握できます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- ホスト数
- グループ名
- グループ ID
- インスタンス数

CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ

このレポートは、ローカル ユーザ パラメータの概要を表示します。このレポートの情報では、単一ユーザアカウントが UNIX ホストに表示されるインスタンスの数が表示されます。

このレポートには、以下の情報が表示されます。

- ホスト数
- ユーザ名
- ユーザ ID
- グループ ID
- ホーム ディレクトリ
- ログイン シェル
- エントリ数

グループ別 CA ControlMinder UNAB ローカル グループ移行ステータス

このレポートは、ローカル グループの移行ステータスを、グループ別に表示します。このレポートを使用すると、各グループの移行プロセスの現在のステータスを確認できます。

ホスト別 CA ControlMinder UNAB ローカル グループ移行

このレポートは、ローカル グループの移行ステータスを、ホスト別に表示します。このレポートを使用すると、グループの移行ステータスの詳細をホスト別に表示できます。

CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス

このレポートは、ローカル ユーザの移行ステータスを表示します。このレポートを使用すると、各ユーザの移行ステータスを表示し、ローカル ユーザ属性とエンタープライズ ユーザ属性を比較できます。

ホスト別 CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス

このレポートは、ローカル ユーザの移行ステータスをホスト別に表示します。このレポートを使用すると、ユーザの移行ステータスをホスト別に表示できます。

ユーザ別 CA ControlMinder UNAB ローカル ユーザ移行ステータス

このレポートは、ローカル ユーザの移行ステータスをユーザ別に表示します。このレポートを使用すると、各ローカル ユーザの移行ステータスを表示できます。

グループ別 CA ControlMinder UNAB 非標準ローカル グループ

このレポートでは、非標準のローカル グループの情報がグループ別に表示されます。このレポートを使用すると、ローカル属性がエンタープライズ属性と異なるローカル グループの詳細を表示できます。

ユーザ別 CA ControlMinder UNAB 非標準ローカル ユーザ

このレポートでは、非標準のローカル ユーザの情報がユーザ別に表示されます。このレポートを使用すると、ローカル属性がエンタープライズ属性と異なるユーザの情報を表示できます。

CA Enterprise Log Manager レポート

CA Enterprise Log Manager レポートは、CA ControlMinder および UNAB のアカウント アクティビティ、リソース管理などに関する詳細情報を表示します。

CA Enterprise Log Manager レポートの詳細については、CA Enterprise Log Manager のマニュアルを参照してください。

カスタム レポート

CA ControlMinder レポートはすべて、Crystal Reports Designer XI を使用して作成されています。これらのレポートは BusinessObjects InfoView を介して Web ベースの形式で提供されます。提供されたレポートをカスタマイズするには、Crystal Reports Designer XI が必要です。

注: 本書の手順説明では、レポートのカスタマイズを開始する際に役立つヒントをいくつか説明します。Crystal Reports Designer XI の詳細については、「*BusinessObjects Enterprise XI Release 2 Designer's Guide*」を参照してください。

CA ControlMinder Universe for BusinessObjects

CA ControlMinder Universe for BusinessObjects は、CA ControlMinder レポートサービスの中央データベースの簡略化ビューを表します。Universe は意味を表すレイヤーであり、データベース内のデータに該当します。このレイヤーは、データベースの複雑な構造からエンドユーザを分離します。Universe は、クラスおよびオブジェクトの集まりです。

Universe は BusinessObjects Enterprise Designer を使用して作成されます。CA ControlMinder Universe は、CA ControlMinder レポートサービスの中央データベースに基づくレポートの作成を簡略化するために、CA Technologies によって提供されています。CA Technologies により開発された CA ControlMinder Universe は修正しないでください。必要ならば、固有の universe の基礎としてコピーを作成します。

CA ControlMinder Universe の表示

BusinessObjects Designer を使用して、CA ControlMinder Universe を表示できます。

CA ControlMinder Universe を表示するには、以下の手順に従います。

1. [スタート] - [プログラム] - [BusinessObjects XI Release 2] - [BusinessObjects Enterprise] - [Designer] を選択します。

[User Identification] ダイアログ ボックスが表示され、BusinessObjects Designer にログインできるようになります。

2. クレデンシャルを入力し、[OK] をクリックします。

Quick Design ウィザードの開始画面が表示されます。

3. [Run this Wizard at Startup] チェック ボックスをオフにし、[Cancel] をクリックします。

空の Designer セッションが開きます。タイトル バー内にユーザ名およびリポジトリ名が表示されます。

4. [File] - [Open] をクリックし、CA ControlMinder Universe を含んでいるディレクトリを参照して *CA Access Control.unv* ファイルを選択し、[Open] をクリックします。

現在の Designer ウィンドウで CA ControlMinder Universe が開きます。

注: CA ControlMinder Universe は、デフォルトの universe ファイルストアとして指定されたディレクトリ内で *CA Universe*¥*CA Access Control* の下に格納されています。

標準レポートのカスタマイズ

標準レポートはいずれもカスタマイズすることができます。たとえば、タイトル、色、ロゴ、およびフォントを必要に応じて変更できます。変更を行うには、レポートを **Crystal Reports Designer XI** で開く必要があります。どのレポートもそれぞれ対応する .rpt ファイルを使用しています。このファイルを開いて、レポートをカスタマイズします。

標準レポートをカスタマイズするには、以下の手順に従います。

1. カスタマイズする .rpt ファイルを **Designer** で開きます。
レポートのデザイン ビューが表示されます。
2. 以下のいずれかの操作を行います。
 - レポートのタイトルを変更するには、[File] - [Summary Info] をクリックし、[Title] フィールドにタイトルを入力します。
 - テキストをカスタマイズするには、デザイン ビュー内の希望のテキストを強調表示し、それをダブルクリックして編集を行います。
 - テキストの表示方法を変更するには、開いているレポート内のテキストを右クリックして [Format text] を選択し、必要に応じてプロパティを変更します。
3. custom .rpt ファイルを保存します。
新しいカスタム レポートが保存され、いつでも公開できるようになります。

カスタム レポートの公開

カスタム レポートは、**BusinessObjects InfoView** を使用して公開する必要があります。

カスタム レポートを公開するには、以下の手順に従います。

1. **BusinessObjects InfoView** を開き、管理者権限でログインします。
[InfoView Home] ページが表示されます。
2. [New] - [Folder] をクリックし、[Public Folders] の下に新しいフォルダを作成します。
[Create A New Folder] タスク ページが表示されます。

3. カスタム レポート フォルダの名前および説明を入力し、[OK] をクリックします。

新しいフォルダが作成されます。

4. 作成したフォルダで、[New] - [Document from local computer] - [Crystal Report] をクリックします。

[Add a document from your local computer] タスク ページが表示されます。

5. レポートのタイトルとカスタマイズされた rpt ファイルへのパス名を入力し、[OK] をクリックします。

カスタム レポートが公開され、**BusinessObjects InfoView** から表示できるようになりました。カスタム レポートは、ほかの任意のレポートと同様にスケジュールすることもできます。

第 13 章：サンプル ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのデプロイ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[サンプル ポリシー](#) (P. 439)

[サンプル ポリシーの保存場所](#) (P. 441)

[サンプル ポリシー スクリプト](#) (P. 442)

[準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシー](#) (P. 446)

[準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーの格納場所](#) (P. 447)

[準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのスクリプト](#) (P. 448)

[ポリシー デプロイメント](#) (P. 451)

サンプル ポリシー

CA ControlMinder とともに提供されるサンプル ポリシーでは、オペレーティング システムおよびアプリケーション ソース保護のために推奨される、職務分掌およびベスト プラクティスをご紹介します。各ポリシーは `selang` スクリプトになっており、その中のコメントによって、ポリシーの目的と含まれているルールが説明されています。

これらのサンプル ポリシーでは、CA ControlMinder でユーザのシステムを保護するためのベースラインが提供されます。サンプル ポリシーを自分のポリシーのベースとして使用すると、組織のポリシーを作成するプロセスが簡単になります。サンプル ポリシーは、自分のセキュリティ ポリシーおよび環境（インストールされている実際の OS パッケージによって異なるオペレーティング システム ポリシー）に合わせてカスタマイズする必要があります。

サンプル ポリシーをカスタマイズした後で、CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用してポリシーをエンドポイントへデプロイします。

サンプル ポリシーは以下の共通アプリケーションならびにオペレーティング システムで使用可能です。

- アプリケーション :
 - Apache
 - JBoss アプリケーション サーバ
 - CA ControlMinder Web サービス
 - Microsoft SQL Server 2005
 - Oracle Database 10g
- オペレーティング システム :
 - AIX
 - HP-UX
 - Red Hat Enterprise Linux
 - SuSE Linux Enterprise Server
 - Sun Solaris
 - Windows 2003
- 仮想化システム :
 - VMware ESX Server
 - Hyper-V
 - Solaris 10 ゾーン

サンプル ポリシーの保存場所

CA ControlMinder は、サンプル ポリシーを以下のディレクトリにインストールします。

`ACInstallDir/samples/Policies/`

`ACInstallDir`

CA ControlMinder のインストール先ディレクトリを定義します。

この場所には 3 つのサブディレクトリがあります。

- **Applications** - アプリケーション特有のポリシーが含まれています。
- **OS** - オペレーティング システムのポリシーが含まれています。
- **Virtualization** - 仮想システムのポリシーが含まれています。

CA ControlMinder は、ポリシーをテキスト ファイルとして提供します。このファイルには、ポリシーを実行する `selang` スクリプトが含まれています。また、各ポリシーには保護ポリシーのデプロイ解除に使用できる一致ポリシーが含まれています。CA ControlMinder エンタープライズ管理 に対するポリシーのデプロイとデプロイ解除を行います。

サンプル ポリシーの命名規則は `OS_ACTION` です。

OS

ポリシーの設計対象となるオペレーティング システムを定義しています。

ACTION

スクリプトが実行するポリシー アクションを定義しています。

値: `deploy` または `undeploy`

たとえば、ファイル「`_LINUX40_deploy.txt`」の場合、Red Hat Enterprise Linux 4.0 用のサンプル デプロイメント ポリシーが含まれています。

注: アプリケーション ポリシーにデプロイ解除スクリプトはありません。

サンプル ポリシー スクリプト

各ポリシーは **selang** スクリプトになっており、その中のコメントによって、ポリシーの目的と含まれているルールが説明されています。サンプル ポリシー スクリプトはベスト プラクティスの実例を示すために提供されます。

- コメント

サンプル ポリシーには注釈が追加されているため、サンプル ポリシーの各セクションで何が実行されるのかを理解するのに役立ちます。

- コンテナ

サンプル ポリシーでは、関連するリソースを **1 つのコンテナ リソース** にまとめています。この方法により、共通のポリシーが関連するすべてのリソースに一度で適用されます。ポリシー ルール (**ACL**) を個々のリソースに適用する必要はありません。たとえば、ポリシーで **1 つのコンテナ** を使用して、すべてのシステム環境設定ファイルをまとめることができます。

ポリシー コンテナでは、命名規則 **POL_container_name** を使用します。これらのコンテナをサブポリシーと見なすことができます。たとえば、**OS** サンプル ポリシーでは、**POL_SYS_CONF** コンテナを使用して **OS** 環境設定ファイルを保護します。

■ ロール

ユーザの管理を簡略化するために、サンプル ポリシーではロールに ACL を適用します。各ロールでは **CA ControlMinder** のユーザ グループが使用され、このグループに、実際のユーザを追加できます。

ポリシー ロールでは、命名規則 **ROL_role_name** を使用します。たとえば、サンプル ポリシーは、**adm** および **lp** のような組み込みのシステム ユーザに対して **ROL_SYSTEM** グループを使用します。多くのポリシーでは、ユーザに（適切なシステム操作に必要な）幅広い権限を割り当てていますが、ユーザがログインに使用できないように権限を無効にすることができます。

■ 変数

デプロイ時に適用する変更を最小限に抑える必要があるため、サンプル ポリシーでは **CA ControlMinder** 変数を使用します。サンプル ポリシーは、組み込み変数を使用してローカルのシステム リソース（例えば、ローカル ホストの端末ルール）を保護します。また、ポリシーの変更を簡略化するためにユーザ定義の変数も使用します。たとえば、ユーザ定義の変数に管理者ユーザのホーム ディレクトリを含めることができます。管理者ユーザが別のホーム ディレクトリを使用する場合、ユーザ定義の変数を一度書き換えるだけで、影響を受けるすべてのルールが自動的に変更されます。

例: ポリシー スクリプト コメント

以下の Solaris SPARC 9 サンプル ポリシーのコードの抜粋では、サンプル ポリシーにどのようにコメントが追加されているかを示しています。selang 構文ルールを使用しているため、ハッシュ記号 (**#**) から始まる行がコメントです。

```
#
# * Home Directories Protection Policy *
#*****
#
# This policy uses the FILE class to protect the home
# directories of sensitive users so that only the owner
# of each directory can access it.
#
```

```
# Prerequisites:
#None
#
# Roles:
#None
#
# Containers:
#POL_HOME_DIR- home directories of sensitive users
#
# define container POL_HOME_DIR
# Protect home directories
editres CONTAINER POL_HOME_DIR audit(<!POLICY_AUDIT_MODE>) owner(+nobody)
comment("AC Sample - Protect home directories")
authorize CONTAINER POL_HOME_DIR uid(*_undefined) access(NONE)
editres ACVAR ("HOME_OS_ADMIN") value("/root") type(static)
editusr < ! (USER_OS_ADMIN> )
# define specific FILE resources and connect them with POL_HOME_DIR
editres FILE ("<!HOME_OS_ADMIN>/*") audit(<!POLICY_AUDIT_MODE>) owner(+nobody)
defaccess(NONE) <!POLICY_WARNING_MODE> comment("AC Sample")
authorize FILE ("<!HOME_OS_ADMIN>/*") uid(<!USER_OS_ADMIN>) access(ALL)
chres CONTAINER POL_HOME_DIR mem+("<!HOME_OS_ADMIN>/*") of_class(FILE)
```

例: サンプル ポリシーのコンテナ

以下の selang 出力は、POL_SYS_FILES のプロパティを示しています。AIX サンプル ポリシーには、システム ファイルを保護するこのサブポリシーが含まれています。

```
AC> sr container POL_SYS_FILES
Data for CONTAINER 'POL_SYS_FILES'
-----
ACLS:
Access:POL_SYSADMIN(GROUP)All
POL_SYSTEM(GROUP)All
*POL_SYSADMIN(USER)R, Chdir
POL_SYSADMIN(USER)R, Chdir
Members:
boot/*(FILE)
dev/kmem(FILE)
dev/mem(FILE)
dev/port(FILE)
Audit mode: Failure
Owner: +nobody(USER)
Create time: 10-Dec-2008 10:32
Update time: 10-Dec-2008 10:35
Updated by: root(USER)
Comment: AC Sample - Protect OS system files
```

例: サンプル ポリシーの変数

以下の Red Hat Enterprise Linux 5 サンプル ポリシーのコードの抜粋では、サンプル ポリシーでどのように変数を使用されているかを示しています。この例では、サンプル ポリシーはローカル ホストおよび管理者ユーザ root のホーム ディレクトリの名前の候補を定義しています。

```
#
# * AC Variables Definitions *
#*****
#
# The rules in this section define variables that policies use.
# Variables:
#     LOCALHOST           : list of possible names for local host
#     POLICY_AUDIT_MODE    : set policies audit mode
#     POLICY_DEFACCESS     : set defaccess of policies` resources
#
editres ACVAR ("LOCALHOST") value("localhost") type(static)
editres ACVAR ("LOCALHOST") value+("127.0.0.1")
editres ACVAR ("LOCALHOST") value+("0.0.0.0")
editres ACVAR ("POLICY_AUDIT_MODE") value("FAILURE") type(static)
editres ACVAR ("POLICY_DEFACCESS") value("ALL") type(static)
```

詳細情報:

[ユーザ定義変数](#) (P. 129)

[組み込み変数](#) (P. 130)

[変数使用のガイドライン](#) (P. 131)

[エンドポイントで変数を解決する仕組み](#) (P. 134)

準拠ポリシーとベストプラクティス ポリシー

準拠ポリシーとベストプラクティス ポリシーにより、エンドポイント上に迅速に準拠ポリシーとベストプラクティス ポリシーをデプロイできます。各ポリシーは1つの **selang** スクリプトであり、ポリシーの目的を説明するコメント、含まれるルール、および使用される変数が含まれています。

ポリシーは、Payment Card Industry Data Security Requirements and Security Assessment Procedures (PCI DSS) standard、および VMWare VSphere Hardening Requirements に準拠しています。

準拠ポリシーとベストプラクティス ポリシーは、以下のオペレーティングシステムおよび仮想化プラットフォームで使用できます。

- オペレーティングシステム
 - Red Hat Advanced Server Linux
 - SuSE Linux
 - SLES
 - AIX
 - HP-UX
 - Solaris
 - Windows 2003 R2
 - Windows 2008 R2
- 仮想化プラットフォーム
 - VMWare サーバ ESX
 - Solaris 10 の Solaris ゾーン
 - Hyper-V

準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーの格納場所

エンタープライズ管理サーバでは、インストール中に準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーが **DMS** に格納されます。これは、エンタープライズ管理サーバの更新インストールをデプロイする際に自動的行われます。

準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーの管理は、「ポリシー管理」セクションで **CA ControlMinder** エンタープライズ管理 から行います。

個々の新しい **CA ControlMinder** インストールでは、準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーは以下の場所に格納されます。

`ACInstallDir/samples/Policies/OutOfTheBox`

`ACInstallDir`

CA ControlMinder のインストール先ディレクトリを定義します。

CA ControlMinder は、ポリシーをテキストファイルとして提供します。このファイルには、ポリシーを実行する **selang** スクリプトが含まれています。また、各ポリシーには保護ポリシーのデプロイ解除に使用できる一致ポリシーが含まれています。**CA ControlMinder** エンタープライズ管理 に対するポリシーのデプロイとデプロイ解除を行います。

サンプル ポリシーの命名規則は **REGULATION_ACTION** です。

REGULATION

ポリシーの設計対象となる規則の名前を定義します。

ACTION

スクリプトが実行するポリシー アクションを定義しています。

値： **deploy** または **undeploy**

たとえば `pci_dss_7.1.1_deploy.txt` には、**PCI DSS** セクション **7.1.1** のサンプルデプロイメント ポリシーが含まれています。

注： 準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーは **OS** に依存せず、**Windows** および **UNIX** のシステムで使用できます。

準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのスクリプト

各ポリシーは 1 つの **selang** スクリプトであり、ポリシーの目的を説明するコメント、および含まれるルールが含まれています。

- コメント

サンプル ポリシーには注釈が追加されているため、サンプル ポリシーの各セクションで何が実行されるのかを理解するのに役立ちます。

- 変数

準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーはオペレーティング システムには依存しません。ただし、リソース グループはシステムによって異なります。この問題を解決するため、リソース リストは変数が使用され、**ACL** ではポリシーの変数が使用されます。エンタープライズ管理サーバにエンドポイントが接続されると、そのエンドポイントはオペレーティング システムに応じて一致するホスト グループへ自動的に追加され、ポリシーがエンドポイントへデプロイされます。

- ロール

ユーザの管理を簡略化するために、サンプル ポリシーではロールに **ACL** を適用します。各ロールでは **CA ControlMinder** のユーザ グループが使用され、このグループに、実際のユーザを追加できます。

ポリシー ロールでは、命名規則 **ROL_role_name** を使用します。たとえば、サンプル ポリシーは、**adm** および **lp** のような組み込みのシステムユーザに対して **ROL_SYSTEM** グループを使用します。多くのポリシーでは、ユーザに（適切なシステム操作に必要な）幅広い権限を割り当てていますが、ユーザがログインに使用できないように権限を無効にすることができます。

例: 準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのコメント

PCI_DSS_7.1.1 準拠ポリシーからの以下の断片には、準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーにどのような注釈が付けられているのかが説明されています。 `selang` 構文ルールを使用しているため、ハッシュ記号 (`#`) から始まる行がコメントです。

```
#
# * 2. Protect <!USER_OS_ADMIN> Logon and Access Control Administration *
# *****
#
# This section uses the TERMINAL class to restrict administrator users from
# logging in directly (read access). Access Control administration is blocked as
# well (write access).
#
# To separate security administration from system administration, the policy
# sets READ access only to these special terminals.
#
editres  TERMINAL ("<!HOSTNAME>") audit(ALL) warning
authorize TERMINAL ("<!HOSTNAME>") uid("<!USER_OS_ADMIN>") deniedaccess(READ)
# The following line is commented because the warning mode in UNIX is not
# applicable for write access to class TERMINAL.
#authorize TERMINAL ("<!HOSTNAME>") uid("<!USER_OS_ADMIN>") deniedaccess(WRITE)
```

例: 準拠ポリシーとベスト プラクティス ポリシーのロール

PCI_DSS_7.1.1 準拠ポリシーからの以下の断片には、ポリシーによりロールに対してどのように ACL が適用されているのかが説明されています。

```
#
# * 1. Role Definitions *
# *****
#
# The rules in this section define the roles that the policy uses.
#
# * Define built-in OS users with the logical property. This prevents users
#   from logging in to the system.
# * Create the user +nobody in CA Access Control only. CA Access Control
#   sets this user as the owner of many resources (to disable ownership
#   bypass). You cannot create this user in the native OS.
# * Create at least one user in ROL_AC_ADMIN. Without this user you cannot
#   login into CA Access Control.
#   Note: By default, the rules add the superuser account to ROL_AC_ADMIN.
#         We recommend that you remove this user and add security
#         administrators to this group.
# Roles:
#   ROL_SYSTEM      : built-in OS users
#   ROL_SYSADMIN    : system administrators
#   ROL_RESTRICTED  : restricted users with permissions for specific tasks
#   ROL_AC_ADMIN     : CA Access Control administrators
#   ROL_AC_AUDITOR   : CA Access Control auditors
#   ROL_AC_OPERATOR  : CA Access Control operators
#   ROL_AC_SERVICE   : CA Access Control service managers
#   ROL_AC_PWMANAGER : CA Access Control password managers
#

editgrp (ROL_SYSTEM ROL_SYSADMIN ROL_RESTRICTED ROL_AC_ADMIN ROL_AC_AUDITOR
ROL_AC_OPERATOR ROL_AC_SERVICE ROL_AC_PWMANAGER)
chgrp (ROL_SYSADMIN ROL_AC_ADMIN) audit(LOGINSUCCESS LOGINFAILURE FAILURE)
editusr (+nobody) comment("AC 00TB - Resource owner used for disabling ownership
bypass")
chusr (+nobody) owner(+nobody)
join ("<!USER_OS_ADMIN>") group(ROL_SYSTEM)
join ("<!USER_OS_ADMIN>") group(ROL_AC_ADMIN)
```

ポリシー デプロイメント

CA ControlMinder ポリシーをデプロイする場合、エラーを発生させずに正常にポリシーのデプロイおよび実行を行うために、いくつかの共通手順に従う必要があります。以下のセクションでは、サンプルポリシーのデプロイ前またはデプロイ後に実行する必要があるアクションについて説明します。

ポリシー デプロイメントのためにエンドポイントを準備する方法

ポリシーを実装する前に、ポリシーのエンドポイントを準備する必要があります。実行すると、このポリシーに関連する問題を後で分離することができます。

ポリシー デプロイメントのためにエンドポイントを準備する方法

- オペレーティング システムまたはアプリケーションの新規インストールを使用する

OS ポリシー用に、製造者から提供された OS の最新バージョンおよびパッチを使用します。これにより、変更によってシステムの安全性が潜在的に損なわれる前に、システムを保護することができます。ポリシーを適用した後、パッチを適用したり、必要に応じてシステムを設定し、悪意のある変更や偶発的な変更からシステムを保護することができます。アプリケーションにも同じことがあてはまります。

- 職務分掌を実装する

ポリシー ルールを確認し、必要に応じて他のロールを追加します。ロール、ユーザおよびそれらの関係（ロール メンバシップ）を定義する独自のポリシーを作成します。サンプル ポリシーのデプロイ前または後にこのポリシーをデプロイできます。

単一ユーザに必要以上の権限を割り当てていないことを確認してください。たとえば、デフォルトではスーパーユーザが CA ControlMinder 管理者権限を提供する ROL_AC_ADMIN に追加されています。最良の方法として、このユーザを削除し、代わりにセキュリティ管理者をこのグループに追加することをお勧めします。

- 新しい CA ControlMinder データベースの作成する、または既存のデータベースをバックアップする

ポリシーを実装する前に、新しいデータベースを作成します。これにより、ポリシー ルールの競合またはデータベースの既存ルールへの変更が発生しないようになります。新しいデータベースを作成することができない場合、データベースをバックアップし、そのバックアップを使用してポリシー適用前の状態にリストアできるようにしてください。

- ユーザに適切な管理ロール（システム管理者、セキュリティ管理者、アプリケーション管理者）を割り当てる。
- 新しい監査ログ ファイルを使用する

既存の監査ログ ファイルをバックアップし、それを消去します。これによって、新しいイベントをログに記録する際、CA ControlMinder は新しい監査ログ ファイルを作成します。監査ログ ファイルにはデプロイするポリシーに関連したイベントのみが記録されているため、このポリシーに関連する問題の確認および分離を迅速に行うことができます。

- CA ControlMinder ユーザ定義変数を設定する

設定済みの CA ControlMinder 変数の値（「AC Variables Definitions」セクション）を検証し、使用中の環境に一致させるか、または必要に応じて値の追加、変更を行います。

段階的なポリシーのデプロイ方法

ポリシーをデプロイする際、いくつかのアクションを実行することで、ポリシーのデプロイおよびポリシーの実行をエラーを発生させず、正常に行うことができます。ポリシーをデプロイするためにエンドポイントを準備した後、段階的にポリシー デプロイメントを実行することをお勧めします。

ポリシーは最初にテスト環境にデプロイし、必要に応じてポリシーを調整してから実稼働環境へデプロイすることをお勧めします。

段階的な方法でポリシーをデプロイする方法

1. ポリシーを警告モードでデプロイします

現在、このポリシーはアクティブですが、そのルールは適用されません。そのため、ポリシーを有効にする前に、対象となるポリシーの結果を監査ログでプレビューすることができます。

注: サンプル ポリシー クリプトでは、すべてのポリシー ルールがデフォルトで警告モードに設定されています。

2. 警告メッセージがあるかどうか CA ControlMinder 監査ログを確認します

ポリシーをデプロイした後、ポリシー違反があれば警告として監査ログに表示されます（ポリシー ルールが警告モードを使用している場合）。

3. 実際のシナリオでシステムを使用し、再び監査ログを分析します。

ポリシーを効果的にテストするために、コンピュータ上で通常の操作手順を実行することができます（ログイン、サービスおよびアプリケーションの起動、停止など）。次に、監査ログを再度分析し、新しい警告が表示されているかどうかを確認することができます。

4. 必要に応じてポリシーを調整します。

監査ログから収集した情報を使用して、実際の環境で想定される使用方に合わせてポリシーを調整できます。

5. ポリシーを有効にするために、警告モードを削除します

本稼働環境でポリシーのルールを適用する準備ができたなら、ルールを有効にするために警告モードを削除できます。

ポリシーが適用されます。

注: ポリシーを変更する場合、まずポリシーの適用を無効にします（警告モードを使用します）。ポリシーに変更を加えた後、変更が希望どおりに機能していることが確認できたら、ポリシーを再度有効にします。

詳細情報:

[ポリシー デプロイメント方法](#) (P. 454)

[環境に合わせてポリシーをカスタマイズする方法](#) (P. 455)

[サンプル ポリシー適用の有効化](#) (P. 456)

ポリシー デプロイメント方法

サンプル ポリシーおよびベスト プラクティス ポリシーには **CA ControlMinder** の変数が含まれているため、これらのポリシーは拡張ポリシー管理方法を使用してデプロイする必要があります。

注: エンドポイント上で、**selang** でサンプル ポリシー ファイルを直接実行することはできません。

CA ControlMinder エンタープライズ管理 を使用して、**DMS** 上にサンプル ポリシーを格納し、必要に応じて複数のエンドポイントに割り当てます。

詳細情報:

[拡張ポリシー管理](#) (P. 82)

環境に合わせてポリシーをカスタマイズする方法

サンプル ポリシーおよびベスト プラクティス ポリシーは、独自のセキュリティ ポリシーのベースとして提供されます。ポリシーをデプロイするには、環境に合わせてポリシーをカスタマイズする必要があります。

環境に合わせてポリシーをカスタマイズする方法

- **CA ControlMinder** およびシステム ログ ファイルを確認します。
デプロイメント プロセス中に発生した警告およびエラーの検索、識別を行い、これらの原因となるポリシーを修正します。
- ユーザをポリシー ロールに追加します。
ポリシーでは、許可のためにロールが使用されます。そのため、組織のユーザをロールに割り当てる必要があります。
重要: ポリシーをデプロイ解除する場合、作成したユーザおよびグループを削除しないでください。削除すると、同じユーザおよびグループを使用する他のポリシーで、ACL リストの正常な動作やアクセサの関連付けに影響を及ぼす場合があります。
- (Windows のみ) 共存ユーティリティ **eACoexist.exe** を実行します。
このユーティリティは、CA ControlMinder と他のインストール済みプログラムの間で発生した競合を識別し、そのプログラムにバイパスを作成することによって競合を解決します。

サンプル ポリシー適用の有効化

デフォルトでは、サンプル ポリシー スクリプトはすべてのポリシー ルールを警告モードに設定します。このポリシーをデプロイする際、ポリシーはアクティブですが、そのルールは適用されません。ポリシーに習熟し、必要に応じてポリシーをカスタマイズしたら、ポリシーを有効にしてポリシー ルールを適用できます。

注: この手順では、単一のポリシーの適用を有効にする方法について説明します。システム メンテナンスの実行後に複数のポリシーの適用を有効にする方法については、お使いのオペレーティング システム用の「[エンドポイント管理ガイド](#)」を参照してください。

サンプル ポリシーの適用を有効にする方法

1. ポリシー スクリプトを編集して、**warning** の各インスタンスを **warning-** に変更します。

リソースまたはアクセサに **warning** を設定するルールを実行すると、CA ControlMinder はリソースまたはアクセサに警告モードを追加します。
2. 編集したポリシーをデプロイします。

ポリシーの適用が無効になります。

例: Windows サンプル ポリシーの適用の有効化

以下の例は、Windows 用のサンプル JBoss ポリシーの一部です。「**warning**」が「**warning-**」に変更されているため、このポリシーは有効になっています。

```
# Protect JBoss files
# -----

# Protect JBoss files in the application directory.
# These rules apply protection to files that are not protected by other rules.
editfile      ("<!JBOSS_HOME>%" owner(nobody) defaccess(NONE) warning- comment ("AC
Sample - JBoss base dir")
authorize FILE ("<!JBOSS_HOME>%" id(ROL_JBOSS_ADMIN) access(ALL)
via(pgm("<!JBOSS_HOME>%bin%"))
authorize FILE ("<!JBOSS_HOME>%" id(jboss_pgm)          access(READ,CHDIR)
via(pgm("<!JBOSS_HOME>%bin%", "<!JBOSS_JAVA_PGM>"))
```


サンプル ポリシー適用の無効化

デフォルトでは、サンプル ポリシー スクリプトはすべてのポリシー ルールを警告モードに設定します。ポリシーの適用を有効にするには、警告モードを削除します。ポリシーの適用を無効にするには、警告モードに再設定する必要があります。

注: この手順では、単一のポリシーの適用を無効にする方法について説明します。システム メンテナンスの実行時に複数のポリシーの適用を無効にする方法については、お使いのオペレーティング システム用の「エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

サンプル ポリシーの適用を無効にする方法

1. ポリシー スクリプトを編集して、**warning-** の各インスタンスを **warning** に変更します。

リソースまたはアクセサに **warning** を設定するルールを実行すると、CA ControlMinder はリソースまたはアクセサを警告モードに設定します。

2. 編集したポリシーをデプロイします。
ポリシーの適用が無効になります。