

CA ControlMinder

リファレンス ガイド

12.8



このドキュメント（組み込みヘルプシステムおよび電子的に配布される資料を含む、以下「本ドキュメント」）は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、日本 CA 株式会社（以下「CA」）により随時、変更または撤回されることがあります。本ドキュメントは、CA が知的財産権を有する機密情報であり、CA の事前の書面による承諾を受けずに本書の全部または一部を複写、譲渡、変更、開示、修正、複製することはできません。

本ドキュメントで言及されている CA ソフトウェア製品のライセンスを受けたユーザは、社内でユーザおよび従業員が使用する場合に限り、当該ソフトウェアに関連する本ドキュメントのコピーを妥当な部数だけ作成できます。ただし、CA のすべての著作権表示およびその説明を当該複製に添付することを条件とします。

本ドキュメントを印刷するまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効となっている期間内に限定されます。いかなる理由であれ、上記のライセンスが終了した場合には、お客様は本ドキュメントの全部または一部と、それらを複製したコピーのすべてを破棄したことを、CA に文書で証明する責任を負います。

準拠法により認められる限り、CA は本ドキュメントを現状有姿のまま提供し、商品性、特定の使用目的に対する適合性、他者の権利に対して侵害のないことについて、黙示の保証も含めいかなる保証もしません。また、本ドキュメントの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の喪失等、いかなる損害（直接損害か間接損害かを問いません）が発生しても、CA はお客様または第三者に対し責任を負いません。CA がかかる損害の発生の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本ドキュメントで参照されているすべてのソフトウェア製品の使用には、該当するライセンス契約が適用され、当該ライセンス契約はこの通知の条件によっていかなる変更も行われません。

本書の制作者は CA および CA Inc. です。

「制限された権利」のもとでの提供：アメリカ合衆国政府が使用、複製、開示する場合は、FAR Sections 12.212、52.227-14 及び 52.227-19(c)(1)及び(2)、ならびに DFARS Section 252.227-7014(b)(3) または、これらの後継の条項に規定される該当する制限に従うものとします。

Copyright © 2013 CA. All rights reserved. 本書に記載されたすべての商標、商号、サービス・マークおよびロゴは、それぞれの各社に帰属します。

サードパーティに関する通知

CONTAINS IBM(R) 32-bit Runtime Environment for AIX(TM), Java(TM) 2
Technology Edition, Version 1.4 Modules

© Copyright IBM Corporation 1999, 2002

All Rights Reserved

サンプル スクリプトおよびサンプル SDK コード

CA ControlMinder 製品に含まれているサンプル スクリプトおよびサンプル SDK コードは、情報提供のみを目的として現状有姿のまま提供されます。これらは特定の環境で調整が必要な場合があるため、テストや検証を実行せずに実稼働システムにデプロイしないでください。

CA Technologies では、これらのサンプルに対するサポートを提供していません。また、これらのスクリプトによって引き起こされるいかなるエラーにも責任を負わないものとします。

CA Technologies 製品リファレンス

このマニュアルが参照している CA Technologies の製品は以下のとおりです。

- CA Access Control
- CA ControlMinder
- CA Single Sign-On (CA SSO)
- CA Top Secret®
- CA ACF2™
- CA Audit
- CA Network and Systems Management (CA NSM、旧 Unicenter NSM and Unicenter TNG)
- CA Software Delivery (旧 Unicenter Software Delivery)
- CA Service Desk (旧 Unicenter Service Desk)
- CA User Activity Reporting Module (旧 CA Enterprise Log Manager)
- CA Identity Manager

ドキュメントの表記規則

CA ControlMinder のドキュメントには、以下の規則があります。

形式	意味
等幅フォント	コードまたはプログラムの出力
斜体	強調または新規用語
太字	表示されているとおりに入力する必要がある要素
スラッシュ (/)	UNIX および Windows のパスの記述で使用する、プラットフォームに依存しないディレクトリの区切り文字

また、本書では、コマンド構文およびユーザ入力の説明に（等幅フォントで）以下の特殊な規則を使用します。

形式	意味
斜体	ユーザが入力する必要のある情報
角かっこ（[]）で囲まれた文字列	オプションのオペランド
中かっこ（{}）で囲まれた文字列	必須のオペランドセット
パイプ（ ）で区切られた選択項目	代替オペランド（1つ選択）を区切ります。 たとえば、以下の例は「ユーザ名またはグループ名のいずれか」を意味します。 <code>{username groupname}</code>
...	前の項目または項目のグループが繰り返し可能なことを示します
下線	デフォルト値
スペースに続く、行末の円記号（¥）	本書では、コマンドの記述が1行に収まらない場合があります。このような場合、行末の空白とそれに続く円記号（¥）は、そのコマンドが次の行に続くことを示します。 注: このような円記号はコピーしないでください。また、改行はコマンドに含めないようにしてください。これらの文字は、実際のコマンド構文の一部ではありません。

例: コマンドの表記規則

以下のコードは、本書でのコマンド表記規則の使用方法を示しています。

```
ruler className [props({all|{propertyName1[,propertyName2]...}})]
```

この例の内容

- 標準的な等幅フォントで表示されているコマンド名（ruler）は表示されているとおりに入力します。
- 斜体で表示されている `className` オプションは、クラス名（USER など）のプレースホルダです。

- 2 番目の角かっこで囲まれた部分を指定しなくても、コマンドは実行できます。この部分は、オプションのオペランドを示します。
- オプションのパラメータ (**props**) を使用する場合は、キーワード **all** を選択するか、またはカンマで区切られたプロパティ名を 1 つ以上指定します。

ファイル ロケーションに関する規則

CA ControlMinder のドキュメントには、ファイル ロケーションに関する以下の規則があります。

- **ACInstallDir** -- CA ControlMinder のデフォルトのインストール ディレクトリ。
 - Windows -- <インストール パス>
 - UNIX -- <インストール パス 2>
- **ACSharedDir** -- CA ControlMinder for UNIX で使用される、デフォルトのディレクトリ。
 - UNIX -- /opt/CA/AccessControlShared
- **ACServerInstallDir** -- CA Access Control エンタープライズ管理 のデフォルトのインストール ディレクトリ。
 - /opt/CA/AccessControlServer
- **DistServerInstallDir** -- デフォルトの配布サーバインストール ディレクトリ。
 - /opt/CA/DistributionServer
- **JBoss_HOME** -- デフォルトの JBoss インストール ディレクトリ。
 - /opt/jboss-4.2.3.GA

CA への連絡先

テクニカル サポートの詳細については、弊社テクニカル サポートの Web サイト (<http://www.ca.com/jp/support/>) をご覧ください。

マニュアルの変更点

以下のコンテンツの更新は、本書の最新のリリース以降に行われたものです。

- ユーティリティ
 - `sepromote` -- 強力な認証を適用します。トピックが追加されました。
 - `sesu` -- 強力な認証のサポートが追加されました (`UseStrongAuthentication`) 。
 - `secons -i` -- UNIX で実行時の統計情報を表示します。 トピックが追加され、`Kernelload` 統計が更新されました
 - `SegraceW` -- Windows でパスワードの有効期限を確認します
 - `pwextractor` ユーティリティ -- 特権アカウントパスワードを抽出します -- `--backup`、`--restore`、`--account_pwd`、`--cleartext` の例およびコマンドが追加されました
 - `segrace` ユーティリティ - Windows でパスワードの有効期限を確認します -- `am_delete_user_ccache` トークンが追加されました
 - `segrace` ユーティリティ - Windows でパスワードの有効期限を確認します -- リモート参照が削除され、情報を取得するために指定されたリモート/ローカル ホストに接続するコマンドが追加されました
- 設定ファイル
 - `accommon.ini` ファイル -- `AgentManager`、`DiscoveryAgent` が追加され、`PUPMAgent RegistrationInterval` トークン制限が編集されました
 - `seos.ini` ファイル -- `seoswd`、`strong_auth`、`UseStrongAuthentication`、`autobypass_level` が追加されました。
 - `pmd.ini` ファイル -- `deployment_lifetime` が `endpoint_management` に追加されました。

- レジストリ エントリ
 - PupmAgentManager および DiscoveryAgent が追加されました。
 - logmgr
 - passwd
 - lang -- HNODE_MAX_EVENTS が追加されました
 - endpoint_management -- deployment_lifetime が追加されました
 - SeOSD -- EnableIPv6Resolving キーが追加されました
 - SEOS Syscall -- "SEOS_request_timeout" トークン レジストリ エントリが追加されました
 - SEOS Syscall -- Solaris 10 および 11 が SEOS_use_streams に追加されました
 - 監査ログルート設定ファイル selogrd.cfg -- 「JCS コネクタ ログファイル名およびログ レベルの管理」が追加されました
 - uxauth.ini ファイル> pam -- pam_delete_user_ccache トークンが追加されました
 - logmgr キー-レジストリ設定 -- BackUp_Date キーのデフォルトが「なし」に変更されました
- 監査ログ レコード
 - シャットダウン イベント 455 および 456 に対して承認ステージコードが追加されました
- 使用されているポート
 - ファイアウォールの背後の 共有アカウント管理 ポートが更新されました
 - ポート番号 18433 が 18443 に修正されました
 - CA ControlMinder UNIX エンドポイントの使用ポート -- 動的 UDP ポート/RPC ポートマップ詳細が追加されました

目次

第 1 章: 概要 25

本書の内容.....	25
本書の対象読者.....	25

第 2 章: ユーティリティ 27

acpwd ユーティリティ-特権アカウント パスワードのチェックインおよびチェックアウト	27
acuxchkey Utility-暗号化鍵の設定変更	28
ChangeEncryptionMethod ユーティリティ - 暗号化方式の変更.....	29
dbmgr ユーティリティ	30
dbmgr -create 機能 - データベースの作成.....	31
dbmgr -dump 機能 - データベース情報の表示.....	34
dbmgr -export 機能 - データベースを定義するスクリプトの作成.....	37
dbmgr -migrate 機能 - フラット ファイルへのデータのコピー	38
dbmgr -util 機能 - 既存のデータベースの管理.....	40
dbmgr -backup 機能 - データベースのバックアップ.....	42
dbmgr -restore 機能 - データベースのリストア	43
defclass ユーティリティ - ユーザ定義のアセット タイプのクラスとしての定義.....	44
DictImport ユーティリティ - 辞書ファイルのインポート.....	44
dmsmgr ユーティリティ	45
dmsmgr -create 機能 - DMS または DH の作成.....	46
dmsmgr -remove 機能 - DMS または DH の削除.....	48
dmsmgr -cleanup 機能 - 古いノードの削除.....	48
dmsmgr -config 機能 - 拡張ポリシー管理の設定.....	49
dmsmgr -restore 機能 - DMS または DH のリストア.....	50
dmsmgr -sync 機能 -- DMS または DH の同期.....	52
eacpg_gen ユーティリティ - ベスト プラクティス ポリシーの定義	52
eACoexist ユーティリティ - 共存 Trusted プログラムの検出および登録	57
共存ユーティリティの機能.....	58
response.ini - 共存ユーティリティの設定	76
eACSigUpdate ユーティリティ - STOP シグネチャ ファイルの置換	78
eACSyncLockout ユーティリティ - アカウントのロックアウトの同期化.....	78
exporttngdb ユーティリティ - Unicenter セキュリティ データの移行	80
issec ユーティリティ - CA ControlMinder デーモンのステータスの表示.....	80
ldap2seos スクリプト - ユーザの LDAP からの抽出と CA ControlMinder への追加.....	81

seos2ldap スクリプト - CA ControlMinder ユーザの LDAP へのエクスポート	84
migopts ユーティリティ - Unicenter セキュリティ設定の変換	86
ntimport ユーティリティ - Windows ユーザおよびグループのインポート	87
policydeploy ユーティリティ - エンタープライズ ポリシーのデプロイの管理	89
policydeploy -assign 機能 - ポリシーの割り当てまたは割り当て解除	90
policydeploy -delete 機能 - ポリシーの削除	93
policydeploy -deploy 機能 - ポリシーのデプロイまたはデプロイ解除	95
policydeploy -fix 機能 - デプロイ タスクの再実行	97
policydeploy -getrules 機能 - デプロイ スクリプトの表示	98
policydeploy -join 機能 - ホストをホスト グループに対して結合ないし削除	100
policydeploy -migrate 機能 - PMD から拡張ポリシー管理への移行	101
policydeploy -reset 機能 - ポリシーのデプロイをリセット	104
policydeploy -restore 機能 - すべてのポリシーのリストア	105
policydeploy -store 機能 - ポリシーの格納	106
policydeploy -upgrade 機能 - ポリシー バージョンのアップグレードまたはダウングレード	109
pwextractor ユーティリティ - 特権アカウント パスワードを抽出します。	112
ReportAgent ユーティリティ - レポートのスナップショットおよび監査イベントを送信します。	116
レポート エージェントのログ ファイル	118
report_agent.sh スクリプト - レポート エージェントの設定	118
seaudit ユーティリティ - 監査ログ レコードの表示	120
sebuildla ユーティリティ - lookaside データベースの作成	130
sechkey ユーティリティ	136
sechkey ユーティリティ - 対称暗号化鍵の変更	137
sechkey ユーティリティ - 対称暗号化方式の変更	139
sechkey ユーティリティ - X.509 証明書の設定	141
sechkey ユーティリティ - メッセージ キューのパスワードの変更	144
seclassadm ユーティリティ - CA ControlMinder クラスの管理	145
secompas ユーティリティ - パスワードの比較	148
secons ユーティリティ	151
secons ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder の停止	152
secons ユーティリティ - CA ControlMinder トレースの管理	156
secons ユーティリティ - 同時ログイン オプションの管理	158
secons ユーティリティ - UNIX でのリソース キャッシュ機能の管理	159
secons ユーティリティ - Windows での CA ControlMinder の停止	165
secons -dbclean - CA ControlMinder データベースからの XUSER オブジェクトの削除	165
secons -acee 機能 - Windows での ACEE レコードの表示	166
secons -checkSID 機能 - Windows での再使用されたアカウントの解決	168
secons -i 機能 - Windows での実行時の統計情報の表示	169
secons -i 機能 - UNIX での実行時の統計情報の表示	171
secons -kt 機能 - UNIX でのカーネル テーブルの表示	176

secons -krc 機能 - UNIX 上のカーネル キャッシュ テーブルの消去、有効化、無効化.....	188
secons -refIP 機能 - ネットワーク リソースの IP アドレスの更新.....	189
secons -rl 機能 - UNIX での環境設定の再ロード.....	190
secons -v 機能 - Windows での計測ランタイム設定の制御.....	190
secons -whoami 機能 - ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示.....	194
secrepsw ユーティリティ - Policy Model ファイルおよび shadow ファイルの作成.....	196
sedbpchk ユーティリティ - データベースのバックアップ.....	197
seerrlog ユーティリティ - エラー ログ レコードの表示.....	198
segrace ユーティリティ - ユーザのログイン情報の表示.....	200
segrace ユーティリティ - UNIX でのユーザ ログイン設定の表示.....	200
segrace ユーティリティ - Windows でのユーザ ログイン設定の表示.....	202
segracex ユーティリティ - UNIX でのパスワードの有効期限の確認.....	203
SegraceW ユーティリティ - Windows でのパスワードの有効期限の確認.....	205
seini ユーティリティ - 環境設定ファイルの管理.....	207
selang ユーティリティ - CA ControlMinder コマンドラインの実行.....	210
seldapcred ユーティリティ - クレデンシャルの暗号化および格納.....	213
seload ユーティリティ - CA ControlMinder のロードおよび起動.....	214
selock ユーティリティ - X 端末画面のロック.....	216
selockcom ユーティリティ - selock ユーティリティの制御.....	220
selogmix ユーティリティ - 監査ログ ファイルの分割および統合.....	221
semsgtool ユーティリティ - メッセージ ファイルの管理.....	223
senable ユーティリティ - 無効なユーザ アカウントの有効化.....	227
senone ユーティリティ - 権限のないユーザとしてコマンドを実行.....	228
SEOS_load ユーティリティ - CA ControlMinder インターセプト モジュールのロード.....	229
sepass ユーティリティ - パスワードの設定または変更.....	231
sepmc ユーティリティ.....	234
sepmc ユーティリティ - サブスクライバおよび更新ファイルの管理.....	235
sepmc ユーティリティ - デュアル コントロールの管理.....	242
sepmc ユーティリティ - PMDB のバックアップ.....	244
sepmc ユーティリティ - Policy Model のログ ファイルの管理.....	247
sepmc ユーティリティ - PMDB の管理.....	248
sepmc ユーティリティ - PMDB の管理.....	250
sepmcadmin ユーティリティ - PMDB 定義の作成.....	251
sepropadm Utility - データベース プロパティの管理.....	255
sepromote ユーティリティ - 強力な認証の適用.....	257
sepurldb ユーティリティ - 未定義のレコードへのデータベース参照のページ.....	259
sereport ユーティリティ - レポートの環境設定.....	261
sereport ユーティリティ - UNIX での HTML レポートの作成.....	264
sereport ユーティリティ - Windows での HTML レポートの作成.....	265

seretrust ユーティリティ -- プログラムを再度 trust 状態にし、ファイルをセキュリティ保護するコマンドを生成します。	267
serevu ユーティリティ - 失敗したログイン試行の処理.....	270
sessfgate ユーティリティ - CA ControlMinder への Unicenter Security Requests の転送.....	272
sesu ユーティリティ - ユーザの代替	273
sesudo ユーティリティ	276
sesudo ユーティリティ - UNIX で別のユーザとしてコマンドを実行.....	276
sesudo ユーティリティ - Windows で別のユーザとしてコマンドを実行.....	278
seuidpgm ユーティリティ - trusted プログラムの抽出.....	279
seversion ユーティリティ - CA ControlMinder プログラム モジュールのバージョン情報の表示	283
sewhoami ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示.....	284
uninstall_AC ユーティリティ - 現在のコンピュータからの CA ControlMinder の削除	287
uxauthd.sh スクリプト -- UNIX 認証ブローカエージェントを管理します。	288
uxauth_selinux.sh -- SELinux サポートの有効化	290
uxconsole ユーティリティ -- UNIX 認証ブローカ エンドポイントの管理.....	291
uxconsole -map -- ユーザ マッピングの管理	292
uxconsole -manage -- ユーザおよびグループの管理	294
uxconsole -migrate - UNIX のユーザとグループの Active Directory への移行	296
uxconsole -register - Active Directory への UNIX マシンの登録	299
uxconsole -status - UNIX 認証ブローカ の状態の表示.....	303
uxconsole -krb—Kerberos 操作の実行	306
uxconsole -ldap — Active Directory での LDAP クエリの実行	307
uxconsole -dbdump—Display UNAB NSS cache data	309
uxconsole -debug -- モジュールの詳細レベルを設定する	310
uxconsole -verify -- Active Directory ユーザ アカウント UNIX 属性の確認.....	311
uxconsole が Active Directory サイトを検出する方法	312
UxIimport ユーティリティ - UNIX オペレーティング システムからの情報の抽出	313
uxpreinstall Utility -- システム コンプライアンスのチェック	317
サービスおよびデーモンの詳細	321
CA ControlMinder エージェント マネージャ	322
CA ControlMinder メッセージ キュー サービス	322
CA ControlMinder Web サービス	324
eacws デーモン	325
CA Identity Manager -- コネクタ サーバ (Java) サービス.....	325
KBLAmdMgr デーモン -- セッション ロギング	326
PolicyFetcher デーモン	326
ReportAgent デーモン	327
ReportAgent サービス (Windows)	327
sepmdd デーモン (UNIX)	328

CA ControlMinder Policy Model サービス (sepmdd)	334
seagent デーモン	338
CA ControlMinder エージェント	340
seauxd デーモン	340
seosd デーモン	341
CA ControlMinder エンジン サービス	343
selogrcd デーモン - 監査レコードの収集	344
selogrd デーモン - 監査レコードの送出	346
seostngd デーモン	348
CA ControlMinder タスクの委任サービス	349
seoswd デーモン	350
CA ControlMinder Watchdog サービス	352

第 3 章: 設定ファイル 355

accommon.ini ファイル	355
AccountManager	356
communication	359
global	363
ReportAgent	363
AgentManager	367
DiscoveryAgent	367
kblaudit.cfg -- キー ロガー監査レコードのフィルタ	368
Kblaudit.cfg -- ログイン イベント フィルタ 構文	369
kblaudit.cfg -- ユーザ イベント フィルタ 構文のトレース メッセージ	370
seos.ini 初期設定ファイル	371
crypto	374
daemons	376
Dependency	377
devcalc	377
kblaudit	378
lang	382
ldap	386
logmgr	387
message	391
mfsd	391
OS_User	392
package	393
pam_seos	394
passwd	396
pmd	406

policyfetcher	410
PUPMAgent	412
seagent	413
seauxd	414
segrace	416
seini	417
selock	417
selogrd	418
seos	424
SEOS_syscall	436
seosd	447
seosdb	466
seoswd	468
strong_auth	473
serevu	473
sesu	475
sesudo	477
standalone	478
tcp_communication	478
tng	479
pmd.ini ファイル	479
endpoint_management	480
lang	481
logmgr	481
passwd	484
pmd	485
seos	491
lang.ini ファイル	491
general	492
history	492
newres	493
newusr	494
properties	495
unix	498
trcfilter.init	499
audit.cfg ファイル - 監査レコードのフィルタ	500
audit.cfg File -- リソース アクセス イベント フィルタ 構文	500
audit.cfg File -- ネットワーク 接続 イベント フィルタ 構文	505
audit.cfg File -- ログイン および ログアウト イベント フィルタ 構文	506
audit.cfg ファイル -- セキュリティ データベース 管理 イベント フィルタ 構文	508
audit.cfg ファイル -- ユーザ の トレース メッセージ イベント フィルタ 構文	509

auditrouteflt.cfg ファイル - 監査レコードルーティングのフィルタリング	510
監査ログ ルーティング環境設定ファイル selogrd.cfg.....	519
JCS コネクタ ログ ファイル名およびログ レベルの管理	530
uxauth.ini ファイル.....	531
ad	531
エージェント.....	536
global.....	546
libdefaults	548
logmgr	548
map	551
できませんでした。	553
migrate	553
passwd	555
one_way_trust	556
pam	557
register	558
UNIX 認証ブローカ 競合ファイル	559
共有アカウント管理 SSH デバイス XML ファイル	560
共有アカウント管理 自動ログインアプリケーション Visual Basic スクリプト	567

第 4 章: レジストリ エントリ 575

CA ControlMinder のレジストリ	575
<Build_Number>	575
AccessControl.....	576
Agent.....	580
Applications.....	580
クライアント.....	582
Common.....	583
crypto	592
データ	593
Dependency	594
devcalc	594
Exits	595
FsiDrv.....	597
計測	602
lang.....	606
logmgr キー - レジストリ の設定.....	607
message	611
OS_user	612
passwd	613

Pmd	614
policyfetcher	623
PUPMAgent.....	625
Report	627
ReportAgent キー - レジストリの設定	629
SeOSD キー - レジストリの設定	632
SeOSWD	641
STOP	642
Tracer	643
UCTNG	644
uxauth Key - レジストリの設定	644
WebService	646
追加レジストリ キー	649

付録 A: 監査ログ レコード 653

監査レコード.....	653
監査レコードのイベント タイプを識別する方法	654
監査イベント タイプ	656
ログイン イベント.....	657
ログアウト イベント.....	660
ログイン アカウントの有効化イベント	663
ログイン アカウントの無効化イベント	665
パスワード試行イベント	668
リソース アクセス イベント	671
アントラスト メッセージ イベント	674
受信ネットワーク接続イベント	678
送信ネットワーク接続イベント	680
セキュリティ データベース管理イベント	683
スタートアップ イベント.....	687
シャットダウン イベント	688
パスワード確認イベント	691
ユーザのトレース メッセージ	693
ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code	697
2 - ユーザ オブジェクトの取得.....	697
3 - ログイン端末ソースの端末チェック	697
5 - ユーザの一時停止のチェック	697
6 - ユーザの有効期限のチェック	698
7 - ユーザの日時のチェック	698
8 - パスワード有効性のチェック	698

9 - ユーザの猶予ログインのチェック	698
10 - パスワードの期限が切れ、これ以上猶予ログインはできません	698
11 - ユーザ ACEE の作成.....	698
12 - ユーザの非アクティブな日数のチェック	699
13 - ユーザのログイン回数が多すぎます.....	699
14 - アクティブな HOLIDAY のチェック	699
15 - ログインアプリケーション (LOGINAPPL) のチェック.....	699
16 - ユーザ グループの日時のチェック	699
17 - ネイティブ環境によって試行が拒否されました	700
18 - ドメイン制限のないユーザ	700
19 - 拒否する理由がありません - ログインを許可	700
20 - 「論理」ユーザのチェック	700
49 - 最後のプロセスの終了後、ログアウトが検出されました	700
リソース アクセス イベントの承認 stage code	701
50 - リソースのセキュリティ LABEL チェック	701
51 - リソースのセキュリティ LEVEL チェック	701
52 - リソースのカテゴリのチェック	701
53 - リソースの DAYTIME のチェック	702
54 - リソースの OWNER のチェック	702
55 - リソースの ACL のチェック	702
56 - リソース グループの ACL のチェック	702
57 - リソース ACL のユーザ グループ	702
58 - リソース グループ ACL のユーザ グループ	702
59 - リソースの UACC のチェック	703
61 - ユーザはリソースのオペレータ	703
62 - 保護されていないリソースのクラスの UACC チェック	703
63 - プログラム条件付きアクセス.....	703
64 - リソース ACL のユーザ '*'	703
65 - ユーザはリソースの AUDITOR.....	704
69 - アクセスを許可したステップがありません.....	704
70 - リソースのグループの OWNER チェック	704
75 - リソース グループ ACL のユーザ '*'	704
76 - リソースが ACL チェックを拒否しました	704
77 - リソース グループ内で ACL チェックを拒否しました	704
78 - リソース内のユーザ グループが ACL を拒否しました	705
79 - リソース グループ内のユーザ グループが ACL を拒否しました	705
80 - リソース内のユーザ '*' が ACL を拒否しました.....	705
81 - リソース グループ内のユーザ '*' が ACL を拒否しました.....	705
82 - リソース DAYTIME のグループのチェック	705
86 - ユーザのリソース カレンダ ACL チェック	705

87 - ユーザのリソース グループ カレンダ ACL チェック	706
88 - ユーザ グループのリソース カレンダ ACL チェック	706
89 - ユーザ グループのリソース グループ カレンダ ACL チェック	706
90 - リソース カレンダ ACL のユーザ *	706
91 - リソース グループ カレンダ ACL のユーザ *	706
92 - 保護対象リソースのパスの名前変更を試行しました	707
200 - クラス チェックが有効ではありません	707
201 - ユーザ情報をロードしています	707
202 - 警告モードのリソース	707
203 - リソースに対するアクセスは MAXIMUM_ALLOWED です	707
204 - 警告モードのクラス	708
210 - 特殊なカーネル モジュールのロード チェック	708
250 - untrusted プログラムの実行	708
251 - 拒否可能なパラメータの使用	708
252 - _abspath ユーザが指定した相対パス	708
253 - 許可された sesudo ジョブ	708
254 - sesudo コマンドが失敗しました	709
440 - 無効なカレンダが検出されました	709
441 - カレンダへのアクセスが拒否されました	709
1050 - デフォルト レコードのセキュリティ ラベル チェック	709
1051 - デフォルト レコードのセキュリティ レベル チェック	709
1052 - デフォルト レコードのカテゴリ チェック	710
1053 - デフォルト レコードの日付と時間チェック	710
1054 - デフォルト レコードの OWNER のチェック	710
1055 - ユーザに対するデフォルト レコードの ACL のチェック	710
1056 - ユーザに対するデフォルト レコード グループの ACL のチェック	710
1057 - ユーザ グループに対するデフォルト レコードの ACL のチェック	710
1058 - ユーザ グループに対するデフォルト レコード グループの ACL のチェック	711
1059 - デフォルト レコードのユニバーサル アクセス チェック	711
1061 - デフォルト レコードの OPERATOR 属性のチェック	711
1062 - デフォルト レコードクラスのグローバルユニバーサル アクセス	711
1063 - デフォルト レコードのプログラム条件アクセス	711
1064 - _default レコード ACL のユーザ「*」	712
1069 - デフォルト レコードへのアクセス許可のルールがありません	712
1202 - 警告モードでのデフォルト レコード	712
1250 - デフォルト レコードがアントラストに設定されています	712
アントラスト メッセージ イベントの承認 stage code	712
0 - Watchdog によるファイル確認中に一般エラーが発生しました	713
1 - PROGRAM または SECFILE の stat 情報が変更されました	713
4 - 変更された PROGRAM または SECFILE の CRC チェック	713

5 - PROGRAM または SECFILE のファイルに対して Stat を実行できません.....	713
7 - PROGRAM または SECFILE の MD5 シグネチャが変更されました	714
8 - PROGRAM または SECFILE の SHA1 シグネチャが変更されました	714
受信ネットワーク接続イベントの承認 stage code	714
150 - クラス テーブルの確認.....	714
153 - inetacl の HOST エントリのアスタリスク	715
156 - HOST エントリ inetacl.....	715
157 - HOST クラス UACC.....	715
159 - HOST エントリ サービス範囲 ACL.....	715
163 - サービスへのアクセスを許可するルールがありません	715
164 - HOST グループ inetacl.....	715
165 - HOST グループ サービス範囲 ACL.....	716
166 - inetacl の HOST グループのアスタリスク	716
167 - HOSTNET (ネットワークまたは IP マスク/一致) の inetacl.....	716
168 - HOSTNET (ネットワークまたは IP マスク/マッチ) の サービス範囲	716
169 - HOSTNET (ネットワークまたは IP マスク/マッチ) の inetacl のアスタリスク	716
170 - HOSTNP (ホスト名パターン) の inetacl.....	717
171 - HOSTNP (ホスト名パターン) の サービス範囲	717
172 - HOSTNP (ホスト名パターン) の inetacl のアスタリスク	717
173 - HOST エントリの日時の制限.....	717
174 - HOST グループの日時の制限.....	717
175 - HOSTNET (ネットワークまたは IP マスク/一致) の日時の制限	717
176 - HOSTNP (ホスト名パターン) の日時の制限	718
177 - HOST_default の日時の制限	718
178 - HOST_default inetacl	718
179 - HOST_default の サービス範囲	718
180 - HOST_default の サービスのアスタリスク	718
404 - TCP サービス ACL の HOST エントリ	718
405 - TCP サービス ACL の GHOST エントリ	719
406 - TCP サービス ACL の HOSTNET エントリ	719
407 - TCP サービス ACL の HOSTNP エントリ	719
送信ネットワーク接続イベントの承認 stage code	719
400 - TCP クラスの _default サービス	719
401 - TCP サービスの UACC クラス.....	720
402 - TCP サービスの日時制限.....	720
403 - ACL は TCP サービスのステージを読み込みます	720
408 - TCP サービスのデフォルト アクセス.....	720
409 - CACL は TCP サービスのステージを読み込みます	720
410 - TCP サービス CACL 内の USER の HOST エントリ	721
411 - TCP サービス CACL 内の USER の GHOST エントリ	721

412 - TCP サービス CACL 内の USER の HOSTNET エントリ	721
413 - TCP サービス CACL 内の USER の HOSTNP エントリ	721
414 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOST エントリ	721
415 - TCP サービス CACL 内の GROUP の GHOST エントリ	722
416 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOSTNET エントリ	722
417 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOSTNP エントリ	722
418 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の HOST エントリ	722
419 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の GHOST エントリ	722
420 - TCP サービス内のユーザ '*' の HOSTNET エントリ	723
421 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の HOSTNP エントリ	723
セキュリティ データベース管理イベントの承認ステージコード.....	723
300 - 未定義の CA ControlMinder ユーザ	723
301 - 最後の ADMIN ユーザを削除する試行	724
302 - ユーザのルート権限を削除する試行	724
303 - ユーザが自分のパスワードを変更しようとしています	724
304 - 監査担当者ではないユーザが監査モードを設定しようとしています	724
305 - ADMIN ユーザに許可されたコマンドです	724
306 - Showuser（自分自身）、Showxusr が許可されています	725
307 - ユーザが所有していないカテゴリを設定しようとしています	725
308 - ユーザが所有していないセキュリティ ラベルを設定しようとしてしました	725
309 - ユーザが自分のレベルより高いセキュリティ レベルを設定しようとしています	725
310 - ADMIN ではないユーザがユーザ モードを設定しようとしています	725
311 - オブジェクト所有者に許可されたコマンドです	725
312 - ネイティブ ファイルの所有者は CA ControlMinder に定義できます	726
313 - GROUP-ADMIN ユーザに許可されたコマンドです	726
314 - GROUP-ADMIN ユーザはグループに対して join/join- を実行できます	726
315 - GROUP-AUDITOR/ADMIN はグループを一覧表示できます	726
316 - 監査担当者は任意のオブジェクトを一覧表示できます	726
317 - OPERATOR は任意のオブジェクトを一覧表示できます	726
318 - GROUP-AUDITOR はグループの有効範囲内のオブジェクトを一覧表示できます	727
319 - GROUP-OPERATOR はグループの有効範囲内のオブジェクトを一覧表示できます	727
320 - CLASS-ADMIN ユーザに許可されたコマンドです	727
321 - アクセス権を持つ PWMANAGER/ADMIN に許可されたコマンドです	727
322 - この操作を許可するルールがありません	727
324 - ユーザが sepass を使用して自分のパスワードを変更しています	727
326 - ユーザがユーザ自身の「ログイン情報」を作成しました	728
327 - GROUP-PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです	728
329 - PWMANAGER がユーザを有効にしました	728
330 - ドメイン変更が許可されたコマンドです	728
331 - PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです	728

332 - ネイティブ フラグの変更は PWMANAGER に許可されています	728
333 - 「次回ログインする際にパスワードを変更する必要がある」 属性の変更は PWMANAGER に許可されています	729
334 - GROUP-PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです	729
335 - 「ログイン情報」の編集は PWMANAGER に許可されています	729
336 - 監査担当ユーザに許可されたコマンドです	729
337 - コマンドとデータベース情報を調整できませんでした	729
338 - 暗黙的な要求からコマンドを作成しています	729
339 - SEOS_syscall モジュール アンロードの準備チェック	730
340 - ADMIN グループに許可されたコマンド	730
341 - AUDITOR グループに許可されたコマンド	730
342 - OPERATOR グループに許可されたコマンド	730
343 - PWMANAGER グループに許可されたコマンド	730
344 - SERVER グループに許可されたコマンド	731
シャットダウン イベントの承認 stage code	731
451 - ユーザは OPERATOR です	731
452 - ユーザは ADMIN または SPECIAL です	731
453 - _seagent は CA ControlMinder をシャットダウンする権限があります	731
455 -- デーモンは root によって停止されました (UNIX)	732
456 -- デーモンは Watchdog によって停止されました	732
460 - ユーザは CA ControlMinder をシャットダウンする権限がありません	732
600 - CA ControlMinder の終了を試行	732
パスワード確認イベントの承認 Stage Code	732
0 - パスワード品質が確認されました	733
1 - パスワードが短すぎます	733
2 - パスワードにユーザ名が含まれています	733
3 - パスワードに含まれる小文字の数が少なすぎます	733
4 - パスワードに含まれる大文字の数が少なすぎます	733
5 - パスワードに含まれる数字の数が少なすぎます	733
6 - パスワードのそのほかの文字が少なすぎます	733
7 - パスワードに同じ文字の繰り返しが多すぎます	734
8 - 現在のパスワードと同じです	734
9 - 以前に使用されたパスワードです。別のパスワードを選択します	734
10 - パスワードに含まれる英字の数が少なすぎます	734
11 - パスワードに含まれる英数字の数が少なすぎます	734
12 - パスワードは最近変更されました。現在再び変更することはできません	734
13 - パスワードが使用済みパスワードに含まれているか、使用済みパスワードを含んでいます	735
14 - パスワードに旧パスワードのパターンが含まれる	735
16 - パスワードが長すぎます	735

20 - パスワードが一致しません。	735
21 - 定義済みの禁止文字を含めることはできません	735
22 - 以前に使用されたパスワードです	735
23 - パスワードが使用済みパスワードに含まれているか、使用済みパスワードを含んでいます	736
24 - パスワードが辞書ファイルに存在します	736
100 - 不正な引数です	736
ユーザのトレース メッセージの承認 Stage Code	736
994 - 情報メッセージ	737
995 - 内部リソースへのアクセスが許可されませんでした	737
996 - 内部リソースへのアクセスが許可されました	737
997 - ユーザが <code>setuid¥setgid</code> ディレクトリを実行できます	737
998 - 許可は「Audit Mode Only」に設定されています	737
999 - リソースが保護されていません（ルールが存在するかどうか確認してください）	737
レコードを作成した理由を示す理由コード	738
0 - 操作をログに記録するよう要求されていません	738
2 - ユーザ監査モードはログ記録を要求します	738
3 - リソース監査モードはログ記録を要求しました	738
4 - 警告モードのリソース	738
5 - CA ControlMinder serevu ユーティリティは監査を要求しました	738
7 - 送信接続レコード	739
8 - CA ControlMinder pam サポート UNIX がログインに失敗しました	739
9 - CALENDAR クラスの日時の制約チェック	739
10 - 操作をログに記録する特定の要求です	739
11 - CA ControlMinder secons ユーティリティは監査を要求しました	739
監査ログの FILE レコードでの大文字の使用	740

付録 B: トレース メッセージ 741

表記法	741
メッセージ	741

付録 C: 文字列マッチング 769

ワイルドカード表現	769
ワイルドカードによる一致	769
文字リスト	769
例：ワイルドカードによる一致	770

付録 D: 使用されているポート

773

CA ControlMinder UNIX エンドポイントで使用するポート	774
CA ControlMinder Windows エンドポイントで使用するポート	776
サーバ コンポーネントで使用するポート	778
UNIX 認証ブローカ で使用されているポート	779
共有アカウント管理 で使用されているポート	780
ObserveIT で使用されるポート	782
UARM で使用されるポート	783

第 1 章：概要

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[本書の内容](#) (P. 25)

[本書の対象読者](#) (P. 25)

本書の内容

本書では、CA ControlMinder ユーティリティ、環境設定ファイル、ステータス コード、メッセージなどについて説明します。また、エンタープライズ管理機能、レポート機能、および拡張ポリシー管理機能を備えた CA Access Control についても説明します。

用語を簡潔に示すために、本書の全体を通してこの製品を CA ControlMinder と呼びます。

本書の対象読者

本書は、コマンドの実行、CA ControlMinder で保護される環境のメンテナンスや設定を担当するセキュリティ管理者およびシステム管理者を対象としています。

第 2 章：ユーティリティ

CA ControlMinder には数多くのユーティリティがあります。便宜上、本章ではそれらのユーティリティをアルファベット順に説明します。

acpwd ユーティリティ-特権アカウント パスワードのチェックインおよびチェックアウト

共有アカウント管理エージェントを使用して、CA ControlMinder エンドポイントから特権アカウントのパスワードを取得します。コマンドラインを使用して共有アカウント管理エージェントを実行すると、CA Access Control エンタープライズ管理に接続して、チェックイン、チェックアウト、および特権アカウントパスワードの取得ができます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
acpwd {-checkin | -checkout | -get} -account name -ep name -eptype type  
-container name [-timeout <timeout>] [-nologo] [-help]
```

-checkin

特権アカウントパスワードのチェックインプロセスを実行します。

-checkout

特権アカウントパスワードのチェックアウトプロセスを実行します。

-get

チェックアウトプロセスを実行せずに、特権アカウントパスワードを取得します。

-account *name*

特権アカウントパスワードをチェックアウトするかまたはチェックインするかを定義します。

-ep *name*

特権アカウントが存在するエンドポイントの名前を定義します。

-eptype *type*

エンドポイントのタイプを指定します。

例：Windows Agentless

-container *name*

アカウントが存在するコンテナの名前を定義します。

-nologo

出力に追加情報なしでパスワードだけを表示するように指定します。

-timeout *timeout*

サーバからの応答を待機するタイムアウト期間を、秒単位で指定します。

-help

ヘルプ ファイルを表示します。

acuxchkey Utility-暗号化鍵の設定変更

acuxchkey ユーティリティを使用して、暗号化鍵とメッセージキューの設定を変更します。このコマンドの形式は以下のようになります。

```
acuxchkey -t -pwd password
```

-t

メッセージキューの変更オプションを指定します。

-pwd *password*

メッセージキューのパスワードを定義します。

例: メッセージキューのパスワードの変更

このコマンドは、変更されたメッセージキューの暗号化されたパスワードをデータベースに保存します。パスワードは "secret" です。このパスワードはクリアテキストで指定し、二重引用符で囲む必要があります。

```
acuxchkey -t -pwd "secret"
```

例: 配布サーバの通信設定の変更

この例では、配布サーバの設定を変更して SSL と共に動作させる方法を示します。

```
env config
```

```
editres CONFIG accommon.ini section (communication) token (Distribution_Server)
```

```
value ("ssl://DS_host:7243")
```

詳細情報:

[sechkey ユーティリティ - メッセージキューのパスワードの変更 \(P. 144\)](#)

ChangeEncryptionMethod ユーティリティ - 暗号化方式の変更

UNIX で該当

ChangeEncryptionMethod ユーティリティは、暗号化方式を変更します。

注: このユーティリティはスクリプト ファイルとして提供され、`lbin` ディレクトリに置かれます。

このユーティリティを実行すると、以下のいずれかの暗号化方式を選択できます。

- DEFAULT
- AES (128 ビット、192 ビット、または 256 ビット)
- DES
- TRIPLEDES
- SCRAMBLE

暗号化方式を指定しない場合、指定するように求めるメッセージが表示されます。このユーティリティは、システム内の既存の Policy Model を検索し、「`secmd -de pmd_name`」を実行して復号化します。次に、`libcrypt` を新しい共有ライブラリ (`libaes128`、`libaes192`、`libaes256`、`libdes`、`libtripleDES`、または `libscramble`) にリンクして暗号化方式を変更します。

注: このユーティリティを実行するには、`CA ControlMinder` が実行されている必要があります。暗号化方式を変更する場合、一時的に `CA ControlMinder` を停止するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

重要: `CA Access Control` エンタープライズ管理 サーバと `CA ControlMinder` エンドポイントで同一の暗号化方式を使用していることを確認してください。既存の `CA ControlMinder` エンドポイントの暗号化方式を変更する場合、すべてのパスワード履歴が失われます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
ChangeEncryptionMethod.sh [DES|TRIPLEDES|SCRAMBLE|AES128|AES192|AES256]
```

詳細情報:

[sechkey ユーティリティ - 対称暗号化方式の変更](#) (P. 139)

dbmgr ユーティリティ

dbmgr ユーティリティを使用すると、CA ControlMinder データベース ファイルを作成、管理、およびメンテナンスできます。

注: このユーティリティは、旧バージョンの dbdump、rdbdump、dbutil、secreddb、sedb2scr、および semigrate の各ユーティリティに代わるものです。

重要: このユーティリティは、問題を解決する際にサポート担当者の指示に従って使用する必要があります。 詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

dbmgr ユーティリティを実行するには、ADMIN 属性、AUDITOR 属性、または SERVER 属性が必要です。

このユーティリティはいくつかのタスクを処理します。以下の関連する機能があります。

タスク	Function
データベースの作成 (P. 31)	dbmgr -create
データベース情報の表示 (P. 34)	dbmgr -dump
データベースを定義するスクリプトの作成 (P. 37)	dbmgr -export
フラットファイルへのデータベースデータのコピー (P. 38)	dbmgr -migrate
既存のデータベースの管理 (P. 40)	dbmgr -util
データベースのバックアップ (P. 42)	dbmgr -backup
データベースのリストア (P. 43)	dbmgr -restore

dbmgr -create 機能 - データベースの作成

dbmgr -create は、空の新規データベースを生成する機能です。この機能は、インストール時と、データベースまたは PMDB の作成時にのみ使用します。CA ControlMinder によって、現在のディレクトリにデータベースが作成されます。

注: ユーザ定義クラスを新しいデータベースに追加する場合は、新しいデータベースを作成した後に seclassadm ユーティリティを実行します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {-create|-c} {-c[q]|-h} [-d] [-f filename] ¥  
    [-n] [-o] [-t terminalNames] ¥  
    [-u userName [,userName...]] [-ux userName [,userName...]]¥  
    [-v] [-w] [-k] [-n pathName]
```

-create|-c

dbmgr ユーティリティのデータベース作成機能を実行します。

-c

新しいデータベースを作成するかどうかを確認するメッセージを表示します。

-cq

確認メッセージを表示せずに、新しいデータベースを作成します。

-h

この機能のヘルプを表示します。

-d

データベース レイアウト ドキュメントを出力します。出力には、データベース構造の詳細な説明およびデータベースで使用されているプロパティの形式が含まれています。

-f filename

標準出力デバイスではなく、ファイルを出力先として指定します。

-k

データベースの作成が完了したら、共存ユーティリティを実行するように指定します。

-n pathName

(UNIX のみ)。バックアップする CA ControlMinder データベースの完全パス名を定義します。

新しいデータベースを作成するときに、基本的なクラス スキーマが生成されます。 **seclassadm** ユーティリティを使用してデータベースに新しいクラスを追加すると、クラスの情報はデータベース ディレクトリ内のファイルに格納されます。このクラス スキーマで特定のデータベース (Policy Model データベースなど) をバックアップするには、**-n** オプションでデータベースの場所を指定します。ユーザ定義クラスの情報はその場所から取得します。**-n** オプションを指定しない場合、クラスの情報ファイルはデータベースが作成されるローカル ディレクトリで検索されます。このファイルが見つからない場合は、アクティブな CA ControlMinder セキュリティ データベース ディレクトリからファイルが取得されます。

-o

Unicenter TNG クラスを既存のデータベースに追加します。

-t terminalName

データベースに作成するカンマ区切りの端末リストを定義します。スーパーユーザはこのリストからローカル データベースを管理できます。

-u userName [,userName...]

データベースに作成するカンマ区切りのユーザ リストを定義します。これらのユーザは CA ControlMinder セキュリティ管理者として定義されます。

-t オプションを指定した場合、これらのユーザには指定された端末からローカル データベースを管理する権限が付与されます。

-ux パラメータも参照してください。

-xu *userName* [*userName...*]

カンマ区切りのエンタープライズユーザのリストを定義します。これらのユーザは CA ControlMinder セキュリティ管理者として定義されます。

-t オプションを指定した場合、これらのユーザには指定された端末からローカルデータベースを管理する権限が付与されます。

ユーザが作成されない場合、dbmgr -create によってユーザが作成されます。このユーザは、ADMIN 属性、AUDITOR 属性、および IGN_HOL 属性を持つ、UNIX の *root* または Windows の Administrator に相当します。

-v

進行状況を示すメッセージを無効にします。

-w

Unicenter TNG クラスを含む新しいデータベースを作成します。

注: -v オプションと -d オプションを同時に指定することはできません。

例: Windows での新しいデータベースの作成

たとえば、**c:¥temp>** というシステム プロンプトで、以下のコマンドを入力します。

```
dbmgr -c -c -u user1 -t myterminal.company.com
```

メッセージに応答してデータベースの作成を確定すると、ユーティリティによって **c:¥temp** ディレクトリに新しいデータベースが作成されます。データベースに *user1* というユーザが作成されます。このユーザは、ADMIN 属性、AUDITOR 属性、および IGN_HOL 属性を持ち、*myterminal.company.com* という端末からデータベースを管理できます。

例: UNIX での新しいデータベースの作成

たとえば、**¥tmp¥db** ディレクトリから、以下のコマンドを入力します。

```
dbmgr -c -cq -d -f dbLayout
```

ユーティリティによって、**¥tmp¥db** ディレクトリに新しいデータベースが作成されます。また、データベース レイアウト ドキュメントを含むファイル (*dbLayout*) も作成されます。デフォルトでは、データベースに *root* というユーザが作成され、ADMIN 属性、AUDITOR 属性、および IGN_HOL 属性が割り当てられます。

詳細情報:

[eACoexist ユーティリティ - 共存 Trusted プログラムの検出および登録 \(P. 57\)](#)

[seclassadm ユーティリティ - CA ControlMinder クラスの管理 \(P. 145\)](#)

dbmgr -dump 機能 - データベース情報の表示

dbmgr -dump は、データベースのレコードに関する情報を報告する機能です。この機能を実行すると、以下の処理が行われます。

- 指定されたクラスの複数のレコード情報を表示する
- 指定されたクラスの 1 つのレコード情報を表示する
- 指定されたレコードを除く、1 つのクラスのすべてのレコード情報を表示する
- クラスおよびプロパティの定義のリストを生成する
- ユーザが所属するグループのリストを生成する
- 特定のクラスのレコードのリストを生成する

この機能は **CA ControlMinder** デーモンが実行されていないことを前提としています。また、データベースが格納されているディレクトリから呼び出す必要があります。**-r** スイッチを指定する場合は、**CA ControlMinder** デーモンが実行されている必要があります。また、**ADMIN** 属性、**AUDITOR** 属性、または **SERVER** 属性が必要です。この機能を実行するには、データベースファイルに対する読み取り権限および書き込み権限も必要です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {-dump|-d} [-h] [-r] [-f fileName] ¥  
[c] [fc] [g user] [l class] [p class] [fp class] ¥  
[d class [props|@fileName] ¥  
[dn class [props|@fileName] ¥  
[e class record [props|@fileName] ¥  
[en class record [props|@fileName] ¥  
[o class record [props|@fileName] ¥  
[on class record [props|@fileName]
```

-dump|-d

dbmgr ユーティリティのデータベース ダンプ機能を実行します。

-f *fileName*

標準出力デバイスではなく、指定されたファイルに出力を送信します。

-h

この機能のヘルプを表示します。

-r

認証デーモンで現在使用されているデータベースに関する情報を表示します。

このオプションを省略すると、現在のディレクトリにあるデータベースに関する情報が表示されます。

c

データベースに定義されているすべてのクラスの名前を一覧表示します。

d *class [props] @fileName*

1 つのクラスのすべてのレコードについて、選択したプロパティの値を表示します。 **class** パラメータでクラス名を指定します。 **props** パラメータには、値を表示する、スペース区切りのプロパティのリストを定義します。

ファイルからプロパティ リストを読み込むには、アットマーク (@) を入力し、その後にファイルの完全パス名を指定します。 ファイル内の各プロパティは、別々の行に記述されている必要があります。

プロパティを指定しない場合は、すべてのプロパティの値が表示されます。

dn *class [props] @fileName*

d オプションと同様に、値が不明なプロパティのみが表示されません。

e class record [props|@fileName]

特定のクラスの指定した 1 つのレコードを除くすべてのレコードについて、選択したプロパティの値を表示します。**class** パラメータでクラス名を指定します。**record** パラメータで、リストから除外するレコードの名前を指定します。**props** パラメータには、値を表示する、スペース区切りのプロパティのリストを定義します。

ファイルからプロパティ リストを読み込むには、アット マーク (@) を入力し、その後にファイルの完全パス名を指定します。ファイル内の各プロパティは、別々の行に記述されている必要があります。

プロパティを指定しない場合は、すべてのプロパティの値が表示されます。

en class record [props|@fileName]

e オプションと同様に、値が不明なプロパティのみが表示されません。

fc

データベース内のすべてのクラスについて、すべてのクラス情報を一覧表示します。

fp class

指定されたクラスのプロパティについて、すべてのプロパティ情報を一覧表示します。

g user

指定されたユーザが所属するグループを一覧表示します。

l class

指定されたクラスのすべてのレコードを一覧表示します。

o class record property / on class record property

1 つのクラスの 1 つのレコードについて、選択したプロパティの値を表示します。**class** パラメータでクラス名を指定します。**record** パラメータでレコード名を指定します。**props** パラメータには、値を表示する、スペース区切りのプロパティのリストを定義します。

ファイルからプロパティ リストを読み込むには、アット マーク (@) を入力し、その後にファイルの完全パス名を指定します。ファイル内の各プロパティは、別々の行に記述されている必要があります。

プロパティを指定しない場合は、すべてのプロパティの値が表示されます。

o class record property / on class record property

o オプションと同様に、値が不明なプロパティのみが表示されません。

p class

指定されたクラスのプロパティ名を一覧表示します。

注: *-r* および *-f* 以外に 1 つのオプションのみ指定できます。

dbmgr -export 機能 - データベースを定義するスクリプトの作成

dbmgr -export は、データベースを他の端末に複製する機能です。既存のデータベースの定義に必要な **selang** のコマンドで構成されたスクリプトを生成します。

注: ファイルのバイト順序が異なる場合は、ネイティブ コマンド (UNIX の **cp** または **tar** コマンド、Windows の **copy** コマンドなど) を使用して、アーキテクチャ間でデータベース ファイルをコピーすることはできません。たとえば、Sparc ベースのコンピュータから Intel ベースのコンピュータにデータベースをコピーすることはできません。これらのコンピュータでは異なるバイト順序が使用されているためです。

重要: スクリプトを実行する前にスクリプトの内容を確認してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {-export|-e} {-l|-r} [-c className] [-f fileName]
```

-export|-e

dbmgr ユーティリティのデータベース エクスポート機能を実行します。

-h

この機能のヘルプを表示します。

--l

現在のディレクトリにあるデータベースをエクスポートします。

注: このオプションでは、**CA ControlMinder** デーモンが実行されていないことを前提としています。デーモンが実行中の場合は、デーモンが使用しているデータベースとは別のデータベースに対して操作を行うことが前提となります。

-r

CA ControlMinder で現在使用されているデータベースをエクスポートします。ADMIN 属性または SERVER 属性が必要です。また、CA ControlMinder デーモンが実行されている必要があります。

-c className

データベースからエクスポートするクラスのスペース区切りのリストを定義します。

-f fileName

標準出力デバイスではなく、指定されたファイルに出力を送信します。ファイルからコマンドを読み込むように **selang** に指示すると、ファイルから新しいデータベースを作成できます。

dbmgr -migrate 機能 - フラット ファイルへのデータのコピー

dbmgr -migrate は、既存のデータベースにあるユーザ レコードおよびプログラム レコードのデータをフラット ファイル（バイナリ形式）にコピーする機能です。フラット ファイルのデータを新しいデータベースにコピーすることもできます。データのインポート元のデータベースは、バージョン 1.21 以上である必要があります。

フラット ファイルから新しいデータベースにデータをコピーする場合は、フラット ファイルを作成したバージョンと同じバージョンのコピー機能を使用する必要があります。バージョンが複数ある場合は、最新バージョンを使用することを強くお勧めします。

注: セキュリティ上の理由から、古いデータベースから新しいデータベースにデータをコピーした後に、古いデータベース、新しいデータベースの作成に使用したスクリプト、およびこの機能を使用して作成したフラット ファイルを削除してください。

重要: この機能を使用する前に、必ずデータベースのバックアップを作成してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {migrate|-m} {-r|-w|-h} [-s] filename ¥  
[-v versionNumber] [-f fileName]
```

-migrate|-m

dbmgr ユーティリティのデータベース移行機能を実行します。

filename

データのコピー元またはコピー先のフラット ファイルを指定します。

-f filename

標準出力デバイスではなく、指定されたファイルに出力を送信します。

-h

この機能のヘルプを表示します。

-r

現在のディレクトリにあるデータベースを読み取り、***filename*** で指定されたフラット ファイルに特定のデータをコピーします。

-s

データベースを直接読み取るのではなく、CA ControlMinder サーバを使用してデータベースの情報を読み取ります。このオプションは、***-r*** スイッチと同時に指定した場合のみ有効です。

このオプションを使用するには、端末に対する管理者権限と、**R**（読み取り）および**W**（書き込み）のアクセス権が必要です。

このオプションを指定しない場合、現在のディレクトリにあるデータベースに対して読み取りまたは書き込みが行われます。

-v versionNumber

旧バージョンで作成されたフラット ファイルを読み取ります。このオプションは、***-w*** スイッチと同時に指定した場合にのみ有効です。このオプションをファイル名の後に入力し、バージョン番号を指定します。

-w

filename で指定されたフラット ファイルを読み取り、現在のディレクトリにあるデータベースにデータをコピーします。

例: 既存のデータベースから新しいデータベースへのデータのコピー

以下の手順では、既存のデータベースから新しいデータベースにデータをコピーする方法を示します。古いデータベースは `/tmp/old_db` ディレクトリにあるとします。新しいデータベースは `ACInstallDir/seosdb` ディレクトリにあるとします（`ACInstallDir` は CA ControlMinder のインストールディレクトリです）。

注: この手順では UNIX のパス名を使用していますが、パス名を適切に変更することで Windows にも適用できます。

1. スーパーユーザとしてログインします。
2. CA ControlMinder デーモンが実行中の場合は、以下のコマンドを入力して停止します。

```
secons -s
```

3. 古いデータベースを別の場所またはバックアップ用のメディアにコピーして、バックアップを作成します。
4. データベースを `/tmp/old_db` にコピーします。次に、古いデータベースに対して **dbmgr** ユーティリティを実行して、古いデータベースを複製するスクリプトを作成します。

```
cd /tmp/old_db  
/opt/CA/AccessControl/bin/dbmgr -export -l -f lang_script
```

5. 新しいデータベースを作成します。
6. 前の手順で生成されたスクリプトを実行して、新しいデータベースを作成します。

```
cd /opt/CA/AccessControl/seosdb  
/opt/CA/AccessControl/bin/dbmgr -c -cq
```

7. **dbmgr** ユーティリティを実行して、古いデータベースのデータを保存するフラットファイルを作成します。

```
cd /tmp/old_db  
/opt/CA/AccessControl/bin/dbmgr -migrate -r flat_file
```

8. 新しいデータベースにフラットファイルのデータをロードします。

```
cd /opt/CA/AccessControl/seosdb  
/opt/CA/AccessControl/bin/dbmgr -migrate -w /tmp/old_db/flat_file
```

dbmgr -util 機能 - 既存のデータベースの管理

dbmgr -util は、データベースの管理およびメンテナンスを実行する機能です。CA ControlMinder が現在実行中でないことが前提となります。この機能は、データベースが格納されているディレクトリから実行します。

-util は、*filename* パラメータで指定したローカルデータベースを管理および操作するオプションです。データベースファイルは拡張子 **.dat** が付いた **DBIO** ファイルです。**-util** オプションでは、データベースインデックスファイル（拡張子 **.001** のファイル）を使用できません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {-util|-u} [-h] ¥  
  [-all filename] ¥  
  [-build filename] ¥  
  [-check] ¥  
  [-close] ¥  
  [-dump filename] ¥  
  [-dup src dst] ¥  
  [-fast] ¥  
  [-free filename] ¥  
  [-index filename] ¥  
  [-key filename] ¥  
  [-load db ascii] ¥  
  [-scan filename] ¥  
  [-scana filename] ¥  
  [-stat filename] ¥  
  [-verify] ¥  
  [-f fileName]
```

-util-u

dbmgr ユーティリティのデータベース管理およびメンテナンスの機能を実行します。

-all filename

すべてのインデックスチェックを実行します。これは、**-index** オプションおよび **-free** オプションを指定した場合と同様です。

-build filename

データ レコードに基づいて DBIO のインデックスを作成します。

-check

(UNIX のみ)。すべてのデータベース ファイルのすべてのインデックス エントリに対して、状態および整合性の高速チェックを実行します。

-閉じる

開いているデータベースを閉じます。

-dump filename

データ ファイルを ASCII ファイルとして標準出力デバイスにダンプします。

-dup src dst

ファイル ヘッダに基づいて DBIO ファイルを複製します。

-f *fileName*

標準出力デバイスではなく、指定されたファイルに出力を送信します。

-fast

すべてのデータベース ファイルのすべてのインデックス エントリに対して、高速な状態チェックを実行します。

-free *filename*

フリー インデックスをチェックします。

-index *filename*

インデックスの整合性をチェックします。

-key *filename*

インデックス ファイルを順次スキャンします。

-load *db ascii*

ASCII ファイルをロードして DBIO ファイルに変換します。

-scan *filename*

データベースを順次スキャンします。

-scana *filename*

削除されたレコードも含め、データベースを順次スキャンします。

-stat *filename*

データベース ファイルのヘッダ情報を一覧表示します。

-確認

(UNIX のみ)。すべてのクラスについて、特定の事前定義オブジェクト (SEOS、ADMIN、および UACC など) がデータベース内に存在するかどうかを検証します。

dbmgr -backup 機能 - データベースのバックアップ

dbmgr -backup は、CA ControlMinder データベースを指定したディレクトリにオンラインでバックアップする機能です。この機能は、CA ControlMinder デーモンが実行されているかどうかに関わらず利用できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dbmgr {-backup|-b} backup_directory
```

-backup|-b

dbmgr ユーティリティのデータベース バックアップ機能を実行します。

backup_directory

バックアップディレクトリを定義します。このディレクトリには、リモート コンピュータを指定できません。指定したディレクトリが存在しない場合は、作成されます。

dbmgr -restore 機能 - データベースのリストア

UNIX で該当

dbmgr -restore は、指定したディレクトリに CA ControlMinder データベースをオンラインでリストアする機能です。この機能は、CA ControlMinder デーモンが実行されているかどうかに関わらず利用できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

dbmgr {-restore|-r} *restore_directory*

-restore|-r

dbmgr ユーティリティのデータベース リストア機能を実行します。

restore_directory

リストアするデータベースがあるディレクトリを指定します。

defclass ユーティリティ - ユーザ定義のアセット タイプのクラスとしての定義

CA ControlMinder は、各 CA ControlMinder データベースおよび定義済みの新しい PMDB に Unicenter TNG の基本的なアセット タイプを定義します。defclass スクリプトは、CA ControlMinder データベースにユーザ定義のセキュリティ アセット タイプを CA ControlMinder クラスとして定義します。

注: インストール プログラムで [Unicenter 統合] を選択すると、このスクリプトが自動的に実行されます。新しい PMDB の作成時には、このスクリプトを必ず手動で実行する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
defclass
```

注: UNIX では、このユーティリティはスクリプト ファイルとして用意されています。実行するには .sh という拡張子を指定する必要があります。Unicenter 統合を有効にした場合（デフォルトでは無効）にのみ利用できるようになります。

DictImport ユーティリティ - 辞書ファイルのインポート

DictImport ユーティリティは、辞書ファイルを準備し、CA ControlMinder データベースにインポートします。CA ControlMinder をインストールした後、辞書ファイルを CA ControlMinder データベースにインポートし、有効化する必要があります。パスワードによる保護を設定できます。

DictImport ユーティリティは、use_dbdict のパスワードルールを db に設定し、DICTIONARY クラスおよび PASSWORD クラスを有効化します。

注: PASSWORD クラスが有効になっていない場合、一元化された辞書は無効になります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
DictImport [-h] [-o selangFilename] [-f dictionaryFilename]
```

注: このユーティリティはスクリプト ファイルとして提供され、lbin ディレクトリに置かれます。

-f dictionaryFilename

指定されたファイルから辞書の単語をすべてインポートする **selang** のコマンドを生成します。このオプションを省略すると、辞書ファイルは環境設定の値から定義されます。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-o selangFilename

指定されたファイルに **selang** のコマンドを書き込みます。このオプションを省略すると、**selang** のコマンドは標準出力デバイスに書き込まれます。

dmsmgr ユーティリティ

dmsmgr ユーティリティを使用すると、拡張ポリシー管理のインフラストラクチャを管理できます。インフラストラクチャ コンポーネントには、**CA ControlMinder** エンドポイント、デプロイ マップ サーバ (**DMS**)、および分散ホスト (**DH**) が含まれます。

このユーティリティはいくつかのタスク进行处理します。以下の関連する機能があります。

タスク	機能
DMS または DH の作成 (P. 46)	dmsmgr -create
DMS または DH の削除 (P. 48)	dmsmgr -remove
DMS データベースからの古いノードの削除 (P. 48)	dmsmgr -cleanup
拡張ポリシー管理の設定 (P. 49)	dmsmgr -config
DMS または DH のリストア (P. 50)	dmsmgr -restore

タスク	機能
DMS または DH の同期 (P. 52)	dmsmgr -sync

dmsmgr -create 機能 - DMS または DH の作成

dmsmgr -create は、デプロイ マップ サーバ (DMS) または分散ホスト (DH) を CA ControlMinder がインストールされているコンピュータに作成する機能です。

注: インストール中に DMS または DH を作成することもできます。

注: このユーティリティを実行するユーザには、作成される DMS または DH に対する管理権限が常に与えられます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -create -auto [-osgroups] [-admin user [,user...]] [-xadmin user [,user...]]
¥
[-desktop hosts]
```

```
dmsmgr -create -dms name ¥
[-admin user [,user...]] [-xadmin user [,user...]] ¥
[-desktop hosts] [-subscriber dh-names]
```

```
dmsmgr -create -dh name [-parent dms_name@hostname] ¥
[-admin user [,user...]] [-xadmin user [,user...]] ¥
[-desktop hosts]
```

-admin user [,user...]]

(オプション) 作成される DMS または DH の管理者として内部ユーザを指定します。

-auto

DMS または DH をデフォルト名 (DMS__、DH__、および DH__WRITER) で作成します。

このオプションを使用すると、DMS と DH、および両者間の必要な関連付けを簡単に作成できます。

-osgroups

(オプション) DMS を作成するときに、定義済みホスト グループを作成するように指定します。

-desktop hosts

(オプション) DMS または DH が作成されるコンピュータに対して **TERMINAL** アクセス権限を持つコンピュータのカンマ区切りのリストを定義します。

注: 指定の有無に関わらず、このユーティリティを実行している端末には、作成される DMS または DH に対する管理権限が常に与えられます。

-dh name

ローカル ホストに指定した名前 で DH を作成します。

注: このオプションを使用して DH を作成すると、DH がすでにサブスクライブされ、以前にポリシーが送信されていなくても、DMS と DH を同期させる必要があることが **CA ControlMinder** から通知されます。このメッセージは必要な手順を知らせる通知であり、実際の手順であるとは限りません。必要な手順がすべて完了していれば、このメッセージを無視してもかまいません。

-dms name

ローカル ホストに指定した名前 で DMS を作成します。

-parent dms_name@hostname

(オプション) 作成される DH がエンドポイント通知を送信する DMS を指定します。DMS は **DMS_name@hostname** という形式で指定します。

-subscriber dh_names

(オプション) 作成される DMS がポリシーの更新を配布する DH PMDB のカンマ区切りのリストを定義します。各 DH は **DH_name@hostname** という形式で指定します。

-xadmin user [,user...]

(オプション) 作成される DMS または DH の管理者としてエンタープライズ ユーザを指定します。

dmsmgr -remove 機能 - DMS または DH の削除

dmsmgr -remove は、CA ControlMinder がインストールされているコンピュータから DMS または DH を削除する機能です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -remove {-dms|dh} name
```

```
dmsmgr -remove -auto
```

-auto

デフォルトの DMS および DH をローカル ホストから削除します。

削除されるのは、インストール時または dmsmgr -create -auto を使用したときにデフォルトで作成された DMS データベースおよび DH データベースです。

-dh name

指定した名前の DH をローカル ホストから削除します。

-dms name

指定した名前の DMS をローカル ホストから削除します。

dmsmgr -cleanup 機能 - 古いノードの削除

dmsmgr -cleanup は、DMS データベースまたは DH データベースから古いノードを削除する機能です。削除されるのは、CA ControlMinder ノードを表す HNODE オブジェクトのうち、指定された期間、無効になっていたオブジェクトです。

注: 定期的なメンテナンス手順として、これらの古いノードから DMS および DH を消去する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -cleanup {-hnode|-deployment} -days number {-dms|-dh} name
```

```
dmsmgr -cleanup -policy name -vcount number {-dms|-dh} name
```


-hnode

CA ControlMinder ノードを表す HNODE オブジェクトのうち、指定した日数 (*number*) を超えて無効になっているオブジェクトを削除します。

-deployment

指定した日数 (*number*) より古い DEPLOYMENT オブジェクトを削除します。

-policy *name*

指定したポリシーに属し、指定したバージョン番号 (*number*) より古い POLICY オブジェクト (ポリシー バージョン) を削除します。

-dh *name*

古いノードを削除する DH の名前を指定します。

-dms *name*

古いノードを削除する DMS の名前を指定します。

-vcount

保存するバージョンの数を定義します。

dmsmgr -config 機能 - 拡張ポリシー管理の設定

dmsmgr -config は、拡張ポリシー管理を設定する機能です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -config[-] [host_name] {-endpoint|-dhname names|-drname names}
```

```
dmsmgr -config -osgroups [-dms name]
```

-config[-]

拡張ポリシー管理の環境設定を設定または削除します。

-dhname *names*

エンドポイントを設定して、カンマ区切りの分散ホストのリストを処理します。

-dms *name*

自動ホスト グループを作成した DMS の名前を定義します。

-drname *names*

エンドポイントを設定して、カンマ区切りの惨事復旧分散ホストのリストを処理します。

-endpoint

エンドポイントを拡張ポリシー管理用に設定します。

host_name

host_name に対して設定を実行します。ホストを指定しない場合は、ローカルコンピュータが設定されます。

-osgroups

自動ホスト グループを DMS に追加します。

注: 自動ホスト グループの詳細については、「エンタープライズ管理ガイド」を参照してください。

dmsmgr -restore 機能 - DMS または DH のリストア

dmsmgr -restore 機能は DMS または DH をバックアップファイルからリストアします。DMS や DH は、CA ControlMinder が実行中、または停止しているときに、既存の DMS に、または新しいディレクトリにリストアできます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -restore -dms name -source path¥  
[-replica name|-parent name] [-subscriber dhname[,dhname...]]¥  
[-admin user[,user...]] [-xadmin user[,user...]]
```

```
dmsmgr -restore -dh name -source path¥  
[-parent name] [-admin user[,user...]]¥  
[-xadmin user[,user...]] [-desktop host[,host...]]
```

-admin *user*[,*user*...]

(UNIX) リストアされる DMS または DH の管理者として内部ユーザを指定します。

-desktop *host*[, *host*...]

(オプション) リストアする DH があるコンピュータに対して TERMINAL アクセス権限を持つコンピュータのリストを定義します。

注: 指定の有無に関わらず、このユーティリティを実行している端末には、リストアする DH に対する管理権限が常に与えられます。

-dh *name*

ローカルホストにリストアする DH の名前を定義します。

-dms *name*

ローカルホストにリストアする DMS の名前を定義します。

-parent *name*

(オプション) サブスクライバの親の名前を定義します。ディザスタリカバリデプロイに CA ControlMinder をセットアップしており、ディザスタ DMS または DH をリストアする場合は、このパラメータを使用します。ディザスタ DMS をリストアする場合は本番 DMS の名前を指定し、DH をリストアする場合は親 DMS の名前を指定します。親は、*name@hostname* のフォーマットで指定します。

-replica *name*

(オプション) ディザスタリカバリ DMS の名前を定義します。ディザスタリカバリデプロイに CA ControlMinder をセットアップしており、本番 DMS をリストアする場合は、このパラメータを使用します。ディザスタリカバリ DMS 名を「*DMS_name@hostname*」という形式で指定します。

-source *path*

リストアするバックアップファイルが存在するディレクトリを定義します。

-subscriber *dh_name*[, *dh_name*...]

(オプション) リストアされる DMS がポリシーの更新を送信する DH のリストをカンマ区切りで定義します。各 DH は *DH_name@hostname* という形式で指定します。

-xadmin *user*[, *user*...]

(UNIX) リストアされる DMS または DH の管理者としてエンタープライズユーザを定義します。

dmsmgr -sync 機能 -- DMS または DH の同期

dmsmgr -sync 機能は、DMS と DH の間で同期を実行して DMS のミラーイメージを DH 上に作成します。同期プロセスは、エンタープライズ管理サーバ、または専用の配布サーバから実行できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
dmsmgr -sync -dhname <dhname> [-dms<dms-name>]
```

```
dmsmgr -sync self [-dh<dhname>]
```

```
-dms<dms-name>
```

DMS を DH と同期します。

注: このコマンドは DMS コンピュータから実行します。

```
-dh<dhname>
```

DH を DMS と同期します。

注: このコマンドは DH コンピュータから実行します。

```
-dhname<name>
```

配布ホストのカンマ区切りリストを指定します。

```
self
```

DH を DMS と同期するように指定します。

注: このコマンドは配布サーバから実行します。

eacpg_gen ユーティリティ - ベスト プラクティス ポリシーの定義

Linux で有効

eacpg_gen は、ポリシー生成プログラムとも呼ばれます。このユーティリティにはメニュー方式が採用されており、CA ControlMinder アプリケーションのポリシーを容易に定義できます。ポリシー生成プログラムは、CA ControlMinder ルールが設定されていないテスト システムで使用できます。重要な電子資産に対してセキュリティのベスト プラクティスを適用することによって、エンタープライズ アプリケーションやオペレーティング システム、および機密データを保護することを目的としています。

アプリケーションセルは、「default-deny」パラダイムを使用して作成されます。このポリシーは、UNIX の `chroot()` jail の概念に似ています。このようなポリシーを生成してインターネットを利用するアプリケーションに適用すると、アプリケーションの使用によってホストのセキュリティが侵害されるリスクを飛躍的に減少させることができます。

1つのアプリケーションセルは、あるアプリケーションをブロックする1つのアクセス制御リスト（ACL）ルールに相当します。eacpg_gen は、アプリケーションごとに複数のアプリケーションセルを生成します。アプリケーションセルによって、アクセスが特定のリソースのみに制限されます。セルポリシーで保護されたプロセスは、ポリシーによって明確にアクセスが許可されたリソース以外にはアクセスできません。これにより、潜在的な攻撃者による権限のないディスク領域への書き込みや、権限のないバイナリファイルの実行を防止できます。

注: このユーティリティを実行する前に、`secadmin` および `group secadmin` がデータベースに存在していることを確認してください。

ポリシーの生成にはいくつか重要な手順があります。

- 初期化
- アプリケーションの検査
- アプリケーションのテスト
- ポリシーの生成
- ポリシーの適用
- ポリシーのテスト

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
eacpg_gen ¥  
  [-u user] ¥  
  [-g group] ¥  
  [-p path] ¥  
  [-o owner] ¥  
  [-w wheel] ¥  
  [-m machine] ¥  
  [-a] ¥  
  [-s file] ¥  
  [-# step] ¥  
  [-x]
```

-u *user*

プロセスを実行するユーザを指定します。

-g *group*

プロセスを所有するグループの名前を指定します。

-p *path*

プログラムの完全パスを指定します

-o *owner*

ポリシーの所有者を指定します。

-w *wheel*

'secadmins' グループとして設定します（推奨）。

-m *machine*

コンピュータ名を指定します。

-a

生成されたルールを適用するかどうかを設定します。

-s *file*

ポリシー ルールを保存する場所の完全パスおよびファイル名を指定します。

-# *step 1-2*

2 に設定する必要があります。

-x

warn モードと fail モードを切り替えます。

例: ポリシー生成プログラムの実行

1. （初期化）。ポリシー生成プログラムを実行します。

```
eacpg_gen
```

2. プロンプトで「**y**」と入力し、システムを **warn** モードにします。

3. ポリシー生成プログラムに実行可能ファイルの完全パスを指定します。
以下に例を示します。

```
/work/WebServers/apache_1.3.26/bin/httpd
```

4. デフォルトのユーザ名を使用します。

5. デフォルトのグループ名を使用します。
6. プロンプトで「**y**」と入力し、情報が正しいかどうかを確認します。
(アプリケーションの検査)。ポリシー生成プログラムによって、ポリシーの作成対象となるプロセスについてのデータ収集が開始されます。
7. 画面に表示される情報を確認し、**Enter** キーを押します。
8. (アプリケーションのテスト)。アプリケーションを起動します。例：

```
./apachectl start
```
9. アプリケーションを停止します。例：

```
./apachectl stop
```

注: この時点では、アプリケーションを起動した後、停止しています。もう一度アプリケーションを起動して、通常使用のデータを収集することをお勧めします。検査にかかる時間には、特に制限はありません。実行時間が長くなるほど、ポリシー生成プログラムが収集するデータが増加し、完成後のポリシーがより正確になります。十分なデータを収集したら、次の手順に進みます。
10. (ポリシーの生成)。ポリシーをファイルに保存します(「*filename.txt*」と入力し、**Enter** キーを押します)。
11. (ポリシーの適用)。「**y**」と入力してポリシーを適用します。

12. 「y」と入力してシステムを *Fail* モードに設定し、ポリシーの実施を開始します。
13. (ポリシーのテスト) 。 ポリシーをテストします。

以下に、evil.html という名前のファイルに対して行ったポリシー テストのサンプル画面を示します。

```
Linux:/srv/www/htdocs: #telnet localhost 80
Trying ::1...
telnet: connect to address ::1: Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GET /evil.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>403 Forbidden</TITLE>
<HEAD><BODY>
<H1>Forbidden</H1>
You don't have permission to access /evil.html
on the server. <P>
<HR>
<ADDRESS>Apache/1.3.26 Server at linux.local Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
Connection closed by foreign host.
Linux:/srv/www/htdocs# []
```

ポリシーが適用されたため、evil.html というファイルは無効になりました。これは、ファイルが通常使用のプロファイルの範囲外であったためです。

eACoexist ユーティリティ - 共存 Trusted プログラムの検出および登録

Windows で該当

eACoexist ユーティリティはローカル システム内で共存するプログラム（CA Anti-Virus など）を検出します。検出されたプログラムが Trusted 状態である場合は、CA ControlMinder は SPECIALPGM ルールを使用してプログラムを登録します。特別プログラム ルールではそのプログラムへのアクセスのタイプを定義し、アクセスを付与するときに CA ControlMinder が確実にそれを回避するようにします。

このコマンドの形式は以下のようになります。

eACoexist [*plug-in-path*]

plug-in-path

（オプション）共存プログラムに使用する共存プラグインが含まれたフォルダへのパスを定義します。

パスを定義しないと、プログラムは共存プラグインが保存されているデフォルトのパスを使用します（*ACInstallDir/Coexistence*）。

詳細情報:

[共存ユーティリティの機能](#) (P. 58)

[response.ini - 共存ユーティリティの設定](#) (P. 76)

共存ユーティリティの機能

CA ControlMinder が提供する共存ユーティリティ（eACoexist）を使用すると、ローカル コンピュータ上の他のプログラムとの潜在的な衝突を解決することができます。CA ControlMinder がこれらの潜在的な衝突を解決するために行う動作について理解し、それらの衝突を解決する方法に影響を与えることができるように、ユーティリティの機能を理解する必要があります。

共存ユーティリティが実行すると、以下のアクションを行います。

1. 以下の条件の 1 つが該当しているか確認します。

- a. CA ControlMinder が実行されていないこと
- b. ADMIN 属性が割り当てられていること

いずれの条件にも該当しない場合、ユーティリティは終了します。

2. 以下のようにして `response.ini` ファイルを検索します。

- ユーティリティがインストール中に実行する場合は、次のパスを使用します。 `media_drive:¥Coexistence¥_architecture`
- CA ControlMinder がコンピュータにインストールされている場合は、以下のレジストリ キー値を使用します。

```
HKLM¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥AccessControl¥Se0SD¥ResponseFile
```

ファイルが存在しない場合、ユーティリティは終了します。

3. 以下のようにして共存プラグインディレクトリを検索します。

- ユーティリティを実行していて、コマンドラインからパラメータを渡す場合は、これをプラグインのパスとして使用します。
- ユーティリティがインストール中に実行する場合は、次のパスを使用します。 `media_drive:¥Coexistence¥_architecture`
- パラメータなしでユーティリティを実行すると、文字列「¥Coexistence」が以下のレジストリ キー値に連結されます。

```
HKLM¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥AccessControl¥Se0SPath
```

ディレクトリが存在しない場合、またはディレクトリに共存プラグインがない場合、ユーティリティは終了します。

4. 検出プロセスを実行します。

これを行うには、共存プラグインディレクトリ内の実行ファイルを表示して、以下のようにして1つずつ実行します。

- a. プラグイン実行の結果を %windir%\EACDiscovery.ini に保存します。

注: プラグイン検出プロセスが正常に終了したら、ユーティリティは自動的にこのファイルを削除します。

- b. 出力ファイル EACDiscovery.ini が存在するかどうか確認します。

ファイルが存在しない場合は、ユーティリティは引き続き次のプラグインを実行します。

- c. EACDiscovery.ini の各製品セクションでは、セクション（製品）名およびバージョン値を連結して応答ファイルに一致するセクションが含まれるかどうか確認します。

注: response.ini ファイルには、共存プログラムごとにセクションがあります。たとえば、eTrust Audit-1.5 など、セクション名がバージョン番号と共に表示される場合は、ユーティリティは指定されたバージョンでのみアクションを実行します。

- d. 一致するセクションが応答ファイルに存在する場合は、そのセクションの Act-Utility-0 の値によって設定されたアクションを以下のようにして実行します。

- **1** - 検出された製品が CA ControlMinder と互換性のないことを示す警告を発行します。
- **2** - 検出された製品のサービスを停止します。
ユーティリティは検出された製品のサービスを EACDiscovery.ini ファイルから取得します。
- **3** - **2** と同じですが、CA ControlMinder のインストールの間です。
- **4** - 検出された製品のサービスを開始します。
ユーティリティは検出された製品のサービスを EACDiscovery.ini ファイルから取得します。

- 5 - 検出された製品のプロセスで trusted プログラム ルール (SPECIALPGM) を作成して CA ControlMinder を開始します。

ユーティリティは検出された製品のプロセスを EACDiscovery.ini ファイルから取得します。また、このファイルからそれぞれのプログラム タイプ (pgmtype) も取得します。次に、CA ControlMinder が開始するときに実行する一時スクリプト ファイル (ACInstallDir¥Data¥discoveryscp) を作成します。

- 6 - 2 と同じですが、CA ControlMinder のアンインストールの間です。

中：各セクションには複数のアクションを含めることができます。たとえば、「Act-Utility-0」、「Act-Utility-1」、および「Act-Utility-2」を含めると、この順番で実行されます。

詳細情報:

[Policy Manager プラグインの概要 \(P. 61\)](#)

[BrightStor プラグインの機能 \(P. 62\)](#)

[Dr. Watson プラグインの機能 \(P. 64\)](#)

[eTrust AV プラグインの概要 \(P. 65\)](#)

[Scout プラグインの機能 \(P. 66\)](#)

[Unicenter プラグインの概要 \(P. 66\)](#)

[Asset Management プラグインの概要 \(P. 67\)](#)

[Windows プラグインの概要 \(P. 69\)](#)

[eTrust Audit プラグインの概要 \(P. 69\)](#)

[eTrust Audit80 プラグインの概要 \(P. 71\)](#)

[F-Secure Antivirus プラグインの概要 \(P. 72\)](#)

[McAfee VirusScan プラグインの概要 \(P. 73\)](#)

[Windows Modules Installer プラグインの概要 \(P. 74\)](#)

[Services and Controller プラグインの概要 \(P. 74\)](#)

[リソース ホスティング サブシステム プラグインのしくみ \(P. 75\)](#)

Policy Manager プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの開始前に、共存ユーティリティが Policy Manager プラグインを実行してコンピュータ内の Policy Manager レジストリ キーおよび実行可能ファイルをスキャンします。

- 次のレジストリ キーの存在を照会します。

`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SeAM.Exe`

レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- パス エントリの値を読み取ります。
- 以下の実行可能ファイルのパス名を返します。

`FilePathFromRegistry\Bin\SeAM.exe`

- CA ControlMinder インストール時に互換性の警告を発行します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。Policy Manager プラグインは、信頼できるプログラム (SPECIALPGM) ルールをデフォルトでは追加しません。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。また、Policy Manager アプリケーションには CA ControlMinder が提供されません。

BrightStor プラグインの機能

共存ユーティリティは、CA ControlMinder のインストールの最後およびユーティリティが実行されるたびに、以下のようにして BrightStor プラグインを実行して CA BrightStor レジストリ キーおよび実行ファイルについてコンピュータをスキャンします。

1. 以下のレジストリ キーが存在するかどうかをクエリします。

```
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\BrightStor ARCserve  
Backup\UniversalClientAgent\Common  
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\Cheetah\UniversalClientAgent\Common  
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\BrightStor Enterprise  
Backup\UniversalClientAgent\Common
```

最初のレジストリ キーが存在する場合は、プラグインは以下のようにします。

- パス エントリの値を読み取ります。
- 以下の実行可能ファイルのパス名を返します。

```
FilePathFromRegistry\UnivAgent.exe
```

- タイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

2. 手順 1 でプラグインがレジストリ キーを検出できない場合は、以下のレジストリ キーが存在するかどうかをクエリします。

```
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\BrightStor ARCserve Backup\Base\Path  
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\Cheetah\Base\Path  
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\BrightStor Enterprise Backup\Base\Path
```

最初のレジストリ キーが存在する場合は、プラグインは以下のようにします。

- HOME エントリの値を読み取ります。
- 以下の実行可能ファイルのパス名を返します。

```
FilePathFromRegistry\carunjob.exe
```

- タイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

3. 手順 2 でもプラグインがレジストリ キーを検出できない場合は、以下のレジストリ キーが存在するかどうかをクエリします。

`HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\ARCserveIT\Base\Path`

レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- HOME エントリの値を読み取ります。
- 以下の実行可能ファイルのパス名を返します。

`FilePathFromRegistry\ASRunJob.exe`

- タイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

4. 以下のレジストリ キーが存在するかどうかをクエリします。

`HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA_BAOF\CurrentVersion`

`HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\BrightStor Backup Agent for Open Files\CurrentVersion`

最初のレジストリ キーが存在する場合は、プラグインは以下のようにします。

- ServicePath エントリの値を読み取ります。
- `ServicePathFromRegistry` にタイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します（CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど）。

Dr. Watson プラグインの機能

共存ユーティリティは、Dr. Watson プラグインを実行して Dr. Watson の実行ファイルについて CA ControlMinder のインストールの最後およびユーティリティが実行されるたびに、以下のようにしてコンピュータをスキャンします。

- 以下のパス名が存在するかどうかクエリします。

`%windir%\system32\drwtsn32.exe`

ファイルが存在する場合は、プラグインはタイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルト アクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルト アクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

eTrust AV プラグインの概要

共存ユーティリティは、CA ControlMinder のインストールの最後およびユーティリティが実行されるたびに、以下のようにして eTrust AV プラグインを実行して CA Antivirus レジストリ キーおよび実行ファイルについてコンピュータをスキャンします。

1. 以下のレジストリ キーのエントリ値を読み取ります。

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\InocIT.Exe\Path
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\eTrust\ITM\CurrentVersion\Path\Home
```

以下のエントリのいずれか 1 つが値を返した場合、プラグインはタイプ DCM の以下の SPECIALPGM リソースを作成します。

- *FilePathFromRegistry\InoRT.exe*
- *FilePathFromRegistry\InoTask.exe*
- *FilePathFromRegistry\InocIT.exe*
- *FilePathFromRegistry\ShellScn.exe*

これは、応答ファイルに定義されているデフォルト アクションです。

2. 以下のレジストリ キーのエントリ値を読み取ります。

```
HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\ScanEngine\Path\Engine
```

エントリが値を返した場合は、プラグインは DCM タイプの以下の SPECIALPGM リソースを作成します。

```
FilePathFromRegistry\InoCmd32.exe
```

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルト アクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

Scout プラグインの機能

共存ユーティリティは、CA ControlMinder のインストールの最後およびユーティリティが実行されるたびに、以下のようにして Scout プラグインを実行して SurfControl Web フィルタで Windows レジストリ キーおよび実行ファイルについてコンピュータをスキャンします。

- 次のレジストリ キーの存在を照会します。

`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Scscout.Exe`

レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- パス エントリの値を読み取ります。
- 以下の実行可能ファイルのパス名を返します。

`FilePathFromRegistry\scoutsvc.exe`

- タイプ DCM の SPECIALPGM リソースを作成します。

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

Unicenter プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Unicenter プラグインを実行してコンピュータ内の CA Unicenter レジストリ キーおよび実行可能ファイルをスキャンします。

1. CAUENV.dll を使用して、CA Unicenter ディレクトリのパス (*UniPath*) を取得します。
2. 以下の DCM タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。
 - `UniPath\Bin\sfauditd.exe`
 - `UniPath\Bin\secdos2.exe`
 - `UniPath\Bin\caulgnd.exe`
 - `UniPath\Bin\sccommit.exe`
 - `UniPath\Bin\dsbulist.exe`

- *UniPath¥Bin¥fmpost.exe*
- *UniPath¥Bin¥catlbl.exe*
- *UniPath¥Bin¥caanal.exe*
- *UniPath¥Bin¥cascan.exe*
- *UniPath¥Bin¥causamd.exe*
- *UniPath¥Bin¥acbrows.exe*
- *UniPath¥Bin¥secadmin.exe*
- *UniPath¥Bin¥dsbufcrt.exe*
- *UniPath¥Bin¥cnvpwd.exe*
- *UniPath¥Bin¥fmeng.exe*
- *UniPath¥Bin¥fmmscan.exe*
- *UniPath¥Bin¥cadevscn.exe*
- *UniPath¥AGENTS¥Bin¥prfagent.exe*
- *UniPath¥AGENTS¥Bin¥msexchagnt.exe*

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

Asset Management プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Asset Management プラグインを実行してコンピュータ内の Unicenter サービスをスキャンします。

1. サービス「UAM の CA Unicenter NSM システム パフォーマンス エージェント」の実行可能ファイルのディレクトリパス (*ServicePath*) を抽出します。
2. 次の REGISTRY タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。
ServicePath¥agents¥bin¥hpacbc01.exe
3. サービス「caf」の実行可能ファイルのディレクトリパス (*ServicePath*) を抽出します。
4. 次の REGISTRY タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。
ServicePath¥PMAgent¥agents¥bin¥hpacbc01.exe

また、以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Asset Management プラグインを実行してコンピュータ内の Unicenter Asset Management バージョン 4 サービスをスキャンします。

1. サービス「UAM の CA Unicenter NSM システム パフォーマンス エージェント」の実行可能ファイルのディレクトリ パス (*ServicePath*) を抽出します。
2. 次の REGISTRY タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

ServicePath%agents%bin%hpacbc01.exe

また、以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Asset Management プラグインを実行してコンピュータ内の Unicenter DSM r11 サービスをスキャンします。

1. サービス「caf」の実行可能ファイルのディレクトリ パス (*ServicePath*) を抽出します。
2. 次の REGISTRY タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

ServicePath%PMAgent%agents%bin%hpacbc01.exe

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

Windows プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Windows プラグインを実行してコンピュータ内の Windows サービスおよびレジストリ キーをスキャンします。

1. サービス「WinMgmt」の実行可能ファイルのディレクトリ パス (*ServicePath*) を抽出します。
2. 次の REGISTRY タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

ServicePath

これは、応答ファイルに定義されているデフォルト アクションです。

3. 次の PBF タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

%windir%\System32\cidaemon.exe

これは、応答ファイルに定義されているデフォルト アクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルト アクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

eTrust Audit プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの開始前に、共存ユーティリティが eTrust Audit プラグインを実行してコンピュータ内の eTrust Audit バージョン 1.5 レジストリ キーおよびファイルをスキャンします。

1. 次のレジストリ キーの存在を照会します。

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\acdistagn.exe

成功すると、「パス」値指定の *%PathFromRegistry%* が抽出されます。

レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- パス エントリの値を読み取ります。
- 次の実行可能ファイル パス名を返します。

FilePathFromRegistry\bin\acactmgr.exe

FilePathFromRegistry\bin\SeLogRcd.exe

FilePathFromRegistry\bin\acdistagn.exe

FilePathFromRegistry\acdistsrv.exe

FilePathFromRegistry\acfwrecd.exe

FilePathFromRegistry\acrecorderd.exe

```
FilePathFromRegistry¥aclogrd.exe  
FilePathFromRegistry¥portmap.exe  
FilePathFromRegistry¥SeLogRec.exe  
FilePathFromRegistry¥SeLogRd.exe  
FilePathFromRegistry¥snmprec.exe
```

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。 eTrust Audit プラグインは、信頼できるプログラム (SPECIALPGM) ルールをデフォルトでは追加しません。

2. 以下のサービスを停止します。

- 「eAudit アクション マネージャ」
- 「eAudit 配布エージェント」
- 「eAudit ログ ルータ」
- 「eAudit レコーダ」
- 「eAudit リダイレクタ」
- 「eAudit ポートマップ」

より新しいバージョンの eTrust Audit インストールされている場合、以下のサービスを停止します。

- 「eTrust Audit アクション マネージャ」
- 「eTrust Audit コレクタ」
- 「eTrust Audit 配布エージェント」
- 「eTrust Audit 配布サーバ」
- 「eTrust Audit FW-1 レコーダ」
- 「eTrust Audit 汎用レコーダ」
- 「eTrust Audit ログ ルータ」
- 「eTrust Audit ポートマップ」
- 「eTrust Audit レコーダ」
- 「eTrust Audit リダイレクタ」
- 「eTrust Audit SNMP レコーダ」

3. CA ControlMinder インストールが完了すると、これらの同じサービスが再起動されます。

また、共存ユーティリティが eTrust Audit プラグインを実行して以下を実行します。

- CA ControlMinder をアンインストールすると eTrust Audit サービスを停止します。
- CA ControlMinder アンインストール完了後に eTrust Audit サービスを開始します。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

eTrust Audit80 プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが eTrust Audit80 プラグインを実行してコンピュータ内の eTrust Audit r8 レジストリ キーおよびファイルをスキャンします。

- 次のレジストリ キーの存在を照会します。

HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates\eTrust Audit\Paths

成功すると、「パス」値指定の %PathFromRegistry% が抽出されます。

レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- RootPath エントリの値を読み取ります。
- 以下の DCM タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

```
FilePathFromRegistry\bin\acactmgr.exe  
FilePathFromRegistry\bin\SeLogRcd.exe  
FilePathFromRegistry\bin\acdistagn.exe  
FilePathFromRegistry\acdistsrv.exe  
FilePathFromRegistry\acfwrecd.exe  
FilePathFromRegistry\acrecorderd.exe  
FilePathFromRegistry\aclogrd.exe  
FilePathFromRegistry\portmap.exe  
FilePathFromRegistry\SeLogRec.exe
```

FilePathFromRegistry¥SeLogRd.exe
FilePathFromRegistry¥snmprec.exe

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

F-Secure Antivirus プラグインの概要

以下のように、共存ユーティリティが F-Secure Antivirus プラグインを実行してコンピュータ内の F-Secure Anti-Virus レジストリ キーおよびファイルをスキャンします。

- CA ControlMinder インストールの開始前に、プラグインは F-Secure Anti-Virus サービスを停止します。
- CA ControlMinder インストールが完了すると、プラグインは次のレジストリ キーの存在を照会します。

HKLM¥SOFTWARE¥Data Fellows¥F-Secure¥Anti-Virus

成功すると、「パス」値指定の *%PathFromRegistry%* が抽出されます。レジストリ キーが存在する場合、プラグインは以下のように動作します。

- パス エントリの値を読み取ります。
- 以下の DCM タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

FilePathFromRegistry¥fssm32.exe
FilePathFromRegistry¥fsgk32st.exe

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。eTrust Audit プラグインは、信頼できるプログラム (SPECIALPGM) ルールをデフォルトでは追加しません。

- 共存ユーティリティが実行される場合は常に、プラグインが以下を実行します。
 - a. F-Secure Anti-Virus サービスを停止します。
 - b. CA ControlMinder インストールが完了したときに作成される SPECIALPGM リソース（このトピックで既述）と同じリソースを作成します。
 - c. F-Secure Anti-Virus サービスを再起動します。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します（CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど）。

McAfee VirusScan プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが McAfee VirusScan プラグインを実行してコンピュータ内の McAfee VirusScan サービスをスキャンします。

1. サービス「McShield」の実行可能ファイルのディレクトリパス（*ServicePath*）を抽出します。
2. 次の DCM タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

ServicePath

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します（CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど）。

Windows Modules Installer プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Windows Modules Installer プラグインを実行してコンピュータ内の Windows Modules Installer サービスをスキャンします。

1. サービス「TrusterInstaller」の実行可能ファイルのディレクトリパス (*ServicePath*) を抽出します。
2. 次の PBF タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

ServicePath

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

Services and Controller プラグインの概要

以下のように、CA ControlMinder インストールの最後とユーティリティの実行時に常に、共存ユーティリティが Services and Controller プラグインを実行してコンピュータ内の Windows サービス管理実行可能ファイルをスキャンします。

1. オペレーティング システムのバージョンが Windows Vista 以降であるかを確認します。

OS が Windows それ以前のバージョンであれば、プラグインは終了します。

2. 次の KILL タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

%windir%\system32\services.exe

これは、応答ファイルに定義されているデフォルトアクションです。

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

リソース ホスティング サブシステム プラグインのしくみ

CA ControlMinder のインストールプロセスは、CA ControlMinder のインストール中にリソース ホスティング サブシステム プラグインを実行します。また、共存ユーティリティは、顧客がその共存ユーティリティを実行しているときにリソース ホスティング サブシステムを実行します。リソース ホスティング サブシステム プラグインは以下のように、コンピュータでクラスタ サービス エlement をスキャンします。

1. オペレーティング システムのバージョンが Windows Server 2008 以降であるかを確認します。

OS が Windows それ以前のバージョンであれば、プラグインは終了します。

2. クラスタ サービス エlement がコンピュータにインストールされているかどうかを確認します。

クラスタ サービス エlement がインストールされていない場合、プラグインは終了します。

3. 次の PBF タイプの SPECIALPGM リソースを作成します。

```
system_drive:¥Windows¥Cluster¥rhs.exe
```

注: 応答ファイルは、規定ステージで共存ユーティリティが実行するデフォルトアクションを決定します (CA ControlMinder インストール前に実行すること、CA ControlMinder インストール後に実行することなど)。

response.ini - 共存ユーティリティの設定

Windows で該当

応答ファイルは、共存ユーティリティ（eACoexist）が実行されるときに実行すべきアクションを共存ユーティリティに指示します。応答ファイルには、共存ユーティリティが実行するすべてのプラグインのアクションに関する事前定義のセットが含まれています。応答ファイルを編集して、デフォルトのプラグインアクションを変更できます。

注: 応答ファイルのパス名は **SeOSD** セクションの **ResponseFile** 構成設定で指定します。デフォルトでは、このファイルは **ACInstallDir¥Data¥response.ini** です。

このファイルの形式は以下のとおりです。

```
[セクション名]
Act-段階-#=Action
...
```

セクション名

共存プラグインに一致するセクションの名前を定義します。

共存ユーティリティは、このセクションで定義されるアクションに従ってプラグインを実行します。

Act-Stage-#=アクション#

規定ステージでプラグインが実行するアクションを定義します。

段階

以下のように、プラグインがアクションを実行する規定ステージを指定します。

- **BeginInstall** - CA ControlMinder がインストールを開始する前に、プラグインが指定アクションを実行します。
- **EndInstall** - CA ControlMinder インストールが完了した後に、プラグインが指定アクションを実行します。
- **Utility** - 共存ユーティリティを実行すると、プラグインが指定アクションを実行します。
- **BeginUninstall** - CA ControlMinder がアンインストールを開始する前に、プラグインが指定アクションを実行します。
- **EndUninstall** - CA ControlMinder アンインストールが完了した後に、プラグインが指定アクションを実行します。

#

プラグインがステージでアクションを実行する順序を指定します。

Action

以下のように、プラグインが実行するアクションを定義する番号を指定します。

- **1** - 検出された製品と CA ControlMinder に互換性がないことを警告します。
- **2** - CA ControlMinder インストール時にサービスを停止します。
- **3** - サービスを停止します。
- **4** - サービスを開始します。
- **5** - SPECIALPGM ルールを作成します。
- **6** - CA ControlMinder アンインストール時にサービスを停止します。

例: Dr. Watson プラグインのアクション

Dr. Watson プログラムがコンピュータで検出された場合にデフォルトで Dr. Watson 共存プラグインが実行するデフォルト アクションについて、以下に例を示します。

```
[DrWatson]  
Act-EndInstall-0=5  
Act-Utility-0=5
```

このセクションでは、CA ControlMinder インストール完了後にプラグインが実行されると、プログラムの SPECIALPGM ルールが作成されることを示します。ユーティリティを実行したときに、同じアクションが実行されることも示しています。

eACSigUpdate ユーティリティ - STOP シグネチャ ファイルの置換

Windows で該当

eACSigUpdate ユーティリティは、ローカルの STOP (Stack Overflow Protection) シグネチャ ファイルを別のコンピュータで更新したファイルで置き換えます。

注: シグネチャ ファイルのブローカまたは親 Policy Model が定義されている場合、eACSigUpdate ユーティリティは、CA ControlMinder の起動時を初回としてそれ以降は定期的に、自動的に実行されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`eACSigUpdate hostname target_file`

hostname

このコンピュータにコピーする、更新済みの STOP シグネチャ ファイルがあるホスト コンピュータの名前を指定します。

注: このコマンドが正常に機能するには、リモート ホストに対する管理者権限が必要です。

target_file

新しいシグネチャ ファイルの完全パスおよびファイル名を指定します。指定したホストから取得されたシグネチャの場所および名前です。

eACSyncLockout ユーティリティ - アカウントのロックアウトの同期化

Windows で該当

eACSyncLockout は、アカウントのロックアウトを CA ControlMinder データベースと同期させるユーティリティです (つまり、アカウントがロックアウトされると、CA ControlMinder データベースにある対応するユーザのレコードが保留されます)。このユーティリティは、パスワードの同期が有効で、かつユーティリティを実行しているユーザに ADMIN プロパティがある場合にのみ有効です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
eACSyncLockout -start [-u username] [-p password]
```

```
eACSyncLockout -stop|-remove|-debug
```

-p password

インストールおよび起動されるサービスのユーザ パスワードを指定します。 **-p** を指定しない場合、ユーザにパスワードがないとみなされます。

-削除

サービスが停止され、アンインストールされます（次回のコンピュータ起動時には、このサービスはサービス コントロール マネージャに表示されません）。

-start

サービスがインストールされ、起動されます。 **-u** を指定しない場合、現在のユーザ コンテキストでサービスがインストールおよび起動されます。

-stop

サービスを停止します。

-u user

サービスをインストールおよび起動するユーザ コンテキストを指定します。

exporttngdb ユーティリティ - Unicenter セキュリティ データの移行

exporttngdb は、現在の Unicenter セキュリティのデータをローカルの CA ControlMinder データベースまたは PMDB に移行するプログラムです。

注: UNIX では、このプログラムは uni_migrate_master.sh および uni_migrate_node.sh という 2 つのスクリプトによって自動的に実行されます。マスタ コンピュータで両方のスクリプトが実行された場合は、最初に uni_migrate_master.sh スクリプトによってプログラムが呼び出され、グローバルな Unicenter セキュリティのデータがグローバル PMDB に移行されます。uni_migrate_node.sh スクリプトによってプログラムが呼び出されると、ローカル Unicenter セキュリティのデータがローカル CA ControlMinder データベースに移行されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

exporttngdb

issec ユーティリティ - CA ControlMinder デーモンのステータスの表示

UNIX で有効

issec ユーティリティは、CA ControlMinder のセキュリティ デーモンのステータスを表示します。どのオプションも指定しない場合は、以下の情報が表示されます。

- CA ControlMinder のバージョンおよびインストール ディレクトリ
- CA ControlMinder のカーネル拡張機能のステータス
- CA ControlMinder の 3 つの主要なデーモン (seosd、Agent、および Watchdog) のステータス
- CA ControlMinder デーモンのステータス: serevu、selogrd、selogrcd、eacws、ReportAgent、policyfetcher、KBLAudMgr
- PMDB デーモンのステータスおよびそのデーモンの名前
- seos.ini の [daemons] セクションに指定されているデーモンのステータス

このコマンドの形式は以下のようになります。

`issec [-b] [-k] [-h]`

-b

主要なデーモン（`seosd`、`Agent`、および `Watchdog`）のステータスおよび PID を表示します。

-k

`CA ControlMinder` のカーネル拡張機能がロードされているかどうかを確認します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

ldap2seos スクリプト - ユーザの LDAP からの抽出と CA ControlMinder への追加

UNIX で該当

`ldap2seos` ユーティリティは、サーバホストにある LDAP データベースからユーザを抽出して、`CA ControlMinder` データベースに追加します。

重要: `CA ControlMinder` では、LDAP ユーザストアがオペレーティングシステムによって使用される場合（つまり、エンタープライズユーザストアの場合）、LDAP ユーザをインポートせずに直接使用できます。`ldap2seos` ユーティリティの代わりに、`CA ControlMinder` のこの機能を使用することも検討してください。

ldap2seos ユーティリティを実行すると、定義されたユーザに関する情報が LDAP サーバから抽出されます。抽出された情報を使用して、データベースにユーザを追加する **selang** のコマンドが自動的に実行されます。生成されたコマンドは標準出力にも記録され、**/tmp/ldap2seos.tcl.log** というファイルに自動的に保存されます。

このユーティリティでは **TCL** シェル環境にアクセスする必要があります。**ldap2seos** スクリプトでは、**TCL** シェルのパスが **/usr/local/bin/tclsh** であるとみなされます。**TCL** シェルが他の場所にある場合は、スクリプトの最初の行を変更します。

このユーティリティが正常に機能するには、**CA ControlMinder** が実行されている必要があります。このユーティリティはデータベースを更新するため、**ADMIN** 権限を持つユーザが実行する必要があります。また、このユーザは **LDAP** データベース設定で検索クエリの実行が許可されている必要があります。

このスクリプトの構文は以下のとおりです。

ldap2seos [*options*]

-accfld *account-field*

CA ControlMinder のユーザ ID が格納されている **LDAP** フィールド名を指定します。

UNIX ユーザ ID が **LDAP** ユーザ ID フィールド内に指定されている場合、このオプションは不要です。

UNIX ユーザ ID がユーザ ID フィールド以外の **LDAP** フィールドに割り当てられている場合は、その **LDAP** フィールドを **account-field** として指定します。このように指定すると、**LDAP** ユーザ ID フィールドは無視されます。

注: このスクリプトでユーザ ID を検出できない場合、ユーザは **CA ControlMinder** データベースにアップロードされません。

-b *base-entry*

ユーザが抽出される **LDAP** データベースの基本エントリを指定します。このエントリは、**LDAP** データベース内で有効である必要があります。基本エントリを省略した場合は、デフォルトの基本エントリを使用してユーザが抽出されます。

-d *dn*

-w スイッチを使用し、別のユーザとして LDAP への認証を行う際に使用されるエントリ名を指定します。これが最も必要になるのは、ADMIN ユーザとして LDAP にログインする場合です。

-f *filename*

LDAP サーバから取得したデータを一時的に格納するファイルを指定します。

-h

このユーティリティのヘルプを表示します。ヘルプ画面には seos2ldap の使用法およびオプションの一覧と説明が表示されます。

-h *ldap-host*

LDAP データベースが格納されているホストの名前を指定します。デフォルトは、ローカルホストです。

-l *ldap-dir*

bin サブディレクトリにあると想定される、ライン コマンドユーティリティが格納されているディレクトリを指定します。デフォルトでは /usr/local/ldap です。

-p *port*

LDAP で接続に使用されるポートを指定します。デフォルトでは 389 です。

-u

-h と同様にヘルプを表示します。ヘルプ画面には seos2ldap の使用法およびオプションの一覧と説明が表示されます。

-w *bindpasswd*

ユーザ パスワードを指定します。LDAP データベースにアクセスするために認証が必要な場合には、-d オプションと共に使用します。

例: ユーザ情報の抽出

以下のコマンドは、ホスト myhost.mysite.com にある LDAP データベースからユーザに関する情報を抽出し、その情報を CA ControlMinder データベースに追加します。

```
ldap2seos -h myhost.mysite.com
```

seos2ldap スクリプト - CA ControlMinder ユーザの LDAP へのエクスポート

seos2ldap は、CA ControlMinder のユーザをデータベースからサーバホストにある LDAP データベースにエクスポートします。CA ControlMinder データベースからユーザに関する適切な情報を抽出します。抽出された情報は、選択されたサーバの LDAP データベースに送信されます。抽出された情報を使用して、LDIF ファイルが生成されます。指定されたユーザが LDAP データベースに追加されます。応答は、自動的に /tmp/seos2ldap.tcl.log というファイルに保存されます。

このユーティリティでは TCL シェル環境にアクセスする必要があります。seos2ldap では、TCL シェルのパスが /usr/local/bin/tclsh であるとみなされます。TCL シェルが他の場所にある場合は、スクリプトの最初の行を変更します。

このユーティリティが正常に機能するには、CA ControlMinder が実行されている必要があります。このユーティリティはデータベースの読み取りを行うため、ADMIN 権限を持つユーザが実行する必要があります。また、このユーザは、LDAP データベース設定で変更が許可されている必要があります。

LDAP データベースのエントリスキーマ (使用する場合は、Netscape サーバのスキーマと同じにする必要があります。Netscape のスキーマを変更している場合、または別の種類の LDAP サーバを使用している場合は、seos2ldap サンプルスクリプトを適宜編集する必要があります。

CA ControlMinder データベースユーザが LDAP データベースにすでに入力されている場合、ユーザは追加されません。エラーメッセージが生成されますが、エクスポートプロセスは続行されます。

このスクリプトの構文は以下のとおりです。

`seos2ldap [options]`

-b base-entry

ユーザ情報を格納する、LDAP データベースの基本エントリを指定します。このエントリは、LDAP データベース内で有効である必要があります。基本エントリを省略した場合は、この入力が必要です。

-d dn

-w スイッチを使用し、別のユーザとして LDAP への認証を行う際に使用されるエントリ名を指定します。このオプションは、**admin** ユーザとして LDAP にログインするために必要です。

-f filename

LDAP サーバから取得したデータを一時的に格納するファイルを指定します。

-h

このユーティリティのヘルプを表示します。ヘルプ画面には **seos2ldap** の使用法およびオプションの一覧と説明が表示されます。

-h ldap-host

LDAP データベースが格納されているホストの名前を指定します。デフォルトは、ローカルホストです。

-l ldap-dir

bin サブディレクトリにあると想定される、ライン コマンドユーティリティが格納されているディレクトリを指定します。デフォルトでは **/usr/local/ldap** です。

-noprompt

基本エントリのプロンプトを表示しません。基本 LDAP エントリを指定するために **-b base-entry** フラグを使用しなかった場合、デフォルトでは基本エントリの入力を促す **seos2ldap** のプロンプトが表示されます。このフラグを使用すると、プロンプトは表示されません。

-p port

LDAP で接続に使用されるポートを定義します。デフォルトでは **389** です。

-u

-h と同様にヘルプを表示します。ヘルプ画面には **seos2ldap** の使用方法およびオプションの一覧と説明が表示されます。

-w bindpasswd

ユーザ パスワードを定義します。LDAP データベースにアクセスするために認証が必要な場合には、**-d** オプションと共に使用します。

例: ユーザ情報のエクスポート

以下のコマンドは、CA ControlMinder データベースからユーザに関する情報を抽出し、**SeOS_user_dump** という LDIF ファイルを作成します。このコマンドは、ホスト **myhost.mysite.com** にある LDAP データベースにレコードを追加します。後から LDIF ファイルを編集して LDAP を手動で更新できます。

```
seos2ldap -h myhost.mysite.com
```

migopts ユーティリティ - Unicenter セキュリティ設定の変換

migopts ユーティリティは、現在の **Unicenter** セキュリティの環境設定をローカルの **CA ControlMinder** データベースまたは **PMDB** のいずれかのグローバル設定に変換します。

注: インストール プログラムで **[Unicenter 統合]** を選択すると、このスクリプトが自動的に実行されます。新しい **PMDB** の作成時には、このスクリプトを必ず手動で実行する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

migopts [*options*]

-d pmdName

selang の任意のコマンドを実行して、インポートした **PMDB** (デフォルトのローカル **CA ControlMinder** データベースではなく) を更新する前に、**CA ControlMinder hosts** コマンドを発行します。

-f fileName

実行可能なスクリプト ファイルに対して **selang -c** コマンドを生成します。

-l *logfileName*

絶対パスで指定されたファイルにログメッセージを記録します。

ntimport ユーティリティ - Windows ユーザおよびグループのインポート

Windows で該当

ntimport ユーティリティは、Windows のユーザおよびグループを Windows オペレーティング システム データベースから取り出し、ローカル データベースにインポートします。このユーティリティを使用すると、ユーザおよびグループをローカルの CA ControlMinder データベースに追加する Windows コマンドが作成されます。

重要: CA ControlMinder では、Windows ユーザおよびグループをデータベースにインポートせずに、直接使用できます。ntimport ユーティリティの代わりに、CA ControlMinder のこの機能を使用することを検討してください。ntimport ユーティリティは、CA ControlMinder で Windows ユーザおよびグループを直接使用できるようになる前に開発されたものです。

生成されたコマンドは標準出力に表示されます。selang ユーティリティへの入力として使用するファイルを作成する場合は、-f オプションを使用します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
ntimport {-a|{[-u] [-g] [-c]}} [-d] [-U] ¥  
          [-D] [-f filename] [-o owner] [-p pmdb] ¥  
          [-pa pmdb] [-r remote-host] [-v]
```

--a

-c、-g、および -u スイッチのすべてのアクションを実行します。

-c

デフォルトのグループにユーザを追加する selang のコマンドを生成します。

-d

ドメインをプレフィクスとしてユーザおよびグループをインポートします。

-D

使用可能な最初のドメイン コントローラからユーザおよびグループの情報を取得します。

-f filename

指定されたファイルに出力します。

--g

Windows からローカル データベースにグループをインポートする **selang** のコマンドを生成します。

-o owner

インポートした各レコードに所有者権限ルールを設定します。**Administrator** が自動的にすべてのレコードの所有者として設定されないようにするには、このフラグを使用します。**Owner** には、**ntimport** で定義したすべてのレコードの所有者権限の割り当て対象となるユーザまたはグループの名前を指定します。

-p pmdb

ユーザおよびグループを **pmdb** の AC 環境にインポートするコマンドを生成します。

-pa pmdb

ユーザおよびグループを **pmdb** の AC 環境およびネイティブ環境の両方にインポートするコマンドを生成します。

-pn pmdb

ユーザおよびグループを **pmdb** のネイティブ環境にインポートするコマンドを生成します。

-r remote-host

指定されたリモート ホストからユーザおよびグループの情報を取得します。

-u

Windows データベースからローカル データベースにユーザをインポートする **selang** のコマンドを生成します。名前の 40 文字を超える部分は切り捨てられます。

-U

ユーザの **Surrogate** ルールのインポートに必要な **selang** のコマンドを生成します。

-v

進行状況に関する情報を表示します。ユーザまたはグループが多数存在する環境でプログラムの進行状況を確認するには、このフラグを使用します。

policydeploy ユーティリティ - エンタープライズ ポリシーのデプロイの管理

policydeploy ユーティリティは、複数ルールポリシーを管理します（拡張ポリシー管理）。このユーティリティを使用すると、DMS ノードへのポリシーバージョンの格納、ホストおよびホストグループへのポリシーの割り当てと割り当ての解除、格納されたポリシーの直接的なデプロイとデプロイの解除、またはデプロイされたポリシーの最新バージョンへのアップグレードを行うことができます。

このユーティリティはいくつかのタスクを処理します。以下の関数を使用します。

タスク	Function
ポリシーの割り当てまたは割り当て解除 (P. 90)	policydeploy -assign
ポリシーの削除 (P. 93)	policydeploy -delete
ポリシーの展開 (P. 95)	policydeploy -deploy
ポリシーの展開解除 (P. 95)	policydeploy -undeploy
展開タスクを再実行します。 (P. 97)	policydeploy -fix
展開スクリプトの表示 (P. 98)	policydeploy -getrules
ホストグループにホストを追加するか削除します。 (P. 100)	policydeploy -join
拡張ポリシー管理への PMD の移行 (P. 101)	policydeploy -migrate
ポリシー展開のリセット (P. 104)	policydeploy -reset
すべてのポリシーのリストア (P. 105)	policydeploy -restore
ポリシーの格納 (P. 106)	policydeploy -store
ポリシーバージョンのアップグレード (P. 109)	policydeploy -upgrade

タスク	Function
ポリシー バージョンのダウングレード (P. 109)	<code>policydeploy -downgrade</code>

policydeploy -assign 機能 - ポリシーの割り当てまたは割り当て解除

この機能では、指定されたポリシーを 1 つ以上のホストまたはホスト グループに対して割り当てまたは割り当て解除します。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -assign[-] name -hnode|-ghnode list [-dms list]
```

-assign *name*

指定されたポリシーを 1 つ以上のホストまたはホスト グループに割り当てします。

-assign- *name*

指定されたポリシーを 1 つ以上のホストまたはホスト グループから割り当て解除します。

-dms *list*

(オプション) 使用する DMS ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは DMS ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、DMS ノードに格納されます。

このオプションで DMS ノードを指定しない場合、policydeploy ユーティリティでは、ローカル CA ControlMinder データベースで指定された DMS ノードのリストが使用されます。DMS ノードのリストをデータベースに指定するには、dmsmgr を使用して新しい DMS を作成した後に、以下の selang コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に DMS ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み DMS を置換したり、エンドポイントに登録済み DMS を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、DMS はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-ghnode list

ポリシーを割り当てるホストグループ（GHNODE オブジェクト）のカンマ区切りリストを定義します。

-hnode list

ポリシーを割り当てるホスト（HNODE オブジェクト）のカンマ区切りリストを定義します。

例: IIS 5 保護ポリシーの割り当て

次の例は、policydeploy ユーティリティを使用してインターネット インフォメーション サービス (IIS) 5 サーバを保護するためのポリシーの割り当て方法を示します。ポリシーおよびポリシー IIS5 の最新の (4 番目) バージョンを確認し、IIS5Servers と呼ばれるホストグループにポリシーを割り当てます。ポリシー IIS5 は crDMS@cr_host.company.com DMS ノードに格納されています。

1. **selang** を使用して次の DMS に接続します。

```
hosts crDMS@cr_host.company.com
```

これで、**selang** を使用して DMS のクエリを実行できます。

2. ポリシーの最新のファイナライズされたバージョンが不明な場合、以下の **selang** コマンドを発行してポリシーのすべてのバージョンを検出します。

```
sr GPOLICY IIS5
```

IIS5 ポリシーのプロパティが **selang** ウィンドウに一覧表示されます。たとえば、割り当て可能なポリシーの最新バージョン（ファイナライズ済み）である [最終ポリシー] などが表示されます。

3. 以下の **selang** コマンドを発行して、ポリシーデプロイおよびデプロイ解除スクリプトを表示します。

```
sr RULESET IIS5#04
```

selang ウィンドウに、IIS5 ポリシーの 4 番目のバージョンに関連するデプロイおよびデプロイ解除ルールを含む **IIS5#04 RULESET** オブジェクトが表示されます。

4. コマンドプロンプト ウィンドウで、**policydeploy** ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -assign IIS5 -ghnode IIS5Servers
```

これにより、**IIS5Servers** 論理ホスト グループ内のすべてのホストに IIS5 ポリシーが割り当てられ、さらに、IIS5 ポリシーの 4 番目のバージョンがこれらのホストでデプロイされます。

例: IIS 5 保護ポリシーの割り当て解除

次の例は、以前の例で IIS 5 ポリシーを割り当てた Web サーバからそのポリシーを割り当て解除する方法について説明しています。

コマンドプロンプト ウィンドウで、**policydeploy** ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -assign- IIS5 -ghnode IIS5Servers
```

これにより、**IIS5Servers** 論理ホスト グループ内のすべてのホストから IIS5 ポリシーが割り当て解除され、さらに、これらのホストにデプロイされている IIS5 ポリシーのバージョンがデプロイ解除されます。

policydeploy -delete 機能 - ポリシーの削除

この機能は、指定されたポリシーまたはポリシー バージョンを削除します。

注: 次のようなポリシーまたはポリシー バージョンは削除できません。ホストまたはホスト グループに割り当てられている、ホストまたはホスト グループ上にデプロイされている、デプロイ解除に失敗したステータスがある、DMS 上のステータスがある。ポリシーまたはポリシー バージョンは、すべてのホストおよびホスト グループから確実にデプロイ解除するか割り当て解除してから削除します。さらに、別のポリシーの前提条件であるポリシーは削除できません。ポリシーは、すべての依存関係を削除してから削除してください。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -delete name[#xx] [-dms list]
```

-delete name[#xx]

指定されたポリシーまたはポリシー バージョンを削除します。

-dms list

(オプション) 使用する DMS ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは DMS ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、DMS ノードに格納されます。

このオプションで DMS ノードを指定しない場合、policydeploy ユーティリティでは、ローカル CA ControlMinder データベースで指定された DMS ノードのリストが使用されます。DMS ノードのリストをデータベースに指定するには、dmsmgr を使用して新しい DMS を作成した後に、以下の selang コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に DMS ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み DMS を置換したり、エンドポイントに登録済み DMS を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、DMS はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

例: IIS 5 保護ポリシーの割り当て解除

次の例は、DMS から割り当て解除された IIS 5 ポリシーを削除する方法を示します。この例では、ポリシー IIS5 はいずれのホストまたはホストグループにも割り当てられず、crDMS@cr_host.company.com DMS ノード上に格納されます。

IIS 5 保護ポリシーを削除するには、コマンドプロンプト ウィンドウを開き、policydeploy ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -delete IIS5
```

ポリシー IIS5 は crDMS@cr_host.company.com DMS ノードから削除されています。

例: IIS 5 保護ポリシー バージョンの削除

以下の例は、DMS から割り当て解除されたポリシー バージョン IIS5#05 を削除する方法を示します。この例では、ポリシー バージョン IIS5#05 はどのホストまたはホストグループにも割り当てられておらず、crDMS@cr_host.company.com DMS ノード上に格納されています。

IIS 5 保護ポリシー バージョンを削除し、コマンドプロンプト ウィンドウを開き、policydeploy ユーティリティを実行する場合：

```
policydeploy -delete IIS5#05
```

ポリシー バージョン IIS5#05 は crDMS@cr_host.company.com DMS ノードから削除されます。

policydeploy -deploy 機能 - ポリシーのデプロイまたはデプロイ解除

この機能は、ホストへのポリシー割り当てまたはホストからのポリシー割り当て解除なしで、指定されたエンドポイントに関するポリシーをデプロイまたはデプロイ解除します。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy { -deploy name[#xx] | -undeploy name[#xx] } {-nodelist hnode_list | -root dbs} [-dms list]
```

-deploy name[#xx]

指定されたポリシーバージョンを（ホストにポリシーを割り当てずに）定義されたエンドポイントに直接デプロイするかどうかを確認するメッセージを表示します。格納されている最新バージョンのポリシーをデプロイするには、ポリシーバージョン番号を省略します。

-dms list

（オプション）使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注：インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-nodelist hnode_list

操作を実行するホスト（**HNODE** オブジェクト）のカンマ区切りリストを定義します。

-root *db*s

ポリシーがデプロイまたはデプロイ解除されるデータベースのカンマ区切りリストを定義します。

注: ルート データベースが **Policy Model** の親である場合、サブスクライバ データベース全体でそのポリシーがデプロイまたはデプロイ解除されます。ルート データベースが **CA ControlMinder** エンドポイントである場合、ポリシーは指定されたデータベースでのみデプロイまたはデプロイ解除されます。このオプションは **r8 SP1** データベースおよび **PMDB** との後方互換性のためのものであります。

-undeploy *name*[#*xx*]

指定されたポリシー バージョン ***name#xx*** を（そのポリシーの割り当ては解除せずに）定義されたエンドポイントから直接デプロイ解除するかどうかを確認するメッセージを表示します。

格納されている最新バージョンのポリシーのデプロイを解除するには、ポリシー バージョン番号を省略します。

policydeploy -fix 機能 - デプロイ タスクの再実行

この機能は指定されたデプロイ タスクまたはパッケージを修正し、そのタスクまたはパッケージを再デプロイします。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -fix {-task list|-package list} [-dms list]
```

-dms list

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-fix

指定されたデプロイ タスクまたはパッケージを修正および再デプロイします。

-package list

デプロイ パッケージ (**GDEPLOYMENT**) のカンマ区切りリストを定義します。

-task list

デプロイ タスクのカンマ区切りリストを定義します。

policydeploy -getrules 機能 - デプロイ スクリプトの表示

この機能では、指定されたポリシー バージョンに対する **selang** デプロイ およびデプロイ解除スクリプトを表示できます。

```
policydeploy -getrules name[#xx]> -ds file1 -uds file2 [-dms list]
```

-dms list

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-ds file1

デプロイ ルールを含むファイルのパス名を指定します。これらは、ポリシーを作成するために必要なコマンドです。**-getrules** オプションを使用すると、ユーティリティによってこのファイルが作成されます。

重要: ポリシーのデプロイでは、ユーザ パスワードを設定するコマンドはサポートされていません。そのようなコマンドをデプロイ スクリプト ファイルに含めないでください。ネイティブ **selang** コマンドはサポートされていますが、偏差レポートには示されません。

getrules name[#xx]

指定されたポリシーバージョンの **selang** デプロイ スクリプトおよびデプロイ解除スクリプトを取得します。ポリシーバージョンが指定されていない場合は、最新のポリシーバージョンに対してこのコマンドが適用されます。

-uds file2

ポリシーのデプロイ解除に必要なルールを含むファイルのパス名を定義します。これらは、ポリシーのデプロイを解除するために必要なコマンドです。**-getrules** オプションを使用すると、ユーティリティによってこのファイルが作成されます。

CA ControlMinder によってポリシーがデプロイ解除される場合に、ポリシーのデプロイ解除スクリプトが格納されていないと、**CA ControlMinder** によってポリシーの削除に必要なコマンドが算出されます。

例: IIS 5 保護ポリシーと関連付けられたデプロイスクリプトの表示

次の例では、インターネット インフォメーション サービス (IIS) 5 サーバを保護するためのポリシーをデプロイおよびデプロイ解除することに関連する **selang** スクリプトを表示する方法を示します。ポリシー名は **myPolicy** です。

selang スクリプトを表示するためには、以下のコマンドを実行します。

```
policydeploy -getrules myPolicy -ds c:%folder%deployRules.txt -uds undeployRules.txt
```

policydeploy -join 機能 - ホストをホスト グループに対して結合ないし削除

この機能は、ホスト グループにホストを結合するか、またはホスト グループからホストを削除します。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -join[-] hnode_name -ghnode name [-dms list]
```

-dms list

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-ghnode name

実行する操作のホスト グループの名前を定義します。

-join hnode_name

ホスト グループに指定されたホストを追加します。

-join hnode_name

ホスト グループから指定のホストを削除します。

policydeploy -migrate 機能 - PMD から拡張ポリシー管理への移行

この機能では、拡張ポリシー管理環境へ PMD を移行します。拡張ポリシー管理へ PMD を移行する場合、PMD のルールからポリシーを作成し、DMS にホスト グループおよび ホストを作成し、さらにポリシーをホスト グループに割り当てます。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -migrate pmdName@hostName [-dms name] [-policydir directory] ¥  
[-exportfilter "class, class..."] [-hgcreate] [-pcreate name] [-addpmdfilter]¥  
[-unsubs] [-delete] [-auto]
```

pmdName@hostName

移行する PMD の名前を定義します。

-dms *name*

(オプション) PMD のルールが移行される DMS 名を定義します。特に DMS 名を指定しない場合、DMS 名はローカル ホスト上の CA ControlMinder データベースから検索されます。

注: ここで特に DMS 名を指定せず、ローカル ホスト上の CA ControlMinder データベースの中で 1 つ以上の DMS 名が指定されている場合、PMD のルールはすべての指定された DMS に移行されます。

-policydir *directory*

(オプション) ポリシー ファイルが格納されているディレクトリを定義します。特にディレクトリを指定しない場合、このポリシー ファイルはユーザの現在の作業ディレクトリに格納されます。

ポリシー ファイルの名前は *pmdName_hostName_policy* です。

-exportfilter "*class, class...*"

(オプション) PMD データベースからエクスポートする CA ControlMinder クラスを指定します。特にクラスを指定しない場合、PMD データベース中のクラスがすべてエクスポートされます。

次のポイントが **-exportfilter** パラメータに適用されます。

- 特定のクラスのリソースを変更するルールをエクスポートし、そのクラスに対応するリソース グループが含まれる場合、CA ControlMinder はそのリソース グループに存在するリソースを変更するルールもエクスポートします。

- 特定のリソース グループのリソースを変更するルールをエクスポートする場合、CA ControlMinder はそのリソース グループのメンバー リソースを変更するルールもエクスポートします。
- 特定のクラスのリソースを変更するルールをエクスポートし、そのクラスに PACL が含まれる場合、CA ControlMinder は PROGRAM クラスに存在するリソースを変更するルールもエクスポートします。
- 特定のクラスのリソースを変更するルールをエクスポートし、そのクラスに CALACL が含まれる場合、CA ControlMinder は CALENDAR クラスに存在するリソースを変更するルールもエクスポートします。
- 特定のクラスのリソースを変更するルールをエクスポートし、そのクラスのリソースの 1 つが CONTAINER リソースグループのメンバーである場合、CA ControlMinder は CONTAINER クラスのリソースを変更するルール、および各 CONTAINER リソース ループのメンバーとなっているリソースを変更するルールをエクスポートします。

- hgcreate

(オプション) *pmdName* に対応するホスト グループ (GHNODE オブジェクト) を DMS 上に作成、また *pmdName* のエンドポイントサブスクリバに対応するホスト (HNODE オブジェクト) を DMS 上に作成、またホスト グループへホストを結合します。

- pcreate name

(オプション) DMS 上に *pmdName* からエクスポートされたポリシー ファイルのルールを含む POLICY オブジェクトを作成し、*pmdName* に対応する DMS 上のホスト グループへ、その POLICY オブジェクトを割り当てます。名前を指定すれば、作成された POLICY オブジェクトは指定された名前を name 部分につけて *name_POLICY#01* と命名されます; 名前を指定しなければ、作成された POLICY オブジェクトは *pmdName_POLICY#01* と命名されます。

- addpmdfilter

(オプション) *pmdName* へのフィルタ ファイルの適用。フィルタ ファイルは *filter.flt* と命名され、*pmdName* と同じディレクトリに位置します。

注: フィルタ ファイルを使用して、パスワード PMD を作成します。フィルタ ファイルは *pmdName* のサブスクリバに対して、ユーザ パスワード コマンドのみを送信します。

-unsubs

(オプション) *pmdName* からエンドポイント サブスクリバをサブスクリブ解除します。

-delete

(オプション) `policydeploy -migrate` 機能の実行完了後に *pmdName* を削除します。

-auto

(オプション) `-hgcreate` および `-pcreate` オプションの両方を実行するように指定します。このオプションでは、以下のことを行います。

- *pmdName* のルールをエクスポートします。
- *pmdName* に対応する DMS 上のホスト グループ (GHNODE オブジェクト) を作成します。
- *pmdName* のエンドポイント サブスクリバに対応する DMS 上のホスト (HNODE オブジェクト) を作成します。
- ホスト グループにホストを結合します。
- *pmdName* からエクスポートされたポリシー ファイルのルールを含んでいる POLICY オブジェクトを DMS 上に作成します。
- *pmdName* に対応する DMS 上のホスト グループに POLICY オブジェクトを帰します。

例: ルールの移行とホストグループの作成

この例では、ホスト A 上の Master PMD からホスト B 上の DMS__ までルールを移行、ポリシー ファイルを C : ¥Data¥policies_MasterPMD_hostA ディレクトリへ保存、DMS__ 上に MasterPMD という名のホスト グループを作成、Master PMD のエンドポイント サブスクリバに対応する DMS__ 上にホストを作成、さらに MasterPMD ホスト グループにホストを結合します。

```
policydeploy -migrate MasterPMD@hostA -dms DMS__@hostB -policydir  
"C:¥Data¥policies_MasterPMD_hostA" -hgcreate
```

policydeploy -reset 機能 - ポリシーのデプロイをリセット

この機能では、エンドポイント上のポリシーのデプロイをリセットします。**CA ControlMinder** によって、エンドポイント上の有効なポリシーのデプロイがすべて解除され、拡張ポリシー管理プロパティがすべて削除されて、ホストのステータスがリセットされます。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -reset hnode_name [-dms list]
```

-dms *list*

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-reset *hnode_name*

指定されたエンドポイント上のポリシーのデプロイをリセットします。

policydeploy - restore 機能 - すべてのポリシーのリストア

指定されたホストのポリシーをデプロイ解除した後、すべてのデプロイタスクをそのホストに再送して実行することで、デプロイ（割り当てまたは直接デプロイ）する必要のあるすべてのポリシーをリストア（直接再デプロイ）します。

重要: すでに適用されているポリシーがそのホストに存在する場合は、ホストのステータスがリストアの実行前にリセットされないため、リストアは失敗します。 **policydeploy - reset** 機能を代わりに使用します。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -restore hnode_name [-dms list]
```

-dms *list*

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-restore *hnode_name*

指定されたホスト上でデプロイするべきポリシーをすべてリストア（直接再デプロイ）します。

policydeploy -store 機能 - ポリシーの格納

この機能により、コマンドによって指定された **DMS** ノードまたはローカル **CA ControlMinder** データベースに、指定されたポリシーを格納します。**-silent** オプションを使用していない場合は、表示されるメッセージでこのアクションを確認する必要があります。

指定されたポリシーの前のバージョンが **DMS** に格納されていない場合、このポリシーのバージョン **1** (**name#01**) が作成されます。ポリシーの前のバージョンが存在する場合は、ポリシーの新しいバージョン (**name#last_version+1**) が作成されます。格納するポリシー バージョンは自動的にファイナライズされます。ポリシーを更新する必要がある場合は、変更された必要なポリシー デプロイおよびデプロイ解除ルールを含む新しいバージョンのポリシーを格納する必要があります。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy -store name -ds file1 [-uds file2] [-dms list] [-desc description]
[-prereq list] [-silent]
```

-desc description

(オプション) ポリシーに関する業務上の説明を定義します。

-dms list

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後に、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-ds file1

デプロイ ルールを含むファイルのパス名を指定します。これらは、ポリシーを作成するために必要なコマンドです。-getrules オプションを使用すると、ユーティリティによってこのファイルが作成されます。

重要: ポリシーのデプロイでは、ユーザ パスワードを設定するコマンドはサポートされていません。そのようなコマンドをデプロイ スクリプト ファイルに含めないでください。ネイティブ **selang** コマンドはサポートされていますが、偏差レポートには示されません。

-prereq list

(オプション) このポリシーをデプロイする前にデプロイする必要のあるポリシーのカンマ区切りリストを定義します。

重要: 前提となるポリシー (必須ポリシー) がデプロイされていない状態で、それに依存するポリシー (依存ポリシー) をデプロイしようとする、デプロイ タスクのステータスは **Pending Prerequisite** になります。必須ポリシーがすべてデプロイされると、依存ポリシーのデプロイが再開されます。同様に、別のデプロイ済みポリシーの必須ポリシーのデプロイを解除しようとする、デプロイ タスクのステータスは **Pending Dependents** に変わり、すべての依存ポリシーのデプロイが解除された後に、デプロイが再開されます。

-silent

(オプション) 要求されたアクションに対する確認メッセージを抑制します。

-store *name*

指定された DMS ノードまたはローカル CA ControlMinder データベースに、指定されたポリシーを格納します。

注: ポリシー名には # (ハッシュ) 文字を使用できません。この文字は、ポリシーのバージョン番号を示すために予約されており、自動的に追加されます。

-uds *file2*

ポリシーのデプロイ解除に必要なルールを含むファイルのパス名を定義します。これらは、ポリシーのデプロイを解除するために必要なコマンドです。**-getrules** オプションを使用すると、ユーティリティによってこのファイルが作成されます。

CA ControlMinder によってポリシーがデプロイ解除される場合に、ポリシーのデプロイ解除スクリプトが格納されていないと、CA ControlMinder によってポリシーの削除に必要なコマンドが算出されます。

例: IIS 5 保護ポリシーの格納

次の例は、インターネット インフォメーション サービス (IIS) 5 Web サーバを保護するためのポリシーの格納方法を示します。ここでは、今回初めて DMS にこのポリシーを格納するものとします。

注: この例に示した **selang** コマンドは Windows オペレーティングシステムのリソースに対するものですが、UNIX でも同じ手順が適用されます。

1. 以下の IIS スクリプトを含む **IIS5.selang** というファイルを保存します。

```
# IIS5 デプロイ スクリプト
eu inet_pers owner(nobody)
er FILE c:%InetPub%wwwroot%* defaccess(none) owner(nobody)
authorize FILE c:&yen;InetPub&yen;wwwroot&yen;%* uid(inet_pers) access(all)
er FILE c:%InetPub%wwwroot%scripts defaccess(none) owner(nobody)
er FILE *.asp defaccess(none) owner(nobody)
authorize FILE *.asp uid(inet_pers) via(pgm(inetinfo.exe)) access(read, execute)
```

これらは、IIS 5 保護ポリシーをデプロイするために必要なコマンドです。

2. 以下のスクリプトを含む IIS5_rm.selang というファイルを保存します。

```
# IIS5 デプロイ解除スクリプト
ru inet_pers
rr FILE c:&yen;InetPub&yen;wwwroot&yen;*
rr FILE c:&yen;InetPub&yen;wwwroot&yen;scripts
rr FILE *.asp
```

これらは、手順 1 で作成した IIS 5 保護ポリシーをデプロイ解除するために必要なコマンドです。

3. コマンドプロンプト ウィンドウを開き、policydeploy ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -store IIS5 -ds IIS5.selang -uds IIS5_rm.selang -desc "IIS5 web
server security policy" -silent
```

これにより、IIS5.selang および IIS5_rm.selang で定義されたスクリプトで、ポリシー IIS5 (GPOLICY オブジェクト) および最初のポリシーバージョン (IIS5#01 POLICY オブジェクト) が DMS に格納されます。

policydeploy -upgrade 機能 - ポリシー バージョンのアップグレードまたはダウングレード

この機能は、定義されたホスト上でポリシーを最新のファイナライズされたバージョンにアップグレードするか、または定義されたホスト上で指定されたポリシー バージョンへダウングレードします。

この関数の構文は、以下のようになります。

```
policydeploy {-upgrade name | -downgrade name#xx} [-odelist hnode_list|-ghnode name]
[-list] [-dms name]
```

-dms list

(オプション) 使用する **DMS** ノードのカンマ区切りリストを指定します。ポリシーをデプロイまたはデプロイ解除する場合、そのアクションは **DMS** ノードにレポートされます。ポリシーを格納すると、**DMS** ノードに格納されます。

このオプションで **DMS** ノードを指定しない場合、**policydeploy** ユーティリティでは、ローカル **CA ControlMinder** データベースで指定された **DMS** ノードのリストが使用されます。**DMS** ノードのリストをデータベースに指定するには、**dmsmgr** を使用して新しい **DMS** を作成した後、以下の **selang** コマンドを発行する必要があります。

```
so dms+(new_dms_name)
```

注: インストール時に **DMS** ノードを指定しなかった場合、またはエンドポイント上の登録済み **DMS** を置換したり、エンドポイントに登録済み **DMS** を追加する場合は、このコマンドを発行する必要があります。ただし、拡張ポリシー管理サーバの作成をインストール時に指定した場合、**DMS** はデータベースに追加され、このコマンドを手動で実行する必要はありません。

-downgrade name#xx

定義されたホスト上の指定されたポリシー バージョンにポリシーを戻します。

-ghnode name

実行する操作のホスト グループの名前を定義します。

-list

(オプション)指定したデプロイ済みポリシーと同じバージョンを持つホストを一覧表示します。バージョンは指定しません。**-upgrade** を使用すると、暗黙的に指定されるバージョンは、使用可能な最新バージョンになります。

-odelist hnode_list

操作を実行するホスト (**HNODE** オブジェクト) のカンマ区切りリストを定義します。

-upgrade name

指定されたポリシーを、定義されたホスト上の最新の最終バージョンにアップグレードします。

例: IIS 5 保護ポリシーのアップグレード

次の例は、**policydeploy** ユーティリティを使用してポリシーをアップグレードする方法を示しています。まず、デプロイを確認して、このポリシーの最新バージョンがデプロイされていないホストを明らかにします。

1. コマンドプロンプト ウィンドウで、**policydeploy** ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -upgrade IIS5 -list
```

IIS5 ポリシーの古いバージョンがデプロイされているホストが一覧表示されます。

2. このようなホストをすべて、最新のポリシー バージョンにアップグレードします。

```
policydeploy -upgrade IIS5
```

例: IIS 5 保護ポリシーのダウングレード

次の例は、**policydeploy** ユーティリティを使用してポリシーをダウングレードする方法を示します。まず、デプロイを確認して、どのホストにおいてデプロイされているポリシーに古いバージョンが存在しているかを明らかにします。

1. コマンドプロンプト ウィンドウで、**policydeploy** ユーティリティを実行します。

```
policydeploy -downgrade IIS5#3 -list
```

バージョン 3 より新しい IIS5 ポリシー バージョンがデプロイされているホストが一覧表示されます。

2. これらのホストをすべて、ポリシーの 3 番目のバージョンにダウングレードします。

```
policydeploy -downgrade IIS5#3
```

pwextractor ユーティリティ -- 特権アカウント パスワードを抽出します。

pwextractor ユーティリティはデータベースから特権アカウントのパスワードを抽出します。特権アカウントのパスワードをバックアップする場合、または共有アカウント管理 が利用可能ではないため特権アカウントをチェックアウトできない場合、pwextractor を使用することができます。

pwextractor を使用するには、以下が必要になります。

- データベース テーブルへのアクセス権
- データベースにアクセスするために 共有アカウント管理 で使用するアカウントのユーザ名およびパスワード

注: これらの認証情報はエンタープライズ管理サーバをインストールする際に指定します。

Windows 認証で Microsoft SQL Server データベースからパスワードを抽出するために pwextractor を使用する場合、以下が必要になります。

- sqljdbc_auth.dll ファイルが JAVA_HOME\bin ディレクトリ内にあることを確認します。
- pwextractor -url 形式を使用します。
- JDBC URL 文字列中に「integratedSecurity=true;」を指定します。

注: pwextractor -url 形式を使用できるのは、Windows コンピュータにエンタープライズ管理サーバをインストールしており、かつ、Microsoft SQL Server データベースを使用している場合のみです。sqljdbc_auth.dll ファイルの詳細については、Microsoft SQL Server ドキュメントを参照してください。

pwextractor は、以下のディレクトリに配置されています。

`ACServerInstallDir\IAM Suite\Access Control\tools\pwextractor`

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
pwextractor {-backup | -restore} -h hostname [-r port]  
            -d {database | schema} -t {mssql | oracle}  
            -l login -p password -f filename [-k  
key_file][-cleartext]]  
            [-current]
```

JDBC データベースが対象の場合のコマンド形式は以下のとおりです。この形式が有効なのは、Windows コンピュータにエンタープライズ管理サーバをインストールしており、かつ、Microsoft SQL Server データベースを使用している場合のみです。

```
pwextractor {-backup | -restore} -url url -f filename [-k key_file]
```

{-backup | -restore}

ツールを実行するには、**-backup** または **-restore** のいずれかを指定する必要があります。

-backup

ツールを使用して 共有アカウント管理 パスワードをデータベースからバックアップすることを指定します。

-restore

ツールを使用して 共有アカウント管理 パスワードをソース データベースから宛先サーバにリストアすることを指定します。

-h *hostname*

データベース ホストの名前を定義します。

-r *port*

データベースが通信するポート番号を定義します。

-d {*database* | *schema*}

以下のいずれかを定義します。

- (MS SQL) データベース名を定義します。
- (Oracle) スキーマ名を定義します。

-t {mssql | oracle}

データベース タイプを指定します。

値： mssql、Oracle

-current

使用中のアカウントのアクティブなパスワードのみを抽出します。

デフォルト： 指定されない場合は、データベースに格納されたパスワードをすべて先頭から抽出します。

-l login

データベースにアクセスするために 共有アカウント管理 で使用するアカウントのユーザ名を定義します。

-p password

データベースにアクセスするために 共有アカウント管理 で使用するアカウントのパスワードを定義します。

-f filename

出力ファイルのディレクトリパスおよびファイル名を定義します。既存のファイルを指定すると、pwextractor によって既存のファイルが新しく出力されたファイルに置き換えられます。

-account_pwd

すべての <pump> アカウントのパスワードを抽出またはリストアします。

注： このオプションは必須です。

-cleartext

抽出されたパスワードが平文で格納されることを定義します。このオプションがスキップされる場合、パスワードはデータベース列で利用可能な、暗号化された形式で格納されます。

注： restore オプションを使用する場合、このオプションは必須ではありません。

-k key_file

パスワードの暗号化に使用する暗号化ファイルの完全パスおよびファイル名を定義します。

-url url

データベースにアクセスするための JDBC URL 文字列を定義します。

形式： jdbc:sqlserver://servername:port[;property=value]

例：

jdbc:sqlserver://localhost:1433;selectMethod=cursor;DatabaseName=mydb;
user=sa;password=mypwd;

例: Microsoft SQL Server データベース から 共有アカウント管理 パスワードを抽出する

以下の例は、ホスト myhost.example.com 上の mydb という名前の Microsoft SQL Server データベースから 共有アカウント管理 パスワードを抽出します。エンタープライズ管理サーバは Windows コンピュータ上にあり、暗号化ファイルは C:¥FIPSkey.dat にあります。pwextractor ユーティリティは出力を C:¥accounts.txt ファイルに書き込みます。

- この例は、データベース認証モードが SQL Server 認証である場合にパスワードを抽出します。

```
pwextractor.bat -backup -account_pwd -h hostname -r 1433 -d databasename -t mssql  
-l sp1 -p capassword -f C:¥accounts1.txt -k "E:¥FIPSkey.dat"
```

- この例は、データベース認証モードが Windows 認証である場合にパスワードを抽出します。

```
pwextractor.bat -backup -url  
jdbc:sqlserver://myhost.example.com:1433;selectMethod=cursor;DatabaseName=myd  
b;user=sa;password=mypwd;integratedSecurity=true; -f C:¥accounts.txt -k  
"C:¥FIPSkey.dat"
```

注: 最終テキスト ファイルには、区切り文字値 @!~ が含まれます。

例: Oracle Database からの 共有アカウント管理 パスワードの抽出

以下の例は、host.com 上の ORCL という名前の Oracle データベースから 共有アカウント管理 パスワードを抽出します。エンタープライズ管理サーバは Windows コンピュータ上にあり、暗号化ファイルは C:¥FIPSkey.dat にあります。pwextractor ユーティリティは出力を C:¥accounts1.txt ファイルに書き込みます。

```
pwextractor.bat -backup -account_pwd -h host -r 1521 -d ORCL -t oracle -l ACDB -p mypwd  
-url jdbc:oracle:thin:@host.com:1521:orcl -f "C:¥accounts1.txt" -k "C:¥FIPSkey.dat"
```

注: 最終テキスト ファイルには、区切り文字値 @!~ が含まれます。

ReportAgent ユーティリティ -- レポートのスナップショットおよび監査イベントを送信します。

レポート エージェント (ReportAgent) は、レポート スナップショットおよび監査イベントを配布サーバに送信し、CA ControlMinder、UNIX 認証ブローカ、および CA Enterprise Log Manager のレポートに含まれるようにします。

レポート エージェントを実行するには、レポート用にエンドポイントを設定する必要があります。レポート用にエンドポイントを設定する際は、レポート エージェントが通信する配布サーバと、実行されるスケジュールを指定します。レポート用にエンドポイントを設定したら、レポート エージェントはデーモンまたはサービスとして実行され、スケジュールされた時間にスナップショットを送信します。ただし、配布サーバにすぐにレポート スナップショットまたは監査イベントを送信する必要がある場合は、レポート エージェントをオンデマンドで実行できます。

注: レポート用にエンドポイントを設定する方法の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。 `report_agent.sh` スクリプトを使用して、UNIX コンピュータ上でレポート エージェントを設定、開始、停止することもできます。

UNIX コンピュータで、ReportAgent ユーティリティを `ACSharedDir/bin` ディレクトリから実行します。`ACSharedDir` は、デフォルトでは `/opt/CA/AccessControlShared` ディレクトリです。また、ライブラリ パス環境変数を設定する必要がある場合があります。

このコマンドの構文は、以下のようになります。

```
ReportAgent -debug {0 | 1 | 2} -task {0 | 1 | 2 | 3 | 4} [-now]
```

```
ReportAgent -report snapshot
```

```
-debug {0 | 1 | 2}
```

レポート エージェントをデバッグ モードで実行するように指定します。このオプションを使用するには、ReportAgent サービスまたはデーモンを停止する必要があります。

制限: 0 -- デバッグ情報をコンソールに出力します。

1 -- デバッグ情報をログ ファイルに出力します。

2 -- デバッグ情報を出力しません。

-task {0 | 1 | 2 | 3 | 4}

レポート エージェントが配布サーバに送信する情報を指定します。

制限 0 -- CA ControlMinder データベースのスナップショットおよびすべてのローカル PMDB を、配布サーバ上のキュー/スナップショットキューに送信します。

1 -- エンドポイント監査イベントを、配布サーバ上のキュー/監査キューに送信します。

2 -- (UNIX) UNIX 認証ブローカ データベースのスナップショットを、配布サーバ上の `ac_endpoint_to_server` キューに送信します。

3 -- (UNIX) UNIX 認証ブローカ 監査イベントを配布サーバ上のキュー/監査キューに送信します。

4 -- (UNIX) キー ロガー 監査イベントを、配布サーバ上のキュー/監査キューに送信します。

-now

レポート エージェントを今すぐ実行するよう指定します。

このオプションを指定しない場合、レポート エージェントは次にスケジュールされている時間に実行されます。

-report snapshot

CA ControlMinder データベースのスナップショットおよびすべてのローカル PMDB を、配布サーバ上のキュー/スナップショットキューにすぐに送信するよう指定します。このオプションを使用するには、ReportAgent サービスまたはデーモンが実行されている必要があります。

例: レポート エージェントのデバッグ情報の表示

以下の例は、Linux コンピュータ上でライブラリ パス環境変数を設定し、レポート エージェントがデバッグ モードですぐに実行されるように指定し、デバッグ情報をコンソールに出力して、監査イベントを配布サーバに送信します。

```
LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/opt/CA/AccessControlShared/lib
export LD_LIBRARY_PATH
cd /opt/CA/AccessControlShared/bin
./ReportAgent -debug 0 -task 1 -now
```

レポート エージェントのログ ファイル

以下の表は、`ReportAgent -debug 1` コマンドを実行した場合に、レポート エージェントによってデバッグ情報が書き込まれるログ ファイルを示しています。この表では、`ACSharedDir` はデフォルトの `/opt/CA/AccessControlShared` ディレクトリで、`ACInstallDir` は `CA ControlMinder` をインストールしたディレクトリです。

ReportAgent オプション	UNIX ログ ファイル	Windows ログ ファイル
-task 0	<code>ACSharedDir/log/ac2xml.log</code>	<code>ACInstallDir¥log¥ac2xml.log</code>
-task 1	<code>ACSharedDir/log/ac2elm.log</code>	<code>ACInstallDir¥log¥ac2elm.log</code>
-task 2	<code>ACSharedDir/log/unab2xml.log</code>	-
-task 3	<code>ACSharedDir/log/unab2elm.log</code>	-
-task 4	<code>ACSharedDir/log/kbl2elm.log</code>	-

report_agent.sh スクリプト - レポート エージェントの設定

UNIX で該当

`report_agent.sh` スクリプトによって、インストール後にレポート エージェント デーモンを設定できます。`CA ControlMinder` のインストール時に設定したレポート エージェント構成設定を変更する必要がある場合に、`report_agent.sh` スクリプトを使用します。

`report_agent.sh` スクリプトは、`ACSharedDir/lbin` にあります。デフォルトでは、このディレクトリは `/opt/CA/AccessControlShared/lbin` です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
report_agent.sh start
report_agent.sh stop
report_agent.sh config -server hostname [-proto {ssl|tcp}] [-port port_number]
[-rqueue queue_name] ¥
[-schedule <time@day[,day2,...]>] [-audit] [-bak] [-silent]
```

config

その他のパラメータがレポート エージェント デーモンを設定することを指定します。

start

レポート エージェントを起動します。

stop

レポート エージェントを停止します。

-server *hostname*

配布サーバホスト名を定義します。-port オプションによる入力と組み合わせて、配布サーバ URL が構成され、ReportAgent セクションに report_server 設定が設定されます。

-audit

エンドポイント監査データを配布サーバに送信するかどうかを指定します。ReportAgent セクションの reportagent_enabled 構成設定が設定されます。

-bak

監査ファイルのタイムスタンプがあるバックアップを保存することを指定します。logmgr セクションの構成設定 Backup_Date が yes に設定され、audit_max_files が 50 に設定されます。

-port *port_number*

配布サーバとの通信に使用するポート番号を定義します。-server オプションによる入力と組み合わせて、配布サーバ URL が構成され、ReportAgent セクションに report_server 設定が設定されます。

-proto

接続プロトコル (TCP または SSL) を指定します。ReportAgent セクションの use_ssl 構成設定が設定されます。

-rqueue *queue_name*

レポート エージェントがローカル データベースおよび PMDB のスナップショットを送信するキューの名前を定義します。ReportAgent セクションの send_queue 構成設定が設定されます。

`-schedule <time@day[,day2,...]>`

レポートを生成する日時と配布サーバに送信する日時を定義します。

`-silent`

確認を求めないことを指定します。

例: レポート エージェントの設定

この例では、レポート エージェントがデータベース スナップショットを `rscomp.com` の配布サーバに送信するように設定します。SSL でポート `7243` および `queue/snapshots` という名前のキューを使用します。また、配布サーバに監査データを送信するようにし、監査ログ ファイルのバックアップ設定も行います。

```
report_agent.sh config -server rscomp.com -proto ssl -port 7243 -rqueue  
queue/snapshots -audit
```

レポート エージェントを設定したら、配布サーバが認識可能な正しいパスワード（共有秘密）を使用して `+reportagent user` を更新してください。それには、以下のように入力します。

```
eu +reportagent epassword(Shared_Secret) nonnative
```

seaudit ユーティリティ -- 監査ログ レコードの表示

seaudit ユーティリティは、CA ControlMinder 監査ログ ファイルのレコードを表示します。Windows 上で seaudit ユーティリティを実行するには、AUDITOR 属性が必要で、seos.ini 内で `audir_group` に属している必要があります。パスワードが含まれる監査レコードを表示する場合、seaudit によってパスワードのテキストがアスタリスク（***）に置き換えられて、パスワードが保護されます。

注: コマンドのスイッチおよびオプションでは、文字列マッチングが使用できます。マスクの引数を自動的に展開する UNIX シェルもあります。従って、このようなシェルから seaudit を起動する場合は、マスクがシェルによって処理されないように、アスタリスクまたは疑問符の前に円記号（¥）を入力する必要があります。

注: seaudit ユーティリティでは、トレース レコードがユーザ ID 別ではなく、ユーザ名別に表示されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`seaudit switch [options]`

switch

`seaudit` ユーティリティの操作モードを定義します。以下のオプションのいずれかを指定できます。

`-a | -all`

すべてのレコードを表示します。ただし、トレース機能によって監査ログに送信されたユーザ トレース レコードは除きます。

注: UNIX で使用可能な、接続された TCP レコードも表示されません。これらのレコードを表示するには、`-c` オプションを指定します。

`-, | -help`

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

`{-i | -inet} host service`

指定されたサービスの指定されたホストから受け取った TCP 要求の INET 監査レコードを表示します。*host* および *service* は、`seaudit` が検索するホストとサービスを特定するマスクです。

UNIX 上で、接続が行われたネットワーク ID (ポート番号) を持つ TCP レコードを一覧表示するには `-c` フラグを追加します。例:

```
seaudit -i -c myhost telnet
```

`{-l | -login} user1, user2, ... terminal`

指定された端末上の、カンマで区切られた指定ユーザに関する LOGIN レコードを表示します。

user と *terminal* はいずれもマスクです。

UNIX では、`serevu` がユーザを有効化または無効化する際に、`serevu` によって作成されるレコード、および無効なパスワードが入力される際に許可デーモンによって作成されるレコードも表示されます。

{-r | -resource} class resource user1, user2, ...

カンマで区切られた指定ユーザについて、指定されたリソースの指定されたクラスに関する一般リソース監査レコードを表示します。

- **class** は、アクセスされたリソースが属しているクラスを特定するマスクです。
- **resource** は、アクセスされたリソースの名前を特定するマスクです。
- **user** は、リソースにアクセスしたユーザの名前を特定するマスクです。

-s | -start

CA ControlMinder の起動メッセージおよび停止メッセージを表示します。

-St | -Stat message_number

(UNIX のみ)。 Watchdog のメッセージ番号の説明を表示します。

-t | -table

ログ コードの表を表示します。

-tr

アクティビティがトレース対象になっているすべてのユーザのトレース レコードを表示します。

注: トレース レコードは、ログインセッション ID 列をデフォルトで表示します。 この列を表示しない場合は、**-format** オプションを使用します。

-trr resource

指定されたリソースのトレース レコードを表示します。

-tru {uid1|user1}, {uid1|user2}, ...

指定されたユーザ ID またはユーザ名を持つユーザのトレース レコードを表示します。

-u *command class record user*

以下のようなデータベース更新の監査レコードを表示します。

- *command* は、検索対象の *selang* のコマンドセットを特定するマスクです。
- *class* は、検索対象のクラスを特定するマスクです。
- *record* は、検索対象のレコードを特定するマスクです。
- *user* は、コマンドを実行したユーザを特定するマスクです。

-w

Watchdog の監査レコードを表示します。

options

ユーティリティが情報を表示する方法を変更する、オプションの修飾子を定義します。以下のオプションから 1 つ以上を指定できます。

-c

(UNIX のみ)。接続された INET レコードを表示します。これらのレコードはセッション ID の追跡用に生成され、成功した TCP 接続のポート番号を一覧表示します。

たとえば、ユーザ (*user1*) が Telnet セッションを *comp1* から *comp2* に開きます。*comp1* と *comp2* の両方に CA ControlMinder がインストールされています。*comp2* の CA ControlMinder は、Telnet セッションでログインしたユーザ (*user1* 以外のユーザの場合もあります) のクレデンシャルで、確認応答を *comp1* に送信するように設定 (logconnected 設定) できます。*comp1* はこの確認応答を受け取ると、TCP-CONNECTED レコード (セッション確立レコード) を作成します。このレコードは、-c オプションを使用して表示できます。

-detail

各レコードに関する詳細情報を表示します。

-delim *delimiter*

最初のフィールドの前および残りの各フィールド間で使用する区切り文字を定義します。たとえば、以下のコマンドにより、フィールド全体が引用符で囲まれ、各フィールドがカンマで区切られて表示されます。

```
seaudit -a -delim ¥",¥"
```

-delim2 delimiter

区切り文字が最初のフィールドの前に表示されないこと以外は、**-delim** オプションと同じです。

-delim3 delimiter

曜日、月、年の間の区切り文字が含まれる以外は、**-delim** オプションと同じです。

-delim4 delimiter

-delim2 オプションと同じです。

-ed date

終了日を指定します。この日付より後にログに記録されたレコードは表示されません。

以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、日付を指定できます。

- 形式 **dd-mm-yyyy** を使用します。
- 文字列 **today** を使用して、今日の日付を設定します。

文字列「**today**」の後に「-（マイナス）」と数値を指定することもできます。これにより、今日の日付から指定された日数だけ前の日付を定義できます。たとえば **today-3** の場合、現在の日付から 3 日前の日付を指定することを意味します。

-et time

終了時刻を指定します。この日付より後にログに記録されたレコードは表示されません。

以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、時刻を指定できます。

- 24 時間形式の **hh:mm** を使用します。
- 文字列 **now** を使用して、現在の時刻を設定します。

文字列「**now**」の後に「-（マイナス）」と数値を指定することもできます。これにより、現在の時刻から指定された分数だけ前の時刻を定義できます。たとえば **now-60** の場合、現在の時刻から 60 分（1 時間）前の時刻を指定することを意味します。特定の日付の範囲内で時間枠を正確に定義するには、このオプションを **-sd**、**-ed**、またはその両方と組み合わせて指定します。

注: **now** 文字列は当日の時間に対して有効です。たとえば、現在の時間が午前 1:30 である場合、**now-89** と指定します。**now-90** と指定すると、レコードが表示されません。

-f | -failure

失敗したアクセスを表示しないように指定します。

{-fn | -file} *fileName*

検索対象の監査ログ ファイルの名前を指定します。

-format *release*

出力形式が **CA ControlMinder** リリースの形式と同じであるように指定します。

release - リリース番号を定義します。有効値は以下のとおりです。

- **80sp1 - r8 SP1** の出力には、新しいリリースに存在する有効な UID 列は含まれていません。
- **12 - r12.0** の出力には、パスワード変更レコードを表示する機能は含まれません。トレース レコードでは、**r12.0** の出力にもログインセッション ID 情報は含まれていませんでした。

-g | -grant

成功した（許可された）アクセスを表示しないように指定します。

-gn | -grantnotify

通知レコードを除き、成功した（許可された）アクセスを表示しないように指定します。

-kbl -a -sid *sid* {-rp | -pr | -cmd | -exe | -disp}

(UNIX のみ) キー ロギング監査ファイル (`kbl.audit`) のコンテンツを表示するよう指定します。

-a

監査ファイル内の記録されたセッションをすべて表示します。

-sid *sid*

キー ロギング セッション ID を指定します。

-rp

キー ロギング セッション全体を再生します。

-pr

キー ロギング セッション全体を表示します (制御文字を除く)。

-cmd

(UNIX のみ) コマンドラインのロギング セッション中にユーザが入力したコマンドを表示します。

-exe

ユーザがシェルで実行したコマンドの EXECARGS の詳細を表示します。

-disp

記録されたセッション期間を表示するように指定します。

注: このコマンドは、シェル `bash`、`tcsh`、`csch`、`ksh`、`jsh`、`rsh`、`ash`、`zsh` で実行できます。

-logout

(UNIX のみ) ログアウト レコードを表示しないように指定します。

-millennium

(UNIX のみ) 年が下 2 桁ではなく 4 桁で表示されるように指定します。

-n | -netaddr

TCP/IP レコードのホスト名ではなく、インターネット アドレスが表示されるように指定します。

-notify

NOTIFY 監査レコードが表示されないように指定します。

{-o | -origin} host

指定されたホストから送信されたレコードのみが表示されるように指定します。

このオプションが適用できるのは、**selogrcd** ログルーティング収集デーモンによって作成された統合監査ファイルからレコードを参照する場合のみです。

-pwa

(UNIX のみ) パスワード試行レコードが表示されないように指定します。

-sd date

開始日を指定します。この日付より前にログに記録されたレコードは表示されません。

以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、日付を指定できます。

- 形式 **dd-mm-yyyy** を使用します。
- 文字列 **today** を使用して、今日の日付を設定します。

文字列「**today**」の後に「- (マイナス)」と数値を指定することもできます。これにより、今日の日付から指定された日数だけ前の日付を定義できます。たとえば **today-3** の場合、現在の日付から 3 日前の日付を指定することを意味します。

sessionid

ユーザ ログイン セッション ID 情報が含まれている列を表示するように指定します。この列は、デフォルトでは非表示です。

注: このオプションは、**r12.0 SP1** 以上のエンドポイントでのみ有効です。

-st time

開始時刻を指定します。この日付より前にログに記録されたレコードは表示されません。

以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、時刻を指定できます。

- 24 時間形式の *hh:mm* を使用します。
- 文字列 *now* を使用して、現在の時刻を設定します。

文字列「*now*」の後に「-（マイナス）」と数値を指定することもできます。これにより、現在の時刻から指定された分数だけ前の時刻を定義できます。たとえば *now-60* の場合、現在の時刻から 60 分（1 時間）前の時刻を指定することを意味します。特定の日付の範囲内で時間枠を正確に定義するには、このオプションを *-sd*、*-ed*、またはその両方と組み合わせて指定します。

注: *now* 文字列は当日の時間に対して有効です。たとえば、現在の時間が午前 1:30 である場合、*now-89* と指定します。*now-90* と指定すると、レコードが表示されません。

-v | -servnum

サービス名ではなく、ポート番号が表示されるように指定します。

-warn

警告レコードが表示されないように指定します。

例

- 2004 年 1 月 3 日以降のすべての監査レコードを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -a -sd 04-Jan-2004
```

- 2004 年 1 月 3 日に実行された、*root* ユーザによる任意の端末からの失敗したログインを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -sd 04-Jan-2004 -ed 04-Jan-2004 -l root * -g
```

- ユーザ *John* が *FILE* クラスのすべてのリソースに対して行ったすべてのアクセスを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -r FILE "*" John
```

- すべての日付の 17:00（最初の日）から 08:00（次の日）の間に記録されたすべての監査レコードを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -a -st 17:00 -et 08:00
```


- 08:00 から 17:00 の間に記録されたすべての監査レコードを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -a -st 08:00 -et 17:00
```

- 1 人のユーザについて、ログインおよびリソースへのアクセスに関するすべての警告レコードを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -login * * -resource * * * -grant -failure -logout -pwa
```

- 2 人のユーザについて、すべてのログイン レコードを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -login "user1, user2"
```

- 昨日の監査レコードをすべて一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -a -sd today-1 -ed today-1
```

- kbl.audit ログ ファイル内の監査レコードをすべて一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -kbl
```

- 監査ファイル内に記録されたセッションをすべて表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -kbl -a
```

- キーボード ロガー監査ログ ファイルを表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -kbl -a -sid 22764
```

- ユーザセッションを再生するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -kbl -sid 22316 -rp
```

- ユーザがセッション中に入力したコマンドをすべて表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -kbl -sid 22316 -cmd
```

- UID 244 の単一ユーザがファイルにアクセスしようとしたアクティビティをトレースする監査レコードをすべて一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -tru 244 -trr FILE
```

- 2 人のユーザのアクティビティをトレースする監査レコードをすべて一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
seaudit -tru "user1, 244"
```

詳細情報:

[監査レコードのイベントタイプを識別する方法 \(P. 654\)](#)

[監査イベントタイプ \(P. 656\)](#)

sebuildla ユーティリティ - lookaside データベースの作成

UNIX で該当

sebuildla ユーティリティは、CA ControlMinder の seosd デーモンで使用される lookaside データベースを作成します。seosd デーモンは、lookaside データベースを使用して、UNIX UID をユーザ名に、GID をグループ名に、ホストの IP アドレスをホスト名に、およびサービス ポートをポート名にそれぞれ変換します。このデータベースには、名前を変換するための数値のみが含まれています。sebuildla を使用すると、LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) からユーザ lookaside データベースに情報を追加することもできます。

重要: sebuildla および必要な LDAP 設定をセットアップするには、LDAP をよく理解していること、および ldapsearch コマンドを実行できることが必要です。ldap (1)、ldapsearch (1) についての man ページ、および LDAP クライアント用のマニュアルでセットアップの説明を参照することをお勧めします。また、sebuildla を使用して lookaside データベースを作成する前に、その lookaside データベースの完全パスを lookaside_path 構成設定に指定できます。

初めて lookaside データベースを作成する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
sebuildla -a
```

このコマンドによって、データベースのすべてのコンポーネントが作成されます。このデータベースの各ファイルは、適切なスイッチを使用して後で更新できます。

CA ControlMinder を NIS サーバ、NIS+ サーバ、または DNS サーバにインストールした場合は、sebuildla ユーティリティの呼び出しを、関連する makefile に挿入する必要があります。

注: デフォルトでは、lookaside データベース ファイル (groupdb.la、hostdb.la、servdb.la、および userdb.la) は、sebuildla プログラムによるアクセスを除くすべてのユーザアクセスから保護されています。

sebuildla ユーティリティは、/etc ファイルや NIS などのシステムの解決メカニズムをスキャンして、lookaside データベースを作成します。

- sebuildla は /etc/resolv.conf を読み取り、使用したドメイン名を取得します。

注: CA ControlMinder ホスト名を完全修飾名に解決するには、resolv.conf ファイルに定義済みのドメイン設定オプションまたは検索設定オプションが含まれている必要があります。resolv.conf ファイルの詳細については、このファイルの man ページを参照してください。

- sebuildla はシステム解決オプションを使用して、lookaside データベースを作成します (通常、これはネットワーク キャッシング デーモンです)。
- CA ControlMinder は、(ネットワーク キャッシング デーモンまたはその他のシステム解決オプションに) /etc/nsswitch.conf ファイルを使用して、データを取得する場所を決定します。

たとえば、/etc/nsswitch.conf ファイルにホストに関する以下の行が含まれている場合、情報はまずローカル コンピュータのファイル (/etc/hosts) から取得されます。その後、DNS、NIS から順に情報が取得されます。

```
hosts:      files dns nis
```

ファイルに以下の行が含まれている場合、情報はローカル コンピュータのファイルからのみ取得されます。lookaside データベースには、/etc/hosts 内のホストのみが含まれます。

```
hosts:      files
```

注: ホストに完全修飾名がある場合、sebuildla はその完全修飾名を使用します。

コンピュータの環境設定の違いが原因で、**sebuildla** でローカル環境名が一部表示されない場合があります。その場合は、**sebuildla** を使用して、必要なすべてのエントリをリスト ファイルからロードすることができます。これを行うには、各オブジェクト名が別々の行に指定されたリスト ファイルを作成します。**sebuildla** はこのリスト ファイルを読み取り、必要に応じて、そのリストファイル内のすべてのオブジェクトが、関連する **lookaside** データベースに追加されたことを確認します。**sebuildla** では、重複したオブジェクトは無視されます。

以下の表に、**sebuildla** が各 **lookaside** データベースの作成に使用するファイルを示します。

リスト ファイル内のオブジェクト	追加先データベース
<i>ACInstallDir</i> /ladb/userlist	ユーザの lookaside データベース
<i>ACInstallDir</i> /ladb/grouplist	グループの lookaside データベース
<i>ACInstallDir</i> /ladb/hostlist	ホストの lookaside データベース
<i>ACInstallDir</i> /ladb/servlist	サービスの lookaside データベース

ACInstallDir/ladb ディレクトリにあるファイルの形式は、以下のとおりです。

- **sebuildla** では、空白行と、感嘆符 (!)、番号記号 (#)、またはセミコロン (;) で始まる行は無視されます。
- その他の行は、**sebuildla** が適切な **lookaside** データベースに追加する必要があるエントリを示します (エントリが解決できる場合)。
- ユーザ名、グループ名、ホスト名、またはサービス名は、行の先頭から開始する必要があります。

リスト ファイルの作成には **dbmgr -dump -r** を使用できます。たとえば、ローカルデータベースの **HOST** クラスに定義されているホストのリストを作成するには、以下のように入力します。

```
dbmgr -dump -r l HOST > /opt/CA/AccessControl//ladb/hostlist
```

-I スイッチを指定すると、各ホストエントリを取得するたびにその FQDN を DNS サーバに問い合わせる代わりに、デフォルト ドメイン内の全ホストのリストに対する要求が DNS から一括して行われます。高速ロードオプションは、DNS がインストールされている場合にのみ有効です。完全修飾されるのは、デフォルト ドメイン内のホスト名のみです。完全修飾名は、そのままの状態です。システム メカニズムでスキャンされた完全修飾されていないホスト名およびデフォルト ドメインにないホスト名は、未修飾のままです。hostlist ファイルからロードされた完全修飾されていないホスト名は除外されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sebuildla switch [options]
```

switch

sebuildla ユーティリティの操作モードを指定します。以下のいずれかを指定できます。

--a

すべての lookaside データベース ファイルを作成します。

--e

DNS を除く、ホストの lookaside データベース ファイルを作成します。

--g

グループの lookaside データベース ファイルを作成します。

-h

DNS でホストの lookaside データベース ファイルを作成します。

-help

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-n

LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) から情報を収集し、プライマリ ユーザ データ ソース (-u スイッチ) から作成したユーザの lookaside データベースにその情報を追加します。このスイッチは、-u スイッチまたは -a スイッチと同時に使用できます。このため、LDAP DIT が、追加のユーザ データを提供し、システムのネーミング サービスとして使用されない場合は、最も便利なスイッチとなります。

このスイッチを使用する前に、以下の手順に従います。

- a. seos.ini ファイルの ldap_base、ldap_hostname、および ldap_userdn の各トークンを CA ControlMinder に設定して、LDAP サービスを検索します。
- b. seldapcred ユーティリティを実行して、暗号化された LDAP パスワードを格納します。
- c. (オプション) ldap_port トークンおよび ldap_timeout トークンを現在の環境に設定します。

LDAP サービスから情報を取得する際にかかる時間は、LDAP サービスの実行速度、および DIT に格納されているユーザデータ量によって異なります。これらのことを考慮した上で、seos.ini ファイルの [seos] セクション内の ldap_timeout トークンを調整します。

- d. (オプション) 標準以外のスキーマを使用している場合は、ldap_uid_attr、ldap_uidNumber_attr、および ldap_user_class の各トークンを設定します。

-s

サービスの lookaside データベース ファイルを作成します。

-u

ユーザの lookaside データベース ファイルを作成します。

注: -n スイッチを -u スイッチと同時に指定して、LDAP サービスから収集したユーザ データを追加することができます。

--G

グループの lookaside データベース ファイルの内容を一覧表示します。

--H [IPv4 | IPv6]

ホストの lookaside データベース ファイルの内容を一覧表示します。

-S

サービスの lookaside データベース ファイルの内容を一覧表示します。

-U

ユーザの lookaside データベース ファイルの内容を一覧表示します。

options

ユーティリティが情報を表示する方法を変更する、オプションの修飾子を定義します。以下の 1 つまたは複数の修飾子を指定できます。

--l

リスト ファイルのみを使用して lookaside データベースをロードします。この場合、システムの解決メカニズムは除外されます。

-f

-h スイッチを使用して、lookaside データベース（ホストのみ）を高速でロードします。

詳細情報:

[seos.ini 初期設定ファイル](#) (P. 371)

sechkey ユーティリティ

sechkey ユーティリティを使用すると、CA ControlMinder 暗号化を管理し、CA ControlMinder での管理上の通信を保護できます。 sechkey パラメータを使用するには **ADMIN** 属性が必要です。

sechkey ユーティリティを使用して対称暗号化用の暗号化鍵を設定し、その鍵を SSL (PKI) 暗号化に使用します。

対称鍵を使用する場合は、鍵をデフォルトから変更することをお勧めします。 SSL を使用する場合は、証明書および関連付けられた秘密鍵をデフォルトから変更することをお勧めします。

どの暗号化を使用する場合でも、CA ControlMinder をインストールまたはアップグレードした後に、サイトのすべてのコンピュータ上の鍵を変更します。 これにより、権限のないユーザによるシステムへのアクセスを防ぐことができます。

このユーティリティは以下のタスクを処理します。

- [対称暗号化鍵の変更](#) (P. 137)
- [対称暗号化方式の変更](#) (P. 139)
- [X.509 証明書の設定](#) (P. 141)
- [メッセージキューのパスワードの変更](#) (P. 144)

sechkey ユーティリティ - 対称暗号化鍵の変更

sechkey ユーティリティは、CA ControlMinder プログラムの CA ControlMinder 対称暗号化鍵を変更します。

このユーティリティは、対話モードまたは非対話モードで実行できます。sechkey を対話モードで実行する場合、古い鍵と新しい鍵の入力を求めるメッセージが表示されます。

sechkey を使用して対称暗号化鍵を変更する前に、CA ControlMinder を停止する必要があります。sechkey パラメータを使用するには ADMIN 属性が必要です。

重要: 通信の問題を回避するには、CA ControlMinder コンポーネントを実行するすべてのコンピュータ上で同じ暗号化鍵を使用します。

対話モードでは、このユーティリティを以下の形式で使します。

```
sechkey
```

非対話モードでは、このユーティリティを以下の形式で使します。

```
sechkey {oldkey | -d} {newkey | -d} [-s registry_path]
```

sechkey には UNIX コンピュータのみで有効ないくつかの追加スイッチがあります。UNIX コンピュータでは、このユーティリティを以下の形式で使します。

```
sechkey {oldkey | -d} {newkey | -d | -n} [-nopmd | -r hostname]
```

```
sechkey -k newkey
```

```
sechkey -c
```

```
-C
```

(UNIX) selogrd 暗号化鍵を消去します。デフォルトの鍵は鍵ファイルに保存されます。

注: 保存された鍵自体は、デフォルトの暗号化方式で暗号化されます。

```
-d
```

デフォルトの CA ControlMinder キーを指定します。

```
-k
```

(UNIX) 変更する selogrd 暗号化鍵を指定します。この暗号化鍵は、新しいファイルに保存されるか、または古いファイルで更新されます。

-n

(UNIX) 別の鍵に変更せずに、現在の鍵を使用しているプログラムを一覧表示します。

newkey

新しい暗号化鍵を指定します。

--nopmd

(UNIX) Policy Model 更新ファイルを新しい鍵で更新せずに、鍵を変更します。

oldkey

変更する現在の暗号化鍵を指定します。

-r hostname

(UNIX) 暗号化鍵の変更を行うリモート コンピュータの名前を指定します。

このオプションを使用するには、CA ControlMinder がローカル コンピュータとリモート コンピュータの両方で実行されている必要があります。このパラメータを指定しても実際には鍵の変更は行われません。代わりに、リモート コンピュータで (seload -c を使用して) CA ControlMinder を次回起動したときに鍵の変更が行われるように情報が保存されます。

-s registry_path

(Windows) CA ControlMinder プログラムの暗号化鍵が格納されているレジストリのルートパスを指定します。このスイッチは、CA ControlMinder SDK を使用するサードパーティ プログラムのみで有効です。

例: UNIX コンピュータでデフォルトの暗号化鍵を使用しているかどうかを確認する

以下のコマンドを使用して、UNIX コンピュータがデフォルトの CA ControlMinder 暗号化鍵を使用しているかどうかを確認します。

```
sechkey -d -n
```

sechkey ユーティリティ - 対称暗号化方式の変更

sechkey ユーティリティは、CA ControlMinder プログラムの CA ControlMinder 暗号化鍵を変更します。対称暗号化方式を変更する場合、sechkey は CA ControlMinder データベース内の暗号化された各パスワードを複合化した後、新しい暗号化方式を使用して各パスワードを暗号化します。

注: CA ControlMinder が FIPS 専用モードで実行されている場合、対称暗号化方式を変更することはできません。crypto セクションの `fips_only` 構成トークンの値が 1 の場合、CA ControlMinder は FIPS のみのモードで動作します。この制限によって、暗号化方式が FIPS 準拠でない暗号化方式に変更されるのを防ぐことができます。

sechkey を使用して対称暗号化鍵を変更する前に、CA ControlMinder を停止する必要があります。sechkey パラメータを使用するには ADMIN 属性が必要です。

重要: 通信の問題を回避するには、CA ControlMinder コンポーネントを実行するすべてのコンピュータ上で同じ暗号方式を使用します。

このユーティリティの構文は、以下のようになります。

```
sechkey -m -sym {aes128 | aes192 | aes256 | des | tripledes | default} [-s registry_path]
```

-m

暗号化方式を変更するように指定します。

-s registry_path

(Windows) CA ControlMinder プログラムの暗号化鍵が格納されているレジストリのルートパスを指定します。このスイッチは、CA ControlMinder SDK を使用するサードパーティ プログラムのみで有効です。

-sym

使用する新しい暗号化方式を指定します。

aes128

以下の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : aes128enc.dll

(UNIX) : libaes128.so

aes192

以下の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : aes192enc.dll

(UNIX) : libaes192.so

aes256

以下の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : aes256enc.dll

(UNIX) : libaes256.so

des

以下の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : desenc.dll

(UNIX) : libdes.so

tripledes

以下の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : tripledesenc.dll

(UNIX) : libtripledes.so

デフォルト

以下の CA ControlMinder 専用の暗号化方式を使用するように指定します。

(Windows) : defenc.dll

(UNIX) : libscramble.so

例: 対称暗号化方式を AES256 に変更する

以下のコマンドは、対象暗号化方式を AES256 に変更します。

```
sechkey -m -sym aes256
```

詳細情報:

[ChangeEncryptionMethod ユーティリティ - 暗号化方式の変更](#) (P. 29)

sechkey ユーティリティ - X.509 証明書の設定

sechkey ユーティリティは、コンポーネント間の通信を認証するために CA ControlMinder が使用するルートとサーバの証明書を設定します。

sechkey ユーティリティを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- OU パスワード保護されている証明書が含む、サードパーティのルートおよびサーバ証明書を使用する CA ControlMinder の設定
- サードパーティのルート証明書からのサーバ証明書の作成
- コンピュータ上のパスワード保護されている証明書のパスワードの保存

X.509 証明書を設定するには、sechkey を使用する前に、CA ControlMinder を停止する必要があります。sechkey パラメータを使用するには ADMIN 属性が必要です。

注: CA ControlMinder が FIPS のみのモードで動作している場合、パスワード保護されている証明書を使用することはできません。crypto セクションの fips_only 構成トークンの値が 1 の場合、CA ControlMinder は FIPS のみのモードで動作します。この制限によって、FIPS に準拠していない方式を使用した証明書内でパスワードを暗号化しないようにします。

X.509 ルートまたはサーバ証明書を作成するには、このコマンドを以下の形式で使します。

```
sechkey -e {-ca|-sub [-priv privfilepath]} [-in infilepath] [-out outfilepath]
[-capwd password] [-subpwd password]
```

OU パスワード保護されているサーバ証明書を使用するには、このコマンドを以下の形式で使します。

```
sechkey -g {-subpwd password | -verify}
```

-ca

sechkey によって自己署名証明書が作成されるように指定します。この証明書は CA（ルート）証明書として使されます。

sechkey は、crypto セクションの ca_certificate 設定で定義されている PEM ファイルに証明書と秘密鍵を格納します。

-capwd password

sechkey がサーバ（所有者）証明書の生成に使用するルート証明書の秘密鍵のパスワードを指定します。

-e

sechkey によって X.509 証明書が作成されるように指定します。

-g

CA ControlMinder でサードパーティのサーバ証明書を使用するように指定します。crypto セクションの `subject_certificate` 設定で指定された場所にサードパーティのサーバ証明書を保存するか、crypto セクションの `subject_certificate` 設定の値を編集してサードパーティのサーバ証明書へのパスを指定します。

注: 新規ディレクトリにサーバ証明書をインストールした場合は、新規ディレクトリを保護する CA ControlMinder ファイルルールを作成する必要があります。

-in *infilepath*

証明書情報を含む入力ファイルを指定します。-in を指定しない場合、sechkey によって標準入力から情報が読み取られます。

sechkey で証明書を作成するには、以下の情報が必要です。

- シリアル番号
- 所有者
- NOTBEFORE (証明書の有効開始日)
- NOTAFTER (証明書の有効終了日)

sechkey では、以下の情報も使用できますが、必須情報ではありません。

- E-MAIL (電子メール)
- URI (通常は URL と呼ばれます)
- DNS 名
- IP アドレス

-out *outfilepath*

証明書情報を記録する出力ファイルを指定します。出力ファイルは入力情報のコピーです。-out を指定しない場合、sechkey では入力情報が複製されません。

-priv *privfilepath*

証明書に関連付けられた秘密鍵を保持するファイルを指定します。このオプションは、-sub オプションと同時に使用した場合にのみ有効になります。

-sub

sechkey によってサーバ（所有者）証明書が作成されるように指定します。

sechkey は、**crypto** セクションの **subject_certificate** 設定で定義されている PEM ファイルに証明書と秘密鍵を格納します。

-priv を指定しない場合、**crypto** セクションの **private_key** 設定は、この証明書に関連付けられた秘密鍵を保持するファイルを定義します。

パスワード保護されているサーバ証明書を作成する場合、sechkey は証明書を暗号化しません。パスワード保護されていないサーバ証明書を作成する場合、sechkey は AES256 および CA ControlMinder 暗号化鍵を使用して証明書を暗号化します。

-subpwd password

サーバ（所有者）証明書の秘密鍵のパスワードを指定します。sechkey は **ACInstallDir/Data/crypto** ディレクトリにある **crypto.dat** ファイルにパスワードを格納します。この **ACInstallDir** は CA ControlMinder をインストールしたディレクトリです。**crypto.dat** ファイルは非表示であり、暗号化された読み取り専用のファイルです。また、CA ControlMinder によって保護されます。CA ControlMinder が停止されている場合、スーパーユーザのみがパスワードにアクセスできます。

-verify

パスワード保護されているサーバキーを開くために、CA ControlMinder が保存されたパスワードを使用できることを確認します。

例: OU パスワード保護されたサードパーティのルート証明書からサーバ証明書を作成する

以下のコマンドでは、以下の値を使用して OU パスワード保護されたサードパーティのルート証明書からサーバ証明書を作成します。

- 証明書情報を含む入力ファイルへのパスは、「**C:¥Program Files¥CA¥AccessControl¥data¥crypto¥sub_cert_info**」です。
- ルート証明書の秘密鍵へのパスは、「**C:¥Program Files¥CA¥AccessControl¥data¥crypto¥ca.key**」です。
- ルート証明書の秘密鍵のパスワードは、「**P@ssw0rd**」です。

```
sechkey -e -sub -in "C:¥Program Files¥CA¥AccessControl¥data¥crypto¥sub_cert_info"
-priv "C:¥Program Files¥CA¥AccessControl¥data¥crypto¥ca.key" -capwd P@ssw0rd
```

例: 入力ファイル

証明書情報を含む入力ファイルの例を以下に示します。

```
SERIAL: 00-15-58-C3-5E-4B
SUBJECT: CN=192.168.0.1
NOTBEFORE: "12/31/08"
NOTAFTER: "12/31/09"
E-MAIL: john.smith@example.com
URI: http://www.example.com
DNS: 168.192.0.100
IP: 168.192.0.1
```

sechkey ユーティリティ - メッセージ キューのパスワードの変更

sechkey ユーティリティでは、メッセージ キューのパスワードを変更することができます。クライアントまたはサーバのメッセージ キューのパスワードを変更できます。

sechkey パラメータを使用するには **ADMIN** 属性が必要です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sechkey -t [-server] -pwd password
```

-t

メッセージ キューのパスワードを変更するように指定します。

-server

サーバメッセージ キューのパスワードを変更するように指定します。

注: このパラメータを指定しない場合、**sechkey** はクライアントメッセージ キューのパスワードを変更します。

-pwd *password*

新しいパスワードを定義します。

詳細情報:

[acuxchkey Utility-暗号化鍵の設定変更 \(P. 28\)](#)

seclassadm ユーティリティ - CA ControlMinder クラスの管理

seclassadm ユーティリティは、CA ControlMinder クラスを管理します。seclassadm は、ローカル データベースに新しいユーザ定義クラスを追加します。seclassadm は、CA ControlMinder が実行中でないときに、データベースが格納されているディレクトリから（または **-p** オプションを使用して）起動します。

注: seclassadm の実行により、新しいクラスの情報を含むファイルが seosdb ディレクトリに作成されます。dbmgr -c を指定して新しいデータベースを作成するときに、seos.ini ファイルの CreateNewClasses が「yes」（デフォルト）に設定されている場合は、ユーザ定義クラスが新しいデータベースに作成されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seclassadm -add className [-a access] [{-|+}c] [-d access] ¥  
          [-f] [-g] [-o] [-p db_pathname] [-t]
```

```
seclassadm -del className
```

```
seclassadm -upd className {-|+}c [-p db_pathname]
```

-add class-name

既存のデータベースに新しいリソース クラスを追加します。この *class-name* は新しいクラスの名前です。

CA ControlMinder では、クラス名は大文字で予約されています。クラスを追加する場合は、小文字を最低 1 つ使用します。最大 79 文字のクラス名を指定できます。

新しいクラスを作成した後に、selang の setoptions コマンドを実行してクラスを有効にする必要があります。

-del class-name

指定されたリソース クラスをデータベースから削除します。

-upd class-name

指定されたリソース クラスをデータベースで更新します。

-a access

クラスのアクセス モードを指定します。文字列 *access* は、許可されるアクセスを表します。各アクセスモードは、任意の順序で示される 1 文字のコードで表されます。文字列には空白または英字以外の文字を使用できません。有効なアクセス モードは以下のとおりです。

省略形	説明
C	control
D	delete
E	create
F	ファイル スキャン
M	chmod
O	chown
R	読み取り
S	セキュリティ
T	utime
U	更新
V	rename
W	write
X	execute

-d access

クラスのデフォルトのアクセス モードを指定します。アクセス権限を指定せずに **authorize** コマンドを実行した場合に、**CA ControlMinder** によってユーザに割り当てられるアクセス モードです。**authorize** コマンドで使用されるこの暗黙的なアクセスは、リソースに割り当てられるデフォルトのアクセスとは異なります。使用可能なアクセス モードは、**-a** オプションで一覧表示されます。

-f

新しいクラス名がすべて大文字の場合でも、CA ControlMinder で使用できるように指定します。

注: seclassadm ユーティリティでは、すべて大文字のクラス名の作成はデフォルトで許可されていません。CA ControlMinder のすべて大文字の名前は、定義済みの CA ControlMinder クラスに予約されています。

--g

新しいクラスを、既存のクラスのメンバをグループ化するリソースとして指定します。既存のクラスと新しいグループ クラスの関係は、データベースの任意のクラスとそのグループ クラス (TERMINAL と GTERMINAL など) の関係と同じです。既存のクラスのメンバをグループ化するリソースは、大文字の **G** で始まる必要があります。つまり、名前は既存のクラスと同じですが、プレフィクス **G** で始まります。

-o

新しいクラスの **_default** レコードを作成し、そのデフォルト アクセスを設定します。

-p db_pathname

ローカルデータベースの完全パス名を指定します。

デフォルトでは、seclassadm ユーティリティは、現在のディレクトリ内のデータベースで動作します。このオプションを使用して、データベースが配置されているディレクトリ以外のディレクトリを定義します。

--t

このクラスが Unicenter TNG クラスであることを指定します。

例: データベースへの新しいクラスの追加

以下の例は、`seclassadm` ユーティリティを使用してデータベースにクラスを追加する方法を示しています。

- `dbfield` という名前のリソース クラスを追加するには、以下のコマンドを使用します。

```
seclassadm -add dbfield
```

- `READ` アクセス権限のみを割り当てた `report` という名前のリソース クラスを追加するには、以下のコマンドを使用します。

```
seclassadm -add report -d R -a R
```

- `READ`、`WRITE`、および `MODIFY` アクセス権限を割り当てた `batch_jobs` という名前のリソース クラスを追加し、指定がない場合のデフォルトとして `READ` アクセス権限を指定するには、以下のコマンドを使用します。

```
seclassadm -add batch_jobs -d R -a RWM
```

- オブジェクトが `DEPTA` クラス内にあるリソースのグループである新しいクラスを、`execute` アクセス権限および暗黙的な `execute` アクセス権限付きで追加するには、以下のコマンドを使用します。

```
seclassadm -add DEPTA -d X -a X -g -f
```

secompas ユーティリティ - パスワードの比較

UNIX で該当

`secompas` ユーティリティは、`CA ControlMinder` データベースのパスワードを `UNIX` のパスワードファイル内のパスワードと比較します。

`secompas` ユーティリティは、`CA ControlMinder` データベースのユーザごとに 1 行を出力します。この行には、ユーザ名、およびそのユーザが `UNIX` で定義されているかどうか、`CA ControlMinder` のパスワードを持っているかどうか、またはパスワードが一致するかどうかを示すメッセージが含まれます。`secompas` ユーティリティでは、比較したユーザの総数およびパスワードが一致しないユーザの数も表示されます。パスワードが両方の環境に存在し、それらのパスワードが一致しない場合にのみ、総数が追加されます。一方の環境でユーザが定義されていない場合や、一方の環境にパスワードが存在しない場合、不一致パスワードの件数は追加されません。

secompas ユーティリティでは、パスワードを比較するために、`/etc/passwd` ファイル、`shadow password` ファイル、および `NIS/NIS+` パスワードマップが使用されます。

注: secompas ユーティリティを使用するには、`ADMIN` 属性を持っている必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secompas [-db] [-ok] [-ux]
```

-db

CA ControlMinder データベースにパスワードを持っていないユーザを表示しないように指定します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-ok

CA ControlMinder データベースと `UNIX` で同じパスワードを持っている（パスワード一致）ユーザを表示しないように指定します。

-ux

`UNIX` に存在しないユーザを表示しないように指定します。

例: ユーティリティの出力

以下の例では、secompas ユーティリティのサンプル出力を示します。

```
Checking root      : No password in Access Control database.
Checking tst_001   : Undefined in UNIX.
Checking tst_002   : No password in UNIX password file
Checking tst_003   : *** PASSWORDS DO NOT MATCH. ***
Checking tst_004   : *** NO MATCH - UNIX DISABLED ***
Checking tst_005   : OK
```

```
Total of 6 users found in database.
```

```
2 unmatched password(s) found. (1 UNIX DISABLED).
```

上記の出力の各行について、以下で説明します。

Checking root : No password in Access Control database.

root ユーザは **CA ControlMinder** データベースに定義されていません。または、ユーザは **CA ControlMinder** データベースに定義されていますがパスワードがありません。

Checking tst_001 : Undefined in UNIX.

ユーザ **tst_001** は **CA ControlMinder** データベースに定義されていますが、**UNIX** には定義されていません。

Checking tst_002 : No password in UNIX password file

ユーザ **tst_002** は **UNIX** に定義されていますが、パスワードがありません。

Checking tst_003 : *** PASSWORDS DO NOT MATCH. ***

CA ControlMinder パスワードが、ユーザ **tst_003** の **UNIX** パスワードと一致していません。

Checking tst_004 : *** NO MATCH - UNIX DISABLED ***

UNIX 環境の **tst_004** ユーザ アカウントが無効でした。 **secompas** では、**/etc/passwd** ファイルにあるパスワードの前のアスタリスク (*) によって、無効なユーザ アカウントが識別されます。

Checking tst_005 : OK

CA ControlMinder のパスワードが、ユーザ **tst_005** の **UNIX** のパスワードと一致しています。

secons ユーティリティ

secons ユーティリティは、CA ControlMinder のセキュリティ コンソールです。secmd ユーティリティを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- UNIX の場合
 - 実行時の統計情報の表示
 - [同時ログイン オプションの管理](#) (P. 158)
 - CA ControlMinder トレースの管理
 - [リソース キャッシュ機能の管理](#) (P. 159)
 - [CA ControlMinder の停止の管理](#) (P. 152)
 - [構成設定の再ロード](#) (P. 190)
 - [XUSER オブジェクトの削除](#) (P. 165)
 - [カーネル テーブルの表示](#) (P. 176)
 - [カーネル キャッシュ テーブルの消去、有効化、無効化](#) (P. 188)
- Windows の場合
 - [計測ランタイム設定の制御](#) (P. 190)
 - [実行時の統計情報の表示](#) (P. 169)
 - [ACEE レコードの表示](#) (P. 166)
 - [同時ログイン オプションの管理](#) (P. 158)
 - CA ControlMinder トレースの管理
 - [ネットワーク リソースの IP アドレスの更新](#) (P. 189)
 - [XUSER オブジェクトの削除](#) (P. 165)
 - [再利用されたアカウントの解決](#) (P. 168)
 - [CA ControlMinder の停止](#) (P. 165)
 - [ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示](#) (P. 194)

secons ユーティリティは、セキュリティ管理者でも、その他のユーザでも使用できます。ただし、ADMIN 属性を持たないユーザは、一部のオプションのみを使用できます。使用できるオプションを以下に示します。

-m (トレース管理)、-d-、-d+、-ds (ログイン管理)、および -whoami (ユーザのクレデンシャル)

secons ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder の停止

UNIX で該当

secons ユーティリティは、CA ControlMinder および関連付けられているデーモンを停止します。secons ユーティリティを使用して、CA ControlMinder コードを実行中のプロセスを確認できます。

CA ControlMinder を停止できるのは、ADMIN または OPERATOR として定義されたユーザのみです。リモート コンピュータ上の CA ControlMinder を停止できるのは、そのリモート コンピュータで ADMIN または OPERATOR として定義されたユーザのみです。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons [-s [hosts | ghosts]] ¥  
      [-S [{selogrd | selogrcd | serevu}]] ¥  
      [-sc] [-scl] [-sk]
```

-s [hosts | ghosts]

スペース区切りリストで定義されたリモート ホスト上の CA ControlMinder デーモンを停止します。ホストを指定しない場合、CA ControlMinder はローカル ホスト上のサービスを停止します。

ghost レコードの名前を入力することで、ホスト グループを定義できます。このオプションをリモート端末から使用する場合は、ユーティリティによってパスワードの検証が要求されます。また、リモート コンピュータとローカル コンピュータの管理者権限、およびローカル コンピュータでのリモート ホスト データベースに対する書き込み権限も必要です。

-S [{selogrd | selogrcd | serevu}]

デーモンを定義していない場合は、CA ControlMinder デーモンを停止し、アクティブなデーモン（selogrd、selogrcd、および serevu）の停止を試みます。seos.ini ファイルの [daemons] セクションの selogrd、selogrcd、または serevu の各トークンが **yes** に設定されている場合、CA ControlMinder がすでに停止していると、実行中の CA ControlMinder のメインデーモンに終了要求が送信されるか、または指定されたデーモンに終了シグナルが送信されます。

デーモンを定義している場合、secons は CA ControlMinder デーモンを停止しません。seos.ini ファイルの [daemons] セクションの該当するトークンが **yes** に設定されている場合、CA ControlMinder が停止していると、実行中の CA ControlMinder のメインデーモンに終了要求が送信されるか、またはそのデーモンに終了シグナルが送信されます。

-sc[l]

CA ControlMinder コードを実行中のプロセスを表示します。

CA ControlMinder 上にロードされているアプリケーションに、CA ControlMinder によってフックされるオープンシステム コール (syscall) がある場合は、CA ControlMinder をアンロードできません。CA ControlMinder コードを実行中のプロセスを確認した後、これらのプロセスを停止し、CA ControlMinder カーネル モジュールをアンロードできます。UNIX exit を使用すると、カーネルのアンロード前にこれらのプロセスを自動的に停止してから、カーネルのアンロード後に自動的に再起動できます。

-sc 出力は 2 列のテーブルとして表示されます。1 列目にはシステムコール番号が、2 列目にはプロセス識別子が表示されます。

-sc/l オプションでは、CA ControlMinder コードを実行中のプロセスに関して、親プロセス ID (PPID)、UID、時刻、およびプログラム名の情報も示されます。時刻情報により、そのプロセスが CA ControlMinder をフックしている時間を確認できます。この時間が比較的短い場合、フックは一時的なものと考えられます。

また、CA ControlMinder の実行中にこのコマンドを実行すると、アンロードの問題を引き起こす原因を事前に予測するのに役立ちます。ただし、accept コマンドなどでは、CA ControlMinder コードによってアンロード中にフックが削除される場合があります。これは、CA ControlMinder の実行中にアクティブなフックが見つかった場合でも、実際にはアンロードに影響しないことがあることを意味します。

注: デフォルトでは、CA ControlMinder は CA ControlMinder によってインターセプトされるシステム コールを監視します。CA ControlMinder がシステム コールを監視しないようにするには、seos.ini ファイルの syscall_monitor トークンを 0 (無効) に設定する必要があります。

-sk

すべての CA ControlMinder デーモンを停止し、CA ControlMinder カーネル拡張機能をアンロードする準備を行います。

例: CA ControlMinder の停止

- CA ControlMinder デーモンを停止するには、以下のように入力します。

```
secons -s
```

- リモート ホスト HOST1 および HOST2 上の CA ControlMinder デーモンを停止するには、以下のように入力します。

```
secons -s HOST1 HOST2
```

例: CA ControlMinder コードを実行中のプロセスに関する情報の表示

- CA ControlMinder コードを実行中のプロセスに関する基本情報を表示するには、以下のように入力します。

```
secons -sc
```

出力は以下のようになります。

```
CA Access Control secons vX.X.X.xxx - Console utility
Copyright (c) YYYY CA. All rights reserved.
Active system calls:
```

```
syscall    5 - PID: 27477
```

- CA ControlMinder コードを実行中のプロセスに関する詳細情報を表示するには、以下のように入力します。

```
secons -scl
```

出力は以下のようになります。

```
CA Access Control secons vX.X.X.xxx - Console utility
Copyright (c) YYYY CA. All rights reserved.
Active system calls:
```

```
-Syscall 102 - PID: 2105 PPID:    1 UID:    0 TIME:    4d-4h PROGRAM NAME:
/usr/sbin/vsftpd
Syscall   5 - PID: 24269 PPID:  4289 UID:    0 TIME:    2d-21h PROGRAM NAME:
/bin/bash
```

出力行の先頭のダッシュ (-) は、アンロード時にこのフックによって問題が発生する可能性は低いと CA ControlMinder が評価していることを意味します。このコマンドを使用する場合、CA ControlMinder は CA ControlMinder のアンロードが成功する可能性が高いかどうかを記録する監査ログに行を追加します。たとえば、secons -scl を実行したときに、CA ControlMinder のアンロードを妨げる可能性があるシステムコールが少なくとも 1 つ存在する場合、以下の監査ログレコードが作成されます。

```
10 Nov 2008 05:47:22 F CHECK      root      Scan      339 0 SEOS_syscall  unload
```

secons ユーティリティ - CA ControlMinder トレースの管理

secons ユーティリティは、CA ControlMinder トレースを管理します。トレースを利用すると、オペレーティング システムのイベントを監視できます。CA ControlMinder によって、オペレーティング システムのイベントをレポートするメッセージがファイルに蓄積され、後で表示できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons [-t+] [-t-] [-tt] [-ts] [-tc] [-tv [size] [-file fileName]]
```

```
secons -m message
```

```
secons -send heartbeat
```

```
secons -pupm trace {enable | disable | clear}
```

-m message

テキスト メッセージをトレース ファイルに追加します。

-t+

トレースを有効にします。これにより、CA ControlMinder エンジンである seosd は、その操作およびアクションを指定するメッセージをトレース ファイルにダンプします。

-t-

トレースを無効にします。これにより、CA ControlMinder エンジンである seosd は、トレース ファイルへのメッセージのダンプを停止します。

-tc

トレース ファイルからすべてのレコードを削除して、トレース ファイルをクリアします。

注: seosd が実行中かどうかに関わらずこのオプションを使用できます。

-ts

現在のトレース ステータスを表示します。

-tt

トレース ステータスを切り替えます。

-tv [size] [-file fileName]

リアルタイム トレースの出力を表示します。secons ユーティリティは、トレース ファイルの最後の **size** KB (デフォルトは 2 KB) を表示し、セッションを開いたままにすることで、ファイルに追加された新しいトレース メッセージが表示されるようにします。このユーティリティは、UNIX の `tail -f` コマンドと似ています。

Ctrl + C キーを使用して、この操作を停止します。

注: seosd が実行中かどうかに関わらずこのオプションを使用できます。full_year 構成設定を使用して、年の表示を 4 桁 (デフォルト。yes で設定) とするか下 2 桁とするかを選択できます。

size

表示するファイル部分のサイズ (KB) を、その部分の終端から指定します。トレース ファイル全体を表示するには、0 を指定します。このオプションを指定しない場合、デフォルトの 2 KB が使用されます。

-file fileName

ACInstallDir/log/seosd.trace ではなく、**fileName** を読み取ります。

-send heartbeat

ハートビートを CA ControlMinder Server にすぐに送信するように指定します。

-pupm trace {enable | disable | clear}**共有アカウント管理 エージェントに有効**

ランタイム中に 共有アカウント管理 エージェント上でトレース オプションを指定します。トレース オプションを変更するために CA ControlMinder を再起動する必要はありません。

制限: 「enable」はトレースを有効にします。「disable」はトレースを無効にします。「clear」はトレース ファイルをクリアします。

重要: 指定するトレース オプションは現在のセッションにのみ適用されます。CA ControlMinder 再起動の後、トレース オプションは PUPMAgent セクション内の OperationMode トークンに従って設定されます。

secons ユーティリティ - 同時ログイン オプションの管理

secons ユーティリティは、同時ログイン オプションを管理します。ユーザが 2 回以上ログインすることを回避するように CA ControlMinder を構成できます。これにより、すでにログインしているユーザのアカウントで外部からの侵入者がログインすることを防止できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons [-d+] [-d-] [-ds] [-l+] [-l-] [-ls] ¥  
        [-u+ userName] [-u- userName] [-us userName]
```

-d+

コマンドを実行しているユーザに対して同時ログインを有効にします。

-d-

コマンドを実行しているユーザに対して同時ログインを無効にします。このコマンドを使用すると、ローカル コンピュータに対するユーザの同時ログインがすべて無効になります。

注: このコマンドをユーザの `.login` ファイルまたは `.cshrc` ファイルに指定して、同時ログインを無効にすることもできます。

-ds

コマンドを実行しているユーザの同時ログイン設定内容を表示します。

-l+

システム全体で同時ログインを有効にします。

注: デフォルトでは、ログインは有効に設定されます。ただし、メンテナンスのためにシステムを停止する必要がある場合は、指定した期間ログインを無効にできます。

--l-

システム全体で同時ログインを無効にします。

-ls

システム全体のログイン ステータス。

-u+ *userName*

定義されたユーザの同時ログインを有効にします。

-u- *userName*

定義されたユーザの同時ログインを無効にします。

-us *userName*

定義されたユーザの同時ログイン設定内容を表示します。

secons ユーティリティ - UNIX でのリソース キャッシュ機能の管理

UNIX で該当

secons ユーティリティは、UNIX 上でリソース キャッシュ機能（ファイル キャッシュ）を管理します。キャッシュ、つまり実行時テーブルには、FILE クラスのリソースについての承認要求に対する以前の応答（許可または拒否）が「記憶」されます。同じ承認が要求されると、その要求はキャッシュ メモリ テーブル内に格納された前回の応答を使用して回答されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons [-C+] [-C-] [-CA value] [-CC interval] [-CD] ¥  
        [-CF value] [-CI init_value] [-CP interval] -CU value
```

--C+

ファイル認証のキャッシュを有効にします。

-C-

ファイル認証のキャッシュを無効にします。

-CA *value*

テーブル内の認証レコードの最大数を指定します。

デフォルト：80

制限：1 ～ 800 の数値

-CC *interval*

キャッシュを消去する間隔（分単位）を指定します。

デフォルト：60

制限：0 より大きい数値

--CD

キャッシュ テーブルは標準出力に表示されます。

-CF value

テーブル内のファイル レコードの最大数を指定します。

デフォルト : 20

制限 : 1 ~ 200 の数値

-CI init_value

キャッシュ テーブル内の新規レコードの優先順位の初期値を指定します。

デフォルト : 10

-CP interval

キャッシュでの優先順位を付け替える間隔を指定します。

デフォルト : 1 (1 レコード)

制限 : 1 ~ 10 の数値

-CU value

テーブル内のユーザ レコードの最大数を指定します。

デフォルト : 50

制限 : 1 ~ 500 の数値

例: キャッシュ設定の変更

以下の例は、キャッシュ内のファイル レコード、ユーザ レコード、および認証レコードの最大数が 60 になるようにキャッシュ設定を変更する方法を示しています。

```
secons -CF 60 -CU 60 -CA 60
```


例: キャッシュ テーブルの表示

以下の例は、secons -CD コマンドの出力を示しています。

FILE CACHE (configuration, statistics, and dispatcher data)											
sizes(bytes)		tables:			max records:			intervals			
cache	head	files	users	auth	files	users	auths	clean	prio		
40244	44	5600	4200	30400	20	50	80	60	1		
table	statistics			priority		min	rec	average	pri init		
name	hits	misses	(ok)	maxim	minim	ind	used	usage	life	fact	prio
files	5	1	83%	0	0	0	1				
users	5	1	83%	10	2	0	1	0	0	1	10
auths	4	2	66%	2		0	2				
FILE TABLE											
No	type	pid	priority	user	file name						
0	EXPL	372	0	0	/etc/shadow						
USER TABLE											
No	user name		prio	life	used	UID	EUID	RUID	auth	prev(file)	next
0	root		2	2	7	0	0	0	0	50(0)	50
AUTHORIZATION RESULT TABLE (R - Result: 'P'-permit, 'D'-deny ...)											
No	R	ACEE	acc	Log	stage	prv(usr)	nxt	time	terminal	program	
0	P	6	read	0	00036	80(0)	1	07:48:25		/usr/bin/login	

上記の出力について、以下で説明します。

この出力は、以下に示す 5 つの部分で構成されています。

- キャッシュの構成。含まれるフィールドは以下のとおりです。
 - キャッシュのサイズ (バイト単位)
 - キャッシュ ヘッダのサイズ (バイト単位)
 - ファイルテーブルのサイズ (バイト単位)
 - ユーザテーブルのサイズ (バイト単位)
 - 結果テーブルのサイズ (バイト単位)
 - ファイル レコードの最大数
 - ユーザ レコードの最大数
 - 結果レコードの最大数
 - 統計情報: テーブルでのヒット数
- ファイル レコードのテーブル。含まれるフィールドは以下のとおりです。
 - レコードのシーケンス番号
 - ファイルの種類 (EXPLICIT、IMPLICIT)
 - プロセス ID 番号
 - レコードの優先順位 (ユーザの優先順位値の合計)
 - ユーザのテーブルで対応するユーザ レコード番号
 - ファイルの名前

- ユーザのテーブル。含まれるフィールドは以下のとおりです。
 - レコードのシーケンス番号
 - ユーザ名
 - レコードの優先順位
 - レコードの有効期限のカウンタ
 - レコードの使用カウンタ
 - ユーザ ID、実効ユーザ ID、セキュリティ ID によって実際に使用される ID (実 UID)
 - 認証テーブルで対応する認証レコード番号
 - ユーザ チェーンの前のユーザ レコード番号
 - 対応するファイル レコード番号
 - ユーザ チェーンの次のユーザ レコード
- 認証結果のテーブル。含まれるフィールドは以下のとおりです。
 - Terminal
 - 段階
 - 許可段階
 - 結果 - 認証結果 (P または D)
 - ACEE 番号
 - アクセス タイプ
 - ログ記録オプションのフラグ値
 - 決定が行われた段階の番号
 - レコード チェーンの前の認証レコード番号
- 対応するユーザ レコード番号
 - レコード チェーンの次の承認レコード番号
 - 統計情報： テーブルに存在しないレコード数
 - 承認クラス
 - (via パラメータで指定した) プログラム名
 - 通知文字列
 - 更新時刻 (GMT)

- ディスパッチャのデータ。含まれるフィールドは以下のとおりです。
 - 統計情報：テーブルに存在しないレコード数
 - 統計情報：テーブルでのヒット数
 - テーブル内の最大優先順位
 - テーブル内の最小優先順位
 - 最小優先順位を持つエントリ数
 - 使用されたレコード数
 - 平均使用状況（ユーザ テーブルの場合のみ）
 - 平均有効期間（ユーザ テーブルの場合のみ）
 - 優先順位の算出要因（ユーザ テーブルの場合のみ）
 - レコードの優先順位の初期値（ユーザ テーブルの場合のみ）

secons ユーティリティ - Windows での CA ControlMinder の停止

Windows で該当

secons ユーティリティは、CA ControlMinder エンジン、およびローカル端末上または 1 つ以上のリモート端末上にあるその他のすべての CA ControlMinder サービスを停止します。

CA ControlMinder を停止できるのは、ADMIN または OPERATOR として定義されたユーザのみです。 リモート コンピュータ上の CA ControlMinder を停止できるのは、そのリモート コンピュータで ADMIN または OPERATOR として定義されたユーザのみです。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -s [hosts | ghosts]
```

```
-s [hosts | ghosts]
```

スペース区切りで定義された複数のリモート ホスト上の CA ControlMinder サービスを停止します。 ホストを指定しない場合、CA ControlMinder はローカル ホスト上のサービスを停止します。

ghost レコードの名前を入力することで、ホスト グループを定義できます。このオプションをリモート端末から使用する場合は、ユーティリティによってパスワードの検証が要求されます。 また、リモート コンピュータとローカル コンピュータの管理者権限、およびローカル コンピュータでのリモート ホスト データベースに対する書き込み権限も必要です。

secons -dbclean - CA ControlMinder データベースからの XUSER オブジェクトの削除

secons ユーティリティは、CA ControlMinder データベースからネイティブセキュリティ識別子 (SID) に解決されない XUSER オブジェクトを削除します。すでにネイティブ環境に存在しない XUSER オブジェクトを削除するには、secons -dbclean コマンドを使用します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -dbclean <osuser>
```

-dbclean

CA ControlMinder データベースから解決されない XUSER オブジェクトをすべて削除するように指定します。

<osuser>

ネイティブ ユーザ アカウント名を指定します。

secons -acee 機能 - Windows での ACEE レコードの表示

Windows で該当

secons ユーティリティを使用すると、認証エンジンでアクセサをキャッシュする ACEE (アクセサエレメント エントリ) テーブルを監視できます。ACEE には、以下のユーザに関する情報が格納されています。

- **ログインしたユーザ** - オペレーティング システムにログインしたユーザです。このタイプのユーザには、以下の ACEE 属性を指定します。
 - ログインセッション ID
 - ログインセッション タイプ
- **管理ユーザ** - LCA 接続を使用して、CA ControlMinder 管理アプリケーションにログインしたユーザです。例: `selang`
- **Authorization API ユーザ** - SEOSROUTE_* API で参照されるユーザです。
- **SPECIALPGM 論理ユーザ** - 1 つ以上の SPECIALPGM レコードで参照されるユーザです。このタイプのユーザ用の特別な ACEE 属性を以下に示します。
 - SPECIALPGM レコードと関連付けられた ACEE
- **組み込みユーザ** - CA ControlMinder に組み込まれているユーザです。例: `_undefined`

注: CA ControlMinder 管理者のみが、このコマンドを使用できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -acee [handle | all | list]
```

all

すべての ACEE レコードを表示します。

handle

表示する ACEE ハンドルを定義します。

list

すべての ACEE レコードの（詳細情報が含まれない）サマリ リストを表示します。

例: ACEE レコードの表示

- 以下の例は、ACEE のハンドル リストを表示します。

```
secons -acee list
```

secons の出力は、以下のようになります。

ACEE handle '0' represents 'Logged on User': NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON (OS User)

ACEE handle '1' represents 'Logged on User': NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (OS User)

ACEE handle '2' represents 'Logged on User': COMP1-SRV-X86\John

ACEE handle '3' represents 'Logged on User': NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (OS User)

ACEE handle '4' represents 'Logged on User': NT AUTHORITY\SYSTEM (OS User)

ACEE handle '5' represents 'Management User': COMP1-SRV-X86\John

ACEE handle '6' represents 'SPECIALPGM Logical User': logicaluser

- 以下の例は、ACEE のハンドル 6 を表示します。

```
secons -acee 6
```

secons の出力は、以下のようになります。

ACEE handle '6' represents 'SPECIALPGM Logical User': logicaluser

ACEE was created at: Wed Feb 20 17:35:52 2008

ACEE was last accessed at: Wed Feb 20 17:35:52 2008

ACEE user role is: Regular

ACEE audit mode is: Failure, Login Success, Login Failure; Originated from User definition

ACEE user is a member of 0 'CA ControlMinder' groups

ACEE user is associated with 1 SPECIALPGM records

1. C:\WINDOWS\system32\calc.exe

secons -checkSID 機能 - Windows での再使用されたアカウントの解決

Windows で該当

secons ユーティリティは、各企業アカウント（XUSER および XGROUP リソース）のセキュリティ識別子（SID）を、ネイティブ Windows アカウント SID と比較し、再使用されたアカウントのバックアップを作成します。CA ControlMinder での認証は SID に基づいており、CA ControlMinder アクセサリソースの SID はネイティブ アカウント SID（再使用されたアカウント）とは異なります。このため、secons ユーティリティは、新しいアカウント（古いアカウントと同じ名前を持つ）を作成し、命名規則 *SID (accountName)* を使用して古いリソースをバックアップします。

注: 再使用された企業ストア アカウントの詳細については、「*Windows エンドポイント管理ガイド*」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -checkSID {-groups | -users} [accountName [,accountName...]]
```

-groups

secons が企業グループ レコードを確認するように指定します。

-users

secons が企業ユーザ レコードを確認するように指定します。

accountName

secons が検索するユーザまたはグループの名前を指定します。
accountName を省略した場合、secons はすべてのグループまたはユーザを検索します。

secons -i 機能 - Windows での実行時の統計情報の表示

Windows で該当

secons ユーティリティは、CA ControlMinder 実行時の統計情報および内部カウンタを表示します。システムの動作に関する統計情報を使用して、以下のことを把握します。

- 各インターセプト タイプについて、トリガされたイベントの数
- キャッシュされたイベントの数と、完全に承認されたイベントの数の比較による、各カーネル キャッシュの有効率

注: 監査キューのアクティビティが活発になる時期に、監査キューのサイズが増加するのは問題ではありません。しかし、キューへのロードが平常の状態に戻ったら、キュー サイズは減少するはずです。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -i [-reset]
```

-i

実行時の統計情報をフォーマットされたテキストで表示します。

-reset

(オプション) 実行時カウンタを 0 にリセットします。

例: 実行時データの表示

secons -i コマンドの出力のうち、名前だけでは内容がわかりにくい情報について、以下に説明します。

データベース実行時データ

CA ControlMinder データベース内のクラス、オブジェクト、プロパティの数、および最後に作成されたクラス、オブジェクト、プロパティの ID を表示します。また、プロパティ値の数も表示します。

この情報は、データベースのサイズを評価するために使用します。使用されるオブジェクトとプロパティの数が多くなるほど、データベースのサイズは大きくなります。

カーネル実行時データ

各カーネル キャッシュ（ファイル、レジストリ、サロゲート）について、その作成日時、サイズ、および使用率を表示します。使用率は、全イベント数における、監査イベントの数の割合です。残りのインターセプト イベントは、認証プロセスに準じます。

この情報は、各カーネル キャッシュの必要性および使用率を評価するために使用します。

カーネル監査情報

現在のカーネル監査キューのサイズ、およびその最大サイズ、および最大サイズへの到達時期を表示します。

この情報は、監査キューの動作を評価するために使用します。監査キューが、割り当てられている最大キュー サイズを超えないように注意する必要があります。このサイズは、**FsiDrv¥MaxAuditRecordLimit CA ControlMinder** レジストリ エントリで設定します。この制限を超えると、**CA ControlMinder** が監査イベントを生成するスピードは、キューを解決する必要があるため遅くなります。

ユーザ モード強制実行時データ

Full Enforcement モードで、インターセプトされたファイル、レジストリ、ログオン、強制終了、および **Windows** サービス イベントに関する情報を表示します。認証エンジンによって認証されるイベントの数、および各クラスの認証プロセスに要する最大時間および平均時間がわかります。

この情報は、実際に稼動しているシステムにおける問題の解決に使用してください。これにより、**CA ControlMinder** を停止することなく、いくつかの有用な初期データが提供されます。

ユーザモード監査実行時データ

監査イベント（キャッシュされたインターセプト イベント）に関する情報を表示します。

この情報は、ユーザモードでの監査キューの動作を監視するために使用します。監査キューの最大サイズが一貫して増加する場合は、CA ControlMinder が監査ログ ファイルに書き込むことができるかどうかを確認する必要があります。システムがディスク領域を使い切ってしまった場合、または CA ControlMinder にファイルに対するネイティブなアクセス権限がない場合、CA ControlMinder はファイルに書き込みできない場合があります。

注: 監査キューのアクティビティが活発になる時期に、監査キューのサイズが増加するのは問題ではありません。しかし、キューへのロードが平常の状態に戻ったら、キュー サイズは減少するはずです。

secons -i 機能 - UNIX での実行時の統計情報の表示

UNIX で該当

secons ユーティリティによって、以下のようなシステムの動作に関する CA ControlMinder 実行時の統計情報が表示されます。

- ネットワーク接続要求。
- FILE 保護ルール現在のサービス レベル。
- 監査およびエラー ログ キューのサイズ。
- キャッシュされたテーブルのサイズ。
- データベースのサイズ。
- データベースの各部に含まれるレコードの数。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -i
```

```
-i
```

実行時の統計情報をフォーマットされたテキストで表示します。

例: 実行時データの表示

以下の例は、secons -i コマンドの出力を示しています。

Runtime Statistics:

```
-----  
INet statistics:  
    Requests denied   : 0  
    Requests granted  : 17  
    Errors found      : 0  
Queues size:  
    Audit log: 0  
    Error log: 0  
Cached tables info:  
    ACEE handles      :      11  
    Protected clients :      0  
    Trusted programs  :     77  
    Untrusted programs:      3  
Database info: (Record count & first free ID)  
    Classes   :    235 ( CID    0x00f0 )  
    Properties :   4829 ( PID    0x1346 )  
    Objects   :    842 ( OID 0x0000035a )  
    PropVals  :   4109 ( N/A )
```

CA Access Control memory utilization statistics:

```
-----  
CA Access Control security daemon (seosd, pid=4265 Total=13MB Res=8MB)  
CA Access Control agent daemon (seagent, pid=4268 Total=10MB Res=3MB)  
CA Access Control watchdog daemon (seoswd, pid=4276 Total=6MB Res=3MB)  
CA Access Control policyfetcher daemon (policyfetcher, pid=4331 Total=11MB Res=1MB)  
CA Access Control AgentManager daemon (AgentManager, pid=4561 Total=22MB Res=3MB)
```

Kernel load statistic:

Queue:

FILE:

SEOS current queue depth	: 0
SEOS max queue depth	: 1
SEOS current queue rate	: 0 req/msec
SEOS max queue rate	: 0 req/msec

SURROGATE:

SEOS current queue depth	: 0
SEOS max queue depth	: 1
SEOS current queue rate	: 0 req/msec
SEOS max queue rate	: 0 req/msec

Total:

SEOS current queue depth	: 0
SEOS max queue depth	: 2
SEOS current queue rate	: 0 req/msec
SEOS max queue rate	: 20 req/msec

Syscalls:

FILE:

Active SEOS handlers	: 0 syscs
SEOS hanlers calling rate	: 0.086678 sysc/msec(406 handlers within 4684 msecs)
Average processing time	: 0.014742 msecs (407 handlers within 6 msecs)

SURROGATE:

Active SEOS handlers	: 0 syscs
SEOS hanlers calling rate	: 0.000043 sysc/msec(363 handlers within 8368826 msecs)
Average processing time	: 0.126374 msecs (364 handlers within 46 msecs)

上記の出力の各行について、以下で説明します。

```
INet statistics:
  Requests denied   : 0
  Requests granted  : 17
  Errors found      : 0
```

CA ControlMinder によって実行されたネットワーク アクセス認証に関する統計情報を表示します。 ネットワーク要求の認証時に拒否された要求、許可された要求、および検出されたエラーの数がまとめて表示されます。

```
Queues size:
  Audit log: 0
  Error log: 0
```

CA ControlMinder では、ファイルをロックした状態でログが作成されるため、特定のイベントをメモリ内に保持し、後でログ ファイルに書き込むことが可能です。 これらの値が **10** を超えると、エラーが発生してのログ機能が正常に機能しなくなる場合があります。

```
Cached tables info:
  ACEE handles      :      11
  Protected clients :       0
  Trusted programs  :      77
  Untrusted programs:       3
```

CA ControlMinder が使用する、キャッシュされたテーブルのサイズに関する以下の情報を表示します。

- **ACEE**（アクセサ エlement エントリ）とは、ログインプロセスを保持しているテーブルです。
- **Protected clients**（保護クライアント）は、キャッシュされたクライアント数を示します。 通常、この値は **0** です。
- **Trusted Programs**（Trusted プログラム）は、メモリにキャッシュされた PROGRAM クラスのエントリ数を示します。 通常は、すべてのプログラムが **trusted** としてキャッシュされます。
- **Untrusted Programs**（Untrusted プログラム）は、**untrusted** として識別されたプログラム数を示します。

Database info: (Record count & first free ID)

Classes	:	235	(	CID	0x00f0	)
Properties	:	4829	(	PID	0x1346	)
Objects	:	842	(	OID	0x0000035a	)
PropVals	:	4109	(	N/A		)

データベースのサイズ、およびデータベースの各部に含まれるレコード数についての全般的な情報です。

seosd、seagent、seoswd、policyfetcher および AgentManager デーモンが使用するメモリのサイズに関する情報を表示します。

CA Access Control memory utilization statistics:

CA Access Control security daemon (seosd, pid=4265 Total=13MB Res=8MB)

CA Access Control agent daemon (seagent, pid=4268 Total=10MB Res=3MB)

CA Access Control watchdog daemon (seoswd, pid=4276 Total=6MB Res=3MB)

CA Access Control policyfetcher daemon (policyfetcher, pid=4331 Total=11MB Res=1MB)

CA Access Control AgentManager daemon (AgentManager, pid=4561 Total=22MB Res=3MB)

CA ControlMinder Watchdog デーモンは、ProcVSizeInterval トークンで定義された間隔に基づいてデーモンのメモリ使用を監視します。プロセスが ProcVSizeHigh トークンの指定基準値を超えると、Watchdog は ProcRestartHours トークンで定義された時間内にプロセスを再起動します。プロセスが ProcVSizeCritical トークンで指定されたメモリ サイズを超過した場合、Watchdog デーモンは直ちにプロセスを再起動します。

secons -kt 機能 - UNIX でのカーネル テーブルの表示

UNIX で該当

secons ユーティリティはカーネル テーブルを表示します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -kt tableNumber
```

-kt

指定されたカーネル テーブルを表示します。

tableNumber

表示するカーネル テーブルを指定します。 ***tableNumber*** は以下の値のいずれかにします。

1

SpecPgm カーネル テーブルの表示を指定します。

2

TrustPg カーネル テーブルの表示を指定します。

3

LoginPg カーネル テーブルの表示を指定します。

4

DBfiles カーネル テーブルの表示を指定します。

5

FRegExp カーネル テーブルの表示を指定します。

6

DCMfile カーネル テーブルの表示を指定します。

7

AC pids カーネル テーブルの表示を指定します。

8

InoCach カーネル テーブルの表示を指定します。

注: Linux では有効ではありません。

9

F キャッシュ カーネル テーブルの表示を指定します。

10

NetwDCM カーネル テーブルの表示を指定します。

11

MntDirs カーネル テーブルの表示を指定します。

12

F inode カーネル テーブルの表示を指定します。

13

STOPbyp カーネル テーブルの表示を指定します。

注: STOP が有効にならない場合、このカーネル テーブルは表示できません。

14

STOPexp カーネル テーブルの表示を指定します。

注: STOP が有効にならない場合、このカーネル テーブルは表示できません。

15

Family カーネル テーブルの表示を指定します。

16

DbgProt カーネル テーブルの表示を指定します。

17

TCPport カーネル テーブルの表示を指定します。

18

TCPoutp カーネル テーブルの表示を指定します。

19

ProcSrv カーネル テーブルの表示を指定します。

例: DBfiles カーネル テーブルの表示

以下は、DBfiles カーネル テーブルを表示する場合の出力例です。

```
secons -kt 4
DBfiles
file      ID      i-node  device  program name
1         29      280391  356515  /opt/CA/AccessControl/seosdb/seos_ids.dat
2         3       0       0       /opt/CA/AccessControl/etc/privpgms.init
```

カーネル テーブル

カーネル テーブルは、CA ControlMinder のパフォーマンス改善を支援するために頻繁にアクセスされた情報を一覧表示します。カーネル テーブルが一覧表示するイベントの許可、拒否、解決について、CA ControlMinder がデータベースを確認する必要はないため、カーネル テーブルによってパフォーマンスが改善されます。

CA ControlMinder は以下のタイプのカーネル テーブルを含んでいます。

- キャッシュ テーブル - 前のリソース アクセス要求の結果、解決した inode 数、受け入れた TCP 着信 要求を一覧表示します。
- 保護されているリソース テーブル - アクセス要求時に、CA ControlMinder が常に CA ControlMinder エンジンへ認証要求を送信するリソースを一覧表示します。
- バイパス テーブル - アクセス要求時に、CA ControlMinder が認証要求を CA ControlMinder エンジンへ送信せずにアクセスを許可しているリソースを一覧表示します。
- プロセス テーブル - システムで実行中のすべてのプロセスに関する情報を一覧表示します。

以下のテーブルに、各カーネル テーブルに関する情報を示します。

テーブル名	タイプ	リスト	列名	環境設定
SpecPgm	保護されているリソース	SPECIALPGM クラスのすべてのオブジェクト	flags; user; oid; i-node; device; program	SPECIALPGM クラス レコード
TrustPg	保護されているリソース	PROGRAM クラスのすべてのオブジェクト	flags; i-node; device; program	PROGRAM クラス レコード

テーブル名	タイプ	リスト	列名	環境設定
LoginPg	保護されているリソース	LOGINAPPL クラスのすべてのオブジェクト	flags; i-node; device; program name	LOGINAPPL クラスレコード
DBfiles	保護されているリソース	FILE クラスのすべてのオブジェクト	file ID; i-node; device; program	FILE クラスレコード 注: このテーブル内のレコードの最大数は seos.ini ファイルの SEOS_syscall セクションにある max_regular_file_rules によって定義されます。
FRegExp	保護されているリソース	FILE クラスの中で定義される包括的なファイルアクセスルール	fid; expression	FILE クラスレコードでの包括的なルールによって定義されました。 注: このテーブル内のレコードの最大数は seos.ini ファイルの SEOS_syscall セクションにある max_general_file_rules によって定義されます。
DCMfile	バイパス	GAC を使用して定義する do-not-call-me ファイル	fid; user; type; access	GAC.init ファイル
ACpids	バイパス	CA ControlMinder デーモン用のプロセス ID	pid; service; contractID	-

テーブル名	タイプ	リスト	列名	環境設定
InoCach	キャッシュ	キャッシュされた inode	i-node; device; priority; entry	seos.ini ファイル の SEOS_syscall セ クションにある cache_enabled
F キャッシュ	キャッシュ	キャッシュされた ファイル アクセ ス認証結果	file ID; access; acee; answer; phash; prio	-
NetwDCM	キャッシュ	承認済みの受信 TCP 接続をキャッ シュしました。	peer; port; local port; flag; prio	seos.ini ファイルの SEOS_syscall セク ションにある UseNetworkCache
MntDirs	保護されているリ ソース	CA ControlMinder がマウントから保 護するディレクト リ	dir ID; i-node; device; mount point	-
F inode	保護されているリ ソース	FILE クラス中のオ ブジェクトの Inode およびデバ イス番号	file ID; i-node; device; links	-

テーブル名	タイプ	リスト	列名	環境設定
STOPbyp	バイパス	CA ControlMinder が STOP 保護を提供しない PROGRAM クラス の中のオブジェクト	i-node; device; program	STOP が有効な場合、このテーブル内のオブジェクトにはプロパティ pgmtype (STOP) を持つ SPECIALPGM レコードがあります。
STOPexp	バイパス	CA ControlMinder が STOP 保護を提供しない PROGRAM クラスにオブジェクトを定義する正規表現	priority; n-chars; expression	STOP が有効な場合、このテーブル内のオブジェクトは、プロパティ pgmtype (STOP) を持つ SPECIALPGM レコードでの包括的なルールによって定義されます。
Family	バイパス	CA ControlMinder デーモン	service; pid; contractID	-
DbgProt	保護されているリソース	CA ControlMinder がデバッグから保護する CA ControlMinder バイナリ	pid; access; name in proc	-
TCPport	バイパス	seos_syscall が seosd へのイベントを渡さないポート	TCP port	seos.ini ファイルの SEOS_syscall セクションにある bypass_TCPIP
TCPoutp	バイパス	seos_syscall が seosd への外部接続イベントを渡さないポート	TCP port	seos.ini ファイルの seosd セクションにある bypass_outgoing_TCPIP

テーブル名	タイプ	リスト	列名	環境設定
ProcServ	プロセス	システムにおいて実行中のすべてのプロセスに関する情報を一覧表示します。	#n; pid; ppid; acee; flags; uid; euid; zone; arg0; ACuser 注: このテーブルには、secons ユーティリティによって表示されない多くの内部列があります。	-

カーネル テーブルの列名

以下のリストでカーネル テーブルの列名について説明します。

#n

カーネル テーブル内のエントリ番号。

形式

CA ControlMinder が許可するアクセスのタイプ、またはユーザの要求するアクセスのタイプを定義します。値はアクセス タイプの合計です。

1 - read
2 - write
4 - chown
8 - chmod
16 - rename
32 - unlink
64 - utimes
128 - chattr
256 - link
512 - chdir
1024 - create

acee

アクセス 要求を行うユーザの ACEE を定義します。

ACuser

ユーザの CA ControlMinder ユーザ名を定義します。

answer

アクセス要求に対する CA ControlMinder の応答（許可または拒否）を定義します。有効な値は以下のとおりです。

0 - 拒否
1 - 許可

arg0

プログラムの実行時に、引数 **0** として定義されるプログラム名を定義します。

contractID

(Solaris 10 のみ) 契約プロセス ID を定義します。

device

ファイルが存在する論理ディスクを定義します。

dir ID

ディレクトリ ID を定義します。

entry

inode の文字列値を定義します。

euid

有効なユーザ ID を定義します。

式

エントリが適用されるリソースを指定する式（文字列マッチングに使用されるテキスト パターン）を定義します。

fid または file ID

ファイルを識別するために CA ControlMinder が使用するファイル ID を定義します。

flags

エントリのビット マスク フラグを定義します。

i-node

inode 番号を定義します。

links

ファイルのハード リンク の数を定義します。

local port

TCP 受信接続を受け入れるローカル ホスト上のポートを定義します。

mount point

ディレクトリ内でマウントから保護すべき場所を定義します。

n-chars

式の中での文字数を定義します。

name in proc

/proc ファイル システムにプロセス名前を定義します。

注: /proc ファイル システムでは、プロセスはそれぞれファイルとして表されます。また、ファイル名はプロセス番号です。

oid

オブジェクト ID を定義します。

peer

ピア ホスト アドレスを定義します。

phash

パス文字列のハッシュ値を定義します。

pid

プロセス ID を定義します。

port

着信 TCP 接続が発信されたポートを定義します。

ppid

親プロセス ID を定義します

prio *または* priority

カーネルテーブルにエントリの優先度を定義します。カーネルテーブルが一杯の場合は、CA ControlMinder がカーネルテーブルに新しいエントリを書き込む場合に、優先度が最低のエントリが削除されます。

program *または* program name

プログラムの名前を定義します。

service

CA ControlMinder サービス（デーモン）の名前を定義します。

TCP port

エントリが適用する TCP ポートを定義します。

type

保護されたファイルタイプを定義します。

uid *または* user

ユーザ ID を定義します。

zone

（Solaris 10 のみ）ゾーン ID を定義します。

注：この列の値は、Solaris 10 以外のコンピュータの場合は常に 0 です。

キャッシュ テーブル

3 つのタイプのカーネル キャッシュ テーブルがあります。

- **F キャッシュ** - ファイル キャッシュ テーブルは、前の認可要求の結果をキャッシュします。

同じ承認が要求されると、**CA ControlMinder** はその要求に対し、ファイル キャッシュ テーブルに格納された前回の応答を使用して回答します。

注: ファイル キャッシュ テーブルの消去は、30 分毎と以下のクラスのレコードが変更された場合に必ず実行されます - **CALENDAR**、**CONTAINER**、**FILE**、**GFILE**、**GROUP**、**HOLIDAY**、**PROGRAM**、**SECLABEL**、**SECLEVEL**、**SHIFT** および **USER**。

- **InoCach** - inode キャッシュ テーブルは解決された i-node 数をキャッシュします。

CA ControlMinder がファイル名に対する i-node 数を解決する必要がある場合、**InoCach** テーブルを確認してから、ファイル システムを確認します。

- **NetwDCM** - ネットワーク キャッシュ テーブルは受け入れた TCP 着信要求を格納します。

CA ControlMinder がネットワーク キャッシュ中のリクエストと同一の TCP 着信要求を受け取る場合、**CA ControlMinder** は自動的にリクエストを許可します。

secons ユーティリティを使用して、カーネル キャッシュ テーブルの表示、消去、有効化、無効化ができます。

保護されているリソーステーブル

CA ControlMinder が認証要求をインターセプトする場合、アクセスが要求されるリソースがカーネル中の保護されているリソーステーブルにリストされているかどうか確認します。

リソースが保護されているリソーステーブルにリストされていれば、**CA ControlMinder** は常に **CA ControlMinder** エンジンへ認証要求を送ります。リソースが保護されているリソーステーブルにリストされていないと、**CA ControlMinder** エンジンに認証要求を送信しない場合がありますが、代わりにカーネル中でアクセス要求を解決します。

バイパス テーブル

CA ControlMinder が認証要求をインターセプトする場合、アクセスの要求されるリソースがカーネル中のバイパス テーブルにリストされているかどうか確認します。

リソースがバイパス テーブルにリストされていれば、CA ControlMinder はアクセス要求を許します。バイパス テーブル内にリソースがリストされていない場合、CA ControlMinder は CA ControlMinder 認証エンジンに対してさらにアクセス確認するよう要求を送ります。

secons -krc 機能 - UNIX 上のカーネル キャッシュ テーブルの消去、有効化、無効化

UNIX で該当

secons ユーティリティはカーネル キャッシュ テーブルを消去、有効化、または無効化します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -krc optionNumber
```

-krc

カーネル キャッシュ テーブルの消去、有効化、または無効化を指定します。

optionNumber

実行するアクションを指定します。 *optionNumber* は、必ず以下のいずれかにしてください。

1

F キャッシュ テーブルを消去します。

2

F キャッシュ テーブルを有効化します。

3

F キャッシュ テーブルを無効化します。

4

NetwDCM テーブルを消去します。

5

NetwDCM テーブルを有効化します。

6

NetwDCM テーブルを無効化します。

7

F inode テーブルを消去します。

注: Linux では有効ではありません。

8

F inode テーブルを有効化します。

注: Linux では有効ではありません。

9

F inode テーブルを無効化します。

注: Linux では有効ではありません。

例: F キャッシュ テーブルの消去

以下の例では F キャッシュ テーブルを消去します。

```
secons -krc 1
```

secons -refIP 機能 - ネットワーク リソースの IP アドレスの更新

Windows で該当

secons ユーティリティは、データベース ネットワーク リソースの IP アドレスを更新します。特定のホストで更新を機能させるには、そのホスト上で DNS がすでに更新されている必要があります。以下の Windows コマンドを使用して、DNS を手動で更新します。

```
ipconfig /flushdns
```

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -refIP [hosts]
```

-refIP [hosts]

(Windows のみ) CA ControlMinder によってネットワーク リソースの IP アドレスを更新するホストを、スペース区切りのリストで定義します。ホストを定義しない場合、ローカル ネットワーク リソースが更新されます。

このオプションを使用して、現在の IP アドレスで CA ControlMinder リソースを更新できます。このため、IP アドレスが動的に割り当てられる DHCP 環境で特に役立ちます。

secons -rl 機能 - UNIX での環境設定の再ロード

UNIX で該当

secons ユーティリティは、seos.ini ファイルを再ロードします。secons ユーティリティを使用すると、CA ControlMinder を停止せずに構成設定を更新できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -rl
```

```
--rl
```

(UNIX のみ) CA ControlMinder を停止せずに seos.ini 設定ファイルおよび更新設定を再ロードします。

secons -v 機能 - Windows での計測ランタイム設定の制御

Windows で該当

secons ユーティリティは、CA ControlMinder 計測のランタイム設定を制御します。このユーティリティを使用すると、外部 DLL ライブラリをアクティブなプロセスにロードし、CA ControlMinder 計測プラグインのランタイムトレース設定を変更できます。このコマンドを実行するには、ADMIN または OPERATOR 属性が必要となります。

このコマンドで DLL ライブラリをロードするための形式は以下のとおりです。

```
secons -v target load "dll_name"
```

このコマンドで CA ControlMinder 計測プラグインのトレースを有効または無効にするための形式は以下のとおりです。

```
secons -v target trace plugin_name  
{trace:enable|trace:disable}:{file:"tracefile_path"|debug}
```

注: トレースが適切に設定されるまで、CA ControlMinder はトレースを開始しません。

このコマンドで **CA ControlMinder** 計測プラグインのトレースを設定するための形式は以下のとおりです。

```
secons -v target trace plugin_name trace:option:{sources:{1 | 4} | filtering:value  
| filecyclic:{0 | 1} | filelimit:value }
```

debug

コマンドがデバッグ出力チャネルへのトレースを有効または無効にするように指定します。

file:"*tracefile_path*"

CA ControlMinder がトレースを書き込むファイルのフルパスを定義します。

注: `trace:disable` パラメータを指定する場合、**CA ControlMinder** は `file:"tracefile_path"` パラメータに指定された値を無視します。

filecyclic:{0 | 1}

循環ファイルトレースを有効にするかどうかを指定します。循環ファイルトレースを有効にした場合、トレースファイルのサイズが指定の最大サイズに達すると、**CA ControlMinder** はトレースファイルの最初に戻ってトレースの書き込みを続行します。

このパラメータには、以下の値を設定できます。

0 - 循環ファイルトレースを無効にします

1 - 循環ファイルトレースを有効にします

filelimit:*value*

トレースファイルの最大サイズをバイト単位で定義します。値が **0** の場合、トレースファイルの最大サイズは指定されません。

filtering:*value*

指定された計測プラグインのトレースをフィルタするビット単位のフィルタマスクを定義します。**CA ControlMinder** は、フィルタされたイベントをトレースファイルに書き込みません。

注: フィルタなし (**CA ControlMinder** がすべてのイベントをトレースファイルに書き込む) を指定するには、**0xFFFFFFFF** を使用します。このパラメータの他のすべての値は、指定するプラグインに依存します。

load "dll_name"

指定された DLL をターゲットプロセスにロードするように指定します。DLL の動作環境とターゲットプロセスの動作環境は同一である必要があります。たとえば、ターゲットプロセスとして 32 ビットプロセスを指定した場合、DLL も 32 ビットである必要があります。

重要: DLL は、*ACInstallDir¥bin* フォルダに存在する必要があります。

sources:{1 | 4}

CA ControlMinder がどこへトレースを出力するかを指定します。

このパラメータには、以下の値を設定できます。

1 - ファイルに出力します

4 - デバッグ API トレースに出力します

target

ターゲットプロセス（複数可）を定義します。このパラメータには、以下のいずれかの値を設定できます。

all_32bit

コンピュータで実行されているすべての 32 ビットプロセスにコマンドを送信するように指定します。

all_64bit

コンピュータで実行されているすべての 64 ビットプロセスにコマンドを送信するように指定します。

PID

ターゲットプロセスのプロセス ID を定義します。ターゲットプロセスはコンピュータ上で実行されている必要があります。

process_name

ターゲットプロセスの名前を識別するマスクを定義します。ターゲットプロセスはコンピュータ上で実行されている必要があります。たとえば、このパラメータに **cmd.exe** を指定し、**cmd.exe** の 3 つのインスタンスがコンピュータ上で実行されている場合、CA ControlMinder は 3 つのプロセスすべてにコマンドを適用します。

trace plugin_name

CA ControlMinder 計測プラグイン *module_name* (cainstrm、stopplg など) のランタイム トレース設定を変更するように指定します。.

注: プラグインの DLL 名を指定する必要があります。計測プラグインをアップグレードし、そのプラグインの DLL の名前が変更された場合、新しい DLL の名前をコマンドに指定する必要があります。たとえば、cainstrm プラグインをアップグレードし、そのアップグレードされた DLL の名前が cainstrm2.dll である場合は、*plugin_name* として cainstrm2 を指定する必要があります。

trace:disable

ターゲット プラグインのトレースの有効化を指定します。

trace:enable

ターゲット プラグインのトレースの無効化を指定します。

注: このパラメータは、トレース有効化フラグのステータスを実行時に変更します。CA ControlMinder はトレースが適切に設定されるまでトレースを開始しません。

trace:option

ターゲット プラグインのトレースを設定するように指定します。

例: デバッグ出力チャネルへのトレースの有効化

以下のコマンドは、コンピュータ上で実行されている 32 ビットプロセスである stopplg プラグインのすべてのファイルのトレース有効化フラグのステータスを実行時に変更します。CA ControlMinder は、トレースが適切に設定されるまでトレースを開始しません。

```
secons -v all_32bit trace stopplg trace:enable:debug
```

例: トレースフィルタマスクのプラグインへの適用

以下のコマンドは、PID 362 のプロセスで、cainstrm プラグインのすべてのファイルにトレース フィルタリング マスクを適用します。

```
secons -v 362 trace "cainstrm trace:option:filtering:4294967295"
```

secons -whoami 機能 - ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示

Windows で該当

secons ユーティリティを使用して、CA ControlMinder 認証エンジンで認識されるユーザ名を表示します。この情報は、ACEE（アクセサ エLEMENT エントリ）テーブルに格納されています。ACEE には、以下のユーザに関する情報が格納されています。

- **ログインしたユーザ** - オペレーティング システムにログインしたユーザです。このタイプのユーザには、以下の ACEE 属性を指定します。
 - ログインセッション ID
 - ログインセッション タイプ
- **管理ユーザ** - LCA 接続を使用して、CA ControlMinder 管理アプリケーションにログインしたユーザです。例：selang
- **Authorization API ユーザ** - SEOSROUTE_* API で参照されるユーザです。
- **SPECIALPGM 論理ユーザ** - 1 つ以上の SPECIALPGM レコードで参照されるユーザです。このタイプのユーザ用の特別な ACEE 属性を以下に示します。
 - SPECIALPGM レコードと関連付けられた ACEE
- **組み込みユーザ** - CA ControlMinder に組み込まれているユーザです。例：_undefined

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secons -whoami
```

例: ユーザ名およびセキュリティクレデンシャルの表示

以下の例は、CA ControlMinder 認証エンジンで認識されているユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルを表示します。

```
secons -whoami
```

secons の出力は、以下のようになります。

```
ACEE handle '2' represents 'Logged on User': COMP1-SRV-X86¥John
ACEE was created at: Wed Feb 20 17:34:47 2008
ACEE was last accessed at: Wed Feb 20 17:36:49 2008
ACEE user role is: Auditor, Administrator
ACEE audit mode is: Failure, Login Success, Login Failure; Originated from User
definition
ACEE user is a member of 0 'CA ControlMinder' groups
ACEE's Logon session ID is: 0:68737
ACEE's Logon session type is: Interactive
```

詳細情報:

[sewhoami ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示 \(P. 284\)](#)

secrepsw ユーティリティ - Policy Model ファイルおよび shadow ファイルの作成

UNIX で該当

secrepsw ユーティリティは、すべてのユーザのパスワードレコードを `/etc/passwd` ファイルに作成します。secrepsw は、UNIX 環境で動作する PMDB によって定義されたユーザを管理する場合に必要です。secrepsw ユーティリティは、shadow ファイルを作成および削除することもできます。

注: このユーティリティは `lbin` ディレクトリに配置されており、root ユーザのみが使用できます。secrepsw ユーティリティを使用するには、`pmd.ini` ファイルにある shadow トークンを `yes` に変更する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
secrepsw [-h] [-c] [-r PolicyModel] [-s PolicyModel]
```

-c

ローカル コンピュータの `/etc/passwd` ファイルおよび `/etc/shadow` ファイルから新しい Policy Model パスワードファイルを作成します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-r PolicyModel

ユーザ名およびパスワードを Policy Model の shadow ファイルから元の Policy Model パスワードファイル (`passwd`) に転送して戻します。

-s PolicyModel

ユーザ名およびパスワードを Policy Model のパスワードファイル (`passwd`) から Policy Model の shadow ファイルに転送します。

sedbpchk ユーティリティ - データベースのバックアップ

UNIX で該当

sedbpchk ユーティリティは、データベースのバックアップ コピーを作成します。**sedbpchk** は、実行時データベースを一時的な場所にコピーし、その一時データベースに対してさまざまな整合性チェックを行います。整合性チェックで問題がなかった場合は、一時データベースをバックアップの保存場所にコピーします。

データベースの整合性に問題があった場合、**sedbpchk** は、コピー中に更新内容がデータベースに適用されたかどうかを確認します。更新内容が適用されている場合、データベースは壊れていない可能性があります。

データベースのコピー中に更新の適用がなかった場合は、データベースが壊れている可能性があります。この場合は、システム管理者に電子メールメッセージが送信されるため、システム管理者は、バックアップディレクトリを使用して、壊れている実行時データベースを上書きすることができます。

注: このスクリプトを使用するときは十分な注意が必要です。データベースが壊れていないのに壊れていると誤って判断される可能性があります。ただし、データベースに問題がないという判断については、常に正しい判断となります。

このスクリプトを実行するには、**root** 権限と **ADMIN** 権限が必要です。**sedbpchk** を使用する前に、**ACInstallDir/bin**にあるこのスクリプトを確認し、以下のフィールドの値がサイトのニーズに合っていることを確認することをお勧めします。

MAIL_TO

データベースが壊れていることを通知するメッセージが送信されるユーザの名前を指定します。

RETRIES

データベースが壊れている可能性がある場合、通知を送信する前に、**sedbpchk** ユーティリティでデータベースをチェックする回数を指定します。

ACInstallDir

CA ControlMinder インストールディレクトリの場所を指定します。

SE_BINDIR

CA ControlMinder バイナリ ファイル ディレクトリの場所を指定します。

SE_DB_DIR

CA ControlMinder 実行時データベース ディレクトリの場所を指定します。

SE_BCKDIR

バックアップデータベース ディレクトリの場所を指定します。

SE_TMPDIR

一時データベース ディレクトリの場所を指定します。

注: sedbpchk ユーティリティはスクリプト ファイルとして提供されているため、実行するには **.sh** 拡張子を指定する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sedbpchk
```

seerrlog ユーティリティ - エラー ログ レコードの表示

UNIX で該当

seerrlog ユーティリティは、CA ControlMinder エラー ログのレコードを一覧表示します。。 エラー ログ ファイルを読み取るための権限があるか、またはエラー ログ ファイルを読み取ることができるグループ (error_group 構成設定で定義されたグループ) のメンバであることが必要です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seerrlog [-h] [-s date] [-e date] [-d] [-f filename]
```

-s date

リストの開始日を指定します。定義された日付以降に書き込まれたレコードが一覧表示されます。

制限: 日付は dd-mm-yyyy の形式にする必要があります。

-e date

リストの終了日を指定します。定義された日付までに書き込まれたレコードが一覧表示されます。

制限： 日付は `dd-mm-yyyy` の形式にする必要があります。

-d

エラーに関する詳細情報を出力しないように指定します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-f filename

読み取るエラー ログ ファイルを指定します。

デフォルトでは、`seerrlog` は `ACInstallDir/log/seos.error` ファイルを読み取ります。このファイルをデータベースに定義することはできず、`CA ControlMinder` のみがこのファイルに書き込むことができます。

例

- 2006 年 1 月 3 日以降に書き込まれたすべてのエラー レコードを一覧表示するには、以下のように入力します。

```
seerrlog -s 03-Jan-2006
```

- 2006 年 1 月 3 日から 2007 年 1 月 1 日までの間に書き込まれたすべてのエラー レコードを一覧表示するには、以下のように入力します。

```
seerrlog -s 03-Jan-2006 -e 01-Jan-2007
```

segrace ユーティリティ - ユーザのログイン情報の表示

segrace コマンドライン ユーティリティは、ユーザに許可されている猶予ログインの残りの回数、ユーザの現在のパスワードが期限切れになるまでの残り日数、およびユーザが最後にログオンした日時と端末を表示します。

注: ユーザの猶予ログインプロパティの詳細については、お使いの OS に対応する「エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

segrace を起動する前に、システム管理者は以下の **selang** コマンドを入力して、CA ControlMinder のパスワードチェック機能を有効にする必要があります。

```
setoptions class+(PASSWORD)
```

これ以降は、ユーザのパスワードが変更されるたびに、新しいパスワードが、データベースに設定されているパスワードの品質ルールと照合されるようになります。

segrace ユーティリティ - UNIX でのユーザ ログイン設定の表示

UNIX で該当

segrace ユーティリティは、ユーザのログイン設定を表示します。ユーザがログインするたびに **segrace** コマンドを実行することをお勧めします。このためには、このコマンドを `/etc/profile` および `/etc/csh.login` (Solaris の場合は `/etc/.login`) に追加します。

segrace で猶予ログインの回数をカウントするには、**sepass** ユーティリティを使用してパスワードを変更する必要があります。ユーザに猶予ログインの回数が残っていない場合、**segrace** は **sepass** ユーティリティを起動します。これにより、ユーザによるパスワード変更が要求されます。**sepass** ユーティリティの代わりに実行するコマンドをサイトで決定するには、`seos.ini` ファイルの **segrace** セクションにある `sepass_command` トークンに他のユーティリティを指定します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
segrace [-h] [-d days] [-l] [-p] [userName]
```


-d *days*

ユーザの現在のパスワードが期限切れになるまでの残り日数を表示します。この数値は、*days* パラメータに指定した日数が CA ControlMinder オプションの設定値以上である場合にのみ表示されます。*days* パラメータを省略すると、デフォルトの 7 日間が使用されます。このオプションは、ユーザのパスワードが **sepass** を使用して変更された場合にのみ有効です。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

--l

ユーザが最後にログインした日時およびログインした端末を表示します。

-p

ユーザのパスワードが期限切れになったときに、新しいパスワードの入力を促すメッセージを表示します。

userName

ユーザ名を指定した場合、要求したユーザに **ADMIN** 属性があれば、**segrace** によって、指定したユーザに必要なログイン情報が表示されます。

ユーザ名を指定しない場合は、現在のユーザのログインの詳細が表示されます。

詳細情報:

[sepass ユーティリティ - パスワードの設定または変更 \(P. 231\)](#)

segrace ユーティリティ - Windows でのユーザ ログイン設定の表示

Windows で該当

segrace ユーティリティは、ユーザのログイン設定を表示します。segrace ユーティリティは、リモート マシンからスタンドアロン モジュールとして実行できます。

注: パラメータを指定せずに segrace を起動し、ユーザに猶予ログインがない場合は、何も表示されません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
segrace [-h] [-d days] [-l] [-p] [-s host] [userName]
```

-d *days*

サーバに設定されているデフォルト値とは異なる警告 *日数* パラメータを設定します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

--l

ユーザが最後にログインした日時およびログインした端末を表示します。

-p

警告 *日数* 期間が到来したためパスワードの有効期限が切れることを警告する場合、またはユーザに猶予回数がある場合に、パスワードの入力を促すメッセージを表示します。

-s *host*

CA ControlMinder データベースが使用されるリモート サーバ名を指定します。

userName

ユーザ名を指定した場合、要求したユーザに **ADMIN** 属性があれば、segrace によって、指定したユーザに必要なデータが表示されます。

ユーザ名を指定しない場合は、現在のユーザのログインの詳細が表示されます。

segracex ユーティリティ - UNIX でのパスワードの有効期限の確認

UNIX で該当

segracex ユーティリティは、X Window 環境で新しいパスワードを設定します。segracex ユーティリティは、ユーザのパスワードが有効期限切れかどうかをチェックします。有効期限切れの場合は、パスワードを変更できるウィンドウが表示されます。

segracex ユーティリティは、ユーザがデスクトップ環境にログインした後に起動されるユーザ初期化スクリプトにリンクするように設計されています。

このユーティリティは、ユーザの CA ControlMinder での猶予ログイン属性をチェックします。猶予ログインの残りの値に応じて、以下の処理が実行されます。

- 0 の場合は、パスワードの変更を強制します。
- 正の数であっても、ユーザの猶予パラメータまたはグローバルな猶予設定（設定されている場合）で指定された値未満である場合は、パスワードの変更を推奨するメッセージを表示します。
- ユーザの猶予パラメータまたはグローバルな猶予設定（設定されている場合）で指定された値以上の場合は、何も行われません。

パスワードを変更する場合は、古いパスワードの入力を促すメッセージが表示されます。次に、新しいパスワードの入力を促すメッセージが表示されます。

- CA ControlMinder のパスワードチェックが有効になっている場合は、データベースに設定されているパスワードルールに新しいパスワードが準拠しているかどうかチェックされます。新しいパスワードが品質チェックの基準を満たす場合は、新しいパスワードの再入力を促すメッセージが表示されます。
- パスワードチェックが無効になっている場合は、新しいパスワードの再入力を促すメッセージがただちに表示されます。

新しいパスワードが 2 回入力されると、2 つの新しいパスワードが比較されます。これらのパスワードが一致しない場合は、新しいパスワードの入力を促すメッセージが再度表示されます。

2つの新しいパスワードが一致する場合、パスワードは以下の方法で更新されます。

- ローカルホストのパスワードファイル (`/etc/passwd` とセキュリティファイル) およびローカルデータベースが更新されます。
- `seos.ini` ファイルの `[seos]` セクションの `passwd_pmd` トークンまたは `parent_pmd` トークンに値が定義されている場合は、適切な PMDB が更新され、その更新内容が UNIX 環境およびデータベースの両方のサブスクライバに伝達されます。 `seos.ini` ファイルの `[passwd]` セクションの `nis_env` トークンに値 (`nis` または `nisplus`) が設定されている場合は、NIS または NIS+ サーバが更新されます。 マスタ NIS サーバにパスワードが設定されている場合は、NIS パスワードマップが自動的に再作成されます。

色やフォントなどのカスタマイズ可能なリソースは、`segracex` ファイルに格納されています。 CA ControlMinder の標準インストールの際に、このファイルは以下のディレクトリに格納されます。

- Sun Solaris を除くすべてのプラットフォームの場合
`/usr/lib/X11/app-defaults`
- Sun Solaris プラットフォームの場合
`/usr/lib/openwin/app-defaults`

`BigTradeMark_BW.xpm` ファイルには CA ControlMinder の商標アイコンが格納されています。 インストール後、このファイルを `ACInstallDir/data/segracex` ディレクトリに格納する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`segracex [-user userName]`

userName

ユーザ名を指定した場合、要求したユーザに ADMIN 属性があれば、`segracex` が指定したユーザに対して実行されます。

ユーザ名を指定しない場合、`segracex` は現在のユーザに対して実行されます。

SegraceW ユーティリティ - Windows でのパスワードの有効期限の確認

Windows で該当

Windows GUI 猶予ユーティリティは、ユーザのパスワードの有効期限が切れているかどうか、またはユーザに猶予ログイン回数があるかどうかを確認します。該当する場合は、パスワードを変更できるウィンドウが表示されます。

SegraceW は、CA ControlMinder 以外の環境のスタンドアロン モジュールとして実行できます。このため、SegraceW ユーティリティはドメイン内のあらゆるワークステーションに適用できます。

SegraceW は、まずプライマリ ドメイン コントローラ（NT 4.0 環境内の）への接続を試みます。SegraceW がバックアップ ドメイン コントローラを探すのは、試行された接続が失敗する場合のみです。Windows 2000 以降の環境では、SegraceW は最初に見つかったドメイン コントローラへの接続を試みます。

注: リモート ホストが SegraceW の実行オプションで明示的に指定されている場合、SegraceW はそのリモート ホストにのみ接続します。

SegraceW ユーティリティは、ドメイン コントローラの NETLOGON 共有にあるログイン バッチ ファイルから呼び出されるように設計されています。

SegraceW ユーティリティは、ユーザのパスワードが失効しているかどうか、またはユーザに猶予ログイン回数があるかどうかを確認します。

注: ドメイン環境への segraceW の実装については、メンバサーバに MS VC++ 2005 Redistributable をインストールする必要があります。このインストールは、リモート サーバへの CA ControlMinder のインストールと同等である必要があります。

ユーザに猶予ログイン回数属性がある場合は、以下の処理が実行されます。

- ユーザの猶予ログインの残りの回数が 0 の場合は、パスワードの変更を強制します。
- ユーザの猶予ログインの残りの回数が正の値の場合は、パスワードの変更を推奨するメッセージを表示します。

ユーザに猶予ログイン回数がない場合は、**SegraceW** によってパスワードの期限切れステータスがチェックされます。

- パスワードの期限が切れる期間が、サーバ側で設定された警告日数パラメータの値よりも多い場合、**SegraceW** は何も行いません。
- パスワードの期限が切れる期間が、サーバ側で設定された警告日数パラメータの値以下である場合は、**SegraceW** によってパスワードの変更を推奨するメッセージが表示されます。
- パスワードの有効期限が切れている場合、**SegraceW** はパスワードの変更を強制します。

パスワードを変更する場合、**SegraceW** によって、古いパスワード、新しいパスワード、および新しいパスワードの確認を入力するように促す「パスワードの変更」メッセージが表示されます。

確認チェックに成功すると、パスワードはドメイン コントローラの **SAM** データベースで更新されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
segracew [d] [-s host]
```

d

サーバに設定されているデフォルト値とは異なる **警告日数**パラメータを設定します。

-s host

指定されたリモート ホストまたはローカル ホストに接続して情報を取得します。

注: リモート ホストに接続するには、まず暗号化ライブラリをリモート ホストからローカル ホストにコピーして、名前を **defence.dll** に変更する必要があります。

seini ユーティリティ - 環境設定ファイルの管理

UNIX で該当

seini ユーティリティは、CA ControlMinder データベースおよびすべてのホストの初期設定ファイルを管理します。ホストに対して以下の処理を行います。

- CA ControlMinder データベースのパスを表示します。
- 初期設定ファイル (.ini) のパスを表示します。
- 初期設定ファイルのトークンの内容を表示します。
- 初期設定ファイルの特定のセクションに、特定のトークンの値を設定します。
- 初期設定ファイルの特定のセクションから、特定のトークンを削除します。

seini ユーティリティは、その他の .ini ファイルのトークンもすべて表示します。初期設定ファイルの名前は、常に拡張子 **.ini** で終わる必要があります。**WRITE** 権限および **ADMIN** 権限が割り当てられている限り、任意のリモートホストから .ini ファイルを操作できます。

スイッチを指定しない場合は、データベースおよび **seos.ini** ファイルのパスが表示されます。

注: : **seosd** が実行中でない場合、またはデータベースのルールによって明示的に許可されている場合にのみ、seini ユーティリティで **seos.ini** ファイルを更新できます。

seos.ini ファイルに特定のトークンを追加することによって、seini でトークンおよびセクションのインテリジェント検索を実行できます。この機能では、完全一致または部分一致 (25% 以内の許容誤差) が見つかるまで、各トークンまたは各セクションを、指定したトークンまたはセクションと比較することによって、スペルエラーがチェックされます。該当するトークンまたはセクションが見つかったら、指定した操作が実行されます。それ以外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

注: インテリジェント検索機能は、seini ユーティリティを起動したホストでのみ実行できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

seini [-d] [host]

seini [-i] [host]

seini [-H host] ¥

{[-f [host.]section.token [ini_file]] | ¥
[-r [host.]section.token [ini_file]] | ¥
[-s [host.]section.token value [ini_file]] | ¥
[-sn [host.]section.token value [ini_file]]}

-d [host]

リモート ホスト上のデータベースのパスを表示します。ホストを指定しない場合は、ローカル ホストのパスが表示されます。

-f [host.]section.token [ini_file]

指定したホスト上の指定した初期設定ファイルのセクションにあるトークンの値を表示します。指定したセクションまたはトークンが見つからない場合は、空の行が表示されます。ホスト、セクション、およびトークンの名前は、ピリオド (.) で区切る必要があります。ini_file を指定しない場合は、seos.ini ファイルのセクションおよびトークンが検索されます。ローカル コンピュータの情報を表示するには、host パラメータを省略します。

-g section

定義したセクションのトークンを一覧表示します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-H [host]

-f、-r、-s、および -sn の各フラグを指定して、使用するリモート ホストを指定します。

-i [host]

初期設定ファイル seos.ini のパス名を指定します。ホストを指定しない場合は、ローカル ホストのパス名が表示されます。

-r [*host.*]*section.token* [*ini_file*]

指定したホストの**初期設定ファイル**のセクションからトークンを削除します。*ini_file* を指定しない場合、**seos.ini** ファイルからトークンが削除されます。

ローカル コンピュータの情報を削除するには、セクション名とトークン名のみを指定します。

-s [*host.*]*section.token value* [*ini_file*]

指定したホストの**初期設定ファイル**のセクションにあるトークンの値を設定します。*ini_file* パラメータを指定しない場合、**seos.ini** ファイルに値が設定されます。セクションまたはトークンが存在せず、リモート ホストを指定している場合は、そのセクションまたはトークンが作成されます。

ローカル コンピュータにセクションまたはトークンを作成するには、**-sn** スイッチを使用します。

-sn [*host.*]*section.token newValue* [*ini_file*]

指定したホストの**初期設定ファイル**のセクションにあるトークンの値を設定します。*ini_file* パラメータを指定しない場合、**seos.ini** ファイルに値が設定されます。セクションまたはトークンが存在せず、ローカル ホストを指定している場合は、そのセクションまたはトークンが作成されます。

リモート コンピュータにセクションまたはトークンを作成するには、**-s** スイッチを使用します。

例: **seini** の使用

- **seos.ini** 初期設定ファイルがローカル コンピュータのどこに格納されているかを見つけるには、以下のコマンドを使用します。

```
seini -i
```

- [**seosd**] セクションの **trace** 構成設定の値を見つけるには、以下のコマンドを使用します。

```
seini -f seosd.trace_file
```

- [**seosd**] セクションの **trace_to** 構成設定の値を設定するには、以下のコマンドを使用します。

```
seini -s seosd.trace_to file
```

このコマンドの出力は、以下のようになります。

```
The token seosd.trace_to now set to file (was file,stop)
```

selang ユーティリティ - CA ControlMinder コマンドラインの実行

selang ユーティリティは、**CA ControlMinder** データベースおよびネイティブ環境にアクセスできるコマンドシェルを起動します。このコマンドシェルから **selang** のコマンドを発行することで、データベースが動的に更新されます。

注: **-o** オプションを指定した場合を除き、コマンドの実行結果は標準出力に送信されます。

UNIX でこのコマンドの形式は、以下のようになります。

```
selang [{-c command|-f file}] [{-d path|-p pmdb}] [-o file] [-r file] [-s] ¥  
[-u user pass]  
selang [-l] [-o file] [-r file] [-s] [-u user pass]
```

Windows でこのコマンドの形式は、以下のようになります。

```
selang [{-c command|-f file}] [{-d path|-p pmdb}] [-o file] [-r file] [-s] [-v]  
selang [-l] [-o file] [-r file] [-s] [-v]
```

-c command

実行する **selang** コマンドを指定します。指定したコマンドの実行後に、**selang** が終了します。

command に空白が含まれる場合は、文字列全体を引用符で囲みます。以下に例を示します。

```
selang -c "showusr rosa"
```

-d path

定義したパスのデータベースが更新されるように指定します。

注: ローカル データベースのみを指定できます。

-f file

端末の標準入力からではなく、指定されたファイルから **selang** コマンドが読み取られるように指定します。

入力ファイルのコマンドが実行されると、実行中のコマンドの行番号が画面に表示されます。**selang** のプロンプトは表示されません。**file** に指定されたコマンドの実行後に、**selang** が終了します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

--l

デフォルトのローカル データベースが更新されるように指定します。通常、このデータベースは `ACInstallDir/seosdb` です (`ACInstallDir` は `CA ControlMinder` をインストールしたディレクトリです)。

このオプションを `-d` または `-p` と同時に指定する必要はありません。

注: このオプションは `selang` に取って代わるものです。これは `seosd` が実行されていないときにのみ有効です。また、データベース ファイルを更新するための十分なネイティブ権限を持った `CA ControlMinder` 管理者のみ実行できます。

-o *file*

`selang` の出力が指定されたファイルに書き込まれるように指定します。`selang` を起動するたびに、新しい空のファイルが作成されます。既存のファイル名を指定した場合は、そのファイルの現在の情報が上書きされます。

-p *pmdb*

定義した `PMDB` のデータベース (`PMDB` サブディレクトリ内のデータベース) が更新されるように指定します。この場合、`PMDB` はローカル端末上に存在する必要があります。このデータベースに対する変更内容は、サブスクリイバには伝達されません。

注: このオプションは、指定された `PMDB` 上で `sepmdd` または `seosd` のいずれかが実行されている場合は無効となります。また、`hosts` コマンドの使用とは異なります。

重要: サブスクリイバへの伝達が必要な変更はこのモードで行わないでください。更新の作成時にネイティブ モードを使用すると、`CA ControlMinder` 設定オプションで定義されているように、ネイティブ ホスト ファイルのみが更新されます。

-r *file*

定義したファイルからコマンドが読み取られるように指定します。このファイルでは、標準の `selang` 構文で記述されたコマンドがセミコロンのまたは改行記号で区切られている必要があります。*file* 内のコマンドが実行された後、ユーザに入力を促すメッセージが表示されます。

このオプションでファイルを定義しない場合は、ホーム ディレクトリの `.selangrc` ファイルが使用されます。

-s

selang がサイレント モードで開かれるように指定します。著作権に関するメッセージは表示されません。

-u *user pass*

(UNIX のみ) **selang** を実行するユーザ名およびパスワードを指定します。

このオプションを使用するには、**seos.ini** ファイルの **check_password** トークンを **yes** に設定する必要があります。これにより、**selang -u** を実行するときに、「パスワードを入力してください」というメッセージが表示されます。試行することができるログインは 3 回までです。

seos.ini ファイルの **[lang]** セクションにある **no_check_password_users** トークンには、**selang** へのログイン中にパスワードチェックを省略するユーザのリストが含まれます。

注: **check_password** トークンが **no** (デフォルト) に設定されている場合、パスワードの入力は要求されません。

-v

(Windows のみ) 出力にコマンド ラインを書き込みます。

使用上の注意

- **-h** が使用されると、他のオプションはすべて無視されます。
- **-c** オプションを **-f** オプションと同時に使用することはできません。
- **-d** オプションを **-p** オプションと同時に使用することはできません。
- **-d** または **-p** を指定した場合、**-l** を指定する必要はありません。

seldapcred ユーティリティ - クレデンシャルの暗号化および格納

UNIX で該当

seldapcred ユーティリティは、提供したクレデンシャルを暗号化および格納します。クレデンシャルは、LDAP 対応の CA ControlMinder ユーティリティ (sebuildla など) で LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) からデータを取得するために使用します。seos.ini ファイルの [seos] セクション内の ldap_userdn トークンの値と共に使用すると、LDAP サービスに対する認証を実行できます。認証を単純化するために、クレデンシャルは ldap_userdn 値に対応するパスワードとなります。SASL 認証の場合、クレデンシャルは異なる意味を持ちます。

暗号化されたクレデンシャルは、*ACInstallDir/etc/ldapcred.dat* に書き込まれます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seldapcred [-h] [-w [credential]]
```

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-w [credential]

暗号化および格納するクレデンシャルを指定します。指定しないと、値の入力を求めるメッセージが表示されます。このように対話モードを使用することで、他のユーザにクレデンシャルが公開されないようにすることができます。

詳細情報:

[sebuildla ユーティリティ - lookaside データベースの作成](#) (P. 130)

seload ユーティリティ - CA ControlMinder のロードおよび起動

UNIX で該当

seload ユーティリティは、CA ControlMinder 拡張機能を UNIX カーネルにロードし、CA ControlMinder デーモンを起動します。seload ユーティリティを使用すると、CA ControlMinder デーモンをローカルまたはリモートでロードできます。また、UNIX カーネルに対する CA ControlMinder 拡張機能が、指定されたホストにロードされているかどうかを確認します。seosd が実行されていない場合、seload は指定されたホストのデーモンを起動します。-r スイッチおよびパラメータを省略すると、ローカル ホストで seosd デーモンが実行されます。

seosd、selogrd、selogrcd、または serevu のいずれかのデーモンをリモートホストにロードするように指定できます。このプロセスは、トークンによって異なります。

CA ControlMinder がサーバ端末のブート シーケンスに指定されている場合は、seload を使用します。

注:

- CA ControlMinder のインストール時に、CA ControlMinder がサポートする各オペレーティング システムのサンプル初期設定ファイルが、*ACInstallDir/samples/system.init* ディレクトリに格納されます。システム初期化プロセスの一部として CA ControlMinder を起動する場合は、これらのファイルを使用します。
- seload ユーティリティでは、実行可能ファイル *se_loadtest* が *ACInstallDir/sbin* に格納されている必要があります (*ACInstallDir* はインストールディレクトリ)。このプログラムは、UNIX カーネルに CA ControlMinder 拡張機能がロードされているかどうかを確認します。
- seload ユーティリティをリモートで操作する場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
 - 実行可能ファイル *rseload* が CA ControlMinder の *dir/sbin* にあること。このプログラムは、リモート ホスト上で実行され、seload をアクティブにします。
 - ファイル */etc/services* に *seosload* サービスが含まれていること。CA ControlMinder のインストール時に、このファイルを追加する必要があります。
 - ファイル */etc/inetd.conf* に *rseload* プログラムが含まれていること。CA ControlMinder のインストール時に、このプログラムを追加できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seload [-c] [-nopmd] [-r host [daemon]]
```

-c

sechkey -r コマンドを実行して設定された暗号化鍵を変更します。

--nopmd

-c スイッチと -nopmd スイッチの両方を指定すると、Policy Model 更新ファイルが新しい鍵で更新されません。

-r host [daemon]

seosd デーモン、および seos.ini ファイルの [daemons] セクションに指定されている他のデーモンをロードします。

daemon を指定すると、そのデーモンのみが起動され、seos.ini のトークンは無視されます。デーモンの完全パスを指定する必要があります。

[daemons] セクションの seos.ini トークンは、値を指定した場合にのみ使用されます。デフォルト値はありません。値を指定すると、指定されたユーティリティまたはプログラムの標準値が、トークンの値に置き換わります。たとえば、selogrd の値を yes に指定すると、seosd デーモンの起動後に selogrd デーモンが自動的に起動します。

selock ユーティリティ - X 端末画面のロック

UNIX で該当

selock ユーティリティは、作業場所から離れている間、常に X 端末または端末を保護します。selock には、以下の 3 つの操作モードがあります。

- モニタ モード
- セーバ モード
- ロック モード

selock のデフォルト設定は、セーバモードとロックモードの組み合わせです。

注: selock によるアイドル状態の端末のロックの詳細については、「UNIX エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
selock [-delay period] [-display hostname:display#.screen#] [-fodelay factor] ¥  
        [-folevels levels] [-idelay seconds] [-lock-timeout minutes] ¥  
        [-pixmapFile fileName] [-pw-timeout seconds]
```

-delay *period*

画面上のある位置にシステム アイコンを表示する時間の長さを指定します。この時間が経過すると、システム アイコンは消え、画面上の他の位置に移動します。これは標準のスクリーンセーバの動作であり、画面の焼き付きを防ぎます。時間はマイクロ秒で入力します。

時間を定義しない場合は、デフォルト値の 5000000 (500 万) が使用されます。

-display *hostname:display#.screen#*

ロックするディスプレイ モニタを指定します。システムの X セッションリストで、ディスプレイおよび画面の番号を確認できます。ここで定義した代替ディスプレイ モニタを現在実行しているユーザの許可が必要です。

このオプションを定義しない場合、使用しているディスプレイがロックされます。

-fodelay *factor*

画面上に表示する各フェードアウト レベルの時間の長さを変更します。これにより、レベルの数を増やさずに、各ステップに費やす時間を延長できます。デフォルト値は 10 です。

-folevels *levels*

システム アイコンのフェードアウト ステップ数を指定します。フェードアウト レベル数を増やすと、フェードアウトの動作が滑らかになりますが、アイコンのフェードアウトに要する時間は長くなります。デフォルトのフェードアウト ステップ数は 20 です。

-help

selock のさまざまなオプションを説明するヘルプ画面を表示します。

-idelay *seconds*

ログインしてから監視を開始するまでの時間の長さ (秒単位) を指定します。selock が .login シェルの一部である場合は、最初にログインしてからシステムが正常に機能するまで、この時間が必要です。デフォルト値は 30 秒です。

-lock-timeout *minutes*

transparent=off の場合は、ロック モードに移行するまでのセーバ モードの時間の長さ（分単位）を指定します。

transparent=on の場合は、ロック モードに移行するまでのモニタ モードの時間の長さ（分単位）を指定します。

デフォルト値は **0** であり、セーバ モードを省略してただちにロック モードを開始します。

-pixmapFile *fileName*

画面がロックされ、**transparent=on** の場合に、背景に表示される XPM ファイルを指定します。

-pw-timeout *seconds*

パスワードのダイアログ ボックスを画面に表示する時間の長さを指定します。デフォルト値は **30** 秒です。設定値が大きすぎると、X サーバで問題が発生するので注意してください。指定した制限時間内に正確なパスワードが入力されなかった場合、パスワード入力のダイアログ ボックスが閉じられ、**selock** はロック モードになります。

-segrace {on|off}

ユーザおよびパスワードの識別後、**selock** が **segracex** を起動するように指定します。ただし、ユーザ ID とパスワードが、**seos.ini** の **[selock]** セクションにある **unlocking_user** トークンに名前が設定されているユーザのものである場合、**selock** は **segrace** を起動しません。デフォルト値は **off** です。

注: **segracex** ユーティリティは、ユーザのパスワードが有効期限切れかどうかをチェックします。有効期限切れの場合は、新しいパスワードを指定できるダイアログ ボックスが表示されます。詳細については、「**segrace** ユーティリティ - UNIX でのユーザ ログイン設定の表示」を参照してください。

-timeout *minutes*

モニタ モードからセーバ モードに切り替わるまでの、操作が行われない時間の長さを指定します。デフォルト値は **10** 分です。

-transparent {on|off}

ロック モードの場合、画面の内容を表示したままにするかどうかを指定します。「*on*」を指定すると、進行中のプロセスの表示および更新が継続されます。画面がロックされていることを示すには、**-pixmapFile** オプションで指定されたファイルの内容を表示することによって背景を変更します。

デフォルト値は *off* です。

-user *user-name*

ロック モードでユーザ アクティビティが検出された場合に、パスワードのダイアログ ボックスでパスワードの入力を促すユーザを指定します。デフォルト値は現在のユーザ名です。**root** のパスワードは、**user** オプションに指定したユーザ名に関係なく、受け入れられます。

-workhours (*hh:mm-hh:mm*)

ユーザが画面のロックを解除できる時間帯を指定します。指定された時間帯以外にキーボードやマウスを操作しても、パスワードのダイアログ ボックスは表示されません。

デフォルト値は **00:00-24:00** で、画面のロックはいつでも解除できます。

-xmin *pixels*

システム アイコンが一度に移動する最小水平方向距離をピクセル単位で指定します。デフォルト値は **100** です。

-xmax *pixels*

システム アイコンが一度に移動する最大水平方向距離をピクセル単位で指定します。デフォルト値は **300** です。

-ymin *pixels*

システム アイコンが一度に移動する最小垂直方向距離をピクセル単位で指定します。デフォルト値は **80** です。

-ymax *pixels*

システム アイコンが一度に移動する最大垂直方向距離をピクセル単位で指定します。デフォルト値は **250** です。

詳細情報:

[segrace ユーティリティ - UNIX でのユーザ ログイン設定の表示 \(P. 200\)](#)

selockcom ユーティリティ - selock ユーティリティの制御

UNIX で該当

selockcom ユーティリティは、現在アクティブな **selock** プロセスを制御します。selockcom ユーティリティを使用すると、selock の再起動や停止を行ったり、ロック モード、サーバ モード、およびモニタ モードの切り替えを行うことができます。

注: selock がロードされた場合は、selock と端末に付属しているスクリーンサーバとの間の競合状態または重複状態を避けるために、端末に付属しているスクリーンサーバが無効になります。selockcom に **exit** スイッチを付けて selock を停止すると、端末上でアクティブなスクリーンサーバはなくなります。標準の X コマンドである **xset s on** を使用すると selock または端末に組み込まれたスクリーンサーバを再起動できます。xset コマンドの詳細については、UNIX のマニュアルを参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
selockcom {-activate|-deactivate|-exit|-restart|-lock} ¥  
[-display hostname:display#.screen#]
```

--activate

事前に定義されたタイムアウト制限時間が経過する前に、selock をモニタ モードからサーバ モードに切り替えます。キーボードがロックされ、画面に **CA ControlMinder** のロゴが表示されます。

--deactivate

selock をモニタ モードに切り替えます。このスイッチは、selock プロセスへのユーザ入力をシミュレートします。selock が現在ロック モードの場合は、パスワードのダイアログ ボックスが表示されます。モニタ モードに戻るには、パスワードを入力します。selock がサーバ モードの場合は、モニタ モードに戻ります。

-終了

selock プロセスを終了します。sigterm シグナルを送信して selock を終了することもできます。最終手段として、sigkill シグナル (kill -9) を使用することもできます。この場合、selock は正常終了しません。したがって、通常は sigkill シグナル (kill -9) を使用しないでください。仮想 root ウィンドウ マネージャを実行している場合に kill -9 を使用すると、仮想ウィンドウを復元するためにウィンドウ マネージャを再起動する必要があります。

-再起動

selock プロセスを終了した後、以前の実行と同じコマンドライン オプションで **selock** プロセスをただちに再開します。これは、**selock** を最後に起動した後でデータベースが変更された場合に、**selock** がリソース データベースを再度読み込むための便利な方法です。

-lock

現在の **lock-timeout** の値に関係なく、**selock** をロック モードに切り替えます。

-display hostname:display#.screen#

指定されたディスプレイで動作している **selock** プロセスを制御するように **selockcom** に指示します。このオプションによって、**selock** をリモート端末から制御できます。

システムの X セッションリストで、ディスプレイと画面の番号を確認できます。これを行うには、指定されたディスプレイ モニタを現在使用しているユーザの許可が必要です。デフォルトでは、ユーザが自分のディスプレイをロックすることを想定しています。

selogmix ユーティリティ - 監査ログ ファイルの分割および統合

UNIX で該当

selogmix ユーティリティは、**CA ControlMinder** の監査ログ ファイルを分割または統合します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
selogmix {-s|-m} [-fn fileName] [-l fileName1 fileName2] ¥  
          [-c weight1:weight2] [-t days] [-d] [-i]
```

-c weight1:weight2

ファイルを分割する場合にファイルサイズの比率を指定します。
weight1 は最初のファイルの相対的な大きさを示し、**weight2** は 2 番目のファイルの相対的な大きさを示します。このオプションを省略すると、1 対 1 の比率が使用されます。

-d

selogmix をデバッグ モードで実行するように指定します。このモードでは、すべての設定が表示されます。

-fn *fileName*

分割する監査ログ ファイルまたは統合されたファイルの名前を指定します。このオプションを省略すると、seos.ini ファイルの [logmgr] セクションにある audit_log トークンに指定されているファイル名が使用されます。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-i

selogmix を対話モードで実行するように指定します。対話モードでは、既存のファイルを上書きする前に確認メッセージが表示されます。対話モードでない場合は、確認メッセージが表示されることなくファイルが上書きされます。

-l *fileName1 fileName2*

統合または分割に使用するファイルを指定します。

このオプションでは、2 つのファイル名を指定する必要があります。統合の場合は、統合する 2 つのファイルの名前を指定します。分割の場合は、分割後の 2 つのファイルの名前を指定します。このオプションを省略すると、seos.ini ファイルの audit_log トークンで指定されたファイル名が使用され、ファイル名の最後にシーケンス番号が追加されます。

-m

2 つの監査ログ ファイルを統合します。

-s

指定された監査ログ ファイルを分割します。

-t *days*

日数を指定します。このオプションは、ファイルを分割する場合にのみ使用できます。ログ記録の終了日からの日数を指定します。指定した日数分のログ記録が別ファイルに書き込まれます。このオプションを省略すると、過去 1 日分のログ記録が別ファイルに書き込まれます。

例

- ログ ファイルを同じサイズの 2 つのファイルに分割するには、以下のコマンドを使用します。

```
selogmix -s
```

元の監査ファイルは `ACInstallDir/log/seos.audit` という名前です。

分割された新しいファイルは、`ACInstallDir/log/seos.audit1` および `ACInstallDir/log/seos.audit2` という名前になります。

- ログ ファイルから過去 2 日間のレコードを分割するには、以下のコマンドを使用します。

```
selogmix -s -t 2
```

- 定義した比率でログ ファイルを 2 つのファイルに分割するには、以下のコマンドを使用します。

```
selogmix -s -c 1:2
```

- 指定した 2 つのファイルを 1 つのファイルに統合するには、以下のコマンドを使用します。

```
selogmix -m -l seos.audit1 seos.audit2 -fn seos.audit.merge
```

semsgtool ユーティリティ - メッセージ ファイルの管理

semsgtool ユーティリティを使用すると、以下のことを実行できます。

- CA ControlMinder メッセージ ファイルから 1 つのメッセージを表示します。
- メッセージの 1 つのセクション全体を一覧表示します。
- ファイル全体を複数の ASCII ファイルにダンプします。各セクションにつき 1 つの ASCII ファイルが作成されます。
- 新しいメッセージ ファイルを作成します。
- メッセージを新しいメッセージに変更します。
- メッセージ（サブストリングを含む）を一覧表示します。
- メッセージ ファイルを検証します。

semsgtool を実行する場合は、一度に 1 つのコマンドのみを指定できます。

メッセージ ファイルのデフォルトの場所は、*ACInstallDir/data/seos.msg* です。

注: CA ControlMinder メッセージ ファイルは、セクションとメッセージ番号で構成されます。各セクションには、異なる CA ControlMinder モジュールまたはサブ モジュールのメッセージが保存されています。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
semsgtool {-build|-b} asciiSourceFile OutputMessageFile
```

```
semsgtool {-change|-c} [messageFile] {0xerror-code|section# msg#} new-message
```

```
semsgtool {-dump|-d} messageFile
```

```
semsgtool {-list|-l} [messageFile] sectionNumber
```

```
semsgtool {-number|-n} [messageFile] subString
```

```
semsgtool {-show|-s} [messageFile] [0xerror-code|section# msg#]
```

```
semsgtool {-validate|-v} [messageFile]
```

-build|-b

ASCII ソース ファイルから新しい CA ControlMinder メッセージ ファイルを作成します。

-number|-n

メッセージ ファイル内の、定義された文字列を持つメッセージを一覧表示します。

-change|-c

messageFile.new という名前の新しいメッセージ ファイルを作成します。このファイルでは、指定されたメッセージに、変更された定義済み文字列が含まれます。

-dump|-d

メッセージ ファイルを複数のファイルにダンプします。1 つのセクションにつき 1 つのファイルが作成されます。作成された ASCII ソース ファイルは、後で新しい CA ControlMinder メッセージ ファイルを作成する際に使用できます。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-list|-l

メッセージ ファイル内の指定したセクションにあるすべてのメッセージを一覧表示します。

-show|-s

特定のメッセージ コードに関連付けられているメッセージを表示します。

-validate|-v

(Windows のみ) 重複したメッセージや、割り当てられた境界を越えたメッセージをチェックすることで、メッセージを検証します。

0xerror-code

表示または変更するメッセージのエラー コードの 16 進数を定義します。

asciiSourceFile

ソース ファイルを ASCII 形式で定義します。そのファイルから新しいメッセージ ファイルが作成されます。

messageFile

メッセージ ファイルの名前を定義します。このオプションを省略すると、構成設定で指定されているメッセージ ファイルが使用されます。

OutputMessageFile

作成する新しいメッセージ ファイルの名前を定義します。

section# msg#

表示または変更するメッセージのエラー コードのセクション番号およびメッセージ番号を定義します。

sectionNumber

すべてのメッセージを一覧表示するセクションのセクション番号を定義します。

例

- エラー コード **0x205** に関連付けられたメッセージを一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
semsgtool -s seos.msg 0x205
```

- メッセージをセクション **512** に一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
semsgtool -l seos.msg 512
```

- 変更された **CA ControlMinder** メッセージ ファイルを作成するには、以下の手順に従います。

1. 変更されたメッセージを使用して新しいメッセージ ファイルを作成します。

```
semsgtool -c 0x2501 "This is the new message"
```

変更されたメッセージを含む新しいメッセージ ファイル
seos.msg.new が作成されます。

2. この新しいファイルを **CA ControlMinder** メッセージ ファイルにコピーします。

```
copy seos.msg.new seos.msg
```

変更されたメッセージを含む新しいメッセージ ファイルをコピーして、古い **seos.msg** ファイルの上部に追加します。

- エラー コード **0x0205** に関連付けられたメッセージを表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
semsgtool -s 0x205
```

senable ユーティリティ - 無効なユーザ アカウントの有効化

UNIX で該当

senable ユーティリティは、何らかの理由で無効にされたユーザのログインを、ユーザが無効にされた場所（PMDB を含む）で有効にします。たとえば、ユーザが無効にされる理由として、serevu デーモンによる無効化や、設定されていたユーザ アカウントの一時停止日または失効日による無効化があります。

ユーザ アカウントを有効にした後、senable は sepass ユーティリティを呼び出します。これにより、新しいユーザ パスワードの入力を促すメッセージが表示されます。最後に使用されていたパスワードを復元するには、`-n` オプションを使用します。

senable ユーティリティは、ローカルの `/etc/passwd` ファイルから該当するアカウントを削除することによって、未定義のユーザ アカウントを有効にします。

senable をリモートで実行するには、リモート端末にアクセスするための **WRITE** 権限を与えるルールにユーザのローカル端末を明示的に記述する必要があります。記述がない場合は、リモート端末で **CA ControlMinder** の管理を実行することはできません。

注: リモート管理の制限の詳細については、「**UNIX エンドポイント管理ガイド**」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
senable [-host hostname] userNames [-n]
```

-host *hostname*

アカウントを無効から有効に変更するホストを選択します。

-host オプションを使用するには、以下の 2 つのホストで **ADMIN** 属性または **PWMANAGER** 属性が必要です。

- アカウントを無効から有効に変更するホスト
- senable コマンドを入力するホスト

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-n

非対話式でコマンドを実行します。このオプションを使用すると、**senable** は **sepass** を呼び出す代わりに、最後に使用されていたパスワードを復元します。

userNames

無効から有効に変更する複数のアカウントのユーザ名を指定する、スペース区切りリストを定義します。

詳細情報:

[serevu ユーティリティ - 失敗したログイン試行の処理](#) (P. 270)

senone ユーティリティ - 権限のないユーザとしてコマンドを実行

UNIX で該当

senone ユーティリティは、上位の権限を持つユーザが発行したコマンドを、権限のないユーザ プロセスとして実行します。

注: このユーティリティは、上位権限を持ち、**untrusted** プログラムをテストするユーザのみが使用してください。

senone ユーティリティを起動すると、認証デーモンからプロセス クレデンシャルが削除されます。**senone** は、**CA ControlMinder** に定義されていないユーザのクレデンシャルでシェルを実行します。これ以降、このシェルの内部から起動されたプログラムは、**CA ControlMinder** ユーザ以外のクレデンシャルで実行されます。**senone** は起動したユーザの ID を変更しないため、ユーザの **UNIX** 権限は変わりません。

重要: **root** ユーザとしてログインした場合は、**untrusted** プログラムを実行しないことをお勧めします。**senone** で **untrusted** プログラムを実行した場合でも、予期しない障害が発生する可能性があります。

コマンドを指定せずに `senone` を起動すると、`/etc/passwd` に定義されているユーザのシェルが実行されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`senone [command]`

`-h`

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

`command`

権限のないユーザとして実行するコマンドを指定します。

詳細情報:

[sewhoami ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder ユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルの表示 \(P. 284\)](#)

SEOS_load ユーティリティ - CA ControlMinder インターセプト モジュールのロード

UNIX で該当

SEOS_load ユーティリティは、動的な CA ControlMinder カーネル モジュール (SEOS_syscall) を制御します。インターセプト モジュールは、CA ControlMinder ユーティリティを実行する前にロードする必要があります。

注: UNIX `exit` を使用して、カーネルのロードとアンロードの前および後にプログラムを自動的に実行することができます。

streams がサポートされたプラットフォームでは、SEOS_load ユーティリティは、seos.ini ファイルの [SEOS_syscall] セクションにある SEOS_use_streams トークンに応じて CA ControlMinder モジュールを streams にロードします。トークンが yes に設定されている場合、モジュールは streams にプッシュされます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
SEOS_load [-i|-k|-s|-u]
```

-i

(HP-UX および Sun Solaris プラットフォームのみ) CA ControlMinder のカーネル拡張機能に関する情報を表示します。

-k

(HP-UX および Sun Solaris プラットフォームのみ) CA ControlMinder モジュールを streams にプッシュせずにカーネルにロードします。

-s

(HP-UX および Sun Solaris プラットフォームのみ) CA ControlMinder カーネルモジュールを streams に挿入します。このオプションによって、seos.ini ファイルの SEOS_syscall セクションにある SEOS_use_streams トークンが無視されます。

-u

CA ControlMinder のカーネル拡張機能をカーネルからアンロードして、streams からモジュールを削除します。

注: CA ControlMinder 上にロードされているアプリケーションに、CA ControlMinder によってフックされるオープンシステム コール (syscall) がある場合は、CA ControlMinder をアンロードできません。secons -sc または secons -scl を使用して、こうしたプロセスを検出します。検出されたプロセスを停止した後、CA ControlMinder カーネルモジュールをアンロードできます。また、UNIX exit を使用すると、検出されたプロセスをカーネルのアンロード前に自動的に停止し、カーネルのアンロード後に自動的に再開することができます。

sepass ユーティリティ - パスワードの設定または変更

UNIX で該当

sepass を使用して、ローカル ホスト、Policy Model、または NIS/NIS+ サーバで必要に応じて新しいパスワードを設定したり、既存のパスワードを更新できます。

sepass ユーティリティは、ユーザのパスワードを変更します。また、特権ユーザは、sepass を使用して他のユーザのパスワードを変更することもできます。自分のパスワードを変更する場合は、古いパスワードの入力を促すメッセージが表示されます。

注: seosd が実行されていない場合、sepass はデフォルトのパスワードプログラムを実行します。デフォルトのパスワードプログラムは、seos.ini ファイルの passwd セクションにある DefaultPasswdCmd トークンで指定されます。パスワードは暗号化された状態で保存され、ネットワーク上で転送されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepass [-d] [-l] [-p] [-s policy_model@hostname] ¥  
      [-g number] [-x] [userName]
```

-d

パスワード更新に関するすべての情報が表示されます。更新が正常に行われた端末や、パスワードの品質がチェックされなかった (setoptions class+(PASSWORD) を有効にしなかった場合) などの情報が表示されます。このスイッチは、デバッグ時に有用です。

-g *number*

userName の猶予ログイン回数を定義します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

--l

ローカルパスワードファイル（通常は `/etc/passwd`）、セキュリティファイル、ローカルデータベースなどのローカル端末上でのみパスワードを更新します。

NIS/NIS+ 環境では、ユーザはクライアントの `/etc/passwd` ファイルに通常は定義されません。したがって、クライアント端末上のパスワードは更新されません。

NIS/NIS+ サーバ端末の場合、パスワードはローカルで更新され、NIS/NIS+ サーバによって伝達されます。

このスイッチと **-p** スイッチおよび **-s** スイッチは、いずれか 1 つのみを選択できます。

-p

リモート端末およびスイッチで指定されたホストの PMDB 上でのみパスワードを変更します。このスイッチと **-l** スイッチおよび **-s** スイッチは、いずれか 1 つのみを選択できます。

-s *policy_model@hostname*

ローカル端末およびスイッチで指定されたホストの PMDB 上でのみパスワードを変更します。このスイッチと **-l** スイッチおよび **-p** スイッチは、いずれか 1 つのみを選択できます。

-x

ユーザ *username* が変更した場合と同じようにパスワードを置き換えます。データベースを最後に変更した日時が更新され、猶予ログインが終了します。

注: root ユーザが変更したかのように root パスワードを変更するには、RootPwAsOwn を適切に設定する必要があります。seos.ini トークンの詳細については、「リファレンス ガイド」を参照してください。

username

(オプション) **sepass** によってパスワードが変更されるユーザの名前を指定します。userName を省略すると、自分のパスワードが設定されます。

例

以下の例は、**sepass** をさまざまな状況で使用方法を示しています。

- ローカルホスト上で自分のパスワードを変更するには、以下のコマンドを入力します。

```
sepass -l
```

注: サイトに **PMDB** が定義されていない場合は、**-l** スイッチを省略できます。サイトで **PMDB** が使用中の場合は、**-l** スイッチを省略すると、**PMDB** のすべてのサブスクライバデータベースにある自分のパスワードが変更されます。**NIS/NIS+** クライアントでは、このスイッチを指定してもパスワードは変更されません。**NIS/NIS+** サーバでは、パスワードは変更された後に伝達されます。

- 自分以外のユーザのパスワードをローカルホスト上でのみ変更するには、以下のコマンドを入力します。

```
sepass -l username
```

username は、**/etc/passwd** ファイル、適切な **UNIX** セキュリティファイル、およびデータベースに存在するユーザである必要があります。

NIS/NIS+ クライアントでは、パスワードは変更されません。**NIS/NIS+** サーバでは、パスワードは変更された後に伝達されます。

- NIS が使用されていないサイトにある複数端末のユーザのパスワードを変更するには、以下の手順に従います。

1. PMDB を作成します。

注: PMDB の作成の詳細については、「*UNIX エンドポイント管理ガイド*」を参照してください。

2. サブスクリバ コンピュータに詳細情報を配布する必要があるすべてのユーザを PMDB の UNIX 環境および CA ControlMinder 環境に追加します。
3. 更新されたパスワードを受け取るすべての端末を PMDB にサブスクライブします。
4. すべてのサブスクリバで、seos.ini ファイルの [seos] セクションにあるトークンを PMDB の名前に設定します。以下に例を示します。

```
passwd_pmd = PMD1@morocco  
parent_pmd = PMD1@casablanca
```

5. 以下のコマンドを入力します。

```
sepass username
```

sepass の実行が完了すると、すべてのサブスクリバデータベースで、ユーザのパスワードが変更されます。

sepmdb ユーティリティ

sepmdb ユーティリティは、Policy Model 管理ユーティリティです。

sepmdb ユーティリティを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- サブスクリバおよび更新ファイルの管理
- デュアル コントロールの管理
- Policy Model のログ ファイルの管理
- PMDB の管理
- PMDB のバックアップ
- PMDB のリストア

注: sepmdb ユーティリティは、Policy Model が格納されているホストで実行する必要があります。

詳細情報:

[sepmdb ユーティリティ - PMDB の管理](#) (P. 250)

[sepmdb ユーティリティ - デュアルコントロールの管理](#) (P. 242)

[sepmdb ユーティリティ - PMDB のバックアップ](#) (P. 244)

[sepmdb ユーティリティ - PMDB の管理](#) (P. 248)

sepmdb ユーティリティ - サブスクライバおよび更新ファイルの管理

sepmdb ユーティリティは、サブスクライバの作成、削除、および割り当てを実行します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmdb {-C|-de|-l|-L|-p|-R} pmd
```

```
sepmdb {-n|-r|-u} pmd subscriber
```

```
sepmdb -s pmd subscriber offset
```

```
sepmdb -sm pmd mf_subscriber mf_type mf_sysid mf_admin offset
```

```
sepmdb -smq pmd <-predefined> <ACMQ queue> [-destination <destination>]
```

```
sepmdb -t pmd {auto|offset}
```

-C

更新ファイル内のすべてのコマンド、および各コマンドのオフセットを表示します。オフセットは、ファイル内での更新の位置を示します。別のデータベースまたは **PMDB** をサブスクライブするときにこの位置を指定することができます。

-de

(UNIX のみ) 暗号化された **updates.dat** ファイルの情報の暗号を解除します。**updates.dat** ファイルのデータは、**UseEncryption PMDB** 構成設定を **yes** に設定している場合に暗号化されます。

-l

Policy Model のサブスクライバを一覧表示します。

-L

Policy Model およびそのステータスを一覧表示します。エラーの数、可用性、オフセット、同期モード、次に伝達するコマンドなどの情報が表示されます。更新ファイルには、**Policy Model** によって伝達する必要がある更新情報、またはすでに伝達済みの更新情報がすべて保存されます。オフセットは、サブスクライバに送信する必要がある次の更新情報の位置を示します。初期オフセットと最新のオフセットも表示されます。

-n

新しいサブスクライバを作成した後、そのサブスクライバを **Policy Model** に対応して遡及的に更新します。サブスクライバの更新に適用する一般ルールについては、-s オプションの説明を参照してください。

注: このオプションによって、**LOGINAPPL** オブジェクト (UNIX のみ) および **SPECIALPGM** オブジェクトを含む **PMDb** 全体の内容が新しいサブスクライバに送信されます。サブスクライバのオブジェクトが親のオブジェクトと異なる場合は、これらのオブジェクトを除外できます。

-n オプションは、ターゲットサブスクライバデータベース定義上の **Policy Model** データベース定義を置換せず、代わりに既存の **Policy Model** に追加します。ターゲットデータベースに追加のリソースまたは属性が含まれている場合、サブスクリプションが完了した後、新しい **Policy Model** がそれらを削除することはありません。

-n を指定して追加されたサブスクライバには、**sync** というマークが付けられます。これは、このサブスクライバが現在同期モードの状態にあり、すべての **PMDb** ルールを受け取ることを示します。すべてのルールを受け取ったサブスクライバは、同期モードから解放され、標準サブスクライバになります。-n オプションの処理には時間がかかる場合があります。複数の更新情報または矛盾する更新情報がある場合は、最新の更新情報が使用されます。

重要: **sepmc -n** を使用して、**CA ControlMinder** エンドポイントまたは **PMDb** を別の **PMDb** にサブスクライブする場合は、新しいサブスクライバにすでに存在しているポリシー (**POLICY** オブジェクト名) を新しい親 **PMDb** に含めないようにしてください。サブスクライバから既存の各ポリシーをデプロイ解除した後、**POLICY** オブジェクトおよびリンクされた **RULESET** オブジェクトをサブスクライバから削除してから、新しい親 **PMDb** にポリシーをサブスクライブしてください。

UNIX では、**seos.ini** ファイルにある **send_unix_env** トークンを **yes** に設定した場合、-n オプションを設定すると、**Policy Model** のパスワードファイルおよびグループファイルの内容も送信されます。コマンドを確実に送信するために、**dbmgr -export -l** を実行してデータベースの内容を確認することをお勧めします。

-p

格納されている **Policy Model** およびそのステータスを一覧表示します。

-r

sepmdd によって管理されている使用不可のサブスクライバのリストからサブスクライバを削除し、そのサブスクライバをただちに更新できるようにします。通常、サブスクライバが停止状態で、そのため **Policy Model** から更新情報を受け取れない場合、sepmdd は一定時間待機した後にそのサブスクライバに更新情報を送信します。ただし、このオプションを指定した場合、sepmdd は待機せず、ただちに更新情報をサブスクライバに送信します。

-R

すべてのサブスクライバを実際のオフセットで更新します。

-s

他のデータベースまたは **PMDB** を **Policy Model** にサブスクライブします。ホストを **Policy Model** にサブスクライブする場合は、そのホストが稼動しており、**CA ControlMinder** がそのホスト上で実行中であることが必要です。さらに、**PMDB** は、サブスクライブされるホストの親 **PMDB** である必要があります。この関係は、サブスクライバの構成設定の **parent_pmd** トークンで設定します。このトークンでは、ホストをサブスクライブする **PMDB** の名前を指定する必要があります。

Policy Model を別の **Policy Model** にサブスクライブする場合は、以下の要件を満たす必要があります。

- サブスクライブされる **Policy Model** の **pmd.ini** ファイルの **parent_pmd** トークンに、サブスクライブ先の **Policy Model**（その親 **Policy Model**）の名前が指定されていること。
- サブスクライブされるポリシーが格納されているホスト上で **CA ControlMinder** が実行中であること。

通常、**PMDB** の親は 1 つだけ設定します。複数の親を持つ **Policy Model** を設定する場合は、親 **Policy Model** のリストを含むファイルの名前を **parent_pmd** トークンに指定します。ただし、複数のソースからの信頼性の低い情報がデータベースに汜濫するおそれがあるため、複数の親を設定しないことをお勧めします。

-sm

メインフレーム サブスクライバを **Policy Model** に割り当てます。

-smq

事前定義済みのメッセージキュー サブスクライバをポリシー モデルにサブスクライブします。

<ACMQ キュー>

以下の事前定義済みメッセージ キューを指定します。

- ServerToServer
- ServerToServerBroadcast
- ServerToEndpointBroadcast
- EndpointToServer
- ServerToEndpoint

-destination

サブスクライバからメッセージを受信する CA ControlMinder コンポーネントの送信先を指定します。

-t

更新ファイルからエントリを削除することで、更新ファイルを切り捨てます。

注: UNIX では、`force_auto_truncate` PMDB 設定が `no` に設定されている場合、`sepmc -t` を指定しても更新ファイルは切り捨てられません。このトークンが `yes` に設定されていると、**Policy Model** のサブスクリバが存在しない場合でも、更新ファイルが切り捨てられます。

- `offset` (手動による切り捨て) を使用している場合は、`-L` パラメータ付きで `sepmc` を実行するとオフセットを検索できます。

注: ファイルを切り捨てるには、開始オフセットから減算した結果のオフセットではなく、`-L` パラメータによって取得した正確なオフセットを使用する必要があります。

- `auto` を使用している場合は、まだ伝達されていない最初のエントリのオフセットが計算され、その前にあるすべてのエントリが削除されます。`auto` を使用すると、`-L` パラメータを指定してユーティリティを実行する手順を省くことができます。

サブスクリバが、指定されたオフセットより前にあるすべての更新情報の一部しか受け取れなかった場合は、エラーメッセージが表示され、ファイルの切り捨ては行われません。すべての場合にファイルの切り捨てを実行する場合は、以下の操作を実行します。

- 更新されなかったホストのサブスクリブを解除します。
- ファイルを切り捨てます。
- ホストを **Policy Model** に再度サブスクリブします。

この操作を行った場合、サブスクリバは、**Policy Model** からの更新の受け取りに 1 回以上失敗します。サブスクリバのオフセットは、更新ファイルの最後のオフセットに変更されます。

-u

Policy Model のサブスクリバリストからサブスクリバを削除します。

auto

まだ伝達されていない最初のエントリのオフセットを計算し、その前にあるすべてのエントリを削除するように `sepmc` に指示します。

offset

-s オプションまたは **-sm** オプションと同時に使用して、新たに追加されたサブスクライバが更新の受け取りを開始する更新ファイル内のポイントを指定します。

-t オプションと同時に使用して、更新ファイルの先頭から特定のサブスクライバの位置までの距離を指定します。

有効な更新オフセットを表示するには、**-C** オプションを使用します。更新中のオフセットを指定した場合、そのオフセットは次の更新の先頭に移動します。無効なオフセット（最初のオフセットよりも小さいか、最後のオフセットよりも大きい）を指定した場合、エラーメッセージが表示されます。

pmd

Policy Model の名前を指定します。

-predefined

事前定義済みのメッセージキュー サブスクライバを使用することを指定します。

subscriber

サブスクライバ端末、またはサブスクライバ PMDB のホストを指定します。

sepmc ユーティリティ - デュアル コントロールの管理

UNIX で該当

sepmc ユーティリティは、デュアル コントロール トランザクションを管理します。このユーティリティは、トランザクションの作成時に各トランザクションに一意の ID 番号を割り当てます。

注: デュアル コントロールの詳細については、「*UNIX エンドポイント管理ガイド*」を参照してください。

デュアル コントロールを使用する場合は、PMDB の名前を *maker* とする必要があります、また、PMDB および CA ControlMinder の両方に関して、`is_maker_checker` 構成設定の値を `yes` に設定する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmc -m {l|la|lo}
```

```
sepmc -m {d|r} transactionId
```

```
sepmc -m p transactionId code
```

```
--m d
```

トランザクションを削除します。トランザクションとは、PMDB 上で実行する前に承認が必要な 1 つ以上のコマンドのことです。トランザクションを作成したユーザのみがそのトランザクションを削除できます。

```
-m l
```

コマンドを起動したユーザの未処理トランザクション (Checker (チェッカ) を待機) を一覧表示します。各トランザクションは、トランザクション ID 番号、**Maker** (トランザクションを作成したユーザであり、この場合はコマンドを起動したユーザと同じユーザ) の名前、およびその説明 (ある場合) と共に一覧表示されます。

```
-m la
```

すべての **Maker** (作成者) のすべての未処理トランザクションを一覧表示します。各トランザクションは、トランザクション ID 番号、**Maker** (作成者) の名前、およびその説明 (ある場合) と共に一覧表示されます。

-m lo

コマンドを起動したユーザのトランザクションを除き、すべての **Maker**（作成者）の未処理トランザクション（**Checker**（チェッカ）を待機）を一覧表示します。

-m p

トランザクションを処理します。**Checker**（トランザクションを作成した **Maker**（作成者）以外のすべての **admin** ユーザ）が ID 番号を入力すると、指定されたトランザクションのすべてのコマンドがリストに表示されます。

このオプションは、以下の状況では機能しません。

- トランザクション内の 1 つ以上のコマンドが、コマンドを起動したユーザに関係する場合。
- トランザクションが別の **Checker**（チェッカ）によってロックされている場合。
- トランザクションがコマンドを起動したユーザによって作成された場合。**Maker**（作成者）は自分のトランザクションの **Checker**（チェッカ）にはなれません。
- 指定されたトランザクション ID が存在しない場合。
- コマンドを起動したユーザが **Checker**（チェッカ）になる権限を持っていない場合。

--m r

トランザクションの取得またはロックを実行します。

- トランザクションを作成したユーザ（**Maker**）の場合は、このパラメータで特定の未処理トランザクションを取得します。取得したトランザクションは、適切なファイルに送信し、ASCII エディタ（vi、emacs など）を使用して更新できます。
- **Maker**（作成者）でも **Checker**（チェッカ）でもないユーザの場合は、このパラメータで処理前のトランザクションをロックします。ロックされたトランザクションは変更できません。

transacationID

トランザクションの作成時に割り当てられる一意の ID 番号を指定します。

code

Checker (チェッカ) がトランザクションの処理時に何を実行する必要があるかを、以下のように数値コードで指定します。

0

トランザクションを拒否します。この場合、トランザクション内のすべてのコマンドが削除され、**PMDB** では変更が実行されません。

1

トランザクションを許可します。この場合、コマンドはただちに **PMDB** で実行されます。

2

トランザクションのロックを解除します。ロックを解除したトランザクションは、後から処理するか、異なる **Checker** (チェッカ) で処理できます。

sepmc ユーティリティ - **PMDB** のバックアップ

sepmc ユーティリティを使用すると、**Policy Model** データベースをバックアップできます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmc {-bl|-ul} pmd
```

```
sepmc -bd pmd destination
```

```
sepmc -bh pmd destination backup_host
```

-bd

pmd をディレクトリ *destination* にバックアップします。

-bh

pmd を階層構造の **Policy Model** のディレクトリ *destination* にバックアップします。つまり、バックアップにより **PMDB** サブスクリバが変更されるため、バックアップが *backup_host* ホストに移動しても、サブスクリプションは引き続き機能します。

--bl

pmdb をロックすることによって、コマンドをサブスクリイバに伝達しないようにします。

このオプションは、**Policy Model** にサブスクリイバがあり、バックアップ中は更新を受け取らないようにする場合に使用します。

-ul

ロックされた *pmdb* のロックを解除します。

backup_host

バックアップホストの移動先となるホストの名前を定義します。

destination

PMDB ファイルのバックアップ先となるディレクトリの名前を定義します。

pmdb

Policy Model データベースを定義します。Policy Model データベースは、`_pmdb_directory_` 構成設定で指定された場所にあります。

例: PMDB のバックアップ

以下のコマンドは、myPMDB という名前の PMDB を `/tmp/my_pmdb` ディレクトリにバックアップします。

```
sepmdb -bd pmdb /tmp/my_pmdb
```

必要に応じて、PMDB を以下のように管理できます。

```
selang -d /tmp/my_pmdb
```

例: サブスクリバがある PMDB のバックアップ

以下のコマンドは、サブスクリバがある PMDB をバックアップした後、その PMDB を別のホストに移動する方法を示しています。

1. PMDB のロック

```
sepmc -bl mainPMDb
```

更新の送受信が行われないように、CA ControlMinder によって PMDB がロックされます。

2. PMDB のバックアップ

```
sepmc -bh mainPMDb /tmp/my_pmdb host63
```

CA ControlMinder によって、PMDb が /tmp/my_pmdb にバックアップされます。

UNIX では、指定したバックアップ ホスト名で subscribers.dat が更新されます。

Windows では、pmd.reg ファイルが作成されます。このファイルは、指定した新しいホストに一致するように変更された Parent_Pmd 構成設定値を持つ pmd レジストリ設定のダンプです。

3. PMDB のロック解除

```
sepmc -ul mainPMDb
```

CA ControlMinder によって PMDB のロックが解除されます。

4. PMDB バックアップを新しいホストに転送します。

注: 新しいホストには、現在のコンピュータと同じ OS および CA ControlMinder バージョンがインストールされている必要があります。

5. (Windows のみ) 新しいホスト上のレジストリに mainPMDb.reg ファイルをインポートします。

これにより、通常どおりに PMDB を使用し続けることができます。

sepmc ユーティリティ - Policy Model のログ ファイルの管理

sepmc ユーティリティは、Policy Model のログ ファイルを管理します。Policy Model のログ ファイルには、Policy Model データベースのアクティビティの詳細な監査証跡が記録されています。以下に例を示します。

```
Wed Nov 4 10:08:02 2003 pmdb1:Processing list request for missouri.yourco.com
Wed Nov 4 10:08:02 2003 pmdb1:Processing list request for oregon.yourco.com
Wed Nov 4 10:09:14 2003 pmdb1:Empty request
Wed Nov 4 10:09:15 2003 pmdb1:Processing shutdown request
Wed Nov 4 10:09:15 2003 pmdb1>Delete filters
Wed Nov 4 10:10:04 2003 pmdb1:Opened error logs
Wed Nov 4 10:10:04 2003 pmdb1:Try to load filters
Wed Nov 4 10:10:04 2003 pmdb1:Filters file : nis_filter.dat
```

Policy Model のログ ファイルは、sepmc を初めて実行したときに自動的に作成されます。

UNIX では、pmd_log_level PMDB 構成設定を使用して、PMDB のログに何を記録するかを以下のように制御します。

- **0** - エントリを記録しません
- **1** - エラー メッセージのみを記録します。
- **2** - エラー メッセージおよび情報メッセージを記録します (デフォルト値) 。

注: ファイルサイズの制限値を超えると、ログ ファイルに警告メッセージが記録されます。構成設定を使用して、ログ ファイルのサイズを大きくすることができます。CA ControlMinder は自動的に pmc_log ファイルの名前を変更 (循環) しません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmc {-sl|-kl|-dl|-cl} pmc
```

-cl

Policy Model のログ ファイルの内容を消去します。

-dl

Policy Model のログ ファイルを表示します。

-kl

Policy Model のログ ファイルを使用不可にします。

-sl

Policy Model のログ ファイルを使用可能にします。

pmd

Policy Model の名前を指定します。

sepmc ユーティリティ - PMDB の管理

sepmc ユーティリティは、Policy Model を停止および開始します。UNIX では、Policy Model に影響を与える構成設定を再ロードすることもできます。

注: UNIX とは異なり、Windows では、sepmc による Policy Model サービスの停止および再開は行われません。代わりに、Policy Model をアクティブ化および非アクティブ化することができます。

sepmc を使用して Policy Model を開始または問い合わせるには、Policy Model で ADMIN 権限が設定されている必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmc {-c|-e|-k|-S} pmd
```

```
sepmc -tm seconds
```

-c

Policy Model のエラー ログを消去します。

--e

Policy Model のエラー ログを表示します。

-k

UNIX では、Policy Model デーモンを安全に停止します。Windows では、Policy Model サービスを非アクティブ化します。

注: UNIX で kill コマンドを使用して Policy Model デーモンを停止しないでください。

-ri

UNIX では、sepmdd の実行中に、Policy Model および CA ControlMinder 設定ファイル (pmd.ini ファイルと seos.ini ファイル) が再ロードされます。このオプションは、1 分以上の間隔で使用できます。このオプションでは、parent_pmd、_retry_timeout_、_min_retries_、および _shutoff_time_ の各トークンで行われた環境設定の変更がチェックされます。

Windows では、Policy Model 情報をレジストリからホストに再ロードします。変更したデータをホスト PMDB に確実に送信する場合に、このオプションを使用します。

-S

UNIX では、Policy Model デーモンを開始します。Windows では、Policy Model サービスをアクティブ化します。

このオプションは、これ以外に実行するコマンドがない場合にデーモンを起動するために使用します。

-tm seconds

(Windows のみ) 実行された要求に対する最初のタイムアウト間隔 (秒単位) を設定します。

pmd

Policy Model の名前を指定します。

sepmdb ユーティリティ - PMDB の管理

restorepmd コマンドは、ローカル ホスト上の **PMDb** をリストアします。**PMDb** のリストアに使用するバックアップ ファイルは、リストア ホストと同じプラットフォーム、オペレーティング システム、および **CA ControlMinder** バージョンが動作するホストに存在する必要があります。また、リストア ホスト上で **CA ControlMinder** が実行中である必要があります。

注: **PMDb** を別の端末にバックアップおよびリストアする場合、**PMDb** はリストアされた **PMDb** データベースにあるターミナル リソースの更新を、自動的には行いません。新しいターミナル リソースはリストアされた **PMDb** に追加する必要があります。新しい端末リソースを追加するには、リストアされた **PMDb** を停止して「**selang -p pmdb**」をコマンド実行します。その後、リストアされた **PMDb** を起動します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepmdb -restore pmd [-source path] [-admins user[,user...]]¥  
[-xadmins user[,user...]] [-parent_pmd name[,name...]]
```

-restore

ローカル ホスト上の **PMDb** をリストアします。

-admins user[,user...]

(UNIX) リストアされた **PMDb** の管理者として内部ユーザを定義します。

-parent_pmd name[,name...]

(オプション) リストアされた **PMDb** の親の名前を定義します。親 **PMDb** は「**pmdb@host**」という形式で指定します。

pmd

リストアする **PMDb** の名前を定義します。

-source(path)

(オプション) バックアップ ファイルが配置されているディレクトリを定義します。ソース ディレクトリを指定しない場合、**PMDb** はデフォルトの場所にあるファイルからリストアされます。デフォルトの場所は「**_pmd_backup_directory_**」トークンで定義されます。

デフォルト: (UNIX) **ACInstallDir/data/policies_backup/pmdName**

デフォルト: (Windows) **ACInstallDir\data/policies_backup/pmdName**

```
-xadmins user[,user...]
```

(UNIX) リストアされた PMDB の管理者としてエンタープライズユーザを定義します。

sepmdadm ユーティリティ - PMDB 定義の作成

UNIX で該当

sepmdadm ユーティリティは、PMDB の実行に必要な定義を作成します。sepmdadm ユーティリティは、PMDB の定義、PMDB とその上位および下位にある PMDB との関係の定義、およびサブスクリバ端末の定義に必要な CA ControlMinder と UNIX のコマンドで構成されるスクリプトです。デフォルトでは、root ユーザは、PMDB の管理者および監査担当者として定義されます。sepmdadm ユーティリティは、リモートシェルから実行することもできますが、ローカルで実行する必要があります。sepmdadm を使用して新しい PMDB を作成する場合は、サブスクリバからの PMDB の参照、および UID と GID の同期の指定が可能です。

このユーティリティは、対話モードまたは非対話モードのどちらでも実行できます。

- 非対話モードでは、コマンドラインに引数を入力します。指定された値に従って、PMDB とその階層が作成されます。
- 対話モードでは、コマンドラインに引数を入力しません。対話モードで実行するかどうかの確認を求めるメッセージが表示されます。「y」と応答すると、オプション値の入力を促すメッセージが表示されます。

sepmdadm で新しい PMDB を作成する場合は、Policy Model のサブスクリバとなる端末を指定します。ただし、各サブスクリバの seos.ini ファイルにある parent_pmd トークンを、その端末をサブスクリバした PMDB の名前で更新する必要があります。これを行わないと、サブスクリバは PMDB からの更新情報を受け取りません。

複数の端末を同じ PMDB にサブスクリバし、ある PMDB 端末を別の PMDB 端末にサブスクリバすることによって、PMDB の階層を作成できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`sepmdadm options`

`--admin name`

PMDB の CA ControlMinder 管理者を定義します。

`--auditor name`

PMDB の CA ControlMinder 監査者を定義します。

`-c | --clean pmdbName`

指定した Policy Model を削除します。 Policy Model デーモンを停止し、データベースからファイル保護を削除して、Policy Model のディレクトリとその内容をすべて削除します。

このオプションは、`--noconfirm` オプションと同時に指定できません。

`--desktop hostname`

管理者がローカル ホスト上にある PMDB を管理できる端末を指定します。 端末を指定しない場合、管理者はローカル ホストからのみ PMDB を管理できます。

`--group_fname fileName`

NIS のグループ ファイルの場所を定義します。

`-h | --help`

ヘルプ画面を表示します。

`-i | --interactive`

対話モードで `sepmdadm` を実行します。

`-l`

`sepmdadm` をローカル モードで実行するように指定します。つまり、CA ControlMinder が実行されていないときに PMDB を作成できます。

注: このオプションを指定しない場合は、`sepmdadm` を使用するときに CA ControlMinder が実行中である必要があります。

`--nis | --NIS`

Policy Model で NIS の設定を実行します。 PMDB が NIS サーバにインストールされている場合は、このオプションを使用する必要があります。

--noconfirm

ユーザに応答の確認を求めないように指定します。このオプションは、非対話モードでシェルスクリプト内から **sepmdbadm** を起動するときに便利です。

--parentpmd *pmdbName*

この PMDB をサブスクライブする親 PMDB の名前を指定します。このパラメータを **-subsconfig** パラメータと同時に指定すると、**seos.ini** ファイルの **parent_pmd** トークンが更新されます。このパラメータを **--subsconfig** パラメータなしで指定すると、**pmd.ini** ファイルの **parent_pmd** トークンが更新されます。

注: 複数の親 Policy Model を定義する場合は、引用符を使用する必要があります。たとえば、Policy Model を作成し、その親を定義する場合、以下のコマンドを使用します。

```
sepmdbadm --pmdname subs2 --admin abc123 --admin root --auditors abc123 --desktop  
pcp36949 ¥  
--parentpmd "aa@pcp36949,bb@pcp36949"
```

--passwd_fname *fileName*

NIS のパスワードファイルの場所を定義します。

--passwdpmd *pmdbName*

sepass によるパスワードの更新情報の送信先となる PMDB を指定します。このオプションによって、**seos.ini** ファイルの **[seos]** セクションにある **passwd_pmd** トークンが更新されます。

注: このパラメータは、**-subsconfig** スイッチを指定した場合にのみ使用できます。

複数の階層から成る Policy Model を作成する場合は、このパラメータを最上位の階層にある PMDB に設定して、パスワード変更が PMDB システムのすべての階層に伝達されるようにします。

--pmdname *pmdbName*

作成する PMDB の名前を指定します。

--pwmanager *name*

PMDB の CA ControlMinder パスワードマネージャを指定します。

--seosdir *directory*

CA ControlMinder のインストールディレクトリを指定します。このオプションは、CA ControlMinder がデフォルトのディレクトリにインストールされていない場合にのみ使用します。

--subsconfig

ローカル端末がサブスクリイバになるように指定します。このパラメータの使用時に、`seos.ini` ファイルの関連トークンを更新するには、`-parentpmd pmdbName` パラメータおよび `-passwdpmd pmdbName` パラメータを指定する必要があります。

注: サブスクリイバの設定時に、これらのパラメータを `-subsconfig` オプションの後に指定する必要があります。

--subscriber name

この PMDB のサブスクリイバを指定します。サブスクリイバには、PMDB または端末を指定できます。

--xadmin name

PMDB のエンタープライズ ユーザ管理者を定義します。

--xauditor name

PMDB のエンタープライズ ユーザ監査者を定義します。

--xpwmanager name

PMDB のエンタープライズ ユーザパスワードマネージャを指定します。

例: コマンドラインを使用した PMDB の作成

`bigcentral` という端末で、他の端末がサブスクリイブする PMDB を管理するとします。`bigcentral` で PMDB を作成するには、この端末で `sepmdadm` を実行します。このユーティリティは、`ACInstallDir/bin` ディレクトリにあります。

`bigcentral` で `pmdb1` という名前の PMDB を作成し、サブスクリイバとして `workstat1` および `workstat2` を指定して、管理者としてエンタープライズ ユーザ `adm1` および `adm2` を指定するとします。以下のコマンドを `bigcentral` で実行します。

```
sepmdadm --pmdname pmdb1 --subscriber workstat1 --subscriber workstat2 ¥  
--xadmin adm1 --xadmin adm2
```

例: サブスクリバ端末からの PMDB の参照

端末を PMDB のサブスクリバとして設定するには、サブスクリバ名を PMDB の端末に指定するだけでは不十分です。サブスクリバ端末でも特定の手順を実行する必要があります。

コマンドラインを使用してローカル端末を PMDB にサブスクライブするには、`--subsconfig` パラメータだけでなく、`--parentpmd` パラメータおよび `--passwdpmd` パラメータも指定する必要があります。

たとえば、ローカル端末を HOST2 にある `pmdb2` という PMDB および HOST1 にある `master1` というパスワード PMDB にサブスクライブするには、以下のコマンドを入力します。

```
sepropadm --subsconfig --parentpmd pmdb2@HOST2 --passwdpmd master1@HOST1
```

sepropadm Utility - データベース プロパティの管理

`sepropadm` ユーティリティは、データベースでプロパティの追加、更新、および削除を行います。このユーティリティは、データベースが格納されているディレクトリから、`CA ControlMinder` が実行されていない間に起動する必要があります。`sepropadm` ユーティリティは、一度に 1 つのプロパティしか追加できません。

重要: `sepropadm` ユーティリティは、`CA ControlMinder` テクニカルサポート担当者のみが使用します。`sepropadm` では、必ず `CA ControlMinder` テクニカルサポート担当者に承認された説明ファイルを使用してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sepropadm file
```

file

`CA ControlMinder` サポート担当者が提供する説明ファイルを指定します。説明ファイルには以下の形式を使用します。

- シャープ記号 (#) で始まる行が 1 行必要です。この行は、記述行より前に置く必要があります。
- セミコロン (;) で始まる行はコメントであり、処理されません。

- 新しい二重リンク OID を追加する記述行は、以下の形式に従う必要があります。

CLASS=%s PROPERTY=%s TYPE=%d SIZE=%d FLAGS=%x

- 新しいプロパティを追加する記述行は、以下の形式に従う必要があります。

CLASS=%s PROPERTY=%s TYPE=%d SIZE=%d FLAGS=%x LINK2CLASS=%s

- プロパティを削除する記述行は、以下の形式に従う必要があります。

CLASS=%s PROPERTY=%s

- プロパティを変更する記述行は、以下の形式に従う必要があります。

CLASS=%s PROPERTY=%s TYPE=%d SIZE=%d FLAGS=%x REPLACE=YES

例: sepropadm の説明ファイル

説明ファイルのサンプルを以下に示します。

```
; Sample Patch File for the CA Access Control database
; Copyright 2004 Computer Associates International, Inc.
; -----
; DO NOT USE THIS FILE UNLESS YOU KNOW HOW TO!
# seclassadm database add property patch utility
; Format is :
CLASS=PROGRAM PROPERTY=MD5 TYPE=31 SIZE=16 FLAGS=0
```


sepromote ユーティリティ -- 強力な認証の適用

CA ControlMinder は CA AuthMinder と統合され、オペレーティング システムの特権ユーザおよびその他のネイティブ ユーザに対する強力な認証オプションを提供します。

CA ControlMinder システム管理者は、ユーザをグループに追加することによって端末からの対話式セッションを制限します。ファイルへの書き込み許可を取得するには、このグループ内のユーザは CA ArcotID OTP（ワンタイム パスワード）を使用して、自身を認証する必要があります。

認証後、CA ControlMinder はネイティブ ユーザ（「root」）用に作成されたルールを適用しません。ただし、ユーザの内部 ID に従ってルールを適用します。CA ControlMinder は制限されていないユーザ、制限されたユーザおよび昇格されたユーザを区別して、特定のルールを適用します。

- **interactive_restricted** グループのユーザ名が対話形式でログインする場合、CA ControlMinder はそのユーザを「restricted_name」として識別します。

例：

- root が対話形式でログインする場合、CA ControlMinder は、ユーザ「restricted_root」用のルール（指定されている場合）、もしくは、「_default」の制限されたルールを適用します。
- root が非対話形式でログインする場合、CA ControlMinder は root ユーザ用のルールを適用します。
- **interactive_restricted** グループのユーザがエンタープライズ名で自身を昇格させた場合、CA ControlMinder はそのユーザを「name2」として識別します。

例：

- root が「name2」として昇格する場合、CA ControlMinder はユーザ「name2」用のルールを適用します。

注：強力な認証をセットアップする方法の詳細については、「CA ControlMinder 統合ガイド」の「CA AuthMinder」の章を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`sepromote [-h] [-u username] [-o orgname] [otp] [-v]`

`-h`

ヘルプを表示して終了します。

`-u username`

強力な認証をリクエストしている `interactive_restricted` グループ内のユーザの名前を定義します。

デフォルト：引数が指定されていない場合、ツールによってユーザ名の入力要求されます。

`otp`

`interactive_restricted` グループ内のユーザが生成したワンタイムパスワードを定義します。

デフォルト：引数が指定されていない場合、ツールによってパスワードの入力要求されます。

`-o orgname`

CA AuthMinder が強力な認証のユーザを検索する組織を定義します。

デフォルト： [strong_auth](#) (P. 473) 内の `organization_name` トークンの値。

`-v`

詳細モードをアクティブにします。

詳細情報：

[strong_auth](#) (P. 473)

sepuradb ユーティリティ - 未定義のレコードへのデータベース参照のページ

UNIX で該当

sepuradb ユーティリティは、データベース全体から未定義のレコードへの参照を検索し、その参照をデータベースから削除します。これにより、データベースのサイズが小さくなります。

重要: 安全確保のため、最初にデータベースをバックアップしてから、**CA ControlMinder** デーモンが実行されていない間に **sepuradb** ユーティリティを起動します。

レコードの削除時に、ACL またはグループ メンバシップのリストなどにある削除対象レコードへの参照は、処理時間を短縮するために、通常はそのまま残されます。これによって問題が発生することはありません。**CA ControlMinder** では一度も使用されていない一意の ID が新しいレコードに割り当てられるためです。**sepuradb** ユーティリティは、空きディスク領域を確保するためにのみ使用します。

sepuradb を実行するには、root ユーザである必要があります、またデータベースファイルが格納されたディレクトリから起動する必要があります。データベース管理システムでは、事前に割り当てられたディスク領域を使用します。通常、データベースファイルのサイズは、ページ後もほとんど変わりません。事前割り当てがあるため、データベースのサイズが後で大きくなっても、ファイルサイズはほとんど変わりません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

sepuradb *FilePath* [*Username*]

FilePath

sepuradb ユーティリティのログファイルのベース名を指定します。sepuradb では、以下の 2 つのログファイルが作成されます。

FilePath.err

発生したエラーのログが保存されます。

FilePath.log

実行されたアクションのログが保存されます。

注: マイナス記号 (-) を ***FilePath*** に指定すると、この 2 つのログを統合して標準出力に送信できます。

ユーザ名

(オプション) **USER** レコードのグループ関連付けの削除済み所有者 (存在しなくなったユーザ) を置き換えるためのユーザ名を指定します。

注: 指定したユーザがデータベースに存在している必要があります。存在しない場合、このオプションは無視されます。

sereport ユーティリティ - レポートの環境設定

sereport ユーティリティは、データベースおよび Policy Model 情報の HTML レポートを提供します。このレポートは Web ブラウザからアクセスできます。sereport は、認証エンジンで使用される現在のデータベースに対して実行されます。

sereport ユーティリティのオプションを以下のように設定できます。

- UNIX では、-f オプションを使用して指定した設定ファイルが使用されます。

デフォルトのファイルは `ACInstallDir/etc/sereport.cfg` です。

- Windows では、レジストリが使用されます。レジストリは設定が可能です。sereport のレジストリ設定は、以下のレジストリ キーで定義されています。

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Report`

以下の表に、生成可能なレポート、その説明、および対応する設定ファイルまたはレジストリ キーを示します。

レポート 番号	タイトルと説明	セクション／サブ キー	トークン／エントリ
1	管理者権限 指定されたユーザの管理者権限を表示します。	admin_report	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ User_Mode
2	ログイン制限 ユーザのログイン制限事項を表示します。	disablelogins_report	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ Properties ■ User_Mode
3	休止状態のアカウント アクティブになっていないアカウントを 日付（日数）単位で表示します。 アカウントにログイン情報がない場合、 休止状態の日数の計算に作成日が使用 されます。	dormant_report	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ Dormant_account ■ User_Mode

レポート 番号	タイトルと説明	セクション／サブ キー	トークン／エントリ
4	最新のログイン ユーザの最新ログイン日を表示します。	login_report	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ User_Mode
5	パスワードの変更 指定された日数内にパスワードの変更が 必要なユーザのリストを表示します。	passwd_report	■ Days_to_change ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ User_Mode
6	警告モード 警告モードのオブジェクトを含むリソース を表示します。	warning_report	■ Class_Name ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern
7	untrusted プログラム untrusted モードのプログラムを表示し ます。	untrust_report	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern
8	ユーザのアクセス権限 指定されたリソースへのユーザのアクセ ス権限を表示します。	accessor_report	■ アクセサ ■ Class_Name ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern
9	データベースのユーザ/グループの比較 一部（すべてではない）のデータベース に定義されているユーザおよびグループ を表示します。	grp_usr_compare	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern
10	保護されたリソースの比較 リソースが指定されたデータベースに定 義されているかどうかを表示します。	res_compare	■ Class_Name ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern
11	アクセス権限の比較 Policy Model とサブスクライバデータ ベース間のリソース制限事項の違いを表 示します。	acc_compare	■ Class_Name ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern

レポート 番号	タイトルと説明	セクション／サブ キー	トークン／エントリ
12	ユーザ情報の比較 Policy Model とサブスクライバデータ ベース間のユーザ定義の違いを表示しま す。	usr_compare	■ ホスト名 ■ Objects_Pattern ■ Properties
13	PMDB とサブスクライバの比較 PMDB にあり、サブスクライバデータ ベースにはない (Class_Name トークンお よび Object_pattern トークンで定義され た) ルールを表示します。 注: PMDB のすべてのルールがサブスク ライバデータベースに存在する場合、 データベースは IDENTICAL とレポートさ れます。	pmdb_compare	■ Class_Name ■ ホスト名 ■ Objects_Pattern

アクセサ

アクセサの選択パターン（マスク）を指定します。すべてのアクセサ
を選択するには、アスタリスク（*）を使用します。

Class_Name

クラスのリストを指定します。

Days_to_change

パスワード変更を要求されるまでの残り日数を指定します。

Dormant_account

アカウントが休止状態とみなされる期間を指定します。

ホスト名

データを取得するホストのリストを指定します。

Objects_pattern

オブジェクトの選択パターン（マスク）を指定します。すべてのオブ
ジェクトを選択するには、アスタリスク（*）を使用します。

Properties

オブジェクトに関連付けられた属性を指定します。

Report_place

(UNIX のみ) レポートの出力先の完全パスを指定します。

注: Windows では、コマンドの `-f` オプションを使用して出力先を定義します。

User_Mode

カンマで区切られたユーザ モードのリストを指定します。

色付きのセクション キーには、以下の追加の環境設定があります。

title

レポートのタイトルの色を指定します。

class_title

レポートの `class_title` の色を指定します。

background

(UNIX のみ) レポートのタイトルの背景色を指定します。 `background` および `logo` は、完全パスで入力する必要があります。

logo

ロゴを作成します。 `background` および `logo` は、完全パスで入力する必要があります。

sereport ユーティリティ - UNIX での HTML レポートの作成

UNIX で該当

sereport ユーティリティは、データベースおよび Policy Model 情報に関する、Web ブラウザからアクセス可能な HTML レポートを作成します。sereport は、認証エンジンで使用される現在のデータベースに対して実行されます。

sereport を使用するには、照会するすべてのデータベースに対して READ 権限が必要です。

注: デフォルトの環境設定ファイルは `ACInstallDir/etc/sereport.cfg` です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sereport [-f|-file pathname] -r|-report number [-host hostnames]
```

-f | -file *pathname*

(オプション) 環境設定ファイルの完全パスを指定します。 ファイルを指定しない場合は、デフォルトのファイル *ACInstallDir/etc/sereport.cfg* が使用されます。

-host *hostnames*

(オプション) レポートを行う 1 つ以上のホストの名前を指定します。ホストを指定しない場合は、環境設定ファイルからホスト名が取得されます。

-r | report *number*

作成するレポート番号を指定します。

sereport ユーティリティ - Windows での HTML レポートの作成

Windows で該当

sereport ユーティリティは、データベースおよび Policy Model 情報に関する、Web ブラウザからアクセス可能な HTML レポートを作成します。sereport は、認証エンジンで使用する現在のデータベースに対して実行されます。

sereport を使用するには、照会するすべてのデータベースに対して READ 権限が必要です。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sereport -f|-file pathname -r|-report number [-host hostnames]
```

-f | -file *pathname*

出力ファイル（レポート）の完全パス名を指定します。

注: 指定したファイルの内容は **HTML** 形式で構造化されます。このため、**.html** 拡張子を指定してファイルを自動的に関連付ける必要があります。

-host *hostnames*

（オプション）レポートを行う 1 つ以上のホストの名前を指定します。

ホストを指定しない場合は、**localhost** が使用されます。

-r | report *number*

作成するレポート番号を指定します。

seretrust ユーティリティ -- プログラムを再度 trust 状態にし、ファイルをセキュリティ保護するコマンドを生成します。

seretrust ユーティリティは **selang** コマンドを生成します。このコマンドは、データベース内で定義されているプログラムおよび保護対象ファイルを再度 **trusted** 状態にする場合に必要となります。seretrust ユーティリティは、**trusted** として定義されている **SECFILE** リソースおよび **PROGRAM** リソースが変更された場合にそのステータスをレポートします。seretrust では、プログラムが変更された場合に **Watchdog** で対処済みかどうかの確認も行います（つまり、**CA ControlMinder** データベースでは、これらのプログラムが **trusted** とマークされたままであることを意味します）。これらのプログラムは、seretrust の出力に追加されます。この際、プログラムの内容またはタイムスタンプが変更されたこと、およびプログラムを再度 **trusted** 状態にする必要があることも明記されます。

注: UNIX では、**setuid** プログラムおよび **setgid** プログラムは、それぞれの **i-node** 値などの詳細な説明と共にデータベースに格納されています。バックアップからシステムを復元すると、このプログラムは異なる **i-node** に格納されます。**CA ControlMinder** では、**i-node** 間の不一致が検出されると、すべての **trusted** プログラムに **untrusted** のマークが付けられます。seretrust ユーティリティは、データベースに定義されている **trusted** プログラムを検索し、それぞれの **i-node** 値を更新します。このため、**CA ControlMinder** の起動時に、**trusted** プログラムが **trusted** の状態のまま維持されます。

スイッチを指定しない場合は、**untrusted** プログラムおよび保護された **untrusted** ファイルのみが処理されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seretrust [-a] [-l|-m|-p|-s] path
```

-a

すべての **trusted** オブジェクトおよび **untrusted** オブジェクトを処理します

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

seretrust ユーティリティ -- プログラムを再度 **trusted** 状態にし、ファイルをセキュリティ保護するコマンドを生成します。

--l

現在のディレクトリのデータベースからプログラムおよびファイルに関する情報を抽出します。

このオプションを省略すると、CA ControlMinder が使用するデータベースが処理されます。

-m

すべてのカーネル モジュールのシグネチャを計算します。カーネル モジュール レコードのシグネチャ プロパティが無効な場合は、正しいシグネチャに更新されるため、カーネル モジュールは **trusted** 状態になります。シグネチャは、Linux カーネル モジュールにのみ使用されます。

-p

PROGRAM クラスのレコードのみを処理します。

-s

SECFILE クラスのレコードのみを処理します。

path

再度 **trusted** 状態にする必要があるプログラムおよび保護対象ファイルを検索するための基本パスを指定します。

このユーティリティは、指定したディレクトリおよびすべてのサブディレクトリを処理します。

例: **untrusted** プログラムおよび保護対象ファイルを再度 **trusted** に戻す

この例は、seretrust ユーティリティを使用して、プログラムおよび保護対象ファイルを再度 **trusted** 状態にする方法を示しています。

注: この例は、UNIX でのサンプルのコマンド出力を示していますが、このユーティリティは Windows でも同様に機能します。

プログラムおよび保護対象ファイルを再度 **trusted** 状態にするには、以下の手順に従います。

1. **CA ControlMinder** データベース管理者として、以下の **seretrust** コマンドを入力します。

```
seretrust > retrust_script
```

オプションが指定されていないため、**trusted** プログラムと保護対象ファイルの両方が処理されます。また、基本パスも未指定であるため、ルートパスが使用されます。

以下の情報が画面に表示されます。

```
Retrusting PROGRAMs & SPECFILEs, Base path = /  
Total of 0 entries retrusted. (Class=SECFILE)  
Total of 16 entities retrusted. (class=PROGRAM)
```

以下の例は、スクリプト ファイル **seretrust** が作成する内容を示しています。

```
chres PROGRAM ("/usr/bin/chgrpem") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/chie") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/crontab") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/cu") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/ecs") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/newgrp") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/rmqudev") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/rsh") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/sysck") trust  
chres PROGRAM ("/usr/bin/uuname") trust  
chres PROGRAM ("/usr/lib/methods/showled") trust  
chres PROGRAM ("/usr/lib/mh/post") trust  
chres PROGRAM ("/usr/lib/mh/slocal") trust  
chres PROGRAM ("/usr/lpp/X11/bin/xlock") trust  
chres PROGRAM ("/usr/lpp/X11/bin/xterm") trust  
chres PROGRAM ("/usr/sbin/chvirprt") trust
```

2. プログラムおよびファイルを **trusted** 状態にするために作成された **selang** スクリプト ファイル **seretrust** を実行します。

```
selang -f retrust_script
```

serevu ユーティリティ - 失敗したログイン試行の処理

UNIX で有効

serevu ユーティリティは、指定した期間内に指定した失敗ログイン試行回数に達したユーザを処理します。指定内容に基づいて、ユーザを無効化、レポート、または無視できます。デフォルトでは、ローカル端末の UNIX 環境ではユーザは無効化されます。該当するユーザがローカルに存在しない場合、serevu は NIS 情報をチェックして、該当するユーザを検索します。

passwd_pmd 構成設定に値を設定すると、適切な PMDB が更新され、その更新情報が各サブスクリバに伝達されます。passwd_pmd トークンに値を設定しない場合は、parent_pmd 構成設定の値が使用され、その更新情報が各サブスクリバに伝達されます。

注: serevu で PMD (serevu.cfg で設定可能) にコマンドを送信する必要がある場合に、PMD でルートに対して ADMIN 属性または端末へのアクセスが設定されていなければ、以下の内容を PMD とそのサブスクリバすべてに定義してください。

```
eu _serevu logical
authorize admin USER uid(_serevu) access(a)
# 以下の行が実行できるのは、マスタ PMD 上でのみです。
authorize terminal localTerminalName uid(_serevu) access(a)
```

注: serevu ユーティリティを正常に機能させるためには、root ユーザが /etc/passwd ファイルに対して write アクセス権限を持っている必要があります。serevu 環境設定ファイル (serevu.cfg) でリモート コンピュータを定義する場合は、ログイン権限をリモート コンピュータに付与する必要があります。以下に例を示します。

```
eu _serevu admin logical
authorize terminal localTerminalName uid(_serevu) access(a)
er specialpgm $ACDIR/bin/serevu seosuid(_serevu ) unixuid(root)
```

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
serevu {daemon|nodeamon} [-f nn] ¥  
      [-d {nn[_]m|h|d|w}|FOREVER}] ¥  
      [{-s|-t} nn[_]m|h|d|w]]
```

daemon

ユーティリティをデーモンとして実行します。デフォルト値です。

nodaemon

ユーティリティを標準プロセスとして実行します。

-d

ユーザのログインを無効にする期間を指定します。デフォルトでは、この値は秒単位です。

注: ユーザ アカウントを無効にする期間は、各 **serevu** スキャンを実行する間隔の時間より短く設定することはできません。ユーザ アカウントを無効にする期間は、各 **serevu** スキャンを実行する間隔の時間の倍数に設定する必要があります。

-f

失敗ログイン回数を指定します。この失敗ログイン回数に達したユーザのアカウントは、指定された期間内は無効になります。

注: 失敗ログイン回数 (**def_fail_count** 構成設定の値でも定義可能) は、システムに設定されている許容失敗ログイン回数の値と常に等しくすることをお勧めします (たとえば **Solaris** では、システムのこの値は **RETRIES** トークンによって **/etc/default/login** に設定されています)。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-s

現時点からさかのぼる期間を指定します。この期間内に **serevu** は失敗したログインをスキャンします。

デフォルト: 300 秒 (環境設定)。

--t

serevu の次のチェックまでの経過時間を指定します。

デフォルト: 120 秒 (環境設定)。

FOREVER

-d オプションを共に使用して、時間を無期限に指定します。このパラメータを使用する場合、ユーザ ログインは無期限に無効になります。

nn[s|m|h|d|w]

-d、-s、-t の各オプションと共に使用して、オプションの時間を指定します。

s

nn は秒単位（デフォルト）。

m

nn は分単位。

h

nn は時間単位。

d

nn は日単位。

w

nn は週単位。

sessfgate ユーティリティ - CA ControlMinder への Unicenter Security Requests の転送

sessfgate ユーティリティは、Unicenter Security API をメッセージキューから CA ControlMinder に転送して再フォーマットします。UNIX の Unicenter Security API は、すべてメッセージキューに格納されます。sessfgate ユーティリティは、メッセージキューから送信された API 要求を処理し、再フォーマットおよび再転送されたこれらの要求を CA ControlMinder に転送します。その後、ユーティリティは CA ControlMinder のリターンコードを Unicenter TNG の対応するリターンコードに変換します。

ゲートウェイをアクティブにするには、Unicenter 統合のセットアップ手順を実行する必要があります。Unicenter 統合のセットアップでは、sessfgate プログラムが `ACInstallDir/tng/bin` ディレクトリにインストールされます（`ACInstallDir` は CA ControlMinder のインストールディレクトリであり、デフォルトでは `/opt/CA/AccessControl/` です）。Unicenter Security が停止され、CA ControlMinder が起動された後に、sessfgate は SSF の代わりに API 要求を受け取ることができます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sessfgate [-i|-s|-l] -t
```

-l

ゲートウェイの起動を指定します。

-s

ゲートウェイの停止を指定します。

--l

ステータスを指定します。

--t

トレース ファイルの有効または無効を切り替えます (ログ ファイルは `/opt/CA/AccessControl//log/sessftrace.log` です)。

注: Unicenter TNG を実行する前に `seload` を実行する場合は、以下のコマンドを使用して、`sessfgate` を手動で起動する必要があります。

```
ACInstallDir/tng/bin/sessfgate -l
```

この場合、`ACInstallDir` は `CA ControlMinder` がインストールされているディレクトリです。

sesu ユーティリティ - ユーザの代替

`sesu` ユーティリティを使用すると、一時的に他のユーザとして操作を行うことができます。このユーティリティは、UNIX の `su` コマンドの `CA ControlMinder` バージョンです。ただし、`sesu` ユーティリティではユーザ代替コマンドが用意されていて、このコマンドでは、代替ユーザのパスワードを入力する必要はありません。認証プロセスは、`SURROGATE` クラスに定義されている `CA ControlMinder` のアクセスルールに基づいて実行されます。また、コマンドを実行するユーザのパスワードに基づいて実行される場合もあります。

`sesu` ユーティリティでは、`seos.ini` ファイルの `sesu` セクションにあるトークンを使用します。また、以下の特殊ファイルも使用します。

- `/etc/passwd`
- `/etc/group`
- `/etc/shells`

このプログラムは、誤って使用されることを防ぐために、ファイルシステム内でマークされており、誰もこれを実行できません。このため、セキュリティ管理者は、このプログラムを実行する前に、それが実行可能ファイルであることをマークし、ユーザ ID を **root** に設定する必要があります。

重要: **sesu** ユーティリティを使用する前に、すべてのユーザを **CA ControlMinder** データベースに定義し、前提条件を設定してください。これは、**CA ControlMinder** に定義されていないユーザに対してシステム全体が開放されることを防止するためです。

sesu ユーティリティは必要に応じて強力な認証をサポートし、ユーザにワントタイムパスワードの入力を要求することができます。 **seos.ini** ファイルの **sesu** セクションおよび **strong_auth** セクションで強力な認証をアクティブにします。

注: 強力な認証および [sepromote](#) (P. 257) ユーティリティの詳細については、「*統合ガイド*」の **CA AuthMinder** 統合に関する章をお読みください。

使用上の注意

- **CA ControlMinder** の承認サーバが見つからない場合、ユーティリティはシステムの標準 **su** コマンドを実行します。
- **sesu.old_sesu** 構成トークンが **no** に設定されている場合、ユーティリティはシステムの標準 **su** コマンドを実行します。
- **/etc/shells** が存在していて、それが現在のシェルを指定していない場合、**sesu** はアカウントの代理使用を **root** に許可しません。

このユーティリティの構文は、以下のようになります。

```
sesu [-] [username] [-l] [-n] [-s shell] [-c command]
```

-

環境をターゲット ユーザの環境に設定します。

注: Linux では、**-l** オプションの使用と同じです。

-c command

指定されたコマンドを実行して、終了します。

空白を含むコマンドは、引用符で囲みます。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-l

(Linux のみ)。開いているシェルがログインシェルであることを示します。

-n

ユーザに対してパスワードを要求しないように指定します。

重要: このオプションを使用した場合、ユーティリティは **root** アカウントとして実行され、**LOGIN** イベントを実行します。

注: セキュリティ許可サーバが見つからない場合、ユーティリティは **/bin/su** を使用します。

-s *shell*

(Linux のみ)。ユーザのパスワード入力によるシェルではなく、開くシェルを指定します。

このシェルは、**/etc/shells** ファイルのリストにある必要があります。

username

セッションに関連付けられている ID を、指定されたターゲットユーザの *username* の ID に変更します。

username を指定しない場合、sesu によってデフォルトで **root** が設定されます。

例

- UID を **root** に変更するには、以下のコマンドを入力します。環境は、このコマンドを実行したユーザの環境のままです。

```
sesu
```

- *UID* を **root** に変更するには、以下のコマンドを入力します。環境は、**root** ユーザの環境に変更されます。

```
sesu-
```

- ユーザ **John** の代理ユーザになるには、以下のコマンドを入力します。

```
sesu John
```

- ユーザ **Carol** の代理になり、指定されたコマンド **ls -la** を **/home/carol** ディレクトリから実行するには、以下のコマンドを入力します。

```
sesu - Carol -c "ls -la /home/carol"
```

- 以下のコマンドを使用して、ユーザ **Angelo** の代理ユーザになり、**bash** シェルを使用し、それをログイン シェルとして開きます。

```
sesu Angelo -l -s /bin/bash
```

注: これは、Linux でのみ有効です。

詳細情報

[sesu](#) (P. 475)

sesudo ユーティリティ

sesudo ユーティリティを使用すると、別のユーザの権限でコマンドを実行できます。これにより、一般ユーザは、管理者権限が必要なアクションを実行できます。

このような方法でコマンドを実行するユーザ権限を管理するルールは、**SUDO** クラスにアクセスルールとして定義されます。**SUDO** クラスのレコードにはコマンドスクリプトが保存されているので、**sesudo** によってそのスクリプトの実行を許可されているユーザおよび禁止されているユーザの両方を指定できます。

sesudo ユーティリティ - UNIX で別のユーザとしてコマンドを実行

UNIX で該当

sesudo ユーティリティを使用すると、別のユーザの権限でコマンドを実行できます。**sesudo** は、他のユーザ（ターゲットユーザ）の権限を借りて 1 つ以上のコマンドを実行するユーティリティです。このユーティリティを使用すると、一般ユーザもスーパーユーザ権限が必要なアクション（**mount** コマンドなど）を実行できます。

このような方法でコマンドを実行するユーザ権限を管理するルールは、**SUDO** クラスにアクセスルールとして定義されます。**SUDO** クラスのレコードにはコマンドスクリプトが保存されているので、**sesudo** によってそのスクリプトの実行を許可されているユーザおよび禁止されているユーザの両方を指定できます。

sesudo を実行するたびに、以下の値のいずれか 1 つが返されます。

-2

ターゲット ユーザが見つからないか、またはコマンドが中断されました。

-1

パスワードエラー

0

実行が成功しました。

10

パラメータの使用法に問題があります。

11

syscall がロードされていません。

20

ターゲット ユーザエラー

22

syscall はロードされていますが、デーモンが実行されていません。

30

権限エラー

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sesudo {-h|-list|record [params]}
```

-h

ヘルプ画面を表示します。

-list

実行可能な **sesudo** コマンドをリストします。これらのコマンドは、実行権限を与えられている **CA ControlMinder** データベースに定義されている **SUDO** レコードです。

レコード

sesudo ユーティリティを使用して実行するコマンドにセキュリティ管理者が付与した **SUDO** クラス レコードの名前を指定します。

params

(オプション) 実行するコマンドに渡すパラメータを指定します。

sesudo ユーティリティ - Windows で別のユーザとしてコマンドを実行

Windows で有効

sesudo ユーティリティを使用すると、別のユーザの権限でコマンドを実行できます。**sesudo** は、他のユーザ (ターゲット ユーザ) の権限を借りて 1 つ以上のコマンドを実行するユーティリティです。このユーティリティを使用すると、一般ユーザもスーパーユーザ権限が必要なアクション (mount コマンドなど) を実行できます。

このような方法でコマンドを実行するユーザ権限を管理するルールは、**SUDO** クラスにアクセスルールとして定義されます。**SUDO** クラスのレコードにはコマンドスクリプトが保存されているので、**sesudo** によってそのスクリプトの実行を許可されているユーザおよび禁止されているユーザの両方を指定できます。

注: **sesudo** によって起動されたプログラムを実行するユーザは、Windows 用の CA ControlMinder から変更できません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sesudo {-h|-list|-do record [params]}
```

-h

オンライン ヘルプ画面を表示します。

-list

実行可能な **sesudo** コマンドをリストします。これらのコマンドは、実行権限を与えられている CA ControlMinder データベースに定義されている **SUDO** レコードです。

-do record [*params*]

sesudo で別のユーザとしてコマンドを実行するように指定します。

record

sesudo ユーティリティを使用して実行するコマンドにセキュリティ管理者が付与した **SUDO** クラス レコードの名前を指定します。

params

(オプション) 実行するコマンドに渡すパラメータを指定します。

seuidpgm ユーティリティ - trusted プログラムの抽出

UNIX で該当

seuidpgm ユーティリティは、**Set-User-ID** ビットまたは **Set-Group-ID** ビットがオンであるすべてのプログラムを抽出します。**seuidpgm** は、ファイルシステム全体をスキャンし、検出されたプログラムを **PROGRAM** クラスに追加する **selang** コマンドを作成します。

seuidpgm は、**selang** のコマンドでコマンドを作成し、そのコマンドを標準出力に書き込みます。**selang** ユーティリティへのパイプラインを使用することも、出力をファイルに送ることもできます。出力を編集して不要なプログラムを削除したり、プログラムをさらに追加することができるため、出力はファイルに送ることをお勧めします。この方法を使用して、システム内の不要な **setuid** プログラムを検索します。

注: **UxImport** ユーティリティを使用して、**seuidpgm** ユーティリティの実行前にユーザおよびグループを定義することをお勧めします。ただし、**UxImport** を事前に実行していない場合でも、**-g** オプションと **-u** オプションを指定して **seuidpgm** を実行するとユーザおよびグループを定義できます。

seuidpgm は、コマンドラインで指定したすべてのパスを、開始パスのすべてのサブディレクトリまで検索します。複数の開始パスを使用できます。

任意の数のオプションを指定できます。複数のオプションを指定する場合は、各オプションをスペースで区切ります。

プログラムが **setuid** プログラムであり、**write** アクセス権限が割り当てられている場合、**seuidpgm** は、他のすべての **setuid** プログラムと同様にそのプログラムを処理します。ただし、標準エラーの警告も送信します。

注: **PROGRAM** クラスのレコードの制御方法の詳細については、「**UNIX エンドポイント管理ガイド**」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seuidpgm option startDir ... [-x excludeDir]
```

-d

UNIX のファイルアクセス許可を解析して許可されているファイルアクセスを決定する代わりに、**defaccess** を「**execute**」に設定し、**PROGRAM** クラスに **setuid** プログラムおよび **setgid** プログラムのエントリを自動的に作成します。 **setuid** プログラムまたは **setgid** プログラムが相互にそれぞれのプログラムを実行する場合もあります。このオプションを指定しないと、**setuid** プログラムまたは **setgid** プログラムの実行を試みるプログラムは、これらのプログラムを実行できません。

このオプションを使用することをお勧めします。

-f

FILE クラスおよび **PROGRAM** クラスの両方のルールを作成します。

--g

setgid プログラムの **GROUP** レコードを作成します。

注: このオプションは、**UxImport** を実行していない場合にのみ使用してください。

--l

ハードリンクまたはシンボリックリンクを持つプログラムに1つの許可を作成します。

ファイルシステムを **root** ディレクトリからではなく特定のディレクトリのみからスキャンし、**-l** オプションを指定する場合は、コマンドラインで複数の開始パスを使用します。複数の開始パスを使用しないと、**-l** オプションが無効になることがあります。

-n

NFS をスキャンしません。

このオプションを使用することをお勧めします。

-O

ファイル名を標準出力に書き込みますが、**selang** のコマンドは作成しません。

-P

setuid プログラムを **NFS** ディレクトリから有効にします。ただし、マウントテーブルが、マウントされたファイルシステムから **setuid** を実行することを許可している場合にのみ実行できます。

-q

Quiet-Mode でユーティリティを実行します。つまり、標準エラーに対するエラー メッセージは送信されません。

-S

PROGRAM クラスに **setuid/setgid** プログラムのエントリを作成するのではなく、**SECFILE** クラスにエントリを作成します。

-u

setuid プログラムの **USER** レコードを作成します。

注: このオプションは、**UxImport** を実行していない場合にのみ使用してください。

-x excludeDir

ツリーからディレクトリを除外します。指定されたディレクトリでは、**setuid** プログラムおよび **setgid** プログラムは検索されません。このオプションはコマンドラインの最後に指定する必要があります。**path** は、除外するディレクトリの完全パスです。複数のディレクトリを除外するには、各ディレクトリに対して **-x** オプションを繰り返し指定します。

startDir

trusted プログラムを検索する上位ディレクトリのスペース区切りリストを指定します。

例

- 重複する名前または同一の i-node を Quiet モードでチェックし、NFS をスキャンしないという設定で、set-user-id または set-group-id が「on」、defaccess が「execute」に指定されたすべてのプログラムを追加する selang のコマンドを出力するには、以下のコマンドを入力します。プログラムは、/usr ディレクトリとそのサブディレクトリ、/var ディレクトリとそのサブディレクトリ、および /etc ディレクトリとそのサブディレクトリをスキャンします。出力は、ホームディレクトリにある seprogs.seos ファイルに送られます。

```
seuidpgm -dlqn /usr /var /etc > ~/seprogs.seos
```

出力内容は以下のようになります。

```
## *****
## seuidpgm List Sun Feb 9 14:24:16 1997
# Start Path= /usr
# *****
nr PROGRAM /usr/lpp/bos/inst_root/lpp/inu_LOCK defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/lpp/X11/bin/xlock defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/setseenv defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/shell defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/su defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/sysck defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/tcbck defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/usrck defaccess(EXEC)
nr PROGRAM /usr/bin/vmstat defaccess(EXEC)
```

- /home ディレクトリを除き、root ディレクトリとそのすべてのサブディレクトリをスキャンするには、以下のコマンドを入力します。

```
seuidpgm -qln / -x /home
```

詳細情報:

[selang ユーティリティ - CA ControlMinder コマンドラインの実行 \(P. 210\)](#)

[UxImport ユーティリティ - UNIX オペレーティング システムからの情報の抽出 \(P. 313\)](#)

[seoswd デーモン \(P. 350\)](#)

[seosd デーモン \(P. 341\)](#)

seversion ユーティリティ - CA ControlMinder プログラム モジュールのバージョン情報の表示

UNIX で該当

seversion は、CA ControlMinder モジュールのバージョン情報を表示するユーティリティです。以下のデータを表示できます。

- グローバルバージョン番号およびマイナーバージョン番号
- モジュールがコンパイルされた日時
- モジュールがコンパイルされた端末

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seversion [-a|-l|-g|-h|-m|-s|-5] module
```

--a

要求された情報を表形式で表示します。

--g

タイトルを省略し、グローバルバージョン番号のみを表示します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

--l

組み込まれているライブラリ情報を表示します。

-m

タイトルを省略し、マイナーバージョン番号のみを表示します。

-s

タイトルを省略し、SHA1 シグネチャを表示します。

-5

タイトルを省略し、MD5 シグネチャを表示します。

このオプションは、FIPS-only モードでない場合にのみ機能します。

module

表示するバージョン番号のモジュールのファイル名を指定します。

例

`sesudo` ユーティリティのバージョン情報を表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
seversion /opt/CA/AccessControl//bin/seosd
```

FIPS モードでない場合に、以下のようなメッセージが画面に表示されます。

```
CA ControlMinder seversion vX.X.X.xxx - Display module's version
Copyright (c) YYYY CA. All rights reserved.
Running under: Linux
File name: /opt/CA/AccessControl//bin/seosd
Version : major.minor.sp.build
Created  : MMM DD YYYY hh:mm:ss
OS info  : i86PC
SHA1     : 10068CC6A70195B84AF896682CCBA1A4B7B43CD1
MD5:     : 1F9BD56CA523A33FFBC47551ECE093E5
```

sewhoami ユーティリティ - UNIX での CA ControlMinder ユーザ名およびセキュリティクレデンシャルの表示

UNIX で該当

`sewhoami` ユーティリティは、CA ControlMinder 認証デーモンが認識できるユーザ名を表示するユーティリティです。`sewhoami` は UNIX の `whoami` ユーティリティに類似していますが、表示される情報は異なり、通常 `sewhoami` の情報の方が有用です。

- `su` コマンドを実行し、次に UNIX の `whoami` ユーティリティを実行すると、`su` コマンド実行後に取得されたユーザ ID に基づいてユーザ名が表示されます。
- `su` コマンドを実行し、次に CA ControlMinder の `sewhoami` ユーティリティを実行すると、そのユーザの元のログイン ID とその権限情報が表示されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

`sewhoami [-a|-d]`

`--a`

ユーザのクレデンシャル、つまりユーザの ACEE の内容を表示します。

注: ACEE の詳細については、「UNIX エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

`-d`

ユーザに関連付けられた ACEE ハンドルおよびデータベースにあるそのハンドル名を表示します。

例: UNIX での CA ControlMinder ユーザ名およびセキュリティクレデンシャルの表示

以下の例は、CA ControlMinder 認証デーモンで認識されているユーザ名およびセキュリティ クレデンシャルを表示します。

`sewhoami -a`

root ユーザの場合、sewhoami 出力は以下のようになります。

```
root
ACEE Contents
User's Name           : root
ACEE's Handle         : 52
Group Connections Table:
  Group Name          Connection Mode
=====
  adm                 Regular
  bin                 Regular
  daemon              Regular
  disk                Regular
  root                Regular
  seosaudt             Regular
  sys                 Regular
  wheel               Regular
Categories            : <None>
Profile Group          : <None>
Security Label         : <None>
User's Audit Mode      : Failure LoginSuccess LoginFailure
User's Security Level  : 0
Source Terminal        : <Unknown>
Process Count for ACEE : 19
User's Mode            : Admin Auditor
ACEE's Creation Time   : Tue Mar 17 14:53:07 2009
```

test という名前のユーザで root ユーザではない場合、sewhoami 出力は以下の例のようになります。

```
test
ACEE Contents
  User's Name       : test
  ACEE's Handle     : 65
  Group Connections Table:
    Group Name      Connection Mode
    =====
    seosaudt        Regular
    users           Regular
  Categories        : <None>
  Profile Group      : secadmin
  Security Label     : <None>
  User's Audit Mode  : Failure LoginSuccess LoginFailure
  User's Security Level : 0
  Source Terminal    : localhost.localdomain
  Process Count for ACEE : 2
  User's Mode        : Admin Auditor
  ACEE's Creation Time : Wed Mar 18 15:34:53 2009
```

詳細情報:

[secons -whoami 機能 - ユーザ名およびセキュリティクレデンシャルの表示](#) (P. 194)

uninstall_AC ユーティリティ - 現在のコンピュータからの CA ControlMinder の削除

UNIX で該当

uninstall_AC ユーティリティは、コマンドを実行するステーションから CA ControlMinder の一部またはすべてを削除します。デフォルトは「-all」で、端末から製品全体を削除します。

注: CA ControlMinder のカーネル拡張は、アンインストール前にアンロードする必要があります。

このコマンドの構文は、以下のようになります。

```
uninstall_AC [-all | -admin] [-f] [-force] [-h] [-ignore_dep] [-d path] [-fn file]
```

-admin

端末から Security Administrator および seauditx などの管理ツールのみを削除します。

注: 現在では *admin* パッケージは CA ControlMinder に含まれていません。古いバージョンの CA ControlMinder を削除する場合には、このオプションを使用します。

-all

端末から製品全体を削除します。

-d path

CA ControlMinder のインストール先ディレクトリを定義します。

注: CA ControlMinder をデフォルトのディレクトリ (/opt/CA/AccessControl/) にインストールする場合、このオプションを指定する必要はありません。

-f

サイレント モードで CA ControlMinder を削除します。

-fn file

アンインストールが完了した後に指定したファイルを実行します。

-force

カーネル拡張のアンロードプロセスが失敗した場合でも、アンインストールを強制的に続行します。

`-h`

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

`-ignore_dep`

アンインストール手順で、他の製品との依存関係をチェックしないように指定します。

例: コンピュータから CA ControlMinder を完全に削除する

CA ControlMinder がデフォルトのディレクトリにインストールされている場合に、使用中のコンピュータから完全に削除するには、以下のコマンドを入力します。

```
uninstall_AC
```

uxauthd.sh スクリプト -- UNIX 認証ブローカエージェントを管理します。

uxauthd.sh スクリプトを使用して、UNIX 認証ブローカ エージェントを管理します。環境が正しく設定されることが保証されるため、uxauthd.sh スクリプトを使用して UNIX 認証ブローカ エージェントを管理することを推奨します。

デフォルトでは、uxauthd.sh スクリプトは `/opt/CA/uxauthd/sbin` ディレクトリ内にあります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxauthd.sh {start | stop | restart | status | debug level}
```


start

UNIX 認証ブローカ エージェントを起動します。

stop

UNIX 認証ブローカ エージェントを停止します。

再起動

UNIX 認証ブローカ エージェントを再起動します。

status

UNIX 認証ブローカ エージェントのステータスを表示します。ステータスの状態は以下のとおりです。

- uxauthd は動作している
- uxauthd は動作していない

デバッグ レベル

UNIX 認証ブローカ エージェントをデバッグ レベルで起動するように指定します。

範囲：1 ～ 3

注: uxauthd.sh を使用して UNIX 認証ブローカ エージェントを起動または停止すると、レポート エージェントのステータスに影響します。

uxauth_selinux.sh -- SELinux サポートの有効化

`uxauth_selinux.sh` スクリプトは、SELinux 環境で UNIX 認証ブローカ の動作を有効にする SELinux ポリシーをデプロイします。このスクリプトは、次のユーティリティのサポートを有効にします： `ssh`、`rlogin`、`ftp`、`sftp`、および `passwd`。

拡張インストールまたは一般インストールを使用して、SELinux UNIX 認証ブローカ ポリシーをインストールできます。拡張インストールでは、SELinux セキュリティ コンテキスト タイプ `usr_t` の許可が追加されます。一般インストールでは、`user_t` タイプの許可は追加されません。したがって、一般インストール UNIX 認証ブローカ では、オフライン ユーザ ログインおよびユーザ ログイン レポートをサポートできません。

`uxauth_selinux.sh` スクリプトは UNIX 認証ブローカ `libin` ディレクトリにあり、これはデフォルトでは `/opt/CA/uxauthd/libin` ディレクトリです。`uxauth` インストールパッケージをカスタマイズして、UNIX 認証ブローカ インストール中にスクリプトを実行できます。このとき、SELinux ポリシーは一般モードでインストールされます。また、インストール後にデフォルトの場所からスクリプトを実行することもできます。

注: 拡張ポリシーをインストールすると、先にインストールされた一般ポリシーは自動的にアンインストールされます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxauth_selinux.sh {-i [-e] | -r | -h}
```

`-i`

SELinux 環境にポリシーをインストールします

`-e`

`usr_t` タイプのアクセス権を追加する拡張インストール オプションを呼び出すことを指定します。

`-r`

SELinux 環境からポリシーを削除します。

`-h`

ヘルプを表示します

uxconsole ユーティリティ -- UNIX 認証ブローカ エンドポイントの管理

uxconsole ユーティリティを使用して、UNIX 認証ブローカ エンドポイントを管理することができます。uxconsole ユーティリティを使用すると、UNIX 認証ブローカ のインストールに関する情報を表示し、UNIX 認証ブローカ エンドポイントを **Active Directory** に登録し、ユーザとグループを管理および移行することができます。

このユーティリティはいくつかのタスクを処理します。以下の関数を使用します。

タスク	関数
UNIX コンピュータを Active Directory に登録する	<code>uxconsole -register</code>
UNIX コンピュータの Active Directory での登録を解除する	<code>uxconsole -deregister</code>
詳細レベルを設定する	<code>uxconsole -debug</code>
Active Directory ユーザのログインを有効にする	<code>uxconsole -activate</code>
Active Directory ユーザのログインを無効にする	<code>uxconsole -deactivate</code>
ユーザ マッピングを管理する	uxconsole -map (P. 292)
ユーザおよびグループを Active Directory へ移行する	uxconsole -migrate (P. 296)
ユーザとグループを管理する	uxconsole -manage (P. 294)
エンドポイント ステータスを表示する	<code>uxconsole -status</code>
Kerberos 操作を実行する	uxconsole -krb (P. 306)
Active Directory で LDAP クエリを実行する	uxconsole -ldap (P. 307)
UNAB NSS キャッシュ データを表示する	uxconsole -dbdump (P. 309)
Active Directory ユーザ アカウントを確認する	uxconsole -verify (P. 311)

uxconsole -map -- ユーザ マッピングの管理

UNIX で有効

map コマンドを使用して、NIS またはローカル ユーザのアカウントを Active Directory ユーザのアカウントにマップします。

注: -map オプションを使用する場合、uxconsole ユーティリティは、ユーザ アカウント詳細の競合を識別するために Active Directory に接続しません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -map [-add] [-scope {l|n|a}] { -all | <unix_name> [ <ad_name>] | -input
<file> } [-d <domain> ] [-force] [-v]
uxconsole -map -local { <unix_name> | -input <file> } [-force] [-v]
uxconsole -map -del { <unix_name> | -input <file> } [-force] [-v]
uxconsole -map -show [<filter>] [-scope {l|n|a}] [-v]
uxconsole -map -h
```

-add

ユーザ マッピングを追加します

-scope {l|n|a}

マッピングの範囲を指定します。

- l - ローカル ユーザ アカウントのみをマップ
- n -- NIS/NIS+ ユーザ アカウントのみをマップ
- a -- ローカルおよび NIS/NIS+ ユーザ アカウントをマップ

-all

同一のユーザ名を持つ NIS およびローカル ユーザ アカウントをすべてマップするように指定します。

<unix name>

単一の UNIX ユーザ アカウント (NIS またはローカル アカウントのいずれか) をマップするように指定します。

注: このパラメータを使用して、マップされた NIS またはローカル ユーザ アカウントを削除することもできます。

-ad <ad name>

ローカル ユーザ アカウントの Active Directory 名を指定します。

-input <file>

マッピング要求を含む入力ファイルを指定します。以下のフィールドおよびパラメータを持つ CSV 形式内のマップ ファイルを作成します。

<unix_name>,[<ad_name>],[<domain>]

<unix_name>

UNIX ユーザ アカウント名を指定します。

[<ad_name>]

Active Directory ユーザ アカウントを指定します。*ad_name* はオプションのパラメータです。Active Directory ユーザ アカウントを指定しない場合、そのアカウントは、同じ UNIX ユーザ アカウント名を持つ AD アカウントにマップされます。

[<domain>]

Active Directory アカウントのドメイン名を指定します。*domain* はオプションのパラメータです。

-d <domain>

ユーザ アカウントが含まれる Active Directory ドメイン名を定義します。

注: 以下の形式を使用して、完全なユーザ クレデンシャルを指定できます: <name>@<domain>. ドメイン名が指定されない場合、そのドメインは登録ドメインにマップされます。

-force

ユーザ マッピングを強制的に実行し、既存のマッピングまたは移行ステータスを上書きするか、またはユーザ マッピングを削除するように指定します。

注: デフォルトでは、uxconsole は部分的に移行されたユーザ アカウントを削除しません。

-local

ユーザ アカウントをローカル例外として設定するように指定します。

注: ユーザをローカル例外として指定する場合、Active Directory に同一のユーザ アカウントが存在しても、UNIX 認証ブローカ はユーザ アカウントを管理しません。

-del

ローカルまたは NIS ユーザ マッピングを削除するように指定します。

-show

ユーザ マッピングの詳細を表示するように指定します。

<filter>

ユーザのサブセットを返すワイルドカードを定義します。

-v

詳細をアクティブにするように指定します。

-h

ヘルプを表示します。

uxconsole -manage -- ユーザおよびグループの管理

UNIX で有効

このコマンドを使用して、ローカルまたはエンタープライズ ユーザおよびグループに関する情報を一覧表示します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -manage {-find | -show [-detail]} {-user <filter> | -group <filter>}  
uxconsole -manage -show -policy
```

-find

ローカルおよびエンタープライズ ユーザまたはグループのリストの表示を指定します。

-show

特定のユーザやグループ、またはユーザやグループのサブセットの詳細、またはポリシーを表示するように指定します。

-detail

ユーザ設定の詳細を表示するように指定します。

-user *filter*

ユーザのサブセットを返すワイルドカードを定義します。

-group *filter*

グループのサブセットを返すワイルドカードを定義します。

-policy

エンタープライズ ログイン ポリシーを表示するように指定します。

例: ユーザ ステータスの表示

以下の例は、ローカル UNIX ユーザ (local1) で、Active Directory ユーザに別の名前 (ent1) でマップされているユーザに関する出力を表しています。Active Directory ユーザは、有効な UNIX 属性を持っているため、UNIX 認証ブローカ エンドポイントにログインできます。

```
uxconsole> ./uxconsole -manage -show -detail -user ent1
CA Access Control UNAB uxconsole v12.52.0.160 - console utility
Copyright (c) 2009 CA. All rights reserved.
```

USER 'ent1' information

```
-----
Type                : Local User
Login Name          : local1
Mapped to           : ent1@example.com
Enterprise Account   : Enabled
Local Account       : Enabled
Login               : Allowed
Login Reason        : User exists locally
Uid                 : 300
Gid                 : 101
Shell               : /bin/bash
Home Directory      : /home/local1
Unix Groups         : 30017(unabca_gx2), 30016(unabca_gx1)
All Groups          : unabca_gw1@company.com, unabca_gw2@company.com,
unabca_gx1@company.com

Type                : Enterprise User
Login Name          : ent1
Principal Name      : ent1@example.com
Enterprise Account   : Enabled
Login               : Allowed
Login Reason        : According to internal default
Uid                 : 10133
Gid                 : 13870
Shell               : /bin/sh
Home Directory      : /home/ent1
```

uxconsole -migrate - UNIX のユーザとグループの Active Directory への移行

UNIX で有効

`migrate` を使用して、ユーザおよびグループを UNIX ホストから **Active Directory** に移行します。移行処理では、ローカル ユーザおよびグループを **Active Directory** に移行し、ローカル アカウントを無効にする処理を試みます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -migrate [-scope {l|n|a}] {-mode {p|f}} [-input file] [-emulate] [-d domain]
[-a name [-w pass]] [-users] [-groups] [-cgc container] [-new] [-v level] [-h]
```

```
uxconsole -migrate [-show {-user filter|-group filter}]
```

`-migrate`

UNIX ユーザの移行オプションを定義します。

`-scope {l | n | a}`

移行の範囲を指定します。

- l - ローカル ユーザおよびグループのみを移行します。
- n - NIS¥NIS+ サーバから NIS ユーザおよびグループを移行します。
- a - ローカルおよび NIS/NIS+ のユーザおよびグループを移行します。

デフォルト : l

`-mode {p | f}`

移行モードを指定します。

オプション : partial、full

デフォルト : f

-input file

アカウント マップ ファイルの完全パスを定義します。

注: マッピング ファイルを使用して、移行処理中に検出されたユーザアカウントの競合を解決します。以下のフィールドおよびパラメータを持つ CSV 形式内のマップ ファイルを作成します。

type <USER|GROUP>, UNIX name <username>, requested action <KEEPLocal|MIGRATE|MAP>, AD name <AD mapped name>

例: USER、uxuser、MAP、aduser。

重要: GROUP タイプを指定して MAP アクションを使用することはできません。MAP オプションは、ユーザアカウントのマップのみに使用できます。

-emulate

マイグレーション処理がエミュレーション モードで実行されることを指定します。

注: エミュレーション モードで **uxconsole -migrate** コマンドを実行しても、ユーザは **Active Directory** に移行されません。エミュレーションモードでは、**uxconsole** は、ユーザおよびグループの ID で競合する可能性があるものをレポートするジャーナル ファイルを作成します。エミュレーションモードは、**UNIX/Active Directory** のユーザおよびグループの ID 競合を解決するために使用してください。

-d domain

ユーザおよびグループの移行先のドメインの名前を定義します。

注: 管理者クレデンシャルを指定しないで **-migrate -d** コマンドを実行すると、**UNIX 認証ブローカ** でユーザおよびグループを **Active Directory** に移行することはできません。

-a name

Active Directory でユーザ プロパティを登録、作成、更新するために使用される **Active Directory** 管理者を指定します。

注: 管理者のクレデンシャルを指定せずに **-migrate** コマンドを実行すると、**UNIX 認証ブローカ** が有効にならないため、**UNIX** 属性を追加したり、アカウントやグループ **Active Directory** に追加することができません。**Active Directory** の管理者クレデンシャル指定しない場合、移行中に検出された競合を解決することができません。

-w passwd

Active Directory 管理者のアカウントパスワードを指定します。

-users

(オプション) ユーザのみを **Active Directory** に移行します。

注: 指定しない場合、一部のユーザは **Active Directory** に移行されません。

-groups

(オプション) グループのみを **Active Directory** に移行します。

注: 指定しない場合、一部のグループは **Active Directory** に移行されません。

-cgc container

新規グループを作成する **Active Directory** コンテナの名前を指定します。

-new

前回移行されていない新規ユーザおよびグループのみを移行するように指定します。

-v level

詳細レベルを指定します。

範囲: 1 ~ 5

-h

ヘルプを表示します。

-show

ユーザおよびグループ移行情報を表示します。

注: 指定した場合、ユーザおよびグループは移行されません。

-user filter

フィルタ条件に一致するユーザのみを表示します。

-group filter

フィルタ条件に一致するグループのみを表示します。

uxconsole -register - Active Directory への UNIX マシンの登録

UNIX で該当

このコマンドを使用して Active Directory に UNIX ホストを登録します。UNIX ホストの登録は、UNIX 認証ブローカ 設定プロセスの一部として実行され、Active Directory ユーザが UNIX ホストにログインできるようにします。

注: UNIX ホストを登録した後、Active Directory ユーザがホストにログインできるようにするには、UNIX 認証ブローカ をアクティブにする必要があります。

以下の状況では、UNIX ホストを登録することはできません。

- UNIX コンピュータのホスト名が、ドメインサフィックスを除いて 15 文字より多い場合、登録は失敗します。これは、Active Directory では、コンピュータ オブジェクト名に NetBIOS ベースの文字数制限が適用されるためです。

たとえば、engineering-dept-sol2 という名前の UNIX コンピュータを Active Directory に登録することはできません。ホスト名が 15 文字を超えるためです。eng-dept-sol2.example.com という名前の UNIX コンピュータは登録できます。ドメイン名を除くホスト名 (eng-dept-sol2) が 15 文字より少ないためです。UNIX コンピュータのホスト名を表示するには、hostname コマンドを実行します。

- Active Directory との通信に UNIX ホストが使用する Active Directory サイト内のすべての DC が、uxauth.ini ファイル内の ad セクションの ignore_dc_list 設定に指定されている場合、登録は失敗します。

UNIX ホストを Active Directory に登録する際、デフォルトで、uxconsole ユーティリティはエンドポイントの物理的な場所に最も近い Active Directory サイトを自動的に検出し、このサイト内の DC とのみ通信します。-t オプションを使用して、この Active Directory サイトを指定することもできます。

このコマンドは、同じコンピュータ上で複数実行できます。たとえば、**keytab** ファイルが削除された場合、このコマンドを実行して **Active Directory** への UNIX 認証ブローカ ホストの登録を修復できます。

注: デフォルトの設定を使用するには、引数を指定せずに **uxconsole -register** コマンドを実行します。ユーザは必要な追加情報を入力するように求められます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -register [-a name] [-w pass] [-d] [-v level] [-n] [-o container] [-s server]
[port #] [-h] [-t site] [-sso]
```

```
uxconsole -register -owt [-d domain] [-a name] [-w password] [-v level]
```

```
uxconsole -register -owt -pupm [-d domain] [-a name -epname name [-eptype type
-container name]] [-v level]
```

```
uxconsole -deregister [-a name] [-w pass] [-v level] [-o container] [-s server] [port
#]
```

```
uxconsole -deregister -owt [-d domain] [-v level]
```

-register

Active Directory が UNIX 認証ブローカ を登録することを指定します。

-deregister

Active Directory が UNIX 認証ブローカ の登録を解除することを指定します。

-a name

Active Directory にコンピュータを登録する権限のあるユーザ名を定義します。

デフォルト : administrator

-epname

特権アカウントが由来するエンドポイントの名前を指定します。

-eptype

エンドポイントのタイプを指定します。指定しない場合、エンドポイントタイプは **Windows** エージェントレスです。

-w pass

Active Directory にコンピュータを登録する権限のあるユーザのパスワードを定義します。

-d

Active Directory を含むドメイン名を定義します。

-h

プログラム ヘルプを表示します。

-n

登録完了後に **uxauthd** エージェントが実行されるよう指定します。

このオプションを指定しない場合、登録処理が完了した後に **uxauthd** は実行されません。

-o *container*

UNIX コンピュータが登録されている Active Directory コンテナ名を定義します。

注: UNIX コンピュータを登録する前に、Active Directory コンテナが存在している必要があります。

-container

特権アカウントが登録されるコンテナの名前を指定します。

-owt

プロキシユーザ キー管理をリクエストする、位置依存の引数を指定します。このオプションを使用する前に、UNIX 認証ブローカ エンドポイントを登録します。

-port #

Active Directory リスニング ポート番号を定義します。

-pupm

共有アカウント管理 統合の使用を指定します。

-s *server*

Active Directory サーバ名を定義します。

-SSO

uxconsole がシングル サインオン (SSO) 用の Kerberos ファイルを管理するように指定します。

-t site

Active Directory との通信に UNIX 認証ブローカ が使用する DC を含む Active Directory サイトを定義し、uxauth.ini ファイル内の ad セクションの ad_site 設定にサイトの名前を書き込みます。

このオプションは指定することをお勧めします。このオプションを指定しない場合、ユーティリティが自動的に最適な Active Directory サイトを選択します。

注: ignore_dc_list と lookup_dc_list の設定値は、UNIX 認証ブローカ で Active Directory サイト サポートがどのように実装されるかに影響します。

-v level

インストール処理中に使用する詳細レベルを定義します。

例: Active Directory での UNIX ホストの登録方法

この例では、UNIX コンピュータを Active Directory に登録する方法を示します。ユーザ名 (-a administrator) およびパスワード (-w admin) を入力し、詳細レベル (-v 3) を設定し、インストール完了時に UNIX 認証ブローカ エージェントが実行されないよう指定 (-n) します。さらに、Active Directory のコンテナの名前を定義します (-o OU=COMPUTERS)。コンテナは、UNIX コンピュータを Active Directory に登録する前に存在している必要があります。

```
./uxconsole -register -a administrator -w admin -v 3 -n -o OU=COMPUTERS
```

uxconsole -status - UNIX 認証ブローカ の状態の表示

UNIX で有効

このコマンドを使用して、エンドポイント上の UNIX 認証ブローカ のステータスを表示します。 **-detail** 引数を使用すると、UNIX 認証ブローカ のステータスについて、可能な限りのすべての情報が表示されます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -status [-detail]
```

-status

UNIX 認証ブローカ ステータスを表示するように指定します。

-detail

UNIX 認証ブローカ ステータスの詳細を表示するように指定します。

例: UNIX 認証ブローカ ステータスの詳細な表示

uxconsole - status -detail コマンドを実行した場合に表示される出力例を以下に示します。

```
#!/uxconsole -status -detail
CA Access Control uxconsole v12.52.0.160 - console utility
Copyright (c) 2010 CA. All rights reserved.

Registration domain    - example.com
DCs                    - computer1, computer2
User search base       - DC=unixauth,DC=example,DC=com
User search filters
    Include            - CN=Users; OU=Test
    Exclude            - OU=WrongOU
Group search base      - CN=Users,DC=example,DC=com
Group search filters
    Exclude            - OU=Computers
Trusted domain         - DC=unab,DC=example,DC=com
DCs                    - winserver
User search base       - DC=unabdom,dc=example,dc=com
User search filters
    Include            - CN=users
Group search base      - DC=unab,DC=example,DC=com
UNAB mode              - full integration
full integration       - activated
Agent status           - running, pid = 6178
SELinux status         - permissive
SELinux UNAB policy    - uxauth_ex (version: 1.0)
CA AC server host      - ssl://acserver.example.com:7243
CA AC server status    - connected (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
Time sync              - enabled (NTP server: 192.168.1.100)
Enterprise policy      - login@computer.com (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
Enterprise policy      - loginHG@GHNODE#01 (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
Local policy           - enabled
Default login access   - deny
AD Unix users          - 16 (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
AD Unix groups         - 8 (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
AD Windows groups     - 19 (updated: Wed Jun 27 18:11:36 2012)
Migration              - not migrated
CA Access Control      - installed
                        Include AD users and groups in AC ladb : yes
                        Display AD names in AC Audit : no
                        Support AD non-Unix groups in AC: yes
                        PAM authentication in AC utilities : yes
```


この例では、以下の情報が出力されています。

- Active Directory ドメイン名 -- example.com
- エンドポイントが通信する DC -- computer1、computer2
- ユーザおよびグループの検索ベース フィルタ
- 信頼済みドメイン -- unab.example.com
- UNAB モード -- full integration （完全統合）
- UNAB ステータス -- activated （アクティブ）
- UNAB エージェント (uxauthd) ステータス -- running, pid = 6178 （実行中）
- SELinux インストール ステータス - permissive （制限なし）
- 展開された SELinux UNAB ポリシー - uxauth_ex （バージョン : 1.0）
- CA AC サーバのホスト名または IP アドレス
- CA AC サーバの接続ステータス
- 時間同期がアクティブにされたかどうか -- enabled （有効）
- NTP サーバ IP アドレス -- 192.168.1.100
- デプロイされた企業ログイン ポリシーの名前 -- login@computer.com、loginHG@GHNODE#01
- 企業ログイン ポリシーの最終更新日時
- ローカル ログイン ポリシーがアクティブにされたかどうか -- enabled （有効）
- デフォルト ログイン ポリシーが有効かどうか -- deny （拒否）
- Active Directory 内の UNIX ユーザの数 -- 16 （最終更新時間）
- Active Directory 内の UNIX グループの数 -- 8 （最終更新時間）
- Active Directory 内の Windows グループの数 -- 19
- UNIX ユーザとグループおよび Windows グループの最終更新日時
- ユーザの移行ステータス -- not migrated （移行されていない）
- CA ControlMinder はこのエンドポイントにインストールされるかどうか -- installed （インストール済み）

- CA ControlMinder ladb 内に Active Directory ユーザおよびグループに関する情報を含めるかどうか -- yes
- CA ControlMinder 監査レコード内の Active Directory ユーザおよびグループ名を表示させるかどうか -- yes
- CA ControlMinder は非 UNIX Active Directory グループをサポートするかどうか -- yes
- CA ControlMinder ユーティリティ内の PAM 認証をサポートさせるかどうか -- はい

uxconsole -krb—Kerberos 操作の実行

UNIX で該当

このコマンドを使用して、UNIX 認証ブローカ エンドポイントから、チケットの作成などの Kerberos 操作を実行します。Kerberos 操作を実行するために、エンドポイントに Kerberos をインストールする必要はありません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -krb [-init | -list | -passwd | -vno | -destroy | -resolve
```

-init

チケットを取得しキャッシュするように指定します

-list

クレデンシャル キャッシュまたは keytab のコンテンツを表示します

-passwd

ユーザの Active Directory パスワードを変更するように指定します

-vno

Kerberos プリンシパルの鍵のバージョン番号を表示します

-destroy

クレデンシャル キャッシュを破壊するように指定します

-resolve

ホスト名または IP アドレスを解決するように指定します。

例: UNIX 認証ブローカ keytab を使用して、Ticket Granting Ticket (TGT)を取得します

以下の例では、UNIX 認証ブローカ keytab を使用して TGT を取得する方法を示しています。

```
./uxconsole -krb -init -k
```

例: クレデンシャル キャッシュのコンテンツをリスト表示します。

以下の例では、クレデンシャル キャッシュのコンテンツをリスト表示する方法を示しています。

```
./uxconsole -krb -list
```

例: 暗号化データを持つ keytab のコンテンツをリスト表示します。

以下の例では、利用可能な暗号化情報を含めて keytab のコンテンツを表示する方法を示します。

```
./uxconsole -krb -list -keytab
```

uxconsole -ldap — Active Directory での LDAP クエリの実行

UNIX で有効

このコマンドを使用して、LDAP がインストールされていない UNIX 認証ブローカ エンドポイントから、Active Directory 上で LDAP クエリを実行します。ldapsearch ユーティリティの代わりに、このコマンドを使用します。このコマンドは、UNIX 認証ブローカ インストールのトラブルシューティングに使用できます。たとえば、Active Directory に使用するコンテナを問い合わせることができます。

重要: このコマンドを使用する前に、Ticket Granting Ticket (TGT) があることを確認してください。 コマンド `uxconsole -krb` を使用して、TGT を取得できます。

注: LDAP フィルタは RFC 2254 に準拠する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -ldap -search [-d DC] [-p port] [-b base] [-s scope] [filter [attributes]]
```

-search

検索オプションを指定します

-d *DC*

問い合わせるドメイン コントローラを指定します

-p *port*

使用する LDAP ポートを指定します

-b *base*

検索ベースを指定します

-s *scope*

検索範囲を指定します

デフォルト : sub

filter [*attributes*]

使用するフィルタおよび属性を指定します

注: フィルタを指定しない場合、'(objectClass=*)' が使用されます。属性を指定しない場合、select all オプション ('*') が使用されます。

例: DSE の表示

以下の例は、DSE の表示方法を示しています。

```
./uxconsole -ldap -search '(&(objectClass=user) (objectCategory=user) )'
```

uxconsole -dbdump—Display UNAB NSS cache data

UNIX で有効

このコマンドを使用して、UNIX 認証ブローカ NSS データベースからユーザおよびグループの情報を表示します。このコマンドを使用して、Active Directory に定義されているユーザおよびグループに関する情報を表示できます。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -dbdump [table [item]]
```

table [item]

テーブルおよび項目のコンテンツを表示するように指定します。

注: テーブル名を指定しない場合、このコマンドは利用可能なテーブルをすべて表示します。

例: キャッシュに格納されている Active Directory ユーザをすべて表示します。

以下の例は、エンドポイント キャッシュに格納された Active Directory ユーザをすべて表示する方法を示しています。

```
./uxconsole -dbdump pw
```

例: キャッシュに格納されている Active Directory グループをすべて表示します。

以下の例は、エンドポイント キャッシュに格納された Active Directory グループをすべて表示する方法を示しています。

```
./uxconsole -dbdump -gr
```

uxconsole -debug -- モジュールの詳細レベルを設定する

UNIX で有効

モジュールごとに詳細レベルを設定するには、このコマンドを使用します。UNIX 認証ブローカ は、PAM および NSS デバッグ情報もファイルに送信します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -debug -m mod [-v level]
```

-m *mod*

詳細レベルを設定するモジュールを指定します。

オプション : nss、pam、agent、all

-v *level*

詳細レベルを指定します。

制限 : 0 ～ 5

UNIX 認証ブローカ は、以下のファイルにデバッグ情報を書き込みます。

```
UNABInstallDir/log/debug/pam_debug  
UNABInstallDir/log/debug/pam_debug.back  
UNABInstallDir/log/debug/nss_debug  
UNABInstallDir/log/debug/nss_debug.back
```

注: エージェントが実行されていない場合に、詳細レベルを 1 以上に設定すると、UNIX 認証ブローカ PAM モジュールが有効にされたことを示すメッセージが表示されます。UNIX 認証ブローカ は、syslog にのみデバッグ情報を送信します。

uxconsole -verify -- Active Directory ユーザ アカウント UNIX 属性の確認

UNIX で該当

このコマンドを使用して、Active Directory ユーザ アカウントが UNIX 認証ブローカ で使用可能であることを確認します。このコマンドは、ユーザ アカウントを特定し、UNIX 属性（ログイン シェル、ホーム ディレクトリ、UID および GID）が、UNIX 認証ブローカ ユーザ キャッシュ データベース内に存在する値と一致していることを確認します。

注: このコマンドはユーザ パスワードを確認することはありません。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxconsole -verify -user <user_name>[<user_name1>][<user_name2>...]
```

-user

Active Directory 内のユーザ アカウントの UNIX 属性を確認するように指定します。

<user_name>

Active Directory ユーザ アカウントを指定します。

例: Active Directory ユーザ アカウント UNIX 属性の確認

以下の例は、Active Directory ユーザ アカウント UNIX 属性を確認する方法を示します。

```
./uxconsole -verify -user Joe
```

この例では **-verify** コマンドを使用してユーザ アカウント Joe の UNIX 属性を確認します。UNIX 認証ブローカ は以下を実行します。

- `/etc/shells` ファイルを参照し、指定されたログイン シェルがサポートされていることを確認します
- ユーザ名の長さが、オペレーティング システムによる制限内であることを確認します
- ホーム ディレクトリが指定されていることを確認します
- UID が指定されていることを確認します
- GID が指定されていることを確認します

uxconsole が Active Directory サイトを検出する方法

Active Directory に UNIX 認証ブローカ エンドポイントを登録するとき、デフォルトでは、uxconsole ユーティリティは最も近い Active Directory サイトを検出し、このサイトのドメインコントローラ (DC) とのみ通信します。

以下のプロセスでは、uxconsole がどのように最も近い Active Directory サイトを検出するかについて説明します。

1. UNIX 認証ブローカ エンドポイントは、以下の形式で、SRV (サービス) レコードについて DNS にクエリします。

`_ldap._tcp.dc._msdcs.domainName`

DNS は、ドメインにある DC のレコードを返します。

2. エンドポイントは、以前のクエリで返された DC にバインドおよび認証することにより、Active Directory にアクセスします。

注: エンドポイントは返される DC のいずれにもバインドできます。

3. エンドポイントは LDAP クエリを使用して、エンドポイントが存在するサイトを Active Directory で検索します。クエリは以下のフィルタを使用します。

- ベース Dn -- 値はありません。
- スcope -- ベース
- 属性 -- Netlogon
- DnsDomain -- 完全修飾ドメイン名
- ntver -- 6.00

たとえば、「(&(DnsDomain=example.company.com)(ntver=6.00))」のようなフィルタを使用します。

DC は、エンドポイントが存在するサイトの名前を返します。

注: DC はエンドポイント IP アドレスを使用して、エンドポイントが存在するサイトを決定します。

4. エンドポイントは、以下の形式で、SRV レコードについて DNS にクエリします。

`_ldap._tcp.LocalSiteName._sites.dc._msdcs.domainName.`

DNS は、エンドポイントが存在するサイトにある DC のレコードを返します。エンドポイントはこのサイトの DC とのみ通信します。

UxImport ユーティリティ - UNIX オペレーティング システムからの情報の抽出

UNIX で該当

uximport ユーティリティは、UNIX オペレーティング システムから、定義されているユーザ、グループ、端末、ホスト、および TCP サービスに関する情報を抽出します。NIS がインストールされている場合は、NIS からの情報に基づいてシステムの環境設定が行われます。また、DNS もサポートします。**uximport** をインストール手順の一部として使用する必要があります。

uximport は、抽出された情報を自動的に処理して、ユーザおよびグループを CA ControlMinder データベースに追加する際に使用できる **selang** のコマンドを生成します。生成されたコマンドは標準出力に表示されます。出力をファイルに送るか、または **selang** ユーティリティへのパイプラインを使用します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

UxImport switches [options]

--a

ユーザ、グループ、およびホストをインポートし、ユーザをそれぞれのデフォルト グループに追加するのに必要な **selang** のコマンドを生成します。

-c

ユーザをそれぞれのデフォルト グループに明示的に追加するのに必要な **selang** のコマンドを生成します。

注: **-g** スイッチを指定してグループをインポートする場合も、CA ControlMinder ではユーザが明示的にリンクされているグループにユーザを追加するコマンドを生成します。

--g

UNIX および NIS から CA ControlMinder データベースにグループをインポートするのに必要な **selang** のコマンドを生成します。

-h

UNIX、NIS および DNS から CA ControlMinder データベースにホストをインポートするのに必要な **selang** のコマンドを生成します。 **uximport** は、**/etc/hosts** ファイルおよび NIS からホスト情報を抽出し、**HOST** リソースを作成します。**/etc/hosts** ファイルまたは NIS から抽出された各ホスト エントリに対して、適切な **newres** コマンドが作成され、任意の **TCP** サービスを受け取る権限がそのホストに割り当てられます。

また、**-d** オプションを指定すると **DNS** がサポートされます。一部のコンピュータでは、指定された **DNS** デーモンが実行中の場合は、**/etc/hosts** ファイルおよび NIS から抽出された情報が無視されます。**Solaris** では、収集される情報は、**/etc/nsswitch.conf** ファイルのシステム環境設定によって異なります。

--t

UNIX および NIS から CA ControlMinder データベースに端末ルールをインポートするのに必要な **selang** のコマンドを生成します。

uximport は、**/etc/hosts** ファイルおよび NIS からホスト情報を抽出し、**TERMINAL** リソースを作成します。**/etc/hosts** ファイルまたは NIS から抽出された各エントリに対して、適切な **newres TERMINAL** コマンドが作成され、その端末からのログイン許可が与えられます。

また、**-d** オプションを指定すると **DNS** がサポートされます。一部のコンピュータでは、指定された **DNS** デーモンが実行中の場合は、**/etc/hosts** ファイルおよび NIS から抽出された情報が無視されます。**Solaris** では、収集される情報は、**/etc/nsswitch.conf** ファイルのシステム環境設定によって異なります。

-T

UNIX および NIS から CA ControlMinder データベースに **TCP** サービスをインポートするのに必要な **selang** のコマンドを生成します。名前は UNIX の **GECOS** に基づいて設定されます。名前が 40 文字より長い場合は、40 文字に切り詰められます。

-u

UNIX および NIS から CA ControlMinder データベースにユーザをインポートするのに必要な **selang** のコマンドを生成します。実際のユーザ名は UNIX の **GECOS** に基づいて設定されます。名前が 40 文字より長い場合は、40 文字に切り詰められます。

options**-d**

インポートするホストおよび端末のリストの生成に **DNS** を使用するよう指定します。**-h** スイッチまたは **-t** スイッチを設定する必要があります。

-f

同じ名前が複数ある場合は検索を省略します。このオプションは標準の **uximport** プロセスを使用しないため、多数のユーザおよびグループを迅速にインポートし、メモリを節約できます。**-f** オプションはホストには適用されないため、スイッチ **-u**、**-g**、または **-a** の 1 つ以上と組み合わせて指定する必要があります。また、**-c** スイッチと **-f** オプションを同時に指定する場合も、これらのスイッチのいずれかを使用します。

Join ルールおよび **Surrogate** ルールは、**Create** レコードと共に出力されます。

--G

グループの **SURROGATE** クラス ルールを作成します。**uximport** はレコードを、定義した各グループの **SURROGATE** クラスに追加します。その結果、**SURROGATE** 要求は保護されたリソースになります。また、**root** ユーザが各グループの代理になれるようにルールを追加します。

-gr n

すべてのユーザに対して猶予ログイン回数を指定します。ログイン回数が *n* 回を超えると、ユーザはパスワードを変更する必要があります。これによって、**USER** クラスのレコードの **PASSWD_L_C** プロパティが更新されます。

-o owner

各レコードに所有者権限ルールを設定します。**root** ユーザが自動的にすべてのレコードの所有者になることを防止するために、このオプションを使用することをお勧めします。**owner** には、**uximport** で定義したすべてのレコードの所有者権限が割り当てるユーザまたはグループの名前を指定します。

注: **owner** の後に別個の引数としてこのオプションを指定する必要があります。

-pr groupname

プロファイル グループをユーザに割り当てます。このオプションを指定した場合、**CA ControlMinder** はユーザのプロファイルの作成時に指定したグループを使用します。指定しない場合は、**UNIX** のプライマリ グループを使用します。

-r

失敗してもスキャンを継続するように指定します。

-s

ユーザおよびグループの **SURROGATE** クラス ルールを作成します。
uximport は、定義したすべてのグループに対して **SURROGATE** レコードを追加します。したがって、グループへの **SURROGATE** 要求は保護されたリソースになります。

-U

ユーザの **SURROGATE** クラス ルールを作成します。 **uximport** はレコードを、定義した各ユーザの **SURROGATE** クラスに追加します。その結果、**SURROGATE** 要求は保護されたリソースになります。また、**root** ユーザが各ユーザの代理になれるようにルールを追加します。

-v

プログラムのステータス（詳細モード）を表示します。サイトに多数のユーザ、グループ、またはホストが存在する場合は、プログラムの進行状況を検証できるように、このオプションを指定することをお勧めします。

例

以下のコマンドによって、**UNIX** および **NIS** のデータベースから、ユーザ、グループ、およびホストの情報がすべて抽出されます。その後、抽出したレコードをデータベースに追加する **selang** のコマンドが作成されます。
uximport は **SURROGATE** クラス レコードを作成し、進行状況を表示します。出力は、ホーム ディレクトリにある **uxinfo.seos** ファイルに送られます。

```
UxImport -a -s -v > ~/uxinfo.seos
```

詳細情報:

[selang ユーティリティ - CA ControlMinder コマンドラインの実行](#) (P. 210)

[seerrlog ユーティリティ - エラー ログ レコードの表示](#) (P. 198)

[seuidpgm ユーティリティ - trusted プログラムの抽出](#) (P. 279)

uxpreinstall Utility -- システム コンプライアンスのチェック

UNIX で有効

uxpreinstall ユーティリティは、UNIX エンドポイントが UNIX 認証ブローカ システム要件に準拠していることを確認します。uxpreinstall は、以下の検査を実行します。

- オペレーティング システムに、インストールされているバージョン、パッチ、ライブラリおよびモジュールを問い合わせます。
- DNS サーバに対してクエリを行って、ドメイン名を解決します。
- LDAP と Kerberos のサービスを検索します。
- 詳細については、LDAP サービスを使用して Active Directory に対してクエリを行ってください。
- 利用可能なポートのスキャン
- ローカル ホストと Active Directory ドメインの間のクロック スキューを確認します。
- ネットワーク アプリケーション、ネットワーク サーバおよび ssh と sshd の特性が Kerberized Single Sign On (SSO) ログインをサポートすることを確認します。
- ドメイン内のすべてのグローバル カタログ ホストを検出および表示します。

uxpreinstall ユーティリティがチェックを続行できない重大なエラーを検出した場合、ユーティリティはただちに停止します。

uxpreinstall の実行後、チェックの結果が表示されます。uxpreinstall 出力におけるエラーまたは競合は、UNIX 認証ブローカの操作で、ユーザ認証エラーなどの問題を起こす可能性があります。uxpreinstall によって識別されるエラーまたは競合を解決してから、<uban> をアクティブ化し、使用することを強くお勧めします。

重要: uxpinstall ユーティリティは、実在または潜在的な問題を報告しますが、その修正は行いません。このユーティリティを使用して、オペレーティング システムまたは UNIX 認証ブローカを設定することはできません。

uxpreinstall の実行は、UNIX 認証ブローカ インストールの前後に行うことができます。uxpreinstall を実行してから UNIX 認証ブローカ をインストールすると、ユーティリティによって一時 Kerberos ファイルが作成され、uxauth.ini 設定ではなく、Kerberos ファイルの設定がチェックされます。UNIX 認証ブローカ をインストールしてから uxpinstall を実行すると、ユーティリティによって一時 Kerberos ファイルは作成されません。代わりに、uxauth.ini ファイルの [ad] セクションにある lookup_dc_list トークンの値が確認されます。

注: UNIX 認証ブローカ をインストールする前に uxpinstall を実行するには、UNIX 認証ブローカ がインストールされている別のエンドポイントからユーティリティをコピーします。

uxpreinstall 出力の以下のセクションによって、エンドポイント設定によってユーザが Kerberized SSO ログインを使用できるかどうかを確認されます。UNIX 認証ブローカ ユーザの SSO ログインを有効にしない場合、これらのセクションの情報を無視できます。

- CHECKING KERBEROS RPMS
- CHECKING NATIVE KERBEROS
- == SSO 操作に影響を及ぼす sshd 特性のレポート ==
- == SSO 操作に影響を及ぼす ssh 特性のレポート ==
- ネットワーク アプリケーションの確認
- ネットワーク サーバの確認

注: uxpinstall を使用したシステムの適合性の確認の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
uxpreinstall [-a user] [-w passwd] [-n ntp_server] [{-d domain | -s server}] [-p port]
[-f logfile] [-force] [-v level] [-l] [-h]
```

-a user

Active Directory へのログインに使用するユーザ アカウントを定義します。

デフォルト : Administrator

-w passwd

ユーザ アカウントのパスワードを定義します。

-n *ntp_server*

Network Time Server (NTP) の名前を定義します。

-d *domain*

Active Directory がインストールされているドメイン名を定義します。

-s *server*

Active Directory サーバの名前を定義します。

-p *port*

Active Directory がリスンするポート番号を定義します。

-f *logfile*

使用するログ ファイルの名前を定義します。

-force

エラーにかかわらずシステム適合性の確認を続行するように指定します。

-v *level*

uxpreinstall 出力の詳細レベルを定義します。

オプション :

0 -- uxpinstall が実行する確認、および識別するエラーまたは競合の概要を表示します。

1 -- 0 と同じ情報および各確認に関する追加情報を表示します。

2 -- 1 と同じ情報、および uxpinstall が各確認に使用するコマンドを表示します。

3 -- 2 と同じ情報および各コマンドの出力を表示します。

4 -- 3 と同じ情報およびパッケージの詳細など、一部の確認の追加情報を表示します。

デフォルト : 0

-l

syslog ファイル上でチェックを実行するように指定します。 root ユーザのみに適用可能です。

-h

ユーティリティ ヘルプを表示して終了するように指定します。

例: uxpinstall ユーティリティの実行

この例では、Active Directory ドメイン domain.com に対して、管理者ユーザのクレデンシャルで uxpinstall ユーティリティを詳細レベル 1 で実行します。

```
/opt/CA/uxauth/bin/uxpreinstall -a administrator -w admin -d mydomain.com -v 1
```

例: uxpinstall ユーティリティレポート

以下は、システムが要件に準拠しているかどうかを判断する方法を示す uxpinstall ユーティリティ レポートのスニペットです。

```
OS detected: Linux 2.6.5-7.244-default
*****
CHECKING CLOCK SYNCHRONIZATION
*****
Comparing the value of the currentTime attribute in DSE with the local time ...
Current clock skew is 34 sec.
The default value for the maximum clock skew is 300 seconds.
Warning! Significant clock skew can cause user authentication failure
-----
W A R N I N G
-----

*****
CHECKING KERBEROS AUTHENTICATION VIA AD
*****
principal_name = <Administrator@mydomain.com>

Kerberos authentication for <Administrator@mydomain.com> succeeded

-----
S U C C E S S
-----
```



```

*****
CHECKING AD SCHEMA VERSION
*****
Trying LDAP service at server.mydomain.com:389
Binding to Active Directory via 'server1.mydomain.com' ...

AD Schema version 31 (Windows Server 2003 R2 or Windows Server 7 (AD LDS))

supports full and partial UNAB integration modes.
-----
S U C C E S S
-----
. . .

```

この例では、以下の情報が出力されています。

- ローカル ホスト上で実行中のオペレーティング システム -- Linux 2.6.5-7.244-default
- クロック スキュー -- 34 秒
- Kerberos サービス -- <Administrator@mydomain.com> の Kerberos 認証に成功
- Active Directory スキーマ バージョン -- AD Schema version 31
- Active Directory がインストールされているオペレーティング システムのバージョン -- Windows Server 2003 R2 または Windows Server 7
- Active Directory スキーマは UNIX 認証ブローカ の完全統合モードと部分統合モードの両方をサポートしています。

サービスおよびデーモンの詳細

このセクションでは、CA ControlMinder のすべてのデーモンおよびサービスについて説明します。

CA ControlMinder エージェント マネージャ

Windows で有効

CA ControlMinder エージェント マネージャ サービスは、CA ControlMinder プラグイン用の管理サービスを提供します。CA ControlMinder エージェント マネージャ サービスは、以下のサービスをプラグインに提供します。

- スケジューリング サービス -- プラグイン スケジュールを管理します。
- Watchdog サービス -- プラグインが実行されていることを確認し、失敗の場合はプラグインを開始します。
- メッセージ サービス -- メッセージ キュー サービスをプラグインに提供し、エンタープライズ管理サーバが使用不可になった場合にメッセージを格納します。

エージェント マネージャ レジストリ キーは、エージェント マネージャの調整ができるレジストリ エントリを含んでいます。キーは以下の場所にあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\common\AgentManager

CA ControlMinder メッセージ キュー サービス

Windows で有効

CA ControlMinder メッセージ キュー サービスは、エンタープライズ管理サーバとその他の CA ControlMinder コンポーネントの間の着信および送信メッセージをすべて処理するメッセージ キュー (TIBCO サーバ) を管理します。メッセージ キューには、エンタープライズ管理サーバと通信する各クライアント コンポーネント専用の以下のキューがあります。

- レポート キュー - エンドポイント データベースのスケジュールされたスナップショットを受信します。
レポート サービスは、スナップショットを使用して CA Access Control レポートを生成します。
- 監査 キュー - エンドポイント上で発生した監査イベントを受信します。
監査イベントを収集し、レポートするように CA Enterprise Log Manager を設定できます。

- サーバ - エンドポイント キュー - エンドポイントが収集した **DMS** からのデータを受信します。

たとえば、**UNAB** 設定ポリシーをデプロイする場合、**DMS** は設定ポリシーをこのキューに送信します。次に **UNAB** エージェントは、このキューからポリシーを収集し、**UNAB** エンドポイントにポリシーをデプロイします。

- エンドポイント - サーバ キュー - **DMS** が収集したエンドポイントの情報を受信します。

たとえば、**UNAB** エンドポイントはハートビート通知をこのキューに送信します。**DMS** は、このキューからハートビート通知を収集し、データベース内のエンドポイントのステータスを更新します。

CA ControlMinder Web サービス

Windows で有効

Web サービスは、CA ControlMinder の企業インストールを管理するために使用する Web ベースアプリケーションを管理します。Web ベースのアプリケーションはアプリケーション サーバにインストールします。アプリケーション サーバは、デフォルトではエンタープライズ管理サーバ上にインストールされます。

アプリケーション サーバには次の Web ベース アプリケーションが含まれています。

- CA Access Control エンタープライズ管理 -- 企業全体のポリシーを管理し、UNIX 認証ブローカ エンドポイントを設定できます。CA Access Control エンタープライズ管理 には、企業全体の特権アカウントを管理でき、特権アカウントのパスワード ボールトとして機能する、特権 ユーザ パスワード管理 (PUPM) も含まれています。
- CA Access Control エンドポイント管理 - 各 CA ControlMinder エンドポイントを中央の管理サーバから管理および設定します。
- CA ControlMinder パスワード マネージャ -- CA Access Control ユーザ パスワードを管理できます。CA ControlMinder ユーザのパスワードを変更したり、次回ログイン時にユーザに強制的にパスワードを変更させたりすることができます。

Web サービス レジストリ キーは、Web サービスの調整ができるレジストリ エントリを含んでいます。キーは以下の場所にあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\WebService

注: ユーザが UNIX コンピュータにエンタープライズ管理サーバをインストールする場合、eacws デーモンは Web ベースアプリケーションを管理します。

eacws デーモン

UNIX で有効

eacws デーモンは、CA ControlMinder の企業インストールを管理するために使用する Web ベースアプリケーションを管理します。Web ベースのアプリケーションはアプリケーション サーバにインストールします。アプリケーション サーバは、デフォルトではエンタープライズ管理サーバ上にインストールされます。

アプリケーション サーバには次の Web ベース アプリケーションが含まれています。

- CA Access Control エンタープライズ管理 -- 企業全体のポリシーを管理し、UNIX 認証ブローカ エンドポイントを設定できます。CA Access Control エンタープライズ管理 には、企業全体の特権アカウントを管理でき、特権アカウントのパスワード ボールトとして機能する、特権 ユーザ パスワード管理 (PUPM) も含まれています。
- CA Access Control エンドポイント管理 - 各 CA ControlMinder エンドポイントを中央の管理サーバから管理および設定します。
- CA ControlMinder パスワード マネージャ - CA ControlMinder のユーザ パスワードを管理します。CA ControlMinder ユーザのパスワードを変更したり、次回ログイン時にユーザに強制的にパスワードを変更させたりすることができます。

注: Windows コンピュータにエンタープライズ管理サーバをインストールする場合、CA ControlMinder Web サービスは Web ベースアプリケーションを管理します。

CA Identity Manager -- コネクタ サーバ (Java) サービス

Windows で有効

CA Identity Manager -- コネクタ サーバ (Java) サービスは、Windows オペレーティング システムや SQL Server などの、Java によってサポートされている管理対象デバイスとの通信を管理します。このサービスは、さらに 共有アカウント管理 エンドポイント上の特権アカウントを管理します。

KBLAudMgr デーモン -- セッション ロギング

UNIX で有効

KBLAudMgr デーモンは、キー ロガーのセッション記録エージェントを管理します。UNIX と Linux のエンドポイント内の特権ユーザセッションを追跡するためにキー ロガーを使用します。キー ロガーは対話式セッションを記録し、終了時に再生して分析およびレポートのため CA Enterprise Log Manager に送信できます。

seos.ini ファイルの [kblaudit] セクションは、キー ロガー エージェントを調整できるトークンを含みます。

PolicyFetcher デーモン

UNIX で有効

PolicyFetcher デーモンは定期的にデプロイされたポリシー内の偏差を確認して、DH 上のデプロイメント タスクを検索し、ローカル CA ControlMinder データベース (seosdb) にポリシー更新を適用、一定の間隔で DH にハートビートを送信します。

start DEVCALC selang コマンドを使用して、偏差計算機能を開始します。エンドポイントに詳細ポリシー管理をインストールした場合、PolicyFetcher は偏差計算機能を実行します。

ReportAgent デーモン

UNIX で有効

レポート エージェント (ReportAgent) デーモンは、レポート スナップショットおよび監査イベントを配布サーバに送信して CA ControlMinder、UNIX 認証ブローカ、および CA Enterprise Log Manager のレポートに含まれるようにする ReportAgent を管理します。UNIX コンピュータで、ReportAgent ユーティリティを *ACSharedDir/bin* ディレクトリから実行します。*ACSharedDir* は、デフォルトでは */opt/CA/AccessControlShared* ディレクトリです。report_agent.sh スクリプトを使用して、ReportAgent を設定、開始、停止することもできます。

accommon.ini ファイルの [ReportAgent] セクションは、レポート エージェント デーモンの動作をコントロールするトークンを含んでいます。

ReportAgent サービス (Windows)

Windows で有効

レポート エージェント (ReportAgent) サービスは、レポート スナップショットおよび監査イベントを配布サーバに送信して CA ControlMinder、UNIX 認証ブローカ、および CA Enterprise Log Manager のレポートに含まれるようにする ReportAgent を管理します。エンドポイントに CA ControlMinder をインストールし、ReportAgent のインストールを選択した場合、ReportAgent サービスは起動時に自動的に実行されます。

ReportAgent レジストリ キーは、ReportAgent の調整ができるレジストリ エントリを含んでいます。キーは以下の場所にあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥ReportAgent

sepmdd デーモン (UNIX)

Policy Model デーモンです。

sepmdd デーモンは、PMDB のデーモンです。sepmdd デーモンは以下の機能を実行します。

- Policy Model の CA ControlMinder データベースおよび UNIX データベースの管理
- サブスクライバのデータベースの管理
- PMDB からサブスクライバ データベースへの変更の伝達

sepmdd デーモンは *ACInstallDir/lbin* ディレクトリにあります。PMDB がすでに作成されている場合、これが開始されます。

構文

```
sepmdd policyModel
```

パラメータ

policyModel

Policy Model の名前です。

その他のファイル

その他の特別なファイルは使用しません。

注:

selang を使用して (hosts pmd@hostname で) ターゲットとして Policy Model を選択した場合、sepmdd に対するクエリは PMDB に適用されますが、さまざまなサブスクライバ データベースには適用されません。

- PMDB がそれ自体のサブスクライバではないことを確認します。PMDB がそれ自体にサブスクライブされた場合、Policy Model が遮断されるか、ネットワークの負荷が大きくなり、ディスク領域が消費されます。
- selang の UNIX 環境で Policy Model を更新する場合は、newusr コマンドに複数のユーザを指定できません。また newgrp コマンドに複数のグループを指定できません。
- selang から UNIX ファイル属性を更新すると、Policy Model はコマンドがサブスクライバに送信されたことを示すメッセージを生成します。

- Policy Model を操作する場合、UNIX ファイル属性のステータスは参照できません。
- `_shutoff_timeout_` の値を 0 に設定した場合、手動で停止するまで `sepmdd` デーモンは無限に実行を続けます。Policy Model デーモンを停止するには、`sepmdd -k` コマンドを実行します。

詳細情報:

[sepmdd ユーティリティ \(P. 234\)](#)

[sepmddadm ユーティリティ - PMDB 定義の作成 \(P. 251\)](#)

sepmdd の機能

CA ControlMinder (seagent) は `sepmdd` を起動します。つまり、`sepmdd` を明示的に実行する必要はありません。`sepmdd` デーモンは、CA ControlMinder の論理ユーザ ID 「`_seagent`」 および UNIX のユーザ ID `root` で実行されます。`sepmdd` を実行する別の論理ユーザを指定することはできません。

PMDB は共通ディレクトリに格納されます。共通ディレクトリの名前は、Policy Model が格納されている端末上の `seos.ini` ファイルの `[pmd]` セクションにある `_pmd_directory_` トークンを使用して指定します。各 Policy Model は、共通ディレクトリ内の別々のサブディレクトリに格納されます。Policy Model の名前は、Policy Model が格納されているサブディレクトリの名前と同じです。

`sepmdd` の起動時に、更新の必要があるサブスクリバデータベースの有無が確認され、必要に応じてサブスクリバデータベースが更新されます。この起動プロセスの後、`sepmdd` はユーザからの要求を待機します。ユーザからの要求は、Policy Model 管理プログラム (`sepmdd`) および `selang` のユーティリティによって、`seagent` を使用して送信されます。

`sepmdd` は、受け取った要求を PMDB に適用し、ユーザに結果を返します。要求を伝達する必要がある場合は、サブスクリバデータベースに更新情報を伝達します。

sepmdd デーモンは、`_QD_timeout_` トークンに指定された期間にサブスクライバデータベースの更新を試みます。制限時間が経過した時点でサブスクライバを更新できなかった場合、デーモンはそのサブスクライバの更新処理を省略して、サブスクライバリストにある残りのサブスクライバの更新を試みます。sepmdd は、サブスクライバリストの 1 回目のスキャンが終了した後、2 回目のスキャンを実行します。2 回目のスキャンでは、1 回目のスキャンで更新できなかったサブスクライバの更新を試みます。2 回目のスキャンでは、接続システム コールがタイムアウトになるまで（約 90 秒間）サブスクライバの更新を試みます。

注: `_QD_timeout_` トークンが `seos.ini` ファイルおよび `pmd.ini` ファイルの両方に記述されている場合があります。その場合、sepmdd は `pmd.ini` ファイルの値を使用します。

2 回目のスキャン時にもサブスクライバを更新できない場合、sepmdd は 30 分間隔で更新情報の送信を試みます。この送信間隔の変更は、`_retry_timeout_` トークンの設定で行います。更新情報は受信したときと同じ順序で送信する必要があるため、sepmdd はサブスクライバデータベースが使用可能になるまで、その後の更新情報を送信しません。

サブスクライバデータベースの `seos.ini` ファイルの `[pmd]` セクションにある `pull_option` トークンを「yes」設定すると、サブスクライバデータベースがただちに更新されます。マシン上の全 Policy Model について、ホストおよび各サブスクライバの PMDB が起動していることを seagent が親 Policy Model に通知すると、sepmdd は更新情報をただちに送信します。

sepmdd がサブスクライバデータベースの更新に失敗するたびに、Policy Model のエラー ログに警告メッセージが書き込まれます。Policy Model のエラー ログの詳細については、「UNIX エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

CA ControlMinder は、Policy Model に追加または Policy Model から削除されるサブスクライバを完全修飾しようとします。

使用不可能なサブスクライバのリストからサブスクライバを削除するには、以下のコマンドを入力します。

```
sepmdd -r policyModel subscriber
```

サブスクライバデータベースと PMDB が異なる場合など、サブスクライバデータベースで更新が拒否された場合、sepmdd はその Policy Model のエラー ログにエラー メッセージを書き込み、処理を続行します。

エラー ログを表示するには、PMDB が格納されているホストで以下のコマンドを入力します。

```
sepmdd -e policyModel
```

一定期間アクティブでない `sepmdd` は、自動的に停止することができます。ただし、デフォルトでは、`sepmdd` は自動的に停止しません。`sepmdd` を自動的に停止するには、`_shutoff_time_` トークンに 0 より大きい値を設定します。この値は、`sepmdd` がアクティブでない状態で待機する時間の長さ（分単位）を示します。この時間が経過すると、`sepmdd` は自動的に停止します。`sepmdd` を手動で停止するには、以下のように入力します。

```
sepmdd -k policyModel
```

重要: `sepmdd` を手動で停止する場合に、UNIX の `kill -9` コマンドを使用しないでください。このコマンドを使用すると、PMDB が壊れる場合があります。

UID と GID の同期

表示されるメッセージでは、ユーザはユーザ名ではなく UID で参照されるため、各ユーザの UID を把握する必要があります。ただし、PMDB を使用している場合は、新規ユーザの UID の割り当て方法に注意しないと、各サブスクライバのコンピュータで同じユーザに異なる UID が割り当てられることがあります。したがって、すべての場所で同じ UID を指定するように各ユーザに指示することをお勧めします。GID も同様に割り当てます。

「UNIX エンドポイント管理ガイド」の「UID と GID の同期」を参照してください。

フィルタ メカニズム

PMDB では、次のように特定のサブスクライバ端末を選択して更新できます。サブスクライバ端末にどのレコードを送信するかを定義するには、`pmd.ini` ファイルで `filter` トークンにフィルタ ファイルを指定します。このように設定すると、フィルタ ファイルを通過したレコードのみが更新情報としてサブスクライバ端末に送信されます。

フィルタ ファイルは、各行に 6 つのフィールドを持つ複数の行で構成されます。フィールドには以下の情報が含まれます。

- 許可または禁止されるアクセスの種類。指定可能な値は、**AUTHORIZE_DELETE**、**AUTHORIZE_MODIFY**、**CREATE**、**DELETE**、**DEPLOY**、**EDIT**、**FILESCAN**、**GET**、**SEOS_ACCS_READ**、**JOIN_DELETE**、**JOIN_MODIFY**、**MODIFY**、**READ**、**START**、または **UNDEPLOY** です。
- 影響を受ける環境。指定可能な値は、**AC**、**CONFIG**、**UNIX**、**NT**、または **NATIVE** です。
- レコードのクラス。指定可能な値は、ユーザ定義クラスを含む **CA ControlMinder** のすべてのクラスです。
- ルールが適用されるクラスのオブジェクト。たとえば、**User1**、**AuditGroup**、または **TTY1** になります。
- レコードによって許可または取り消されるプロパティ。たとえば、ユーザ レコードのフィルタ行の **OWNER** および **FULL_NAME** は、これらのユーザ プロパティを持つコマンドはすべてフィルタ処理されることを意味します。各プロパティを正確に入力する必要があります。
- 該当するレコードをサブスクライバ端末に転送するかどうか。指定可能な値は、**PASS** または **NOPASS** です。

どのフィールドでも、アスタリスクを使用して「可能なすべての値」を指定することができます。同じレコードが複数の行に該当する場合は、最初の該当する行が使用されます。

フィルタ ファイルの各行では、フィールドをスペースで区切ります。フィールドに複数の値がある場合は、値をセミコロンで区切ります。「#」で始まる行はコメント行とみなされます。空白行は使用できません。フィルタ ファイルの行の例を次に示します。

CREATE	AC	USER	*	FULL-NAME;OBJ_TYPE	NOPASS
アクセス 形式	環境	クラス	レコード名 (* = すべての 名前)	<i>properties</i>	処理方法

たとえば、この行を指定したファイルの名前が `TTY1_FILTER` で、Policy Model TTY1 の `pmd.ini` ファイルにフィルタとして `filter=/opt/CA/AccessControl//TTY1_FILTER` を指定したとします。Policy Model TTY1 は、`FULL_NAME` および `OBJ_TYPE`（管理者、監査担当者など）プロパティを持つ新規 CA ControlMinder ユーザを作成するレコードを送信しません。アスタリスクは「すべての名前」を意味します。

各アクセス値に関連する `selang` のコマンドを以下に示します。

アクセス	selang のコマンド
AUTHORIZE_DELETE	authorize-
AUTHORIZE_MODIFY	authorize
CREATE	newres、newusr、newgrp、newfile
DELETE	rmres、rmusr、rmgrp、rmfile、join- (UNIX)
DEPLOY	deploy
EDIT	editres、editusr、editgrp、editfile
FILESCAN	search
GET	get devcalc
JOIN_DELETE	join-
JOIN_MODIFY	join
MODIFY	chres、chusr、chgrp、chfile、join (UNIX)
READ	list
START	start devcalc
UNDEPLOY	deploy- (undeploy)

CA ControlMinder はルールを検証しません。したがって、ルールに無効な値を入力すると、そのルールは更新トランザクションと一致しません。

CA ControlMinder Policy Model サービス (sepmdd)

Windows で有効

CA ControlMinder Policy Model サービス (sepmdd) は PMDB サービスです。sepmdd は以下の機能を実行します。

- Policy Model の CA ControlMinder データベースおよび Windows データベースの管理
- サブスクリバのデータベースの管理
- PMDB からサブスクリバデータベースへの変更の伝達

sepmdd サービスは、SeOSAgent によって開始されます。sepmdd を明示的に実行する必要はありません。各 Policy Model は、起動済みまたは停止済みのいずれかの状態です。

PMDB は共通ディレクトリに格納されます。

HKLM¥Software¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Pmd サブキーのレジストリ値 `_pmd_directory_` で、共通ディレクトリの名前を指定します。各 Policy Model は、共通ディレクトリ内の別々のサブディレクトリに格納されます。Policy Model の名前は、Policy Model が格納されているサブディレクトリの名前と同じです。

sepmdd の起動時、更新の必要があるサブスクリバデータベースの有無が確認され、必要に応じてサブスクリバデータベースが更新されます。このスタートアッププロセスの後、sepmdd サービスはユーザからの要求を待機します。ユーザからの要求は、Policy Model 管理ユーティリティの `sepmdd` によって送信されるか、または CA ControlMinder Agent を使用して `selang` によって送信されます。

sepmdd は、受け取った要求を PMDB に適用し、ユーザに結果を返します。要求を伝達する必要がある場合は、サブスクリバデータベースに更新情報を伝達します。

sepmdd サービスは、サブスクリバデータベースの更新を 30 秒間試みます。30 秒が経過してもサブスクリバを更新できない場合、sepmdd サービスはその特定のサブスクリバの更新処理を省略し、リストに含まれている他のサブスクリバの更新を試みます。sepmdd は、サブスクリバリストの 1 回目のスキャンが終了した後、2 回目のスキャンを実行します。2 回目のスキャンでは、1 回目のスキャンで更新できなかったサブスクリバの更新を試みます。2 回目のスキャンでは、接続システム コールがタイムアウトになるまで (約 90 秒間) サブスクリバの更新を試みます。

2 回目のスキャン時にもサブスクリバを更新できない場合、sepmdd は 30 分間隔で更新情報の送信を試みます。

更新情報は受信したときと同じ順序で送信する必要があるため、sepmdd はサブスクリバデータベースが使用可能になるまで、その後の更新情報を送信しません。

sepmdd がサブスクリバデータベースの更新に失敗するたびに、Policy Model のエラー ログに警告メッセージが書き込まれます。

フィルタ メカニズム

PMDB では、次のように特定のサブスクリバ端末を選択して更新することができます。サブスクリバ端末に送信するレコードを定義するには、次のレジストリ キーの文字列値をフィルタ ファイルに指定します。このように設定すると、フィルタ ファイルを通過したレコードのみが更新情報としてサブスクリバ端末に送信されます。

以下に例を示します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ComputerAssociates\AccessControl\Pmd\PolicyModelName\Filter
```

フィルタ ファイルは、各行に 6 つのフィールドを持つ複数の行で構成されます。フィールドには以下の情報が格納されます。

許可または禁止されるアクセスの種類

有効な値は、AUTHORIZE_DELETE、AUTHORIZE_MODIFY、CREATE、DELETE、DEPLOY、EDIT、FILESCAN、GET、SEOS_ACCS_READ、JOIN_DELETE、JOIN_MODIFY、MODIFY、READ、START、または UNDEPLOY です。

影響を受ける環境

有効な値は、AC、CONFIG、UNIX、NT、または NATIVE です。

レコードのクラス

有効な値は、ユーザ定義クラスを含む CA ControlMinder のすべてのクラスです。

ルールが適用されるクラスのオブジェクト

たとえば、User1、AuditGroup、または COM2 になります。

レコードによって許可または取り消されるプロパティ

たとえば、ユーザレコードのフィルタ行の **GROUPS** および **FULLNAME** は、これらのユーザプロパティを持つコマンドはすべてフィルタ処理されることを意味します。各プロパティを正確に入力する必要があります。

該当するレコードをサブスクライバ端末に転送するかどうか

有効な値は、**PASS**、**NOPASS** です。

注: どのフィールドでも、アスタリスクを使用して「可能なすべての値」を指定することができます。同じレコードが複数の行に該当する場合は、最初の該当する行が使用されます。

フィルタファイルの各行では、フィールドをスペースで区切ります。フィールドに複数の値がある場合は、値をセミコロンで区切ります。「#」で始まる行はコメント行とみなされます。空白行は使用できません。フィルタファイルの行の例を次に示します。

CREATE	AC	USER	*	FULLNAME;OBJ_TYPE	NOPASS
アクセスの 形式	環境	クラス	レコード名 (* = すべての 名前)	properties	処理方法

たとえば、上のような行を持つ **Printer1_Filter.flt** というファイルがあり、レジストリキー **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ComputerAssociates\AccessControl\Pmd\PM-Filter** に **C:\Program Files\CA\AccessControl\data\Printer1_Filter.flt** という行が含まれる場合、Policy Model PM-1 は **FULLNAME** および **OBJ_TYPE**（管理者、監査担当者など）を持つ新しいユーザを作成するレコードを送信しません。アスタリスクは「すべての名前」を意味します。

各アクセス値に関連する **selang** のコマンドを次に示します。

アクセス	selang のコマンド
AUTHORIZE_DELETE	authorize-
AUTHORIZE_MODIFY	authorize
CREATE	newres、newusr、newgrp、newfile

アクセス	selang のコマンド
DELETE	rmres, rmusr, rmgrp, rmfile, join- (UNIX)
DEPLOY	deploy
EDIT	editres、editusr、editgrp、editfile
FILESCAN	search
GET	get devcalc
JOIN_DELETE	join-
JOIN_MODIFY	join
MODIFY	chres、chusr、chgrp、chfile、join (UNIX)
READ	list
START	start devcalc
UNDEPLOY	deploy- (undeploy)

注: CA ControlMinder はルールを検証しません。したがって、ルールに無効な値を入力すると、そのルールは更新トランザクションと一致しなくなります。

レジストリ サブキー

各 PMDB では、以下の独自のレジストリ サブキーが使用されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Pmd

このサブキーには、PMDB のアクティビティを定義および決定する値が含まれています。サブキーが存在しない場合は、sepmdd ユーティリティによって必要最低限のエントリを持つサブキーが作成されます。

Notes

- selang を使用して (hosts pmd@hostname で) ターゲットとして Policy Model を選択した場合、sepmdd に対するクエリは PMDB に適用されますが、さまざまなサブスクリバデータベースには適用されません。
- PMDB がそれ自体のサブスクリバではないことを確認します。PMDB がそれ自体にサブスクリバされた場合、Policy Model が遮断されるか、ネットワークの負荷が大きくなり、ディスク領域が消費されます。

- UNIX 環境で `selang` を使用して **Policy Model** を更新する場合、`newusr` コマンドに複数のユーザを指定できません。
- UNIX 環境で `selang` を使用して **Policy Model** を更新する場合、`newgrp` コマンドに複数のグループを指定できません。
- `selang` から UNIX ファイル属性を更新すると、**Policy Model** はコマンドがサブスクライバに送信されたことを示すメッセージを生成します。
- **Policy Model** を操作する場合、Windows ファイル属性のステータスのクエリは実行できません。
- `sepmdd` サービスは、`-k` オプションを使用して非アクティブ化されるまで、無限にアクティブな状態を維持します。

詳細情報:

[sepmdd ユーティリティ \(P. 234\)](#)

[sepmddadm ユーティリティ - PMDB 定義の作成 \(P. 251\)](#)

seagent デーモン

UNIX で有効

`seagent` デーモンは、リモート端末から要求を受け取り、その要求をローカルの **CA ControlMinder** データベースおよび **UNIX** データベース、または **PMDB** に適用します。また、**Watchdog** デーモン (`seoswd`) が実行中であることを確認し、実行されていない場合は再開します。

注: **CA ControlMinder** をロードすると (`seload`)、`seagent` も開始されます。このデーモンは独立して機能せず、`seagent` コマンドを使用して開始できません。

`Seagent` は、`seoslang2` TCP サービス (デフォルト値は **8891**) に対する接続を待機します。接続要求を受け取ると、`seagent` は子プロセスを作成し、接続から発生する通信を処理します。その後、引き続き新規の接続を待機します。

`seagent` の子プロセスは、クライアントから要求を受け取り、その要求をローカルデータベースに適用します。

このエージェントには、以下の役割もあります。

- UNIX ユーザ ファイル `/etc/passwd`、システムの `shadow` パスワード ファイル、および UNIX グループ ファイル `/etc/group` を更新します。
- 更新内容の送信時に、**Policy Model** デーモンに警告します。
- （それまで停止していた）サブスクリイバ端末が更新可能になると、ローカル ホストとコンピュータ上の **Policy Model** の両方の親 **Policy Model** に警告します。

CA ControlMinder はポート **8891** のみを使用します。このポートは変更しないことを推奨します。

seagent Agent は **RPC** メカニズムを使用します。そのため、ローカル コンピュータ上で **portmapper** が実行されている必要があります。**portmapper** の詳細については、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

seagent

詳細情報:

[seoswd デーモン](#) (P. 350)

[sepmdd デーモン \(UNIX\)](#) (P. 328)

CA ControlMinder エージェント

Windows で有効

CA ControlMinder エージェント サービスは TCP/IP の上の専用アプリケーションプロトコルによって CA ControlMinder クライアントと通信し、Windows ネイティブ リソースのセキュリティを管理します。また、CA ControlMinder エージェント サービスは Watchdog サービスが実行中であることを確認し、実行されていない場合は再開します。

注: CA ControlMinder をロードすると、エージェント サービスも開始されます。このサービスは独立して機能しません。

CA ControlMinder エージェント サービスはコマンドプロンプト ウィンドウから実行できます。このコマンドの形式は以下のようになります。

`seagent [start|remove|debug]`

Start

CA ControlMinder エージェント サービスを開始するために指定します。

Remove

オペレーティング システムから CA ControlMinder エージェント サービスを削除するために指定します。

Debug

デバッグを行うため、CA ControlMinder エージェント サービスをコンソールとして実行するために指定します。

seauxd デーモン

UNIX で該当

seauxd デーモンは CA ControlMinder 補助デーモンで、Unicenter カレンダの設定を管理します。

seauxd をアクティブにするために、TNG_calendars 環境設定を Yes に設定します。

seauxd デーモンは、初期設定に従って、seosd デーモンによって起動されます。seauxd デーモンは以下の機能を実行します。

- seosd からの分析要求
- Unicenter TNG カレンダーの取得。この機能を有効にするには、seos.ini ファイルの [seauxd] セクションにある TNG_calendars トークンを「yes」に設定します。この機能が有効な場合、seosd は Unicenter TNG カレンダーのリストを seauxd に送信します。seauxd デーモンは、Unicenter TNG を呼び出し、各カレンダーのステータスを更新して、更新されたカレンダーのリストを seosd に返します。

seos.ini の [seauxd] セクションには、seauxd デーモンを調整できる多くのトークンがあります。

seosd デーモン

UNIX で該当

CA ControlMinder 認証デーモンです。seosd は、実行可能ファイルであり、CA ControlMinder の主要なデーモンです。デーモンは、制御 TTY および親プロセスの両方から切り離されたプロセスです。CA ControlMinder デーモンは、リソースへのアクセスを許可または拒否するために必要な実行時の決定を行います。

seosd を起動できるのは root ユーザのみであり、seosd を停止できるのは ADMIN 属性または OPERATOR 属性を持つユーザのみです。

CA ControlMinder デーモンは、データベースを開き、読み込みおよび更新を行います。CA ControlMinder デーモンの実行中は、その他のプロセスがこのデータベースにアクセスすることはできません。また、CA ControlMinder デーモンは、CA ControlMinder の監査ファイルやトレースファイルなどの重要なファイル、および必要に応じて CA ControlMinder バイナリ ファイルに対する書き込み、削除、または名前変更のアクセスをブロックします。

以下の条件の一方または両方を満たす場合にのみ、**seosd** 実行可能ファイルはデーモンになります。

- トレース メッセージが画面に送信されない場合。つまり、**seos.ini** ファイルの **trace_to** トークンが「**file**」、「**file,stop**」、または「**none**」に設定されている場合。
- ユーティリティを起動する際に、コマンドラインで **-d** 以外の引数を指定しない場合

これらの条件のいずれにも当てはまらない場合、**seosd** は通常のプロセスのまま起動した端末に接続されます。

起動時には、**seosd** は以下のプロセスも起動します。

- **seagent** (CA ControlMinder のエージェント デーモン)
- **seoswd** (CA ControlMinder の Watchdog デーモン)

これらの **CA ControlMinder** デーモンが実行されると、デーモンの初期化が完了します。初期化後、これら 3 つのデーモンが維持する一種のハンドシェイク プロトコルによって、3 つのデーモンすべてがアクティブかつ応答していることが保証されます。これらのデーモンのいずれかが停止していることが検出されると、他の 2 つのデーモンのいずれか一方が、停止しているデーモンを自動的に再起動します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

seosd [-d]*argument*

注: 引数を指定せずに **seosd** を入力すると、**seosd** はデーモンとして実行されます。

argument

無視されます。ただし、引数を指定した場合、**seosd** は通常のプロセスとして続行されます。

-d

seosd はデーモンとして実行され、強制的に **trace_file** にトレースされます。

CA ControlMinder エンジン サービス

Windows で有効

CA ControlMinder 認証エンジン。アクセス リクエスト決定およびデータベース更新の管理を担当します。

CA ControlMinder エンジンは、データベースを開き、読み込みおよび更新を行います。CA ControlMinder エンジンの実行中は、その他のプロセスがこのデータベースにアクセスすることはできません。また、CA ControlMinder エンジンは、CA ControlMinder の監査ファイルやトレースファイルなどの重要なファイル、および必要に応じて CA ControlMinder バイナリ ファイルに対する書き込み、削除、または名前変更のアクセスをブロックします。

エンジンサービスはまた、スタートアップ中に以下のサービスを呼び出します。

- CA ControlMinder エージェント サービス。
- CA ControlMinder Watchdog サービス。

これらの CA ControlMinder サービスが実行されると、CA ControlMinder エンジンサービスの初期化が完了します。初期化後、これら 3 つのサービスはハンドシェイキング タイプのプロトコルを維持し、3 つのサービスすべてがアクティブで応答可能であるようにします。これらのサービスのいずれかが停止していることが検出されると、他の 2 つのサービスのいずれか一方が、停止しているサービスを自動的に再起動します。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
Seosd -start [<counter>]
```

```
Seosd -debug
```

-start [<counter>]

CA ControlMinder サービスを開始し、指定された間隔でサービス開始の確認を待機します。

注: ユーザが <counter> を指定しない場合、CA ControlMinder はサービス開始の確認を待機しません。

-debug

デバッグの目的で、ユーティリティをコンソールアプリケーションとして実行します。

注: 引数を指定せずに **seosd** を実行すると、**seosd** はサービスとして実行されます。

selogrcd デーモン - 監査レコードの収集

UNIX で該当

CA ControlMinder ログ ルーティング システムの収集デーモンです。

注: **selogrcd** は、IPv6 のみの環境では機能しません。

CA ControlMinder ログ ルーティング デーモン (**selogrd** および **selogrcd**) を使用すると、システム管理者は、目的の監査ログ レコードを簡単に選択できます。

selogrcd ユーティリティは、収集デーモンです。このデーモンは、さまざまなサテライトシステムから送信された選択済みの監査ログ レコードを収集し、監査データ収集ファイルに格納します。デフォルトのファイルは、**ACInstallDir/log/seos.collect.audit** です。

2つのトークンによって、監査データ収集ファイルの管理機能が拡張されています。これらのトークンは、両方とも `seos.ini` ファイルの `[selogrd]` セクションにあります。

- **Caudit_size** トークンを使用して、監査データ収集ファイルの最大サイズを指定します。ファイルがこのサイズに達すると、バックアップファイルが作成され、新しいファイルが開きます。
- **CbackUp_Date** トークンを使用して、監査データ収集ファイルの自動バックアップ間隔およびタイムスタンプを指定します。

`selogrcd` に `USR1` シグナルを送信して、新しい監査ファイルを作成するように指定できます。`selogrcd` プロセス ID の取得後、以下のように `kill` コマンドを使用して、`USR1` シグナルを `selogrcd` に送信します。

```
kill -USR1 processID
```

`selogrcd` は `USR1` シグナルを受信した後、既存の監査ファイル名を `ACInstallDir/log/seos.collect.bak` に変更し、新しい監査ファイルを作成します。また、`cron` ジョブを使用して、このタスクを定期的に実行することもできます。このタスクを実行するサンプルスクリプトは、`ACInstallDir/samples/selogrcd` ディレクトリにあります。

注: `selogrcd` デーモンの機能を拡張するには、`CA ControlMinder` に用意されている API を使用するプログラムを作成します。詳細については、「SDK 開発者ガイド」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
selogrcd [-d] [-l lock-file-name]
```

-d

デバッグモードを指定します。このモードの場合、**selogrcd** はデーモンとして実行されません。**selogrcd** はデバッグ情報を端末に送信します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-l lock-file-name

使用するロックファイルの名前 (*lock-file-name*) デフォルトでは、*ACInstallDir/lock/selogrcd* ファイルが使用されます。

注: **selogrd** が別のログファイル (PMDB ログファイルなど) で機能するように設定した場合、ロックファイルには、[selogrd コマンド](#) (P. 346) のパラメータとして使用されていた PMDB 名またはデータファイル名に基づいて拡張子が付けられます。

selogrd デーモン - 監査レコードの送出

UNIX で該当

CA ControlMinder ログルーティングシステムの送出デーモンです。

注: **selogrd** は、IPv6 のみの環境では機能しません。

CA ControlMinder ログルーティングデーモン (**selogrd** および **selogrcd**) を使用すると、システム管理者は、目的の監査ログレコードを簡単に選択できます。

selogrd ユーティリティは、送出デーモンです。このデーモンは、選択されたローカル監査ログレコードをさまざまな送信先ホストに配布します。さらに、監査ログレコードを電子メールメッセージ、ASCII ファイル、またはユーザウィンドウの形式に再フォーマットし、監査済みイベントに基づいて通知メッセージを送信します。

注: ログルーティングデーモンで CA ControlMinder イベントに関する重要な情報を収集するには、CA ControlMinder デーモンが稼動中である必要があります。CA ControlMinder デーモンが稼動していない場合は、古い監査レコードのみが転送されます。

ログルーティングデーモンは、環境設定ファイルを使用して、各監査ログレコードの送信先、ログレコードの書式、および転送するレコードを決定します。デフォルトでは、監査ログルーティング設定ファイル `ACInstallDir/log/selogrd.cfg` が使用されます。`selogrd` と `selogrcd` で使用する環境設定ファイルおよびその他のグローバル環境変数の名前は、`CA ControlMinder` 初期設定ファイル (`seos.ini`) に指定します。

`selogrd` デーモンは定期的に再起動し、環境設定ファイルを読み込みます。指定された時間に `selogrd` デーモンを再起動するように指定することもできます。これを行うには、以下のように指定して `HUP` シグナルを送信する必要があります。

```
kill -HUP processID
```

ProcessID

`selogrd` のプロセス ID を定義します (UNIX の `ps` コマンドを使用して、プロセス ID を確認します。詳細については、ご使用の UNIX システムのマニュアルを参照してください)。

`selogrd` ユーティリティは、`CA ControlMinder` で作業するプログラムに API アクセスを提供します。`Logroute` API を使用すると、プログラムは独自のオプションを `CA ControlMinder` 監査ログシステムに組み込み、現在のログルーティング機能では提供されていない社内用の警告を設定できます。また、ログルーティングデーモンを使用して、独自のプログラムに機能を追加することもできます。`CA ControlMinder` のすべての API の詳細については、「SDK 開発者ガイド」を参照してください。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
selogrd [-audit fileName] [-config fileName] [-d] ¥  
        [-data fileName] [-pmdb policy-model-name]
```

-audit fileName

入力監査用ファイルとして、`seos.ini` に指定されているファイルの代わりに、使用する監査ファイルを定義します。

-config fileName

環境設定用ファイルとして、`seos.ini` に指定されているファイルの代わりに、使用する環境設定ファイルを定義します。

-d

デバッグメッセージを印刷するように指定します。

-data *fileName*

ルーティング進行状況の情報を保存するために、**seos.ini** に指定されているファイルの代わりに、使用するデータ ファイルを定義します。

-h

このユーティリティのヘルプ画面を表示します。

-pmdb *policy-model-name*

PMDB からの監査データの転送先を **selogrd** に指示します。コマンドで指定した PMDB から、PMDB の **pmd.ini** ファイルの **audit_log** トークンに指定した監査ファイルに監査データを送るように、**selogrd** に指示します。

デフォルトでは、**Policy Model** 名で構成されるデータ ファイルおよびロック ファイルが使用されます。 コマンドラインでデータ ファイルまたはロック ファイル、あるいはその両方を指定すると、それらのファイルがデフォルト値よりも優先されます。ロック ファイル名およびデータ ファイル名には、端末の監査データを転送する **selogrd** のファイル名とは異なる名前を指定する必要があります。**selogrd** は、12 文字の **Policy Model** 名のみをサポートできます。

PMDB から送信される監査データは、名前が **policy-model-name@station-name** の端末から取得したデータであるかのように、収集された監査ファイルに表示されます。

seostngd デーモン

UNIX で該当

Unicenter TNG 用の CA ControlMinder 同期デーモンです。

Unicenter Security と CA ControlMinder は共に、全体的な移行が行われる前に、各企業の IT 環境を管理します。さまざまな製品ツールを使用して管理作業を行う複雑さを軽減するために、同期デーモンを提供しています。

このデーモンは **seostngd** と呼ばれます。CA ControlMinder は、CA Common Communication Interface (CAICCI) を使用して、Policy Model データベース (PMDB) の更新情報を **seostngd** に送信します。**seostngd** デーモンは CAICCI で更新情報を待機し、その後、このグローバルデータで Unicenter Security データベースを更新するために、メッセージを等価な **cautil** コマンドに変換します。

現在の Unicenter TNG 処理は、引き続きその他の Unicenter TNG クライアント インストールを更新できます。Unicenter Security データベースのあるコンピュータと同じコンピュータ（通常は Unicenter マスタ コンピュータと呼ばれます）で `seostngd` を実行する必要があります。また、CA ControlMinder も同じコンピュータで実行する必要があります。

このコマンドの形式は以下のようになります。

```
seostngd
```

```
seostngd {-stop|-shut}
```

CA ControlMinder タスクの委任サービス

Windows で有効

タスク委任サービス（SeSudo.exe）では、一般ユーザに必要な権限および特権を付与し、管理者グループのような Windows の高権限グループのメンバーでない一般ユーザも、管理タスクを実行できるようにします。

ユーザが Windows サービスの開始や停止のような管理タスクの実行を試行するとき、タスク委任サービスは以下を実行します。

1. CA ControlMinder エンジン サービスと通信し、ユーザがタスクの実行の権限を持っていることを確認します。
2. CA ControlMinder エンジン サービスは以下を実行します。
 - a. タスクの実行の権限がユーザに与えられている場合、CA ControlMinder エンジン サービスはタスク委任サービスを承認し、タスクを実行させます。
 - b. タスクの実行の権限がユーザに与えられていない場合、CA ControlMinder エンジンは試行をブロックします。

ユーザは `sesudo` コマンドを使用して、コマンドプロンプト ウィンドウから **CA ControlMinder** タスク委任サービスを実行します。このコマンドの形式は以下のようになります。

```
sesudo [-do [record] [parameters]| -list | -h]
```

```
-do [record] [parameter]
```

[record] フィールドに埋め込まれているコマンドを、追加のパラメータを使用して実行することを指定します。

```
-list
```

ユーザが実行できる、使用可能なレコードのリストを表示することを指定します。

```
-h
```

コマンド ヘルプ メニューを表示することを指定します。

seoswd デーモン

UNIX で該当

CA ControlMinder の **Watchdog** デーモンです。

Watchdog (**seoswd**) は、データベースに **Trusted** プログラムとして定義されているプログラムのファイル情報およびデジタル署名を監視します。監視はバックグラウンドで実行されるので、システムの負荷は最小限に保たれます。**CA ControlMinder** のエージェント デーモン (**seagent**) は、**seoswd** を自動的に起動します。

seoswd デーモンは以下の機能を実行します。

- データベースの **PROGRAM** クラスに定義されたプログラムを監視します。**Watchdog** は、プログラムが変更されたことを検出すると、**CA ControlMinder** のデーモン (**seosd**) に通知します。**seosd** は、変更されたプログラムを **Untrusted** としてマークします。**seosd** デーモンは、**Untrusted** プログラムの実行を許可しません。また、データベースでプログラムのステータスを **Untrusted** に変更し、監査レコードを作成します。

- 保護対象ファイルとして定義されているファイルを監視します。これらのファイルは、データベースの **SECFILE** クラスに定義されます。
- **seosd** が実行中であることを監視します。 **Watchdog** は、**seosd** で問題を検出すると、自動的に **seosd** を再起動します。
- **seoswd** デーモンは、**seosd** が応答を停止したことを検出すると、システム ログ **syslogd** を使用して、セキュリティ管理者に通知します。すべてのシステム ログ メッセージは **AUTH** 機能として送信されます。システム ログ機能の詳細については、**man** ページの **syslogd** および **syslog.conf** のセクションを参照してください。
- **CA ControlMinder** に各種イベントをレポートし、変更が確認されたプログラムおよび保護対象ファイルの監査レコードを作成します。
- **Trusted** プログラムと保護対象ファイルの期間および固定スキャン スケジュールを指定できます。
- **Watchdog** は、**SIGHUP** 以外のすべてのシグナルを無視します。**seosd** を停止する前に、**seoswd** デーモンを強制終了 (**kill**) することはできません。ただし、**kill -SIGHUP pid** コマンドを実行した場合は、**Watchdog** がデータベース内のすべての **trusted** プログラムおよび保護対象ファイルをスキャンします。

Watchdog スキャン メカニズムの設定には以下の 2 つの方法があります。

1. 開始時刻を決定してから、所定の間隔でスキャンを繰り返します。

たとえば、**Trusted** プログラムをチェックするときには、**Watchdog** は **PgmTestStartTime** に最初のスキャンを開始し、**Trusted** プログラムをすべてチェックします。前回のスキャンが開始されてから **PgmTestInterval** 秒後に、再スキャンが実行されます。

2. 指定した時刻にスキャンします。

注: どちらの場合でも、**Watchdog** は、各スキャン中に、事前設定されたりセット期間にわたって (**PgmRest** 秒間)、定期的にスリープ状態になります。**Watchdog** は、システムの過負荷を防止するために休止します。

1 つのメカニズムを使用することも、同時に両方のメカニズムを使用することもできます。たとえば、**12:00** に開始して 4 時間ごとにスキャンし、さらに **13:00** と **17:30** にスキャンすることもできます。

Trusted プログラムと保護対象ファイルのルーチン スキャンの上記のメカニズム以外に、**HUP** シグナルを送信して 1 回のみのオンデマンドのスキャンを実行する方法があります (トークン **SignalMinInterval** を参照)。

引数を指定せずに `seoswd` を起動すると、`seoswd` はデーモンとして実行されます。`-d` 引数を指定して `seoswd` を呼び出すと、デーモンとして実行されます。ただし、このユーティリティを起動した端末のデバッグ情報はすべて表示されます。

詳細情報:

[seuidpgm ユーティリティ - trusted プログラムの抽出](#) (P. 279)

CA ControlMinder Watchdog サービス

Windows で有効

Watchdog は、データベースに **Trusted** プログラムとして定義されているプログラムのファイル情報およびデジタル署名を監視します。監視はバックグラウンドで実行されるので、システムの負荷は最小限に保たれます。CA ControlMinder エージェント サービスは、自動的に Watchdog サービスを開始します。

Watchdog サービスは以下の機能を実行します。

- データベースの **PROGRAM** クラスに定義されたプログラムを監視します。Watchdog は、プログラムが変更されたことを検出すると、CA ControlMinder エンジンに通知します。CA ControlMinder エンジン は、変更されたプログラムを **Untrusted** としてマークします。エンジン サービスは、**Untrusted** プログラムの実行を許可しません。また、エンジン サービスはデータベースでプログラムのステータスを **Untrusted** に変更し、監査レコードを作成します。
- 保護対象ファイルとして定義されているファイルを監視します。これらのファイルは、データベースの **SECFILE** クラスに定義されます。
- CA ControlMinder エンジン サービスが実行中であることを監視します。Watchdog は、サービスで問題を検出すると、自動的にサービスを再起動します。
- サービスは、エンジン サービスが応答を停止したことを検出すると、システム ログを使用して、セキュリティ管理者に通知します。すべてのシステム ログ メッセージは **AUTH** 機能として送信されます。

- **CA ControlMinder** に各種イベントをレポートし、変更が確認されたプログラムおよび保護対象ファイルの監査レコードを作成します。
- **Trusted** プログラムと保護対象ファイルの期間および固定スキャンスケジュールを指定できます。

CA ControlMinder Watchdog サービスはコマンドプロンプト ウィンドウから実行できます。このコマンドの形式は以下のようになります。

seoswd [start|remove|debug]

Start

CA ControlMinder Watchdog サービスを開始するために指定します。

Remove

オペレーティング システムから **CA ControlMinder Watchdog** サービスを削除するために指定します。

Debug

デバッグの目的で、**CA ControlMinder Watchdog** サービスをコンソールとして実行するために指定します。

第 3 章: 設定ファイル

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[accommon.ini ファイル](#) (P. 355)

[kblaudit.cfg -- キー ロガー 監査レコードのフィルタ](#) (P. 368)

[seos.ini 初期設定ファイル](#) (P. 371)

[pmd.ini ファイル](#) (P. 479)

[lang.ini ファイル](#) (P. 491)

[trcfilter.init](#) (P. 499)

[audit.cfg ファイル - 監査レコードのフィルタ](#) (P. 500)

[auditrouteflt.cfg ファイル - 監査レコードルーティングのフィルタリング](#)
(P. 510)

[監査ログルーティング環境設定ファイル selogrd.cfg](#) (P. 519)

[uxauth.ini ファイル](#) (P. 531)

[UNIX 認証ブローカ 競合ファイル](#) (P. 559)

[共有アカウント管理 SSH デバイス XML ファイル](#) (P. 560)

[共有アカウント管理 自動ログイン アプリケーション Visual Basic スクリプト](#)
(P. 567)

accommon.ini ファイル

accommon.ini 環境設定ファイルには、レポート エージェントの初期化处理を制御するトークンおよび、一般的な通信設定を制御するトークン（例えば、CA Access Control エンタープライズ管理 を使用した UNIX 認証ブローカ 登録設定）が含まれます。accommon.ini ファイルは以下のセクションに分かれています。

セクション	説明
communication	一般的な通信設定を制御するトークンを含んでいます。
global	CA ControlMinder グローバル設定を含んでいます。
ReportAgent	レポート エージェント設定を制御するトークンを含んでいます。
AccountManager	アカウント マネージャ設定を制御するトークンを含んでいます。
AgentManager	エージェント マネージャ設定を制御するトークンを含んでいます。

AccountManager

[AccountManager] セクションのトークンは、AccountManager プラグインの動作を制御します。

INSTALL_ACCOUNT_MNG

エンドポイント上の Account Management を設定するかどうかを指定します。

値： Yes、No

デフォルト： No

例： INSTALL_ACCOUNT_MNG="no"

注： AccountManager をアクティブにするには、配布サーバパラメータを設定します。

Interval

AccountManager プラグインの間隔を秒数で指定します。

デフォルト： 300

注： ScheduleType 制御値を 2 に設定した場合に適用可能です。

JCS_USER_DN

Java コネクタ サーバ (JCS) 管理者ユーザ DN を指定します。

値： DN 形式文字列。

デフォルト： cn=root,dc=etasa

例： JCS_USER_DN="cn=root,dc=etasa"

JCS_USER_PSSWD

JCS 管理者のパスワードを指定します。

値： 任意の文字列。

デフォルト： デフォルト値なし。

注： JCS_USER_PSSWD 値はインストール後にアスタリスク (*) に置換されます。

JCS_SERVER_DN

JCS サーバ DN を指定します。

値：DN 形式文字列。

デフォルト：dc=im,dc=etas

例：JCS_SERVER_DN="dc=im,dc=etasa"

JCS_SERVER_PORT

JCS ポートを指定します。

値：ポート番号

デフォルト：20411

例：JCS_SERVER_PORT=20411

JCS_SSL

JCS 通信プロトコルを定義します。

値：SSL 通信では 'yes'、それ以外の場合は 'no'。

デフォルト：yes

例：JCS_SSL="yes"

max_threads_count

プールで実行するスレッドの数を定義します。

値：50

OperationMode

AccountManager プラグインが有効か無効かを定義します。

オプション：1 の場合は有効、0 の場合は無効

デフォルト：1

PluginPath

AccountManager プラグインの完全パス名を定義します。

デフォルト：/opt/CA/AccessControlShared/lib/AccountManager.so

QueryFilter

メッセージキューの受信キュー フィルタに追加するカスタム値を指定します。

オプション :

- "ENDPOINT_CUSTOM1="
- "ENDPOINT_CUSTOM2="
- "ENDPOINT_CUSTOM3="
- "ENDPOINT_CUSTOM4="
- "ENDPOINT_CUSTOM5="
- "ENDPOINT_OWNER="
- ENDPOINT_DEPARTMENT="

デフォルト : 値なし

注: AND オペランドを使用して複数のカスタム プロパティを使用することができます。

例 : "ENDPOINT_DEPARTMENT='Finance' AND
'ENDPOINT_CUSTOM1=Accounting'"

重要: カスタム プロパティを指定する場合は以下を必ず確認してください。

- プロパティ値の指定にアポストロフィを使用している。
- 複数プロパティの指定に AND、OR オペランドを使用している。
- OR オペランドを使用するときは丸かっこを使用している。

Schedule

AccountManager プラグインのスケジュール文字列を指定します。

デフォルト : 00:00@Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat

注: ScheduleType 制御値を 3 に設定した場合に適用可能です。

ScheduleType

AccountManager プラグインのスケジュール タイプを定義します。

オプション :

- 0 -- 1 度だけ実行
- 1 -- オンデマンドで実行
- 2 -- N 秒ごとに実行
- 3 -- スケジュール文字列に基づいて実行 :
00:00@Sun.Mon,tue,Wed,Thu,Fri,Sat

デフォルト : 2

communication

[communication] セクションでは、トークンは通信と暗号化オプションを制御します。

Distribution_Server

配布サーバの URL を定義します。カンマ区切りリストに複数の配布サーバを定義できます。

例 : tcp://ds.comp.com:7222, tcp://ds_dr.comp.com:7222

デフォルト : none

endpoint_to_server_queue

エンドポイントが CA Access Control エンタープライズ管理 への情報の送信に使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_endpoint_to_server

jvm_gc

ガベージ コレクタを調整するオプションのパラメータを定義します。JVM では、配布サーバと通信する際にこのパラメータが使用されます。

値： 完全な GC 調整可能値を表す文字列。

例： jvm_gc = -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC

デフォルト： 空の値

jvm_ms

JVM 初期ヒープ サイズ -Xms のオプションのパラメータを定義します。JVM では、配布サーバと通信する際にこのパラメータが使用されます。

値： サイズは MB 単位です。

例： jvm_ms = 512

デフォルト： 0

jvm_mx

Java 仮想マシン (JVM) の最大ヒープ サイズ -Xmx のオプションのパラメータを定義します。JVM では、配布サーバと通信する際にこのパラメータが使用されます。

値： サイズは MB 単位です。

例： jvm_mx = 1024

デフォルト： 0

jvm_ps

JVM permgen サイズ -XX:MaxPermSize のオプションのパラメータを定義します。JVM では、配布サーバと通信する際にこのパラメータが使用されます。

値： サイズは MB 単位です。

例： jvm_ps = 128

デフォルト： 0

server_to_endpoint_broadcast_queue

CA Access Control エンタープライズ管理 がすべてのエンドポイントへメッセージをブロードキャストするために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト： ac_server_to_endpoint_broadcast

server_to_endpoint_queue

エンタープライズ管理サーバが、エンドポイントにメッセージを送信し、**reportserver** ユーザを使用して認証するために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : **server_to_endpoint_queue**

server_to_server_broadcast_queue

エンタープライズ管理サーバが、トピックをブロードキャストし、**reportserver** ユーザを使用して認証するために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : **ac_server_to_server_broadcast**

server_to_server_queue

エンタープライズ管理サーバが、メッセージを送信し、**reportserver** ユーザを使用して認証するために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : **ac_server_to_server**

server_to_endpoint_queue

CA Access Control エンタープライズ管理 がエンドポイントへのメッセージの送信に使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : **ac_server_to_endpoint**

ServerVersion

前方互換性用の配布サーババージョンを定義します。

例 : **12.01.0648**

デフォルト : **none**

ssl_custom

ホスト名の検証機能を使用するかどうかを指定します。

制限 : **0** - ホスト名の検証機能を使用しない、**1** - ホスト名の検証機能を使用する。

デフォルト : **0**

ssl_hostname

SSL のホスト名を定義します。

デフォルト : **none**

ssl_identity

レポート エージェントの ID を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_issuer

SSL 接続に対する発行元の証明書を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_key

レポート エージェントの秘密鍵を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_noverifyhost

ホスト証明書の検証を有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - ホスト証明書の検証を無効にする、1 - ホスト証明書の検証を有効にする。

デフォルト： 0

ssl_noverifyhostname

ホスト名の検証を有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - ホスト名の検証を無効にする、1 - ホスト名の検証を有効にする。

デフォルト： 0

ssl_trace

SSL トレースを有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - SSL トレースを無効にする、1 - SSL トレースを有効にする。

デフォルト： 0

ssl_trusted

SSL 接続に対して信頼されている証明書を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

global

[global] セクションのトークンは、CA ControlMinder エンドポイントの動作を制御します。

accommon_path

accommon ディレクトリのフルパス名を指定します。

デフォルト : /opt/CA/AccessControlShared/

AC_Version

エンドポイントにインストールされた CA ControlMinder のバージョンを定義します。

デフォルト : none

java_home

(Linux s390) Java ライブラリへのパスを定義します。

例 : Linux390 コンピュータにインストールされた IBM J2SE バージョン 5.0 JRE の場合 : /opt/ibm/java2-s390-50/jre

デフォルト : none

ReportAgent

[ReportAgent] セクションのトークンは、レポート エージェント デーモン (ReportAgent) の動作を制御します。

audit_enabled

エンドポイント監査データを配布サーバに送信するかどうかを指定します。

値 : 0 - いいえ、1 - はい

デフォルト : 0

audit_filter

レポート エージェントが外部ソース (CA Enterprise Log Manager など) に経路指定する監査レコードのフィルタリング ルールが含まれているファイルへのフルパス名を定義します。このファイルは、レポート エージェントが経路指定するレコードを特定します。

デフォルト : ACSharedDir/etc/auditrouteflt.cfg

audit_queue

レポート エージェントがエンドポイント監査データを送信するキューの名前を定義します。

デフォルト： キュー/監査

audit_read_chunk

レポート エージェントが監査ファイルの単一の読み取りで収集を試みる最大監査レコードを定義します。

制限： 正の整数を入力します。

デフォルト： 300

audit_send_chunk

レポート エージェントが各接続で配布サーバに送信する監査レコードの最大数を定義します。レポート エージェントは、収集する監査レコードがこの数に達すると、それらを配布サーバに送信します。

制限： 正の整数を入力します。

デフォルト： 1800

audit_sleep

レポート エージェントが監査レポートを生成する間のスリープする時間の長さを定義します。

制限： 秒数を表す正の整数。

デフォルト： 10

audit_timeout

レポート エージェントがエンドポイント監査データを配布サーバに送信する周期を定義します。最後の送信からこの時間が経過すると、収集したレコード数が **audit_send_chunk** 値よりも少ない場合であっても、レポート エージェントは監査データを配布サーバに送信します。

制限： 秒数を表す正の整数。

デフォルト： 300

Debug

Report Agent でデバッグ情報をログとして記録するかどうかを指定します。

はい (1) に指定すると、Report Agent では以下をログとして記録します。

- *ACSharedDir/log/ac2xml.log* への CA ControlMinder レポート
- UNIX 認証ブローカ による *ACSharedDir/log/unab2xml.log* へのレポート (uxauthd)
- CA Enterprise Log Manager へ、そこから *ACSharedDir/log/ac2elm.log* に送信される CA ControlMinder 監査レポート
- CA Enterprise Log Manager へ、そこから *ACSharedDir/log/unab2elm.log* に送信される UNIX 認証ブローカ 監査レポート
- CA Enterprise Log Manager へ、そこから *ACSharedDir/log/kbl2elm.log* に送信される Keyboard Logger レポート

制限：0 を指定すると、Report Agent はデバッグ情報をログとして記録しません。1 を指定すると、Report Agent はデバッグ情報をログとして記録します。

デフォルト：0

elm_event_interval

レポート エージェントがユーザセッション監査イベントを CA Enterprise Log Manager に送信する間隔を秒単位で定義します。

制限：「0」は間隔なしです。メッセージサイズが elm_max_msg_size トークンに指定された値を超えると監査イベントを送信します。正の整数を入力します。

デフォルト：60

elm_max_msg_size

レポート エージェントが CA Enterprise Log Manager に送信する Keyboard Logger メッセージの最大サイズをバイト数単位で指定します。

値：正の整数を入力します

デフォルト：300000

間隔

CA ControlMinder がレポートを作成して配布サーバに送信する間隔 (秒) を定義します。

[スケジュール] 設定では、間隔の開始時間および実行する曜日を定義します。レポートエージェントが予定されているオカレンスよりも遅く開始した場合は、スケジュールから計算した次の間隔でレポートを送信し、その後は予定された曜日の定義された間隔で送信します。

例：「schedule=8:30@Mon,Tue,Wed」および「interval=5」に設定されている場合は、レポートエージェントは火曜日の 8:47 am にロードして、レポートを 8:50 am に作成して送信します。これは、5 分間隔を使用して予定されている開始時刻から計算された最早の周期です。

値：0 - 間隔なし (予定されているオカレンスのみを使用) ; 正の整数 - 間隔として使用する分数

デフォルト：0

reportagent_enabled

ローカル コンピュータでレポートが有効 (1) になっているかどうかを指定します。

デフォルト：0

schedule

レポートを生成し、配布サーバに送信する日時を定義します。

この設定は、次の形式で指定します。time@day[,day2][...]

たとえば、「19:22@Sun,Mon」と指定すると、レポートは毎週土曜日と日曜日の 7:22 pm に生成されます。

デフォルト：00:00@Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat

send_queue

レポートエージェントがローカル データベースおよび任意の PMDB のスナップショットを送信する配布サーバのレポート キューの名前を定義します。

デフォルト：queue/snapshots

restart_enabled

ReportAgent デーモンの再起動を指定します。再起動を有効にするには 1 を指定します。

デフォルト：0

詳細情報:

[auditrouteflt.cfg ファイル - 監査レコードルーティングのフィルタリング](#)
(P. 510)

AgentManager

[AgentManager] セクションで、CA ControlMinder はプラグインの動作を制御します。

Plugins = DiscoveryAgent

DiscoveryAgent

[DiscoveryAgent] セクションで、トークンはディスカバリ エージェントプラグインの動作を制御します。

Interval

プラグイン スケジュールを秒単位で定義します。

デフォルト : 600

注: ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

max_threads_count

スレッドプールのスレッド数を定義します。

デフォルト : 10

OperationMode

プラグインの操作モードを定義します。

オプション : 0 - プラグイン無効、1 - プラグイン有効

デフォルト : 0

PluginPath

プラグインの完全パス名を定義します。

デフォルト : /opt/CA/AccessControlShared/lib/DiscoveryAgent.*

QueryFilter

TIBCO 受理キュー フィルタに追加する値を定義します。

デフォルト : 空の値

Schedule

プラグイン スケジューリング文字列を定義します。

デフォルト : 00:00@Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

注: ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

ScheduleType

プラグイン スケジュールのタイプを定義します。

オプション : 0 - 1 回実行、1 - オンデマンドで実行、2 - 指定間隔で実行、3 - スケジュールに従って実行

デフォルト : 0

kblaudit.cfg -- キー ロガー監査レコードのフィルタ

UNIX で該当

kblaudit.cfg ファイルは、監査ファイルに送信されるレコードを定義することによって、ホストの監査レコードをフィルタリングします。各行は、監査情報を除外するためのルールを表します。設定するフィルタ ルールは kbl.audit ファイルに適用されます。

デフォルトでは、kblaudit.cfg ファイルは以下のディレクトリにあります。

/opt/CA/AccessControl/etc

kblaudit.cfg ファイルには、キー ロガー監査レコードをフィルタするのに役立つ 2 つのセクション [EXCLUDE] および [INCLUDE] が含まれています。各セクションには、フィルタ ルールを表すエントリが含まれます。

例: kblaudit.cfg フィルタ セクション

kblaudit.cfg ファイルの以下のコードの一部は、kblaudit.cfg の [EXCLUDE] および [INCLUDE] セクションを編集する方法の例を示しています。

```
[EXCLUDE]
TRACE;*;*;test_user; test_user; test_user;*;*seos.ini*
[INCLUDE]
TRACE;*;*; test_user; test_user; test_user;*;*AccessControl*
```

この例では、kbl.audit ファイルで、ユーザ `test_user` が実行した `seos.ini` からの監査レコードを除外し、ユーザ `test_user` が `Access Control` で実行したレコードを含めるようにします。

kblaudit.cfg ファイルを使用して以下の監査イベント タイプのレコードをフィルタで除外します。各タイプに異なる構文が使用されます。

- [ログインイベント](#) (P. 369)
- [ユーザのトレース メッセージ](#) (P. 370)

注:各タイプの構文の列に * がある場合には、「何らかの値」を意味します。

Kblaudit.cfg -- ログイン イベント フィルタ構文

UNIX で該当

ログイン イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
LOGIN;UserName;UserId;TerminalName;LoginProgram
```

Login

ユーザ トレース レコードをルールがフィルタリングするように指定します。

UserName

アクセサの名前を定義します。

UserId

アクセサのネイティブ ユーザ ID を定義します。

TerminalName

イベントが発生したリモート ホスト名を定義します。

LoginProgram

ログインまたはログアウトを試みたプログラムの名前を定義します。

制限 : cmdlog

kblaudit.cfg -- ユーザ イベント フィルタ構文のトレース メッセージ

UNIX で該当

ユーザのトレース メッセージ イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
TRACE;TracedClassName;TracedObjectName;RealUserName;ACUserName;AuthorizationResult;TraceMessageMask;KBLSessionID
```

TRACE

ユーザ トレース レコードをルールがフィルタリングするように指定します。

TracedClassName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクト クラスの名前を定義します。

オプション : KBL raw, KBL output, KBL input, KBL execargs

TracedObjectName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクトの名前を定義します。

RealUserName

トレース レコードを生成したログイン ユーザの名前を定義します。

ACUserName

トレース レコードを生成した有効なユーザの名前を定義します。

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値 : P (許可されました)、D (拒否されました)、*

TraceMessageMask

生成されたトレース メッセージを定義します。

KBLSessionID

キー ロガー セッション ID を表示します

seos.ini 初期設定ファイル

UNIX で有効

seos.ini ファイルには、CA ControlMinder で使用されるさまざまな設定と初期設定のためのトークンが記録されます。1 行に 1 つのトークンを以下の形式で指定します。

token = value

CA ControlMinder の特定のユーティリティ、デーモン、またはその他の機能に関するトークンを含む行が、セクション単位でまとめられています。各セクションはヘッダ行で始まります。ヘッダ行にはセクションの名前が角かっこ [] 内に示されます。各トークンは 1 つのセクションに属しています。たとえば、以下の行は **serevu** ユーティリティを管理するセクションの先頭行です。

[serevu]

seos.ini ファイルは、インストール時の初期状態では CA ControlMinder によって保護されていて、CA ControlMinder の実行中は更新できません。seos.ini ファイルには、CA ControlMinder のデフォルト設定で書き込みアクセス権が設定されます。これは、実行中の多数のユーティリティが seos.ini ファイルにアクセスするためです。seos.ini ファイルを読み込めない場合、ユーティリティの実行は失敗します。

CA ControlMinder が実行中であっても権限のあるユーザが seos.ini ファイルを更新できるようにするために、以下の **selang** コマンドを入力します。

newres FILE /opt/CA/AccessControl//seos.ini owner(authUser)

authUser は、権限を持つユーザの名前です。このコマンドは、**authUser** をこのファイルの所有者として設定します。つまり、**authUser** はいつでもこのファイルを更新できるようになります。

CA Access Control エンドポイント管理 または `seini` ユーティリティを使用すると、初期設定ファイルでトークンの読み込み、追加、変更、および削除を行うことができます。

注: : `seosd` が実行中でない場合、またはデータベースのルールによって明示的に許可されている場合にのみ、`seini` ユーティリティで `seos.ini` ファイルを更新できます。

`secons -rl` コマンドを使用すると、`seosd` デーモンを再起動せずに、トークンの更新を反映した `seos.ini` ファイルを再ロードできます。

以下の表に、`seos.ini` ファイルのすべてのセクションを示します。

セクション	説明
AccountManager	複数の JCS エンドポイント モジュール
AgentManager	CA ControlMinder プラグイン管理
crypto	暗号化モジュール ライブラリの設定。
daemons	<code>seload</code> ユーティリティが自動実行される CA ControlMinder デーモンのリスト。
Dependency	ユーザが定義したとおりに、CA ControlMinder を埋め込みコンポーネントとして使用する製品のリスト。
devcalc	ポリシー偏差計算機能 (<code>devcalc</code>) の設定。
kblaudit	キーロガーのセッション トラッキングの設定。
lang	CA ControlMinder 管理インターフェース (<code>selang</code>) の設定。
ldap	LDAP サンプル EXIT 用 LDAP サーバの設定。
logmgr	ログ機能の設定。
message	メッセージファイルの設定。
mfsd	メインフレーム同期デーモン (<code>mfsd</code>) の設定。
OS_user	エンタープライズ ユーザ ストア使用法の設定。
package	CA ControlMinder のインストール済みパッケージのリスト。
pam_seos	Pluggable Authentication Module (PAM) プログラミングインターフェースの設定。
passwd	パスワードの変更およびユーザ関連サービスの設定。

セクション	説明
pmd	Policy Model データベースの共通設定。
policyfetcher	ポリシー フェッチャ デーモン (policyfetcher) の設定。
PUPMAgent	共有アカウント管理 デーモン (pupmagent) の設定。
seagent	seagent デーモンの設定。
seauxd	Unicenter カレンダ設定用の補助デーモン (seauxd) の設定。
segrace	ユーザのログイン情報ユーティリティ (segrace) の設定。
seini	環境設定ファイル管理ユーティリティ (seini) の属性。
selock	デスクトップの非アクティブ性保護ユーティリティ (selock) の設定。
selogrd	ログルーティング デーモン (selogrd および selogrcd) の設定。
seos	グローバル環境設定。
SEOS_syscall	SEOS_syscall カーネル モジュールの設定。
seosd	認証デーモン (seosd) の設定。
seosdb	データベースのチェックおよび再構築の設定。
seoswd	Watchdog デーモン (seoswd) の設定。
serevu	失敗したログイン試行解決ユーティリティ (serevu) の設定。
sesu	CA ControlMinder のユーザ切り替えユーティリティ (sesu) の設定。
sesudo	CA ControlMinder のユーザー時変更ユーティリティ (sesudo) の設定。
standalone	スタンドアロン コンピュータ管理の設定。
tcp_communication	共通の TCP 接続設定。
tng	CA ControlMinder と Unicenter との統合の設定。

crypto

[crypto] セクションのトークンは、暗号化モジュールに関連付けられている部分を制御します。

ca_certificate

認証局 (CA) の証明書データベースへの完全パス名を定義します。

デフォルト : `ACInstallDir/data/crypto/def_root.pem`

communication_mode

Secure Socket Layer (SSL) のプロトコルを有効にするかどうかを指定します。

これを `ssl_only` に設定した場合は、SSL V2、SSL V3、TLS の各接続のみが有効になります。つまり、このコンピュータは、SSL をサポートしていないコンピュータと通信できないため、SSL をサポートしていない、r12.0 より前の各バージョンの Access Control を実行しているコンピュータと通信できません。

注 : CA ControlMinder r12.0 以降が実行されているコンピュータでは、SSL がサポートされています。

`fips_only` トークンが 1 に設定されている場合は、FIPS モード (つまり TLS) では実際の通信モードは `ssl_only` に設定され、`communication_mode` トークンは無視されます。

有効な値は以下のとおりです。

- `all_modes`
- `ssl_only`
- `non_ssl`

デフォルト : `non_ssl`

CAPKIHOME

CAPKI のインストールディレクトリを定義します。

デフォルト : `/opt/CA/SharedComponents/CAPKI`

encryption_methods

メッセージを復号化するために **CA ControlMinder** エージェントが使用する暗号化ライブラリを指定します。復号化が成功するまで、エージェントはリスト内の各ライブラリを順番に使用します。

制限： libaes256、libaes192、libaes128、libdes、libtripleDES、libscramble

デフォルト： libaes256、libaes192、libaes128、libdes、libtripleDES

fips_only

このトークンは、**CA ControlMinder** が **FIPS** 専用モードで機能するかどうかを制御します。このモードでは、**FIPS** 以外のすべての機能が無効になります。

有効な値は以下のとおりです。

1 **CA ControlMinder** は **FIPS** 専用モードで機能します。

0 **CA ControlMinder** は **FIPS** 以外のモードで機能します。

デフォルト： 0

LIBRARY_PATH

ETPKI 暗号化ライブラリのディレクトリを定義します。

private_key

所有者の秘密鍵への完全パス名を定義します。

デフォルト： *ACInstallDir*/data/crypto/sub.key

ssl_port

CA ControlMinder のクライアントとサービスの間の **SSL** 通信のポートを定義します。

デフォルト： 5249

subject_certificate

所有者の証明書への完全パス名を定義します。

デフォルト： *ACInstallDir*/data/crypto/sub.pem

daemons

[daemons] セクションの各トークンは、**seload** ユーティリティで、**CA ControlMinder** のインストールディレクトリから特定のプログラムを実行するかどうかを（実行する場合は、実行方法も）指定します。各トークン名は、**CA ControlMinder** のデーモン名に対応しているか、またはプログラムのニックネームであり、複数の値を割り当てることができます。

program-name

以下のいずれかを指定します。

- 以下の値と一致するデーモンまたはその他のプログラムの名前。
 - **yes**。seload はデフォルトのパラメータを使用してプログラムを実行します。
 - **no**。seload はプログラムを実行しません。
 - 一連のパラメータ。seload はこのパラメータを使用してプログラムを実行します。

たとえば、デフォルトのパラメータを使用して、**CA ControlMinder** のインストールディレクトリから **serevu** を実行するには、以下のように入力します。

serevu=yes

serevu を実行しない場合は、以下のように入力します。この指定は、serevu トークンを使用しないことと同じです。

serevu=no

指定したパラメータを使用して、**CA ControlMinder** のインストールディレクトリから **serevu** を実行するには、以下のように入力します。

serevu=-f 3 -d 6m -t 1m -s 5m

- デーモンまたはその他のプログラムの絶対パス名と一致するダミー文字列。続けてオプションのパラメータを指定します。seload は指定に従ってプログラムを実行します。

たとえば、指定したパラメータを使用して、
/opt/CA/AccessControl//bin ディレクトリに存在する **serevu** ユーティリティを実行するには、以下のように入力します。

run_it=/opt/CA/AccessControl//bin/serevu -f 3 -d 6m -t 1m

複数のプログラムに対する指定を含めるには、プログラムごとにトークンを 1 回使用します。

デフォルト : no

注: seosd デーモンを指定する必要はありません。seload は、seosd デーモンが実行中であることを常に確認します。

seload_wait_timeout

メインプロセスが実行されるまで seload が待機する時間（秒単位）を指定します。

デフォルト : 45

Dependency

[Dependency] セクションの各ユーザ定義トークンは、CA ControlMinder を埋め込みコンポーネントとして使用する製品を指定します。

product-name

CA ControlMinder を埋め込みコンポーネントとして使用する製品を指定します。有効な値は以下のとおりです。

0 - 埋め込み製品ではありません。

1 - 埋め込み CA ControlMinder 製品です。

デフォルト : デフォルトの製品が指定されていません。

devcalc

[devcalc] セクションのトークンは、ポリシー偏差計算機能に関連付けられている部分を制御します。

dms_command_retry_interval

DMS 通知コマンドの試行間隔を秒数で定義します。

デフォルト : 60

init_ac_db

使用されなくなりました。

max_dms_command_retry

ポリシー偏差計算機能が DMS に更新通知の送信を再試行する最大回数を定義します。この回数を超えても送信されないと、再試行しなくなります。

デフォルト : 3

max_lines_request

`get devcalc selang` コマンドが任意の時点で（ポリシー偏差データ ファイルから）返す最大行数を定義します。以下のコマンドを使用して、追加行を取得する必要があります。

```
get devcalc params("offset=X")
```

X

前の `get devcalc` 出力で返された行オフセットを定義します。

デフォルト : 50

kblaudit

[kblaudit] セクション内のトークンは、キーロガーのセッション トラッキング プログラムの動作を制御します。

audit_back

キーロガーのバックアップ監査ログ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : `ACInstallDir/log/kbl.audit.bak`

audit_group

監査ログに対する読み取り権限を持つグループを指定します。このトークンを **none** に設定すると、**root** のみに監査ログの読み取り権限が付与されます。CA ControlMinder はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、監査ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存の監査ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

`selang` の `chgrp` コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。

以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス許可を変更します。

```
chmod 640 ACInstallDir/log/seos.audit
```

デフォルト : none

audit_log

キーロガーの監査ログ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : `ACInstallDir/log/kbl.audit`

audit_max_files

バックアップ モードで保持する監査ログ ファイルの最大数を指定します。この数に達すると、最新のファイルが作成される時点で **CA ControlMinder** によって最も古いバックアップ ファイルが削除されます。

制限： 正の整数

デフォルト： 0

注： 0 に設定した場合、**CA ControlMinder** はバックアップ ファイルを累積し、古いファイルを削除しません。

audit_size

監査ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

最小値： 50KB。

デフォルト： 24000

注： 監査ファイルのサイズが **2GB** を超えた場合、**CA ControlMinder** は、監査ファイルへの監査レコードの書き込みを停止します。

BackUp_Date

CA ControlMinder が監査ログ ファイルをバックアップする条件、および **CA ControlMinder** がタイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加するかどうかを指定します。

audit_size 設定で指定されたサイズに達すると、**CA ControlMinder** は常に監査ログ ファイルをバックアップします。

値： none、yes、daily、weekly、monthly

- **yes** -- **audit_size** で指定されたサイズに達すると、**CA ControlMinder** は監査ログ ファイルをバックアップし、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加します。
- **none** -- **audit_size** で指定されたサイズに達すると、**CA ControlMinder** は監査ログ ファイルをバックアップしますが、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加しません。

- `daily`、`weekly`、`monthly` -- 指定された時間間隔が経過し、かつ `audit_size` で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップファイル名に追加します。ただし、指定された時間間隔内に監査イベントが監査ログ ファイルに書き込まれない場合、間隔が経過しても、CA ControlMinder はファイルをバックアップしません。

注: CA ControlMinder は、最初の監査ログ ファイルを作成した時間から指定された間隔を数え、適切な日の午前零時にファイルをバックアップします。

例: 設定には週単位の値があり、CA ControlMinder は 4 月 1 日午前 9 時に監査ログ ファイルを作成します。多くの監査イベントが今週発生し、監査ログ ファイルは 4 月 4 日月曜日上に `audit_size` 設定で指定された値を超過します。CA ControlMinder は 4 月 4 日に監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップファイル名に追加します。監査ログ ファイルが最初に作成された一週間後の 4 月 8 日金曜日の午前零時に、CA ControlMinder は再度監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップファイル名に追加します。

デフォルト: `none`

`cmd_log`

キー ロガー `cmdlog` バイナリ ファイルへのリンクを指定します。

デフォルト: `/etc/AC`

`error_back`

キーロガーのエラー ログ バックアップ ファイルの名前を指定します。

デフォルト: `ACInstallDir/log/kbl.error.bak`

error_group

エラー ログ ファイルに対する読み取り権限を持つグループを指定します。このトークンを **none** に設定すると、**root** のみにエラー ログ ファイルの読み取り権限が付与されます。**CA ControlMinder** はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、エラー ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存のエラー ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

selang の **chgrp** コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。

以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス許可を変更します。

```
chmod 640 ACInstallDir/log/seos.audit
```

デフォルト : none

error_log

キーロガーのエラー ログ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : **ACInstallDir/log/kbl.error**

error_size

エラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

制限 : 最小値は 50 KB です。

デフォルト : 500

kbl_enabled

キーロガーを有効にするかどうかを指定します。

値 : yes、no

デフォルト : no

kbl_flush_timeout

印刷可能なログ データが **kbl** 監査ファイルに保存された後のユーザ セッション非アクティブ状態間隔を秒単位で指定します。このトークンを 0 に設定すると、無効になります。

デフォルト : 30

Kbl_seos_trace

seosd がセッション中のトレースをアクティブにし、ユーザ アクティビティ データをキー ロガーに送信するかどうかを指定します。

値 : yes、no

デフォルト : yes

OS_etc_shells

オペレーティング システム シェル ファイルの名前を指定します。

デフォルト : /etc/shells

socket_name

キーロガーの監査マネージャのソケット名を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir*/kblserver

lang

[lang] セクションのトークンは、**selang** のコマンドプログラムである **selang**、Security Administrator、および **seadm** によって使用される属性を指定します。

check_password

selang がユーザにユーザ自身のパスワードの入力を要求するかどうかを指定します。有効な値は以下のとおりです。

no - **selang** はパスワードを要求しません。

yes - ユーザは自分のパスワードを入力するように要求されます。

デフォルト : no

exit_timeout

CA ControlMinder で **exit** プログラムを実行できる最長時間（秒単位）を指定します。この時間が経過すると、**exit** プログラムは CA ControlMinder によって強制終了されます。

デフォルト : 30

exits_dir

ACInstallDir/lbin/install_exits.sh シェル スクリプトによってインストールされる **exit** プログラムのターゲットディレクトリを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir*/exits

exits_source_dir

ACInstallDir/install_exits.sh シェル スクリプトによってインストールされる exit プログラムのソース ディレクトリを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/samples/exits-src*

help_path

lang ヘルプ ファイルがインストールされているディレクトリを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/data/langhelp*

language

CA ControlMinder のインストール言語を定義します（内部用）。

デフォルト : english

max_groups_buffsize

セキュリティ管理者がデータベースとの通信に使用するバッファのサイズ (KB 単位) を指定します。このトークンは、UNIX の更新を適用する必要があるときに使用されます。

デフォルト : 128

no_check_password_users

パスワードの入力を要求されないユーザを指定します。

このトークンが関連するのは、check_password トークンが **yes** に設定されている場合のみです。

カンマで区切られたユーザのリストも有効な値です。

デフォルト : none

passwd_copy

ユーザ情報変更後に一時ファイルを元のファイルにコピー バックする際に、マシンパスワードファイル (/etc/passwd) または PMDB パスワードファイル (/PMDB_Directory/policies/pmdb/passwd) の更新方法を指定します。有効な値は以下のとおりです。

fast_copy - 情報をファイルに上書きコピーします。

rename - 新しいファイルを指すようにディレクトリを変更します。

デフォルト : fast_copy

post_group_exit

UNIX 環境でグループ コマンドを実行した後に呼び出される exit プログラムのパスを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/exits/lang_exit.sh*

post_user_exit

UNIX 環境でユーザ コマンドを実行した後に呼び出される exit プログラムのパスを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/exits/lang_exit.sh*

pre_group_exit

UNIX 環境でグループ コマンドを実行する前に呼び出される exit プログラムのパスを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/exits/lang_exit.sh*

pre_user_exit

UNIX 環境でユーザ コマンドを実行する前に呼び出される exit プログラムのパスを指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/exits/lang_exit.sh*

query_size

データベースへの問い合わせで一覧表示されるレコードの最大数を指定します。

デフォルト : 100

RecvTimeOut

selang が情報の受信を待機する場合のタイムアウトするまでの最長時間（秒単位）を指定します。

この値を 0（ゼロ）に設定すると、タイムアウトは発生しません。

デフォルト : 60

SendTimeOut

selang が情報の送信を待機する場合のタイムアウトするまでの最長時間（秒単位）を指定します。

この値を 0（ゼロ）に設定すると、タイムアウトは発生しません。

デフォルト : 60

SetBlockRun

Trusted プログラムの確認を行うかどうか、および **Untrusted** プログラムの実行をブロックするかどうかを指定します。プログラムが **setuid** か通常のプログラムかどうかに関わらず、実行のブロックが行われます。

有効な値は以下のとおりです。

yes - **viapgm** アクセス権限ルールで定義されたすべてのプログラムでは、**blockrun** プロパティが **yes** に設定されます。

no - **viapgm** アクセス権限ルールで定義されたすべてのプログラムでは、**blockrun** プロパティが **no** に設定されます。

suid - すべての **setuid** プログラムでは **blockrun** プロパティが **yes** に設定され、その他のすべてのプログラムでは **blockrun** プロパティが **no** に設定されます。

デフォルト : **yes**

swap_deletion_order

selang で「**ru userName unix**」コマンド（ユーザ削除）が実行される順序を定義します。通常の場合、このコマンドは **AC** 環境で最初に実行され、次に **UNIX** 環境で実行されます。この順序を逆にすることもあります（グループ管理者がユーザを削除する場合など）。

有効な値は以下のとおりです。

no - 最初に **AC** 環境から、次に **UNIX** 環境からユーザを削除します。

yes - 最初に **UNIX** 環境から、次に **AC** 環境からユーザを削除します。

デフォルト : **no**

timeout

クライアントが **seosd** デーモンの応答を待機する最長時間（秒単位）を指定します。この時間内に **seosd** から応答がない場合、**seosd** からの応答がないことを知らせるエラーメッセージが送信されます。クライアントはメッセージを受け取ると、**seosd** への接続を中止します。

デフォルト : **90**

use_old_commands

ACF2™ と互換性のある古いコマンド (ag、lg、rg、lu、au など) を無効にするかどうかを指定します。

制限: 0 — 古いコマンドをサポートしない、1 — 古いコマンドをサポートする

デフォルト: 1 (古いコマンドをサポートす)

use_unix_file_owner

UNIX 環境のファイルの所有者が CA ControlMinder にファイルを定義できるかどうかを指定します。値が **yes** の場合、UNIX 環境のファイルの所有者は **newres** コマンドまたは **newfile** コマンドを使用して、CA ControlMinder にファイルを定義できます。

CA ControlMinder にすでにファイルが定義されている場合、CA ControlMinder の通常のアクセス権限ルールに従った許可が与えられない限り、ユーザはデータベースのパラメータを変更できません。

有効な値は、**yes** および **no** です。

デフォルト: no

ldap

[ldap] セクションのトークンは、LDAP サーバおよび入力データの検索に使用される属性を指定します。これらのパラメータは、*ACInstallDir/samples/ldap/exits/S50CREATE_Ldap_u.sh* にあるサンプルの **ldap exit** でのみ使用されます。

base_entry

LDAP ディレクトリ ツリーで基本エン트리 ポイントとして使用するポイントを指定します。

たとえば、次のように指定します。o=*organization_name*,
c=*country_name*

デフォルト: トークンは設定されていません

host

LDAP サーバのホスト名を指定します。

デフォルト: トークンは設定されていません (localhost)

path

LDAP クライアントの基本ディレクトリを指定します。

デフォルト：トークンは設定されていません (/usr/local/ldap)

port

LDAP サーバのポートを指定します (オプション)。

デフォルト：トークンは設定されていません (389)

logmgr

[logmgr] セクションのトークンは、ログ機能の動作を制御します。

audit_back

監査ログのバックアップ ファイルの名前を指定します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは **CA ControlMinder** のみです。ユーザは、このファイルに対して書き込みアクセス権のみを持ちます。

デフォルト： *ACInstallDir*/log/seos.audit.bak

audit_group

監査ログに対する読み取り権限を持つグループを指定します。このトークンを **none** に設定すると、**root** のみに監査ログの読み取り権限が付与されます。**CA ControlMinder** はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、監査ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存の監査ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

selang の **chgrp** コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。

以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス許可を変更します。

```
chmod 640 ACInstallDir/log/seos.audit
```

デフォルト： none

audit_log

監査ログ ファイルの名前を指定します。このファイルが **audit_size** で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder はファイルを閉じて、このファイルの名前を **audit_back** で指定された名前に変更した後、新しい監査ログを作成します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。ユーザは、このファイルに対して書き込みアクセス権のみを持ちます。

デフォルト : *ACInstallDir*/log/seos.audit

audit_max_files

CA ControlMinder が日付によるバックアップを実行するときに蓄積する監査ログ バックアップ ファイルの最大数を定義します。
BackUp_Date の設定が [なし] 以外の任意の値に設定されている場合は、CA ControlMinder は引き続き日付によるバックアップ ファイルを蓄積します。この設定を使用すると、CA ControlMinder が監査ログのバックアップに使用するディスク領域を削減することができます。監査ログのバックアップ ファイル数が設定された制限に達すると、CA ControlMinder は最新のファイルを作成するときに最も古いバックアップ ファイルを削除します。

値は以下のとおりです。

- 0 - すべての監査ログ バックアップ ファイルを保持します。
- $n - 0$ を超える 正の整数。

注: CA ControlMinder は重複監査ログ バックアップ ファイルを自動的に保護するため、それらを手動で削除することはできません。さらに、監査レポートが有効な場合、レポート エージェントが処理を完了するまで、CA ControlMinder はバックアップ ファイルを削除しません。

デフォルト : 0

audit_size

監査ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

最小値は 50 KB です。

デフォルト : 10240

注: 監査ファイルのサイズが 2GB を超える場合、CA ControlMinder は、監査ファイルへの監査レコードの書き込みを停止します。

BackUp_Date

CA ControlMinder が監査ログ ファイルをバックアップする条件、および CA ControlMinder がタイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加するかどうかを指定します。

audit_size 設定で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は常に監査ログ ファイルをバックアップします。

値： none、yes、daily、weekly、monthly

- yes -- audit_size で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップし、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加します。
- none -- audit_size で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップしますが、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加しません。
- daily、weekly、monthly -- 指定された時間間隔が経過し、かつ audit_size で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加します。ただし、指定された時間間隔内に監査イベントが監査ログ ファイルに書き込まれない場合、間隔が経過しても、CA ControlMinder はファイルをバックアップしません。

注： CA ControlMinder は、最初の監査ログ ファイルを作成した時間から指定された間隔を数え、適切な日の午前零時にファイルをバックアップします。

例：設定には週単位の値があり、CA ControlMinder は 4 月 1 日午前 9 時に監査ログ ファイルを作成します。多くの監査イベントが今週発生し、監査ログ ファイルは 4 月 4 日月曜日上に audit_size 設定で指定された値を超過します。CA ControlMinder は 4 月 4 日に監査ログ ファイルをバックアップし、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加します。監査ログ ファイルが最初に作成された一週間後の 4 月 8 日金曜日の午前零時に、CA ControlMinder は再度監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加します。

デフォルト： none

error_back

エラー ログ バックアップ ファイルの名前を指定します。

デフォルト： ACInstallDir/log/seos.error.bak

error_group

エラー ログ ファイルに対する読み取り権限を持つグループを指定します。このトークンを **none** に設定すると、**root** のみにエラー ログ ファイルの読み取り権限が付与されます。**CA ControlMinder** はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、エラー ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存のエラー ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

selang の **chgrp** コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。

以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス許可を変更します。

```
chmod 640 ACInstallDir/log/seos.audit
```

デフォルト : none

error_log

エラー ログ ファイルの名前を指定します。このファイルが **error_size** で指定されたサイズに達すると、**CA ControlMinder** はファイルを閉じ、このファイルの名前を **error_back** に指定された名前に変更し、新しいエラー ログを作成します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは **CA ControlMinder** のみです。

デフォルト : **ACInstallDir/log/seos.error**

error_size

エラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

制限 : 最小値は 50 KB です。

デフォルト : 50

irecorder_audit

IR API ライブラリが、ローカルセキュリティデーモンの監査イベントだけでなく、既存の **PMD** の監査イベントも送るかどうかを指定します。

「all」 - ローカルセキュリティデーモンの監査イベントだけでなく、**Policy Model** の監査イベントも送ります。

「localhost」 - ローカルセキュリティデーモンの監査イベントのみを送ります。

デフォルト : all

logconnected

TCP-CONNECTED クラスのレコードが監査ログに書き込まれないようにします。

この機能を使用するには、logconnected を No に設定します。

デフォルト : no

詳細情報:

[seerrlog ユーティリティ - エラー ログ レコードの表示](#) (P. 198)

message

[message] セクションのトークンは、semsgtool メッセージユーティリティの動作を制御します。

filename

入力された **selang** のコマンドに対して表示されるほとんどのメッセージを提供するファイルの場所と名前を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/data/seos.msg*

MessagesDirectory

CA ControlMinder メッセージファイルの場所を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/data/msg*

mfsd

[mfsd] セクションのトークンは、メインフレーム同期デーモン オプションを定義します。

mfsd_trace_file

CA ControlMinder のメインフレーム同期デーモンである **mfsd** のトレースメッセージが書き込まれるファイルの場所を指定します。

このトークンを **no** に設定すると、トレース ファイルは作成されません。

デフォルト : *ACInstallDir/log/mfsd.trace*

OS_User

[OS_User] セクションのトークンは、エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループに対して、CA ControlMinder が使用する設定を定義します。

create_user_in_db

CA ControlMinder に定義されていないユーザがログインしたときに、そのユーザの XUSER レコードを CA ControlMinder が作成するかどうかを指定します。

注: この設定は、エンタープライズ ユーザを使用する (osuser_enabled が 1 に設定されている) 場合にのみ適用されます。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

nonunix_unabgroup_enabled

CA ControlMinder が UNIX 認証ブローカ データベースで UNIX でないユーザ グループをサポートするかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : no

nonunix_ldapgroup_enabled

CA ControlMinder が LDAP サーバに配置された非 UNIX ユーザ グループをサポートするかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : no

osuser_enabled

エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループを有効にするかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

UserCache_groups_max

実行時ユーザ キャッシュ テーブル内のグループの最大数を定義します。

デフォルト : 1000

UserCache_max

実行時ユーザ キャッシュ テーブル内のエントリの最大数を定義します。

デフォルト : 20000

UserCache_timeout

実行時ユーザ キャッシュ テーブルからレコードが削除されるまでの期間 (分単位) を定義します。

デフォルト : 60

verify_osuser

CA ControlMinder 内にエンタープライズ ユーザのレコード (XUSER) を作成する前に、エンタープライズ ストアにユーザが存在していることを CA ControlMinder が確認するかどうかを指定します。

制限 : no - ユーザがエンタープライズ ユーザ ストアに定義されている場合のみ、そのユーザはエンタープライズ ユーザ レコードを作成できます。yes - ユーザは常にエンタープライズ ユーザ レコードを作成できます。

デフォルト : no

package

[package] セクションのトークンは、インストール対象として選択したパッケージを指定します。

Client、Server、Admin、Mfsd、Tng、Stop、Api

指定したパッケージをインストールの対象として選択したかどうかを示します。

デフォルト : no

pam_seos

[pam_seos] セクションのトークンは、プログラミング インターフェイスである PAM (Pluggable Authentication Module) を最大限に活用するために有用です。

api_update_lastaccterm

ユーザの前のアクセス日時を API ライブラリで (SEOS_VerifyCreate 経由で) 更新するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 前のアクセス日時は更新されません。

1 - 前のアクセス日時は更新されます。

デフォルト : 0

bypass_services

PAM がバイパスするサービスを定義します。

デフォルト : ftp,vsftpd

call_segrace

segrace ユーティリティを任意のログインで自動的に呼び出すかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

call_sepass

pam_seos パスワード管理サービスで sepass ユーティリティを使用するかどうかを指定します。

値 : No、Yes

デフォルト : No

debug_mode_for_user

ログインの拒否理由をユーザに通知するかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

failed_login_file

失敗したログインの監査ファイルである **pam_seos** の場所を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/pam_seos_failed_logins.log*

pam_login_events_enabled

pam_seos がログイン イベントを **seosd** に送信するかどうかを指定します。

値 : **0** -- ログイン イベントを送信しません。 **1** -- ログイン イベントを送信します。

デフォルト : **1**

pam_get_groups

pam_seos がオペレーティング システムからユーザ グループの抽出を試行するかどうかを指定します。

値 : **0** - グループの抽出を試行しない、 **1** - グループの抽出を試行する

デフォルト : **1**

pam_groups_timeout

CA ControlMinder PAM で **API** がユーザ グループを抽出する際に使用するタイムアウト時間を秒数で定義します。

デフォルト : **10**

PamPassUserInfo

pam_seos がユーザ情報を **seosd** に送信するかどうかを指定します。このトークンは、**CA ControlMinder** に情報が存在しないエンタープライズユーザを使用する場合に必要です。エンタープライズユーザを使用しない (**osuser_enabled = no**) 場合は、この値を **0** に設定します。

値 : **0** - ユーザ情報を送信しない、 **1** - ユーザ情報を送信する。

デフォルト : **1**

pam_surrogate_events_enabled

pam_seos が代理イベントを **seosd** に送信するかどうかを指定します。

値 : **0** -- surrogate イベントを送信しません。 **1** -- surrogate イベントを送信します。

デフォルト : **1**

process_failed_logins

pam_seos が pam_authenticate を呼び出して、ユーザ パスワードを認証し、失敗ログインを処理するかどうかを指定します。

pam_authenticate を 2 回呼び出さないようにするには、このトークンを 0（ゼロ）に設定します。

値： **0** - CA ControlMinder の PAM モジュールから call pam_authenticate を呼び出しません。**1** - CA ControlMinder の PAM モジュールから call pam_authenticate を呼び出します。

デフォルト： 1

serevu_use_pam_seos

ログイン失敗のログ ファイルとして、システム ファイルの代わりに pam_seos を使用するように serevu を設定するかどうかを指定します。

この機能は、serevu の正確性を高めます。

デフォルト： yes（HP-UX Itanium（IA64）および Linux）、no（その他のすべてのオペレーティング システム）

passwd

[passwd] セクションのトークンは、パスワードの変更およびその他のユーザ関連サービスを定義します。

AllowedGidRange

ユーザが追加、更新、および削除できる GID の範囲を指定します。この範囲外の値は、CA ControlMinder で更新できない予約済みの GID を意味します。

注： 指定された整数が 1 つしかない場合は、1 から指定された整数までのすべての整数が予約済み GID になります。上限よりも大きな数値を指定した場合は、デフォルトの上限（30000）が適用されます。負の数値を指定した場合は、デフォルトの下限（1）が適用されます。任意の数値に適用される下限は、指定された下限の +1 です。たとえば、AllowedGidRange=100, 3000 の場合、101 が下限として扱われます。

制限： -1 ～ 2147483647

デフォルト： 100,30000

AllowedUidRange

ユーザが追加、更新、および削除できる UID の範囲を指定します。この範囲外の値は、CA ControlMinder で更新できない予約済みの UID を意味します。

注: 指定された整数が 1 つしかない場合は、1 から指定された整数までのすべての整数が予約済み UID になります。上限よりも大きな数値を指定した場合は、デフォルトの上限 (30000) が適用されます。負の数値を指定した場合は、デフォルトの下限 (1) が適用されます。任意の数値に適用される下限は、指定された下限の +1 です。たとえば、*AllowedUidRange = 100, 3000* の場合、101 が下限として扱われます。

制限: -1 ~ 2147483647

デフォルト: 100,30000

AllowRootProp

sepass -p または sepass -s を使用して行った root のパスワード変更が、Policy Model に送信されるかどうかを指定します。次に、PMD からそのサブスクライバにパスワードが伝達されます。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト: no

change_pam

LDAP データベースにおけるパスワードの認証および変更に、ローカルホストが PAM を使用するかどうかを指定します。

デフォルト: no

Check_Adm_Rules

ADMIN および PWMANAGER ユーザにパスワードルールを適用するかどうかを指定します。

デフォルト: no

Check_All_User_Rules

selang がすべてのユーザに対してパスワードルールをチェックするかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

トークンが **yes** に設定されている場合、**selang** はすべてのユーザに対してパスワードルールをチェックします。

トークンが **no** に設定されている場合、**selang** はパスワードを変更したユーザに対してのみパスワードルールをチェックします。

デフォルト : **no**

注: このトークンは、API を使用する場合のみサポートされています。

CreateHashedPasswdDatabase

(DEC UNIX のみ)。 **exit** スクリプトの実行タイミングを、**CA ControlMinder** の各コマンドによってユーザレコードを作成、更新、または削除した後にするか、または **sepass** ユーティリティを使用して各ユーザのパスワードを変更した後にするかを指定します。

注: 使用方法の詳細については、**ACInstallDir/samples/exits-src/USER_POST** ディレクトリに格納されている **README** ファイルを参照してください。

デフォルト : **no**

DefaultHome

システムのデフォルトのホームディレクトリを指定します。ユーザのホームディレクトリは、指定されたシステムホームディレクトリのサブディレクトリです。たとえば、システムのホームディレクトリが **/home** の場合、新規ユーザのホームディレクトリは **/home/username** になります。値を指定した場合、このトークンの値は、クライアントの **lang.ini** ファイルの値より優先されます。 **nohomedir** を指定すると、ホームディレクトリは自動的に設定されません。

デフォルト : **/home**

DefaultPasswdCmd

デフォルトのパスワードプログラムを指定します。指定した場合、このパスワードプログラムは、**sepass** が開始され、**seosd** が実行中でないときに使用されます。

デフォルト : **/bin/passwd**

DefaultPgroup

値が入力されなかった場合に CA ControlMinder によって新しい UNIX ユーザに割り当てられるプライマリ グループを指定します。

デフォルト : other

DefaultShell

値が入力されなかった場合に CA ControlMinder によって新しい UNIX ユーザに割り当てられるデフォルトのシェルを指定します。値を指定した場合、このトークンの値は、クライアントの lang.ini ファイルの値より優先されます。

デフォルト : /bin/sh (または、HP-UX では /sbin/sh)

ディクショナリ

パスワードとして使用できない語が格納されているファイルの完全パス名を定義します。

注: このファイルを使用するには、ファイルに辞書形式パスワードルール (use_dbdict) を設定し、UseDict 設定を **yes** に設定する必要があります。辞書形式が **db** に設定された場合、使用できないパスワードは CA ControlMinder データベースから取得され、この設定は無視されます。これは、UNIX のデフォルトの設定です。

重要: このトークンは廃止されています。代わりにデータベース内の辞書を使用します。

デフォルト : /usr/dict/words

GeneratePasswd

sepass が新しいパスワードを生成するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンを **no** に設定すると、ユーザは新しいパスワードの入力を要求されます。

デフォルト : no

HomeDirUpd

ユーザのプライマリ グループが変更されたときに、CA ControlMinder がユーザのホーム ディレクトリのグループ所有者権限を更新するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

デフォルト : yes

nis_env

ローカルホストが **NIS** クライアントまたは **NIS+** クライアントかどうかを指定します。

有効な値は **no**、**nis**、または **nisplus** です。

デフォルト : no

NisPlus_server

この端末が **NIS+** サーバかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンの値が **yes** の場合、**CA ControlMinder** はパスワードの変更を **NIS+** パスワードの変更として扱います。

デフォルト : no

only_local

sepass のデフォルト設定に **-l** フラグを含めるかどうかを決定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンが **yes** に設定されている場合、ローカルパスワードファイル（通常は **/etc/passwd**）、セキュリティファイル、ローカルデータベースなどのローカルでのみ、**sepass** はパスワードを変更します。

デフォルト : no

only_pmdb

sepass のデフォルト設定に **-p** フラグを含むかどうかを指定します。

トークンの値が **yes** の場合、**sepass** は指定されたホストの **PMDB** でのみパスワードを変更します。

データベースが定義されていない場合、**sepass** はパスワードを変更しません。

デフォルト : no

passwd_distribution_encryption_mode

パスワードが **Policy Model** サービスの一部として配布されているときに、ユーザのパスワードの暗号化に使用される方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - 互換モード。長いパスワードを使用しない **CA ControlMinder** システム間でパスワードを配布します (**r12** より古いバージョンの **CA ControlMinder** を実行しているマシンもすべて含まれます)。

2 - MD5 モード。長いパスワードを使用し、**Linux** も実行している **CA ControlMinder** システム間でパスワードを配布します。

3 - 双方向モード。長いパスワードを使用する **CA ControlMinder** システム間で暗号化されたメッセージ内の平文として、パスワードを安全に配布します。

デフォルト : 1

passwd_format

パスワードの変更が **NT** ホストに伝達されるかどうかを示します。

このトークンを **NT** に設定することは、管理しているホストの 1 つが **NT** ホストであることを示しています。

デフォルト : none

passwd_local_encryption_method

パスワードがローカルに格納されているときに、ユーザのパスワードの暗号化に使用される方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

crypt - **UNIX** での標準的な一方向の暗号化で、パスワードの最初の 8 文字のみを (**DES** キーとして) 使用します。 **crypt** を指定すると、長いパスワードの使用が無効になります。

md5 - **MD5** のハッシュ関数で、暗号化できるパスワードの長さに制限はありません。 **md5** を指定すると、長いパスワードの使用が有効になります。

デフォルト : crypt

PromptOldPassword

sepass が /opt/CA/AccessControl// bin/segrace から起動される際に、ローカル ユーザに古いパスワードの入力を促すかどうかを指定します（完全パスを使用する必要があります）。

このトークンを **yes** に設定すると、ユーザは古いパスワードの入力を求められます。

デフォルト : yes

quiet_mode

sepass で著作権に関する情報、および Policy Model へのパスワードの伝達に関するメッセージを表示するかどうかを指定します。

デフォルト : no

RootPwAsOwn

sepass により、特権ユーザが、（-x オプションを使用して）root で変更するかのように、root のパスワードを変更できるようにするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - 特権ユーザが、sepass を使用して、root で変更するかのように root のパスワードを変更できます。root のパスワードを本人として変更することはできません（管理者による変更）。

no - 特権ユーザが、sepass を使用して、本人としてのみ root のパスワードを変更できます（管理者による変更）。

たとえば、トークンが **yes** に設定されている場合、特権ユーザは、以下のコマンドを使用して root のパスワードを変更できます。

```
sepass -x root
```

同じユーザでも、以下のコマンドを使用して root のパスワードを変更することはできません。

```
sepass root
```

このトークンが **no** に設定されている場合、上記の説明とは逆になります。

デフォルト : no

SaveGroupAttrs

UNIX 環境でのグループの更新後に以前のグループ ファイルの所有者、グループ、およびモードを保存するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンを **no** に設定すると、新しい値がそれぞれ 0、0、644 に設定されます。

デフォルト : **no**

SavePasswdAttrs

UNIX 環境でのユーザの更新後に以前のパスワード ファイルの所有者、グループ、およびモードを保存するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンを **no** に設定すると、新しい値がそれぞれ 0、0、644 に設定されます。

デフォルト : **no**

Shadow_Admin_Change

(AIX プラットフォームのみ)。管理者が **selang** から、または **sepass** を使用してパスワードを変更したときに、**/etc/security/passwd** ファイルのユーザ エントリに **ADMCHG** フラグが追加されるかどうかを指定します。

デフォルト : **no**

UIDAlgorithm

新しいユーザを追加するときにフリー UID アルゴリズムを採用するかどうかを指定します。別の任意の値に設定すると、古いプロセスが選択されることとなります。**new** アルゴリズムは、4 KB を超える UID 番号を提供し、より高速です。

デフォルト : **new**

UseDict

パスワードの確認時に、(Dictionary 設定で指定された) 辞書ファイルを使用するかどうかを指定します。

注: 辞書ファイルを使用するには、ファイルに辞書形式パスワードルール (use_dbdict) を設定する必要があります。辞書形式が *db* に設定された場合、使用できないパスワードは CA ControlMinder データベースから取得され、この設定は無視されます。

デフォルト : no

YpGrpCmd

NIS グループ マップの作成に使用するコマンドを指定します。

デフォルト : make group

YpMakeDir

NIS マップの作成時に使用される makefile ディレクトリの名前を指定します。

デフォルト : /var/yp

YpPassCmd

NIS パスワード マップの作成に使用するコマンドを指定します。

デフォルト : make passwd

YpServerGroup

NIS グループ マップの作成元となるグループ ファイルを指定します。

デフォルト : /etc/group

YpServerPasswd

NIS パスワード マップの作成元となるパスワード ファイルを指定します。

デフォルト : /etc/passwd

YpServerSecure

NIS パスワード マップの作成に使用されるパスワードを含むセキュリティ ファイルの名前を指定します。

デフォルト： 以下のように、プラットフォームによって異なります。

- IBM AIX : /etc/security/passwd
- HP-UX : /.secure/etc/passwd
- Sun Solaris : /etc/shadow

YpTimeOut

新しいクライアント (selang や Security Administrator など) が ypbind テストを実行できる時間 (秒単位) を指定します。このテストにより、ローカル ホストが NIS サーバに接続しているかどうかを確認できます。指定された時間が経過すると、クライアントは終了し、エラーメッセージが表示されます。

このデフォルト値がゼロ (0) の場合、ypbind テストは実行されていません。

デフォルト： 0

詳細情報:

[sepass ユーティリティ - パスワードの設定または変更 \(P. 231\)](#)

pmd

[pmd] セクションのトークンは、PMDB の属性を指定します。

注意： 各 Policy Model には、seos.ini ファイル以外に、pmd.ini という名前の環境設定ファイルが含まれています。

`_min_retries_`

使用不可のサブスクリバに対して、キューに格納されている次の更新の再送信を `sepmdd` が試行する最小回数を指定します。`sepmdd` は、サブスクリバのリスト内をループして未処理の更新を見つけます。使用不可のサブスクリバに対して更新を再送信できなかった場合、カウンタの数値を上げます。このトークンで指定した最小試行回数を超えた場合、そのサブスクリバには「使用不可」のマークが付けられます。

デフォルト：4

`_pmd_backup_directory_`

CA ControlMinder が Policy Model のバックアップを格納するために使用するディレクトリを定義します。CA ControlMinder は各 PMD バックアップを `pmd_name` という名前のサブディレクトリに格納します。

デフォルト：ACInstallDir/data/policies_backup

`_pmd_directory_`

PMDB を格納するディレクトリを指定します。名前は最大 70 文字の英数字で指定できます。ディレクトリの完全パスを指定します。各 Policy Model は、`pmdDirectory/pmdName` ディレクトリに格納されます。

デフォルト：ACInstallDir/policies

`_PMD_DIRECTORY_`

`_pmd_directory_` と同じ

`_PMD_EXEC`

Policy Model デーモンの名前を定義します。

`_QD_timeout_`

`sepmdd` デーモンがサブスクライバリストの最初のスキャンでサブスクライバデータベースの更新を試みる際に、`sepmdd` デーモンが待機する制限時間（秒単位）を指定します。制限時間が経過した時点でサブスクライバを更新できなかった場合、デーモンはそのサブスクライバの更新処理を省略して、サブスクライバリストにある残りのサブスクライバの更新を試みます。

`sepmdd` は、サブスクライバリストの 1 回目のスキャンが終了した後、2 回目のスキャンを実行します。2 回目のスキャンでは、1 回目のスキャンで更新できなかったサブスクライバの更新を試みます。2 回目のスキャンでは、接続システム コールがタイムアウトになるまで（約 90 秒間）サブスクライバの更新を試みます。

デフォルト：3

`_retry_timeout_`

`_min_retries_` で指定した試行の最小回数に達した後、使用不可のサブスクライバに対して更新を再送信するまでの待機期間（分単位）を指定します。このトークンで定義した期間（分単位）を経過すると、このサブスクライバには「使用可能」のマークが付けられます。

サブスクライバは、以下のいずれかが行われるまで、「使用不可」とマーキングされています。

- 手動でリリースされる。
- `sepmdd` が手動で停止されて再起動される。`sepmdd` は以下の場合に再起動されます。
 - 言語機能が `sepmdd` に接続しようとした場合。
 - 親 PMD が更新を送信しようとした場合。
 - `pull` オプションがサブスクライバによってトリガされた場合。
この現象は、サブスクライバで `CA ControlMinder` が起動したときに発生することがあります。
- `pull` オプションが使用不可のサブスクライバによってトリガされる。

注: `sepmdd` をあまり頻繁に停止するのは好ましくありません。これは、デーモンの再起動には時間がかかり、結果として伝播プロセス全体の速度が低下するためです。安定性に問題が発生する可能性があるため、停止せずに常時稼働させることもお勧めできません。

デフォルト：30

_shutoff_time_

sepmdd が終了するまでのアクティビティの時間 (分単位) を指定します。このトークンの値がゼロの場合、sepmdd は終了しません。

デフォルト : 0

ClientOperationTimeout

クライアントが Policy モデルからの応答を待機するタイムアウト期間を秒で定義します。

デフォルト : 60

is_maker_checker

デュアル コントロールを使用するかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

このトークンの値が **yes** の場合、データベースは直接更新できず、PMDB を使用した場合にのみ更新できます。更新には **Maker** (作成者) および **Checker** (チェッカ) という 2 種類の管理者の協力が必要です。

デフォルト : トークンは設定されていません (no)

pass_auth

リモートでのパスワード変更時に、起動したユーザのパスワードを sepass で確認するかどうかを指定します。sepass ユーティリティは、ユーザが入力した古いパスワードと、ローカル prodname データベースに格納されているパスワードを常に比較します。このトークンを yes に設定すると、sepass は、sepass を実行しているユーザが入力した古いパスワードと、リモート prodname データベース (通常は pmdb) に格納されているそのユーザのパスワードを比較します。つまり、sepass ユーザは、自分以外のユーザのパスワードを変更するときにも、自分のパスワードを入力する必要があります。

値 : yes、no

デフォルト : yes

pull_option

サブスクリバデータベースが使用可能になったときにデータベースをただちに更新するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンの値が **yes** の場合、サブスクリバ端末が使用可能になると、**seagent** はローカル ホストおよびマシン上の任意の **Policy Model** の両方の親 **Policy Model** にただちにメッセージを送信します。メッセージが送信されると、**sepmdd** は次の 30 分後の再試行を待たずに、ただちにサブスクリバを更新します。

デフォルト : **yes**

send_unix_env

sepmdd -n オプションで **Policy Model** のパスワード ファイルとグループ ファイルの内容を送信するかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

yes - **sepmdd -n** オプションで **Policy Model** のパスワード ファイルとグループ ファイルの内容を送信します。

no - **sepmdd -n** オプションでは、**Policy Model** のパスワード ファイルとグループ ファイルの内容は送信されません。

デフォルト : **yes**

ShutdownWaitingTimeout

Policy モデルが、そのコンポーネントの正常なシャットダウンを待機するタイムアウト期間を秒で定義します。 **Policy** モデルのコンポーネントが正常にシャットダウンしなかった場合、**Policy** モデルは強制的にシャットダウンされます。

デフォルト : 60

synch_uid

新規の **UNIX** ユーザを作成するときに、親 **Policy Model** ホストと同じ **UID** の使用を **CA ControlMinder** がサブスクリバに強制するかどうかを指定します。

updates_in_chunk

Policy Model がその各サブスクリバに対してループの各サイクルで送信するコマンドの最大数を定義します。

デフォルト : 10

詳細情報:

[sepmc ユーティリティ](#) (P. 234)

policyfetcher

[policyfetcher] セクションのトークンは、ポリシー フェッチャー デーモン (policyfetcher) の動作を制御します。

check_deployment_tasks

分散ホスト上で新規のデプロイ タスク (DEPLOYMENT リソース) を policyfetcher がチェックする頻度 (秒単位) を定義します。

デフォルト: 3600 (10 分ごと)

制限: 最小値は 60

deploy_timeout

デプロイ タスクまたはデプロイ解除タスクがエンドポイントで完了するのを policyfetcher が待つ秒数を定義します。

デフォルト: 900

devcalc_command

policyfetcher で偏差計算の実行に使用する selang コマンドを定義します。

デフォルト: start DEVCALC params(-nonotify)

例: start DEVCALC params(-nonotify -precise)

dh_command_retry_interval

DH 通知コマンドの試行間隔を秒数で定義します。

デフォルト: 60

endpoint_heartbeat

policyfetcher が分散ホスト (DH) にハートビートを送信する頻度を定義します。この頻度は check_deployment_task 設定の要因であり、policyfetcher がハートビートを送信する前にデプロイ タスクをチェックする回数を決定します。たとえば、check_deployment_task がデフォルトの 600 秒 (10 分) に設定されているときに 6 に設定すると、policyfetcher は 3600 秒 (1 時間) ごとにハートビートを送信します。

ハートビートの送信後、policyfetcher はさらに偏差計算を実行 (devcalc コマンドを開始) し、偏差計算が完了するのを 60 秒待ちます。60 秒後、policyfetcher は、ローカル エンドポイント情報が DH 情報と同一であることを確認します。

デフォルト : 6

max_deployment_errors

エンドポイントが DMS に送信するデプロイメント エラーの最大数を定義します。

デフォルト : 10

max_dh_command_retry

policyfetcher が DH から更新通知の取得を再試行する最大回数を定義します。この回数を超えても取得されない場合は、再試行されなくなります。

デフォルト : 10

max_dh_retry_cycles

policyfetcher が本番の DH から更新通知の取得を再試行する最大サイクル数を定義します。このサイクル数を超えても取得されない場合、惨事復旧用の DH に移行します。

デフォルト : 5

policy_verification

policyfetcher デーモンがバックアップ CA ControlMinder データベース上で新しいデプロイ タスクを実行する前にそれらを検証するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - ポリシー検証を実行する

0 - ポリシー検証を無効にする

デフォルト : 0

policyfetcher_enabled

policyfetcher デーモンを実行するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - policyfetcher を実行する

0 - policyfetcher を無効にする

デフォルト : 0

注: UNIX 上で policyfetcher を実行するには、policyfetcher_enabled トークンに値 1 を指定します。Windows 上で policyfetcher を実行するには、policyfetcher_enabled トークンに値 1 を指定し、以下のレジストリ値を有効にします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Applications\Policyfetcher

PUPMAgent

[PUPMAgent] セクションでは、トークンによって特権ユーザ パスワード管理エージェントの機能が決定されます。

EnableLogonIntegration

端末統合が有効であると指定します。

制限 : 0 - 端末統合は無効です。1 - 端末統合は有効です。

デフォルト : 1

interfaceName

コミュニケーションインタフェース名 (共有アカウント管理 エージェントがリクエストを処理する UNIX ソケット名) を定義します。ソケットファイルは、/opt/CA/AccessControl/data/PUPMAgent ディレクトリにあります。

デフォルト : PUPMAgentInterface

OperationMode

共有アカウント管理 エージェントの動作モードを指定します。

制限： 0 - 共有アカウント管理 エージェントは無効です。実行されていません。1 - 共有アカウント管理 エージェントは有効で、実行されています。しかし、トレース ファイルにデータを記録していません。2 - 共有アカウント管理 エージェントは有効で、実行されています。また、トレース ファイルにデータを記録中です。

デフォルト： 0

seagent

[logmgr] セクションのトークンは、seagent デーモンの動作を制御します。

debug_backup

CA ControlMinder が seagent デバッグ メッセージバックアップ ファイルを使用するかどうかを指定します。

制限： yes、no

デフォルト： yes

debug_backup_file

seagent デバッグ メッセージバックアップ ファイルの名前を定義します。

デフォルト： ACInstallDir/log/seagent_debug.back

debug_file

CA ControlMinder が seagent デバッグ メッセージを書き込むファイルの名前を定義します。

デフォルト： ACInstallDir/log/seagent_debug

debug_level

CA Access Control がデバッグ ファイルに書き込むデバッグ メッセージの最小レベルを指定します。

制限 :

- disabled -- メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれません。
- critical -- CRITICAL メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれます。
- very_high -- CRITICAL および VERY_HIGH メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれます。
- high -- CRITICAL、VERY_HIGH および HIGH メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれます。
- normal -- CRITICAL、VERY_HIGH、HIGH および NORMAL メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれます。
- low -- CRITICAL、VERY_HIGH、HIGH、NORMAL および LOW メッセージはデバッグ ファイルに書き込まれます。

デフォルト : critical

watchdog_check_interval

seagent が seoswd の存在を確認する時間間隔を秒単位で定義します。

注: このトークンが適用されるには、seagent に対して大量の受信接続がある場合のみです。seagent がビジーでない場合は、seoswd の存在を 3 秒間隔で確認し、このトークンは無視されます。

デフォルト : 30

seauxd

[seauxd] セクションのトークンは、Unicenter TNG カレンダーの用途と更新間隔を指定し、名前解決を管理しやすくします。

client_request_timeout

解決の要求を保持する時間間隔（秒単位）を指定します。

デフォルト : 120

file_time_check

/etc/passwd での変更をチェックする時間間隔 (秒単位) を指定します。

0 を指定すると、チェックが無効になります。

デフォルト : 10

init_delay

seauxd の起動を待つ時間 (秒単位) を指定します。

デフォルト : 10

log_file_name

補助ログ ファイルの名前を指定します。 補助ログ ファイルの場所は SEOSPATH/log です。

デフォルト : seauxd.log

log_file_size

補助ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。 このサイズを超過した場合は、ファイルが 0 に切り捨てられます。

デフォルト : 100

log_level

使用するログのレベルを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - Minimum info

1 - ERR

2 - WARN + ERR

3 - NOTIC + WARN + ERR

4 - DEBUG + INFO + WARN + ERR

デフォルト : 0

req_poll_timeout

入力要求を待機する時間間隔 (ミリ秒単位) を指定します。

デフォルト : 200

respawn_seauxd_delay

seauxd が終了した場合に seosd によって再発生する最小時間 (秒単位) を定義します。

デフォルト : 60

TNG_cal_lib

Unicenter TNG カレンダーを含む共有ライブラリの名前を指定します。

デフォルト : libcalendar

TNG_calendars

時間間隔の設定時に Unicenter TNG カレンダーを使用してリソースを制限するかどうかを指定します。

デフォルト : no

TNG_lib_path

Unicenter TNG カレンダーを含む共有ライブラリを検索するための CA ControlMinder のパスを指定します。

デフォルト : /opt/CA/CALib

TNG_refresh_interval

Unicenter TNG からアクティブなカレンダー情報を取得するための CA ControlMinder の更新間隔（分単位）を指定します。

デフォルト : 10

trace_cnt

トレース ファイルにカウンタを書き込むかどうかを示します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

segrace

[segrace] セクションのトークンは、segrace ユーティリティの属性を指定します。

sepass_command

ユーザの猶予ログインの回数が残っていないときに実行される CA ControlMinder のパスワード変更コマンドの場所を指定します。

デフォルト : ACInstallDir/bin/sepass

詳細情報:

[segrace ユーティリティ - ユーザのログイン情報の表示 \(P. 200\)](#)

seini

[seini] セクションのトークンは、seini のインテリジェント検索機能の属性を指定します。

get_error_warning

インテリジェント検索機能のエラー メッセージおよび警告メッセージを表示するかどうかを指定します。

デフォルト : yes

perform_action

インテリジェント検索機能で検索されたトークンまたはセクションのどちらで seini がその操作を行うかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

このトークンを **yes** に設定すると、高度なインテリジェント検索で見つかったセクションおよびトークンが、要求した seini 操作の実行に使用されます。

デフォルト : no

use_intelligent_search

seini ユーティリティの起動時にインテリジェント検索を実行するかどうかを指定します。

デフォルト : no

詳細情報:

[seini ユーティリティ - 環境設定ファイルの管理](#) (P. 207)

selock

[selock] セクションのトークンは、selock ユーティリティの動作を制御します。

unlocking_user

ロックされた画面のロックを解除できる所有者以外のユーザの名前を指定します。

デフォルト : root

詳細情報:

[selock ユーティリティ - X 端末画面のロック](#) (P. 216)

selogrd

[selogrd] セクションのトークンは、ログルーティングデーモンの selogrd および selogrcd の動作を制御します。

Caudit_size

監査データ収集ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。このサイズに達すると、バックアップファイルが作成され、新しいファイルが開きます。

最小値は 50 KB です。

デフォルト : 1024

CBackUp_Date

selogrcd がバックアップを実行する基準を設定します。

有効な値は、none、yes、daily、weekly、および monthly です。

yes を指定すると、CA ControlMinder はサイズ制限トークンである Caudit_size に従ってバックアップを実行し、バックアップファイルにタイムスタンプを追加します。

none を指定すると、CA ControlMinder は Caudit_size トークンに従ってバックアップを実行しますが、バックアップファイルにはタイムスタンプを追加しません。

daily、**weekly**、または **monthly** を指定すると、selogrcd は最初に監査ログファイルを作成するときに、タイムスタンプを追加します。現在の日付がこのタイムスタンプを過ぎると、CA ControlMinder は自動的にバックアップファイルを作成し、作成したファイルにタイムスタンプを追加します。

ただし、その前にファイルのサイズが Caudit_size トークンの値を超えた場合、CA ControlMinder はタイムスタンプを発行せずにバックアップファイルを作成します。

デフォルト : none

ChangeLogFactor

ログ ファイルがバックアップ ファイルに変更されたかどうかをテストする前に、*Interval* トークンの値に適用される係数を指定します。たとえば、*Interval* トークンが 5 に設定され、*ChangeLogFactor* トークンが 5（デフォルト）に設定されている場合、CA ControlMinder は 25 秒間待機してから、ログ ファイルがバックアップ ファイルに変更されたかどうかをチェックします。

デフォルト : 5

CipherName

UseEncryption トークンが eTrust に設定された場合に selogrd で使用する暗号化関数を含むファイルの名前を指定します。

このファイルは、*ACInstallDir/lib/* ディレクトリに置く必要があります。

CipherName は、共有オブジェクト ファイルに対するシンボリック リンクです。

デフォルト : adcipher

CollectFile

監査収集デーモンである selogrcd が収集した監査レコードを格納するファイルの名前を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/log/seos.collect.audit*

CollectFileBackup

USR1 シグナルを受信する際に、selogrcd が収集した監査レコードのファイルをバックアップしてファイル名を変更するときに使用される名前を指定します。

デフォルト : *ACInstallDir/log/seos.collect.bak*

ConsolePort

selogrd - secmon 通信の名前またはポート番号を指定します。この指定は、同じホストで **selogrcd** と **secmon** を両方とも実行する場合にのみ必要です。

指定した場合、**seolgrd - secmon** 通信は、指定されたポートを使用して実行されます。指定しなかった場合は、**ServicePort** トークンで指定されたポートを使用します。さらにそのトークンも空の場合は、**RPC portmapper** を使用して動的にポートを割り当てます。ログルーティングデーモンは通信に **UDP** を使用するため、サービス名に **UDP** ポートを指定する必要があります。

トークンの値が数字の場合は、指定されたポート番号にデーモンがバインドされます。

トークンの値がサービス名（文字列）の場合は、**/etc/services** または **NIS** サービスマップを使用して、ポート番号が解決されます。

デフォルト： トークンは設定されていません（**ServicePort** トークンから取り出された値）

DataFile

指定されたターゲットに送信される前に、ターゲット ルーティング情報が書き込まれるファイルの名前を指定します。

デフォルト： **ACInstallDir/log/logroute.dat**

Interval

selogrd デーモンによるログ ファイルのポーリング間隔（秒単位）を指定します。

デフォルト： 5

KeyFile

監査の暗号化鍵を保持するファイルの名前を指定します。

この鍵は、**selogrd** が **CA ControlMinder** 監査の暗号化を実行するときに使用します。鍵ファイルは、**ACInstallDir/lib** ディレクトリに格納されます。

鍵は、**sechkey** ユーティリティで変更できます。

デフォルト： **adcipher.bin**

Mailer

selogrd で電子メールを送信する際に使用するプログラムの名前を指定します。

注: このオプションは、UseSmtplib トークンを **yes** に設定した場合にのみ適用されます。

デフォルト: /bin/mail

MaxErrorSending

selogrcd への監査レコード送信時の障害数がこのトークンの値を超えた場合にのみ、この障害に関するエラーメッセージを selogrd が syslog に送信するかどうかを指定します。

デフォルト値は **1** です。つまり、selogrd から selogrcd への送信時に障害が発生するたびに、メッセージが syslog に送信されます。

デフォルト: 1

MaxSeqNoSleep

selogrd がスリープ状態にならずにスキャンするログレコードの最大数を指定します。

デフォルト: 50

RefuseUnencrypted

selogrcd が非暗号化監査を受け入れるかどうかを指定します。これは UseEncryption トークンと組み合わせて使用し、UseEncryption を **no** に設定した場合は冗長になります。そのため、selogrcd で暗号化を使用する場合にのみ有効です。

有効な値は以下のとおりです。

yes- 非暗号化監査を拒否します。

no- 暗号化監査と非暗号化監査を両方とも受け入れます。

デフォルト: no

RouteFile

ログルーティング環境設定ファイルの名前を指定します。selogrd ユーティリティの **-config** オプションが優先されない限り、このファイルが使用されます。

デフォルト: ACInstallDir/log/selogrd.cfg

SavePeriod

送信されたレコード数に関する情報を保存する時間間隔（分単位）を指定します。

デフォルト：2

sendmail_header_format

sendlogd が送信するメールのヘッダのユーザ名形式を指定します。

注：このトークンの値は、sendlogd がメールを送信できない場合（つまり、syslog で sendlogd のエラー 4634 が発生した場合）にのみ変更してください。

有効な値は以下のとおりです。

1 - ユーザ名の形式は *SmtplibMailFrom* です。

例：eTrust_Admin

2 - ユーザ名の形式は *SmtplibMailFrom@hostname* です（hostname は sendlogd を実行するホストです）。

例：eTrust_Admin@machine

デフォルト：1

ServicePort

ログルーティング機能で使用する必要がある名前またはポート番号を指定します。

指定した場合、**selogrd** および **selogrcd** は指定されたポートを使用します。指定しなかった場合、**selogrd** および **selogrcd** は **RPC portmapper** を使用して動的にポートを割り当てます。

トークンに値を指定した場合、**selogrd** および **selogrcd** は指定されたポートを使用します。値を指定しなかった場合、**selogrd** および **selogrcd** は **RPC portmapper** を使用して動的に **UDP** ポートを割り当てます。ログルーティングデーモンは通信に **UDP** を使用するため、サービス名に **UDP** ポートを指定する必要があります。

トークンの値が数字の場合は、指定されたポート番号にデーモンがバインドされます。

トークンの値がサービス名（文字列）の場合は、**/etc/services** または **NIS** サービスマップを使用して、ポート番号が解決されます。

UDP ポート/サービスに限り指定できます。

デフォルト： トークンは設定されていません（**selogrd** および **selogrcd** は **RPC portmapper** を使用して動的にポートを割り当てます）

SmtplibFrom

UseSmtplibMail の送信者 ID を指定します。

デフォルト： **AccessControl_Admin**

SmtplibServer

リモート メール サーバ ホストのアドレスを指定します。**UseSmtplibMail** が **yes** に設定された場合に、このトークンを使用します。このトークンを指定しない場合は、ローカル コンピュータがメールサーバとみなされます。

デフォルト： （空白 - ローカル サーバ）

SmtplibTimeLimit

selogrd がメールサーバからの応答を待つ制限時間（秒単位）を指定します。この制限時間を過ぎると、タイムアウトします。

デフォルト： 100

tec_conf_file

selogrd デーモンが TEC イベントの作成に使用する環境設定ファイルの名前を指定します。

デフォルト : /etc/tecad_seos.conf

UseEncryption

暗号化のタイプを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

native - CA ControlMinder の標準暗号化を使用します。

eTrust - adcipher で監査ログ暗号化を使用します。

no - 暗号化を使用しません。

デフォルト : no

UseSmtplib

メールを直接送信する機能を使用するか、以前のメーラを使用するかを指定します。

デフォルト : yes

詳細情報:

[selogrcd デーモン - 監査レコードの収集 \(P. 344\)](#)

[selogrd デーモン - 監査レコードの送出 \(P. 346\)](#)

seos

[seos] セクションのトークンは、CA ControlMinder で使用されるグローバル設定を指定します。

admin_data

CA ControlMinder Security Administrator のルールおよびその他の環境設定ファイルが保存されるディレクトリを指定します。

デフォルト : ACInstallDir/data

auth_login

ログイン権限方法を決定します。有効な値は以下のとおりです。

Native - ログイン時に、UNIX のパスワードまたはシャドウ ファイルと照合して、ユーザのパスワードをチェックします。

eTrust - ネイティブ環境にユーザが存在していないときに、CA ControlMinder データベースと照合して、ユーザのパスワードをチェックします。

PAM - ネイティブ環境にユーザが存在していないときに、PAM モジュールを使用してログインをチェックします。これは、PAM がサポートされているマシンでのみサポートされます。PAM は LDAP 定義のユーザなどのユーザを検証するために使用されます。

デフォルト : native

auth_module_names

ネイティブ認証以外の認証が許可されている言語クライアント モジュールを定義します。このトークンは、認証前に lca API 呼び出しでクライアントによって設定されます。このトークンを変更すると、非ネイティブ モードで認証する他のクライアントに影響する可能性があります。

デフォルト値なし

fast_create_db

PMDB が高速なデータベース コピー デバイスを使用するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

no - 古いデバイスを使用します。

yes - 高速データベース コピー デバイスを使用します。

デフォルト : yes

full_year

4桁または下2桁で年を表示する形式を指定します。

たとえば、このトークンを **yes** に設定すると、年は **00** ではなく **2000** と表示されます。

有効な値は以下のとおりです。

yes - 4桁

no - 2桁

このトークンは、**secons -tv**、**dbmgr -d**、および **seaudit** ユーティリティで生成される出力に影響します。

デフォルト : **yes** (4桁)

ldap_base

CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティ (**sebuildla** など) によって、LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) のユーザ データ クエリの検索ベースの識別名を定義します。

たとえば、以下の形式を使用して、独自の入力内容に置換します。

o=organization_name,c=country_name

デフォルト : トークンは設定されていません

重要: **sebuildla** および必要な LDAP 設定をセットアップするには、LDAP をよく理解していること、および **ldapsearch** コマンドを実行できることが必要です。 **ldap** (1)、**ldapsearch** (1) についての **man** ページ、および LDAP クライアント用のマニュアルでセットアップの説明を参照することをお勧めします。

ldap_hostname

CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティに対して LDAP サーバが実行されているホスト名のリストを、スペース区切り形式で定義します。

デフォルト : トークンは設定されていません (**localhost**) 。

ldap_certdb_path

Netscape スタイルの証明書データベースが格納されるディレクトリを定義します。

このトークンは、SSL を介した LDAP に Netscape LDAP SDK API を使用するプラットフォーム (Solaris) での sebuildla に必要です。sebuildla が機能するには、証明書データベースに、LDAP サーバの有効な証明書が含まれている必要があります。

注: sebuildla は、サーバ認証 (すなわち、クライアントなし認証) に LDAP over SSL を使用します。安全なサービスのセットアップの詳細については、PKI ツールキットのドキュメントを参照してください。

デフォルト: /.netscape

ldap_keydb

キー データベース ファイルの名前を定義します。

注: AIX のキー データベースには任意の名前を付けることができるため、この設定は AIX 用のみです (これに対し、Netscape セキュリティ データベースには、実装バージョンに応じて、certX.db や keyY.db などの名前が付けられるため、検索には ldap_certdb_path のみが必要です)。

デフォルト: トークンは設定されていません

ldap_method

CA ControlMinder が LDAP サービスにアクセスするために LDAP 対応ユーティリティに使用するバインド方法を指定します。

デフォルトでは、sebuildla は、すべてのセキュリティ メカニズムと共に簡単な認証を使用します。簡単な認証では、ldap_userdn および対応するクレデンシャルが LDAP サーバに渡されます。sebuildla は、ACInstallDir/etc にある ldapcred.dat に、暗号化された形式でユーザ クレデンシャルを格納します。これらの 2 つのパラメータは、LDAP サーバに必要なアカウントとパスワードの組み合わせの近似値です。

注: SASL または TLSv.1/SSL については、LDAP サーバのマニュアルを参照してください。特定の ldap_method 設定を有効にするには、sebuildla が実行されているコンピュータにデプロイされているネイティブ LDAP クライアントで、対応するメカニズムがサポートおよび設定されている必要があります（つまり、TLS/SSL 操作では、有効な証明書が、サーバとクライアントの両方にインストールされている必要があります）。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 標準 LDAP

1 - SASL (RFC 2222)

2 - LDAPS (SSL を介した LDAP - サーバ認証のみ)

注: ここで使用する方法により、ldap_userdn トークン、および (seldapcred ユーティリティを使用して) 対応するクレデンシャルをどのように設定するかが決まります。

デフォルト: 0

ldap_port

CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティに対して LDAP サーバのポートを定義します。このトークンは、LDAP サーバが標準 LDAP ポート (389) を使用していない場合に変更します。

デフォルト: トークンは設定されていません (389)

ldap_query_size

sebuildla が各バッチ クエリで取得する LDAP エントリの最大数を定義します。

このトークンは、LDAP サーバ側のサイズ制限パラメータを変更しない場合に使用します。通常、sebuildla は 1 つのインスタンスですべてのデータを取得しようとしませんが、ユーザ エントリの数が多いと、サーバのサイズ制限を超えて LDAP 操作が失敗する場合があります。

ldap_query_size を設定した場合、sebuildla はすべてのエントリを取得する必要がないため、操作が失敗することはありません。ユーザ エントリの合計数が、ldap_query_size とサーバ側のサイズ制限のいずれかより大きい場合、取得されるエントリ数はこれら 2 つの設定値の低い方に対応します。

重要: バッチ クエリを有効にすると、sebuildla のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。この設定の使用は、LDAP 環境で、DIT（ディレクトリ情報ツリー）に大量のユーザ データ（数千以上の規模のエントリ）がある場合にのみ検討してください。

注: OpenLDAP サーバ (slapd) の sizelimit パラメータなど、サーバ側の LDAP 制御の詳細については、LDAP サーバのマニュアルを参照してください。

デフォルト: トークン未設定 (空)

ldap_timeout

CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティが、LDAP サービスにバインドして LDAP 検索結果を取得するときに待機する最大時間 (秒単位) を定義します。この時間を超えると、接続が終了します。LDAP サービスから情報を取得する際にかかる時間は、LDAP サービスの実行速度、および DIT に格納されているユーザ データ量によって異なります。このトークンを使用するときには、これらの点を考慮してください。

注: 検索結果が切り捨てられないようにするには、サーバ側の LDAP 制御の調整が必要になる場合もあります。たとえば、OpenLDAP サーバ (slapd) の場合、sizelimit パラメータを調整する必要があります。詳細については、LDAP サーバのマニュアルを参照してください。

デフォルト: トークンは設定されていません (15 秒)

ldap_uid_attr

LDAP DIT のユーザ名を含む属性の名前を定義します。RFC 2307 (LDAP をネットワーク情報サービスとして使用するためのアプローチ) では、この属性として *uid* が定められ、それがこのトークンのデフォルト値となります。このトークンを変更すると、CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティは、標準以外のスキーマを使用して、LDAP DIT に対して操作できます。

デフォルト： トークンは設定されていません (*uid*)。

ldap_uidNumber_attr

LDAP DIT の UID 番号を含む属性の名前を定義します。RFC 2307 では、この属性として *uidNumber* が規定され、それがこのトークンのデフォルト値になります。このトークンを変更すると、CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティは、標準以外のスキーマを使用して、LDAP DIT に対して操作できます。

デフォルト： トークンは設定されていません (*uidNumber*)。

ldap_user_class

LDAP DIT のユーザ データを含むオブジェクトクラスの名前を定義します。RFC 2307 では、このオブジェクトクラスとして *posixAccount* が定められ、それがこのトークンのデフォルト値となります。このトークンを変更すると、CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティは、標準以外のスキーマを使用して、LDAP DIT に対して操作できます。

デフォルト： トークンは設定されていません (*posixAccount*)。

ldap_userdn

CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティが LDAP DIT からユーザデータを取得するときに使用する、LDAP ユーザの識別名 (DN) を定義します。RFC 2307 に基づき、CA ControlMinder は DIT で、*ou=People* レベルの属性が *uid* および *uidNumber* のユーザデータを検索しようとします。セキュリティ上の理由から、このユーザ (*ldap_userdn*) にのみ、このデータへのアクセス権を付与することをお勧めします。

DIT に対する匿名アクセスが許可されている場合は、このトークンを空のままにしておくことができます。匿名アクセスが許可されていない場合は、このトークンを設定し、CA ControlMinder の LDAP 対応ユーティリティに *seldapcred* ユーティリティを実行して、LDAP サービスに対して認証する必要があります (*seldapcred* は、暗号化されたクレデンシャルを再利用できるようにファイルに格納するため、この操作が必要なのは一度のみです)。

たとえば、このトークンを以下のように設定します。

```
ldap_userdn = uid=user1,ou=People,dc=myCompany,dc=com
```

デフォルト：トークンは設定されていません

ldap_userinfo_ldb

LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) からユーザ情報を取得するかどうか指定します。

制限：yes、no

デフォルト：no

ldap_verbose

sebuildla でのユーザデータ取得に関して、LDAP 操作の詳細なアカウントを有効にするかどうかを指定します。

この設定は、*sebuildla* で LDAP データ取得を設定するとき、またはトラブルシューティングを行うときに使用します。

有効な値は、**0** (無効)、およびゼロ以外の整数 (有効) です。

デフォルト：0

locale

CA ControlMinder のデーモンおよびユーティリティに使用する言語を指定します。CA ControlMinder は、複数の言語で機能します。

対応する言語には、C、日本語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）などがあります。

対応するすべての言語の一覧については、`/etc/ca/localeX/calocmap.txt` を参照してください。Linux の場合は、`/opt/CA/SharedComponents/cawin/locale/` を参照してください。

デフォルト : C

pam_enabled

SOLARIS、HP-UX、および LINUX でのみ有効。

LDAP データベースでの認証およびパスワード変更のために、ローカルホストで PAM を使用できるようにするかどうかを指定します。

そのために、PAM ライブラリが動的にロード可能であるかどうかを確認します(そのライブラリがシステムに存在している必要があります)。

有効な値は、「no」および「yes」です。

デフォルト : yes

parent_pmd

このコンピュータが更新を受け入れる Policy Model データベース (PMDB) のカンマ区切りリストを定義します。ローカルの CA ControlMinder データベースは、このリストに指定されていない PMDB からの更新情報を拒否します。

PMDB の行区切りリストを含むファイルパスを指定することもできます。

ローカルの CA ControlMinder データベースが PMDB からの更新情報を受け入れるようにするには、このトークンを「_NO_MASTER_」に設定します。

このトークンを設定しない場合、ローカルの CA ControlMinder データベースはどの PMDB からでも更新情報を受け入れません。

各 PMDB は `pmd_name@hostname` の形式で指定します。

以下に例を示します。

```
parent_pmd = pmd1@host1,pmd2@host1,pmd3@host2
parent_pmd = /opt/CA/AccessControl//parent_pmdbs_file
```

デフォルト: トークンは設定されていません (データベースはどの PMDB からでも更新情報を受け入れません)

注: `sepass` は、`parent_pmd` トークン上の複数の送信先をサポートしません。

passwd_pmd

`sepass` によるパスワードの更新情報の送信先となる PMDB を指定します。

このトークンを設定しない場合、`parent_pmd` トークンの値が継承されます。

形式は `pmd_name@hostname` です。

`parent_pmd` トークンと `passwd_pmd` トークンに同じ値を指定できます。`parent_pmd` トークンと `passwd_pmd` トークンの値が異なる場合、`passwd_pmd` データベースは更新を `parent_pmd` データベースに送信し、更新内容を伝達します。したがって、`parent_pmd` データベースは `passwd_pmd` データベースの子 (サブスクライバ) である必要があります。

デフォルト値なし

注: `sepass` は、`passwd_pmd` トークン上の複数の送信先をサポートしません。

ReverseIpLookup

接続するクライアントを **seagent** が識別する方法を制御します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - クライアントの開いているソケットの IP アドレスを調べます。

no - クライアントから受け取ったホスト名を使用しますが、ホスト名は解決されません（**TERMINAL** クラスを無効にすることにより、同じ結果を得られます）。

デフォルト： **yes**

secondary_pmd

最初のターゲット（**passwd_pmd**）に定義されていないユーザ用に、パスワード変更の第 2 のターゲットとして使用される **PMDB** を指定します。

形式は **pmd_name@hostname** です。

デフォルト値なし

SEOSPATH

CA ControlMinder のインストールディレクトリを指定します。

NFS がマウントされているファイルシステム以外であれば、**CA ControlMinder** は任意のディレクトリにインストールできます。

デフォルト： **ACInstallDir**

SyncUnixFilePerms

CA ControlMinder の ACL 権限と、ネイティブ UNIX システムの ACL およびその他の権限(存在する場合)を同期させるかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

no - UNIX のファイル権限と CA ControlMinder ACL の同期をとりません。

warn - ACL 権限の同期はとりませんが、CA ControlMinder と UNIX の権限が競合する場合は警告を発行します。

traditional - CA ControlMinder ACL に従ってグループおよび所有者の **rwX** 権限を変更して、その他すべての場合に警告を発行します。

acl - (ACL をサポートするプラットフォーム上で) CA ControlMinder ACL に従ってネイティブ ファイル システムの ACL を変更します。

force - (ACL をサポートするプラットフォーム上で) **traditional** または **acl** と同様に機能するだけでなく、「他の」権限に対して **defaccess** を強制的にマッピングします。

注: HP-UX および Sun Solaris 2.5 (以上) では、ACL ファイル システムがサポートされます。その他のプラットフォームおよびオペレーティング システムのバージョンでは、**traditional** 権限モードのファイルのみがサポートされます。

デフォルト : no

TNG_Environment

特別な Unicenter TNG クラスおよびリソースを使用してデータベースを作成するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 特別な Unicenter TNG クラスを使用せずにデータベースを作成します。

1 - 特別な Unicenter TNG クラスをすべて使用してデータベースを作成します。

デフォルト : 0

TNGDir

Unicenter TNG のインストール ディレクトリを指定します。

有効な値は、Unicenter TNG の基本ディレクトリ (または **.uniprodloc**) です。

デフォルト値なし

TRUEPATH

CA ControlMinder が物理的に格納されているディレクトリを指定します。CA ControlMinder ディレクトリは別の物理的な場所へのシンボリックリンクとなる場合があります。このトークンは、CA ControlMinder がインストールされている実際の物理的な場所を参照します。

デフォルト : *ACInstallDir*

use_rpc_protocol

RPC portmapper が必要かどうかを指定します。古い (1.43) CA ControlMinder のプロトコルを使用する場合は、RPC portmapper が必要です。古いプロトコルは、NIS+ パスワードの変更をサポートするために必要です。

このトークンは、old_protocol トークンに代わるものです。

有効な値は以下のとおりです。

yes - RPC portmapper を使用して、ポートを割り当てます。

no - ServicePort トークンで指定されるポートを使用します。

デフォルト : no

詳細情報:

[sepass ユーティリティ - パスワードの設定または変更](#) (P. 231)

[sebuildla ユーティリティ - lookaside データベースの作成](#) (P. 130)

[seldapcred ユーティリティ - クレデンシャルの暗号化および格納](#) (P. 213)

SEOS_syscall

[SEOS_syscall] セクションで、SEOS_syscall カーネル モジュールがこのトークンを使用します。

bypass_NFS

SEOS イベントの NFS ファイルを省略するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - NFS ファイルを省略しません。

1 - NFS ファイルを省略します。

デフォルト : 0

bypass_realpath

権限付与に関して、実際のファイルのパスの解決を省略するかどうかを指定します。

この設定を有効 (1) にすると、CA ControlMinder は権限付与に関してファイルのパスを解決しません。これによってファイルイベントの処理速度が向上します。ただし、一般的なルールは、リンクを使用して行われるファイルアクセスに対しては適用されません。

例：/realpath/files/* に対するアクセス拒否ルールは、この設定が有効であっても、ユーザがリンクを使用してこのディレクトリのファイルにアクセスする場合には考慮されません。リンクのための汎用ルール (/alternatepath/*) も作成します。

デフォルト：0

cache_enabled

ファイルのアクセス許可を指定するために、完全パスの解決にキャッシュを使用するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - キャッシュを使用しません。

1 - キャッシュを使用します。

デフォルト：0

cache_rate

完全パスを解決するためにキャッシュを有効にした場合に使用する、キャッシュの割合を指定します。

値を大きくすると、キャッシュがより効果的になります。

デフォルト：10000

call_tripAccept_from_seload

CA ControlMinder の開始後、seload コマンドから tripAccept を呼び出すかどうかを判断し、tripAccept が呼び出される場合は、tripAccept が接続すべきカンマ区切りの TCP/IP ポートのリストを定義して、ポートのリスナを起動します。

有効な値は任意の TCP/IP ポート番号です。さらに：

0 - seload から tripAccept を呼び出しません。

制限：0 ～ 64000

デフォルト：0

cdserver_conn_res

UnixWare 上の fiwput ルーチンで T_CONN_RES ストリームのメッセージを高優先順位のメッセージとして処理するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - fiwput ルーチンで T_CONN_RES ストリームのメッセージを高優先順位のメッセージとして処理します。

0 - fiwput ルーチンで T_CONN_RES ストリームのメッセージを低優先順位のメッセージとして処理します。

デフォルト : 0 (UnixWare では 1)

debug_protect

CA ControlMinder の実行中にプログラムのデバッグを許可するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - デバッグを許可します。

1 - デバッグを許可しません。

デフォルト : 1

DESCENDENT_dependent

SEOS デーモンの下位プロセスで SEOS サービスを登録できるかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 誰でも SEOS サービスを登録できます。

1 - 下位プロセスでのみ SEOS サービスを登録できます。

デフォルト : 0

exec_read_enabled

CA ControlMinder カーネルがスクリプトの実行を識別するかどうか指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - CA ControlMinder カーネルはスクリプトの実行を識別しません。

1 - CA ControlMinder カーネルはスクリプトの実行を識別します。

デフォルト : 0

注: 共有アカウント管理 エージェントがエンドポイントにインストールされている場合、デフォルト値は **1** です。有効にすると、共有アカウント管理 エージェントは指定されたシェルスクリプトを識別することができます。これらのスクリプトは、**PROGRAM** リソースとして定義するのではなく、共有アカウント管理 Agent ファイル (acpwd) を使用します。

file_bypass

データベースで定義されていないファイルに対するファイルアクセスを CA ControlMinder でチェックするかどうかを示します。デフォルトでは、CA ControlMinder はデータベースで定義されていないファイルをチェックしません。

有効な値は以下のとおりです。

-1 - すべてのファイルをチェックするわけではありません。

0 - すべてのファイルをチェックします。

デフォルト : -1

file_rdevice_max

デバイス保護テーブル内のデバイスの最大数を定義します。

デフォルト : 0 - CA ControlMinder はシステム デバイスを保護しません。

注: 最低 20 台のシステム デバイスを指定することを推奨します。

GAC_root

ユーザが **root** である場合にファイルに対して **GAC** キャッシュを使用するかどうかを指定します。デフォルトでは、ユーザが **root** の場合に **GAC** は使用されません。

有効な値は以下のとおりです。

0 - root ユーザの場合はキャッシュを使用しません。

1 - root ユーザの場合はキャッシュを使用します。

デフォルト : 0

HPUX11_SeOS_Syscall_number

HP-UX 上の **SEOS_syscall** と通信するために、デフォルトの **syscal** 番号を定義します。

有効な値としては、**sysent** で使用されていない **syscall** エントリ番号があります。

デフォルト : 254

kill_signal_mask

保護対象のシグナルを定義します。

有効な値は、**SEOS** イベントを必要とするすべてのシグナルの論理和を取るマスク（すべてのシグナルを含むマスク）です。

デフォルト : **SIGKILL**、**SIGSTOP**、**SIGTERM** のいずれかのイベント。以下に示すように、実際の値はプラットフォームによって異なります。

- HP-UX : 0x804100
- Sun Solaris : 0x404100
- IBM AIX および Digital DEC UNIX : 0x14100
- Linux : 0x44100

link_protect

注: このトークンは使用されません

シンボリック リンクを保護するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - リンクを保護しません。

1 - リンクを保護します。

デフォルト : 0

LINUX_SeOS_Syscall_number

LINUX 上の SEOS_syscall と通信するために、デフォルトの syscall 番号を定義します。

max_generic_file_rules

データベースで許可される包括的なファイル ルールの最大数を定義します。

注: 大きな数値を指定した場合、さまざまなプラットフォーム上で異常動作の原因となる可能性があります。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

有効な値は、512 以上の数値です。

注: このトークンは、AIX、HP、Linux、および Solaris でのみサポートされています。

デフォルト: 512

max_regular_file_rules

データベースで許可されるファイル ルールの最大数を定義します。

注: 大きな数値を指定した場合、さまざまなプラットフォーム上で異常動作の原因となる可能性があります。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

有効な値は、4096 以上の数値です。

注: このトークンは、AIX、HP、Linux、および Solaris でのみサポートされています。

デフォルト: 4096

mount_protect

CA ControlMinder が使用するディレクトリのマウントとマウント解除を許可するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - マウントを許可します。

1 - マウントを許可しません。

デフォルト: 1

proc_bypass

ファイルがプロセス ファイル システム (/proc) に属しているときにファイルアクセスをチェックするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - トークンは無視されます。

1 - ファイル アクセス チェックを省略します。

デフォルト : 1

SEOS_network_intercept_type

使用するネットワーク インターセプトのタイプを指定します。

注: SEOS_use_streams を yes に設定する必要もあります。

有効な値は以下のとおりです。

0 - TCP フック

1 - ストリーム

デフォルト : 1

重要: このトークンは自分で変更しないでください。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

SEOS_request_timeout

認証キューで要求を保持する時間を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - タイムアウトは無効です。

2 ~ 1000 の数値 - タイムアウト間隔を秒単位で定義します。

デフォルト : 0

注: タイムアウトが 2 秒未満または 1000 秒を超える時間に設定されると、CA ControlMinder によってデフォルト値が割り当てられて、タイムアウトは適用されません。

SEOS_streams_attach

実行中の STREAMS に CA ControlMinder が関連付けられるかどうかを指定します。

この設定を変更する場合は、CA ControlMinder で保護するために、ネットワークをすでに監視しているデーモンを再起動してください。

注: この設定は、Solaris 9 以前のバージョンに対してのみ適用されます。

デフォルト: yes

SEOS_unload_enabled

SEOS_syscall カーネル モジュールをアンロードできるかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - アンロードできません。

1 - アンロードできます。

デフォルト: 1

SEOS_use_ioctl

CA ControlMinder のカーネル モジュール通信方法 (ioctl またはシステム コール) を指定します。

使用可能なシステム コール番号がオペレーティング システムによってすべて使用中の場合は、通信方法として *ioctl* を使用できます。

値: **0** - システム コール **1** - ioctl

デフォルト: 0

重要: このトークンは自分で変更しないでください。詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

SEOS_use_streams

ネットワーク インターセプトに streams サブシステムを使用するかどうかを指定します (SEOS_load が streams にモジュールを自動的にプッシュするかどうか)。

この設定は、HP-UX と Sun Solaris のバージョン 8 および 9 でのみ使用できます。

デフォルト: no

silent_admin

メンテナンス ユーザのユーザ ID を定義します。セキュリティが停止していて、**silent_deny** が **yes** である場合、このユーザのアクティビティが許可されます。メンテナンス ユーザを定義するには、ユーザ数値 UNIX UID を使用します。

デフォルト : 0 (root のユーザ ID)

silent_deny

セキュリティが停止しているときにイベントを拒否するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - silent deny が有効です (メンテナンス モード)。

no - silent deny が無効です。

デフォルト : no

STAT_intercept

stat システム コールが発生したときにファイル アクセスをチェックするかどうかを指定します。

1 (ファイル アクセスをチェックする) を指定した場合、**CA ControlMinder** では、読み取り権限を持たないユーザが、監査ログ内のファイルおよびレコードの読み取りに関する情報を取得する操作を行うことはできません。この値を 0 に設定した場合、すべてのユーザがファイル情報を取得できます。

0 - ファイル アクセスをチェックしません。

1 - ファイル アクセスをチェックします。

デフォルト : 0

STOP_enabled

STOP 機能を使用するかどうかを指定します。これは、スタック オーバーフロー攻撃から保護する機能です。

有効な値は以下のとおりです。

0 - オフ。

1 - オン。

デフォルト : 0

suid_cache_max

setuid キャッシュで、エントリの最大数を指定します。setuid キャッシュは、sftp などの非 PAM 対応ログイン アプリケーションの管理に使用されます。

0 - キャッシュは無効です。

注: CA Technologies スタッフからの指示がない限り、この値は変更しないでください。

デフォルト: 128

synchronize_fork

fork 同期を管理する方法を指定します。

HP-UX プラットフォームの場合

- 1** - 親から fork をレポートします。
- 2** - 子から fork をレポートします。

他のプラットフォームの場合

- 1** - 親から同期せずにレポートします。
- 2** - 親から同期してレポートします (Linux ではサポートされていません)。

制限: 1 未満のどのような値も 1 として解釈されます。1 を超えるどんな値も 2 として解釈されます。

注: さまざまなプラットフォーム上で異常動作の原因となる可能性があるため、この設定は変更しないでください。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

デフォルト: 1

syscall_monitor_enabled

CA ControlMinder コードを実行しているプロセスを CA ControlMinder が監視するかどうかを指定します。監視を有効にしている場合 (デフォルト) は、secons -sc または secons -scl を使用してこれらのプロセスを表示できます。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 非アクティブ

1 - アクティブ

デフォルト: 1

threshold_time

インターセプトされたシステム コールを危険であると判断されるまでにブロックできる時間（秒）を定義します。プロセスがこの時間よりも長い時間ブロックされた場合は、CA ControlMinder は SEOS_syscall モジュールのアンロードに失敗する可能性があることを報告します。

注: この値は、CA ControlMinder が提供するアンロードの準備状況レポートに影響します。詳細については、「エンタープライズ管理ガイド」を参照してください。

デフォルト : 60

trace_enabled

SEOS_syscall の循環トレース バッファを使用するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - トレースを使用しません。

1 - トレースを使用します。

デフォルト : 0

use_tripAccept

SEOS_syscall をアンロードして、ブロックされている受け入れシステム コールのブロックを解除するときに、tripAccept ユーティリティを使用するかどうかを指定します。これにより、モジュールがアンロードされた後に、SEOS_syscall コードが実行されなくなります。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : yes

seosd

[seosd] セクションのトークンは、パフォーマンスを向上させるために、認証デーモンおよびキャッシュユーティリティの動作を指定します。

autobypass_level

自動的なプログラム バイパスのレベルを指定します。

値:

disabled -- 自動バイパスは無効です

info -- ランタイム テーブル内のバイパス情報を保存します

bypass -- 情報を保存し、次の再起動まで自動バイパスを有効にします。

デフォルト: bypass

例: autobypass_level = bypass

bypass_filenames

seos イベントから除外されるファイル名のリストを含むファイルを指定します。

例: bypass_filenames = /opt/CA/AccessControl/bin/bypass_filenames

デフォルト: トークンは設定されていません

bypass_nfs_port

CONNECT のために NFS が使用するポート (ポート 2049) をバイパスするかどうかを指定します。このバイパスが存在することで、NFS が正常に機能します。

このトークンの値を *no* に変更すると、このポートではバイパスは行われません。このバイパスを置き換えるために必要な CA ControlMinder ルールを忘れずに指定してください。そのようなルールの例を以下に示します (例のとおりには使用できません)。

```
nr hostnet all mask (0.0.0.0) match(0.0.0.0)
nr TCP 2049 owner(nobody) defaccess(none)
authorize TCP 2049 hostnet(all) access(w) uid(root)
nr TCP nfsd owner(nobody) defaccess(none)
authorize TCP nfsd hostnet(all) access(w) uid(root)
```

注: このトークンの値を *no* に指定しても、正しい CA ControlMinder ルールを指定しない場合、NFS は機能を停止します。

デフォルト: yes

bypass_outgoing_TCPIP

カンマで区切られたポートのリストを定義します。このポートに対して、seos_syscall は seosd への外部接続イベントを渡しません。

デフォルト：トークンは設定されていません

bypass_suid_for_login

ダミーの SUID システム コールを無視する必要があるログインプログラムのパスを指定します。

ダミーの SUID システム コールを大量に生成する一部のログインプログラム（samba など）の場合に使用します。これらのシステム コールにより、ログインしているユーザの正しい認識が妨げられる可能性があります。

デフォルト：none

bypass_suid_program

複数の su コマンドを許可します。一部のプラットフォームでは、システムの su プログラムの動作が標準とは異なります。root 以外のユーザに対して su コマンドが要求された場合は、要求されたユーザに対して su が実行される前に、root ユーザに対して su が実行されます。

root ユーザに対して CA ControlMinder の代理要求保護が設定されている場合は、root 以外のユーザに対して su コマンドを正常に実行できない可能性もあります。

このようなプラットフォームで root ユーザに対して代理要求保護を使用し、さらに割り込みなしで root 以外のユーザに su を実行できるようにするには、bypass_suid_program トークンにシステムの su プログラムの实在パスを含めるように設定します。

デフォルト：none

bypass_system_files

CA ControlMinder の認証エンジンが、/etc/passwd や /etc/group などのシステム ファイルでは、読み取りアクセスをバイパスするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - システム ファイルに対する読み取りアクセスをバイパスします。

no - システム ファイルに対する読み取りアクセスをバイパスしません。

デフォルト：yes

bypass_TCPIP

seos_syscall が **seosd** にイベントを渡さないようにカンマで区切り、1 つ以上のポートを追加できるようにします。

構文は **bypass_TCPIP=port1[,port2,portx]** です。

デフォルト：トークンは設定されていません

bypass_xdm_ports

CONNECT のために **XDM** が使用するポート（ポート 6000 ～ 6010）をバイパスするかどうかを指定します。このバイパスが存在することで、**XDM** が正常に機能します。

このトークンの値を **no** に変更すると、これらのポートではバイパスは行われません。このバイパスを置き換えるために必要な **CA ControlMinder** ルールを忘れずに指定してください。そのようなルールの例を以下に示します（例のとおりには使用できません）。

```
nr hostnet all mask (0.0.0.0) match(0.0.0.0)
nr TCP X-Win owner(nobody) defaccess(none)
authorize TCP X_Win hostnet(all) access(r)
authorize TCP X_Win hostnet(all) access(w) uid(root)
authorize TCP X_Win hostnet(all) access(w) gid(mygroup)
nr TCP 6000 owner(nobody) defaccess(none)
authorize TCP 6000 hostnet(all) access(r)
authorize TCP 6000 hostnet(all) access(w) uid(root)
authorize TCP 6000 hostnet(all) access(w) gid(mygroup)
```

注: このトークンの値を **no** に指定しても、正しい **CA ControlMinder** ルールを指定しない場合、**XDM** は機能を停止します。このトークンの値が **yes** で外部接続がポート 6000 ～ 6010 経由で確立されている場合、対応する監査記録内のクラス名は **TERMINAL** です。

デフォルト：yes

cron_program

seosd での **cron** ログインに対するチェックを強化します。

cron_program トークンにシステムの **cron** プログラムの实在パスを含めるように設定します。

デフォルト：none

dbdir

CA ControlMinder データベースの場所を指定します。

デフォルト：**ACInstallDir/seosdb**

device_file

/dev ですべてのデバイスをスキャンするかどうかを指定します。

このトークンの値が **Yes** に設定され、**tty** が標準のリストで見つからない場合、**CA ControlMinder** は /dev にあるすべてのデバイスをスキャンします

(qplib は、標準デバイスから **tty** 名を解決します)。

注: **tty** 名のリストにデバイスを追加できます。

デフォルト : no

dns_server

DNS サーバ名を指定します。この名前は、デフォルト サーバから別のサーバにホスト名解決を変更するために使用します。

このトークンは、通常、**DNS キャッシュ オプション**が有効な場合に使用します。

デフォルト : none

domain_names

完全修飾名を作成するために、承認の目的で受け取る短いホスト名に対して、**seosd** が追加するドメイン名のリストを指定します。その結果、これらの名前には、関連する **HOST** クラス、**CONNECT** クラス、**TERMINAL** クラスで権限が与えられます。

完全名を識別するために、**seosd** は短い名前に **domain_names** リストのドメイン名を追加して承認に使用します。

seosd はまず、短い名前のみを使用してデータベース内の関連するルールを検索します。短い名前に一致する記録が見つからない場合、**domain_names** トークンで指定された各ドメイン名を 1 つずつ追加して、一致する記録が見つかるまで検索を続けます。

たとえば、次のリストを **domain_names** に割り当てるとします。

domain_names = market.com, journey.com, total.com

データベースにルールとして定義されていない **acme** というサブスクライバから要求を受け取った場合、**seosd** はこの要求を以下のように処理します。

acme (not found in database)
acme.market.com (not found)
acme.journey.com (not found)
acme.total.com (found)

seosd は一致した最初のレコード（この例では **acme.total.com**）を承認に使用します。

デフォルト値： /etc/resolv.conf に定義されているとおり

EnablePolicyCache

権限に必要なデータベース値を格納するために、実行時テーブルを使用するかどうかを指定します。この実行時テーブルは、**seosd** を起動したときにメモリにロードされます。これにより、データベースに接続しなくなるため、権限付与に要する時間が短縮されます。

有効な値は、**yes** および **no** です。

デフォルト： no

enf_register

Unicenter NSM Event Notification Facility (ENF) に登録するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - ENF に登録します。

no - enf に登録しません。

デフォルト : no

FileCache_auths

キャッシュが有効になっている場合、権限プールのレコード数を指定します。キャッシュできる権限レコードの最大数は **800** です。

デフォルト : 80

FileCache_CleanInt

ファイル キャッシュを削除する頻度 (分単位) を指定します。

デフォルト : 60

FileCache_files

キャッシュが有効になっている場合、ファイル プールのレコード数を指定します。キャッシュできるファイル レコードの最大数は **200** です。

デフォルト : 20

FileCache_InitPrio

キャッシュ テーブル内にある新規レコードの優先順位の初期値を指定します。

デフォルト : 10

FileCache_PriorInt

キャッシュが有効になっている場合、キャッシュ テーブル内の優先順位を再計算する頻度を指定します。新規レコードを保存するたびに、1 回としてカウントされます。

デフォルト : 1

FileCache_users

キャッシュが有効になっている場合、ユーザ プールのレコード数を指定します。キャッシュできるユーザ レコードの最大数は **500** です。

デフォルト : 50

get_login_terminal

seosd が別の方法でログインプログラムのピアアドレスの検索を試みるかどうかを指定します。これは、ssh などの接続に有用です。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト： yes

grace_admin

管理者がユーザのパスワードを変更する際に設定される猶予ログイン回数を指定します。

デフォルト： トークンは設定されていません (1)

GroupidResolution

CA ControlMinder で GID 番号をグループ名に変換する方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

system - CA ControlMinder は、システム コールを使用して gid 番号を変換します。この値はスタンドアロン端末、DNS クライアント端末、および DNS サーバ端末に使用できます。（この表の **resolve_timeout** トークンも参照してください）。

cache - gid 番号およびグループ名を seosd にキャッシュします。これは最も速く簡単な変換方法ですが、実行時にはキャッシュを更新できません。

ladb - CA ControlMinder は、lookaside データベースを使用して gid 番号を変換します。関連するトランザクションテーブルが更新されるたびに、sebuildla ユーティリティを実行して lookaside データベースを再作成する必要があります。

NIS サーバおよび NIS+ サーバの場合は、cache または ladb を指定できます。

Sun Solaris 2.5 以上、および HP-UX 11.x の場合は、cache または ladb を指定できます。

どの端末の場合も、ladb を指定することをお勧めします。

デフォルト： トークンは設定されていません (system)

HostResolution

CA ControlMinder で IP アドレスをホスト名に変換する方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

system - CA ControlMinder は、システム コールを使用して IP アドレスを変換します。この値はスタンドアロン端末、NIS/NIS+ クライアント端末、および DNS クライアント端末に使用できます（この表の `resolve_timeout` トークンも参照してください）。

cache - ホスト名およびその IP アドレスを `seosd` にキャッシュします。これは最も速く簡単な変換方法ですが、実行時にはキャッシュを更新できません。

ladb - CA ControlMinder は、`lookaside` データベースを使用して IP アドレスを変換します。関連するトランザクションテーブルが更新されるたびに、`sebuildla` ユーティリティを実行して `lookaside` データベースを再作成する必要があります。

NIS サーバ、NIS+ サーバ、および DNS サーバの場合は、`cache` または `ladb` を指定できますが、`ladb` を指定することをお勧めします。

デフォルト：トークンは設定されていません（`system`）

IsolatedDaemon

ファイル記述子（`stdin`、`stdout`、および `stderr`）がデーモンになるときに、`seosd` がこれらのファイル記述子を閉じるかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - ファイル記述子がデーモンになるときに、`seosd` はこれらのファイル記述子を閉じます。

no - ファイル記述子がデーモンになるときに、`seosd` はこれらのファイル記述子を閉じません。

デフォルト：no

kill_ignore

CA ControlMinder の 3 つの主なデーモンのいずれかに対して実行された「`kill -9`」コマンドを無視（拒否）するかどうかを指定します。有効な値は以下のとおりです。

yes - `kill` コマンドを無視します。デフォルト値です。

no - `kill` コマンドによって `seosd` が終了します。

デフォルト：yes

login_parent_check

(子プロセスがログインした後) 親プロセスがログイン シーケンスを続行するか、そのシーケンスを中止して子からログインを継承するかを指定します。

有効な値は **0** または **1** です。

0 の場合は、親プロセスがログイン シーケンスを続行します。

1 の場合は、親プロセスがログイン シーケンスを中止して子からログインを継承します。

デフォルト : トークンは設定されていません (**0**)

lookaside_allowdupuid

sebuildla で重複した **UID** を登録するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - 重複した **UID** を登録します。

no - **UID** が重複している場合は、その **UID** を **1** つだけ登録します。

注: **UID** が重複していると、**UNIX OS** で整合性が失われる場合があります。

デフォルト : **no**

lookaside_path

lookaside データベースが格納されるディレクトリを指定します。このディレクトリを作成した後に、**sebuildla** ユーティリティを実行します。

注: **lookaside** データベース ファイルは、**sebuildla** ユーティリティを使用して作成および更新されます。

デフォルト : **ACInstallDir/ladb**

max_loggedin_users

ログインユーザの最大数を定義します。

注: この値によって、内部メモリ テーブルのうちの **1** つのサイズが決定します。テーブルが大きいほど、より多くのメモリを消費します。

制限 : **4096 ~ 20480**

デフォルト : **8192**

MultiLoginPgm

複数のログインを実行するプログラムの名前および完全パスを定義します。このトークンは、これらの特殊なログインアプリケーションの正しいログインシーケンスを検出するために使用されます。

MultiLoginPgm は、完全パスを含むログインアプリケーション名です。

デフォルト : none

network_cache_timeout

ネットワーク キャッシュを使用する場合にネットワーク キャッシュ テーブルを空にする時間間隔 (分単位) を指定します。このトークンは、格納されて受け入れられた TCP 着信要求に時間制限を設定するために使用します。

注: ネットワーク キャッシュの使用の詳細については、「**UNIX 版**エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

デフォルト : 10

nfs_devices

NFS メジャー デバイス番号が格納されるファイルの名前およびパスを指定します。ファイルは、完全パスで指定します。

CA ControlMinder では、デバイスおよび i-node を使用し、さらに名前を使用しても、プログラムを取得することに失敗した場合にこのファイルを使用します。このファイルには、各プラットフォームの NFS メジャー デバイス番号のデフォルト値が格納されます。この値はシステムによって異なる場合があります。ご使用のシステムでの番号を確認するには、UNIX getmajor() 機能を含む小規模なプログラムを使用してください。次に、nfsdevs.init ファイル (またはこのトークンにちなんだ名前を付けたファイル) を編集して、確認した番号を格納します。

注: NFS システムをマウントおよび再マウントするたびに、nfsdevs.init ファイルを更新する必要があります。また、デバイスの最初の 4 桁のみを使用することもできます。この数値は、システムをマウント解除および再マウントする場合も変わりません。

デフォルト : ACInstallDir/etc/nfsdevs.init

protect_bin

seosd で CA ControlMinder のバイナリ ファイルを保護するかどうかを指定します。以下のいずれかの値を指定します。

yes - このようなアクセスを許可するルールが定義されていない限り、CA ControlMinder のバイナリ ファイルを保護します。

注: FILE クラスのレコードの **_default** アクセス権が **none** のときは、**yes** を指定しないでください。指定した場合、すべての **/opt/CA/AccessControl//bin** ファイルに FILE クラスのレコードがあるとき以外はファイルにアクセスできず、CA ControlMinder を使用できなくなります。

no - CA ControlMinder のバイナリ ファイルを保護しません。

デフォルト: no

resolve_rebind

タイムアウト障害後に、seosd で NIS サーバへの接続を再確立するかどうかを指定します。

デフォルト値は変更しないことを強くお勧めします。

デフォルト: yes

resolve_timeout

IP をアドレスに、ユーザ ID をユーザ名に、グループ ID をグループ名に、サービス ポート番号をサービス名にそれぞれ変換することを seosd が試みる最長時間（秒単位）を指定します。

この値は以下の 2 つの場合に有効になります。

seosd がシステム解決を使用している場合（HostResolution トークン、ServiceResolution トークン、UseridResolution トークン、および GroupidResolution トークンを参照してください）。

under_NIS_server トークンが no に設定されている場合。

指定された時間が経過しても解決できない場合、seosd は指定された IP、ID、またはポートに解決の手段が存在しないとみなします。

この値を 0（ゼロ）に設定すると、タイムアウトは設定されません。

デフォルト: 5

rt_priority

seosd にリアルタイムの優先順位があるかどうかを指定します。

有効な値は、**yes** および **no** です。

このトークンが **yes** に設定された場合、seosd にはリアルタイムの優先順位が与えられます。

デフォルト： **yes**

ServiceResolution

CA ControlMinder で TCP ポート番号をサービス名に変換する方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

system - CA ControlMinder は、システム コールを使用して TCP ポート番号を変換します。この値はスタンドアロン端末、NIS/NIS+ クライアント端末、DNS クライアント端末、および DNS サーバ端末に使用できます。（この表の **resolve_timeout** トークンも参照してください）。

cache - サービス名およびその TCP ポート番号を seosd にキャッシュします。これは最も速く簡単な変換方法ですが、実行時にはキャッシュを更新できません。

ladb - CA ControlMinder は、lookaside データベースを使用して TCP ポート番号を変換します。関連するトランザクションテーブルが更新されるたびに、sebuildla ユーティリティを実行して lookaside データベースを再作成する必要があります。

NIS サーバおよび NIS+ サーバの場合は、**cache** または **ladb** を指定します。

デフォルト： **system**

sim_login_timeout

アクセサ エlement エントリ テーブル (ACEE) から、未使用の仮想ログインユーザ エントリを CA ControlMinder が削除するまでのタイムアウト (分単位) を定義します。

CA ControlMinder は、ACEE に格納されている情報にアクセスする必要があるときに、仮想ログインを実行して ACEE エントリを作成します。

デフォルト： **60**

special_check

カーネルモジュールのロード時に、ファイルパスのチェックを有効にするかどうかを指定します。有効にした場合、CA ControlMinderは、ロードするカーネルモジュールが、Linux以外のシステムではKMODULEレコードのfilepathプロパティと一致しているかどうかをチェックし、LinuxシステムではKMODULEレコードのシグネチャと一致しているかどうかをチェックします。

デフォルト: no

terminal_default_ignore

管理アクセスを許可するときに、_default TERMINALレコードおよび特定のTERMINALレコードのdefaccess値を考慮するかどうかを指定します。

有効な値は、yesおよびnoです。

yes - 管理アクセスでは、_default TERMINALレコードおよび特定のTERMINALレコードのdefaccess値を無視します。この場合、管理アクセスでは、関連する特定のTERMINALレコードの明示的な権限ルールが必要です。

no - 管理アクセスでは、_defaultが特定かに関係なく、関連するすべてのTERMINALレコードのdefaccess値を考慮します。

デフォルト: yes

terminal_search_order

定義済みのTERMINALを、IPアドレスよりも前に名前でチェックするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

name - TERMINALは、IPアドレスよりも前に名前でチェックされます。

ip - TERMINALは、名前よりも前にIPアドレスでチェックされます。

注: TERMINALクラスは、ワイルドカードで定義された包括的なルールをサポートしています(IPアドレスまたはホスト名のパターン的一致)。包括的なルールは常に、特定(フルネーム)のルールの後にチェックされます。たとえば、これをipに設定した場合、IPアドレスの完全一致、ホスト名の完全一致、IPアドレスのパターン一致、ホスト名のパターン一致の順でseosdはTERMINALリソースを探します。

デフォルト: name

trace_file

トレース メッセージが要求される場合、トレース メッセージの送信先ファイルの名前を指定します。

デフォルト : `ACInstallDir/log/seosd.trace`

trace_file_type

トレース ファイルにバイナリ フォーマットで書き込むか、テキスト フォーマットで書き込むかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

binary - トレース ファイルはバイナリ フォーマットで書き込まれます。このオプションにより、このファイルが占有する領域は小さくなります。

text - トレース ファイルはテキスト フォーマットで書き込まれます。

seosd デーモンは、このトークンの値をチェックして、トレース ファイルの内容と比較します。トークンの値がトレース ファイルのフォーマットと一致しない場合は、トレース ファイル名に拡張子 `.backup` が付加されて保存されます。

デフォルト : `text`

trace_filter

フィルタ データを保存するファイルの名前およびパスを指定します。フィルタ データは、トレース メッセージのフィルタ処理に使用されます。

デフォルト : `ACInstallDir/data/language/etc/trcfilter.init`

trace_space_saver

ファイル システムに確保する空き容量 (MB 単位) を指定します。空き容量がこの数値を下回ると、CA ControlMinder ではトレースは無効になります。

注: 使用可能な容量が後で増えた場合でも、トレースは自動的に有効になりません。

デフォルト : `512`

trace_to

トレース メッセージの送信先を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

file - CA ControlMinder は、**trace_file** トークンによって指定されたファイルにトレース メッセージを送信します。トレースを無効にするには、**secons -t** コマンドを使用します。詳細については、この表の **trace_file** トークンの説明を参照してください。

file,stop - CA ControlMinder は、デーモンの初期化時にトレース メッセージを生成します。デーモンが初期化された後は、トレース メッセージの生成は停止します。

none - CA ControlMinder は、トレース メッセージを発行しません。これは CA ControlMinder をインストールして実装した後の標準設定です。

注: トークンを **file** または **file,stop** に設定した場合、CA ControlMinder のトレースは、**-t** オプションを指定した **secons** コマンドで切り替えることができます。

デフォルト : **file, stop**

UpdSurrogLogin

代理ログインにおいて、CA ControlMinder がユーザの最終アクセス日時を更新するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - 代理ログインにおいて、CA ControlMinder がユーザの最終アクセス日時を更新するように指定します。

0 - 代理ログインにおいて、CA ControlMinder がユーザの最終アクセス日時を更新しないように指定します。

Undef_ForPacl

PACL でアクセサの名前にアスタリスク (*) が含まれている場合、未定義のユーザを **seosd** でチェックするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - **seosd** は、アスタリスクが付いた未定義のユーザを PACL に含めません。

0 - **seosd** は、アスタリスクが付いた未定義のユーザを PACL に含めます。

デフォルト : **0**

under_NIS_server

seosd がシステムの名前解決ではなく、内部の名前解決を使用するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - **seosd** は、起動時にすべてのユーザ、グループ、およびポート番号の情報をメモリまたは **lookaside** データベースに格納します (**user_lookaside** トークンを参照してください)。

この値は、**NIS**、**NIS+**、**DNS** サーバマシンの場合、およびオペレーティングシステムが **Sun Solaris 2.5** 以上、**HP-UX 11.x**、**IBM AIX 4.3.x**、**IRIX 6.5** の場合に必要です。

重要: **NIS** サーバまたは上記オペレーティングシステムのいずれかの場合、トークンを無効にするとコンピュータが停止することがあります。

no - **seosd** は、システムの名前解決を使用して **resolve_timeout** トークンを有効にします。

注: このトークンには、インストール時に値が自動的に割り当てられます。

このトークンは、旧バージョンとの互換性を維持するためにのみ残されています。初めて **CA ControlMinder** をインストールするか、またはバージョン 2 以上をインストールする場合は、このトークンではなく、**HostResolution** トークン、**ServiceResolution** トークン、**UseridResolution** トークン、および **GroupidResolution** トークンを使用してください。

デフォルト: インストール時に割り当てられます

use_lookaside

seosd がユーザ、グループ、ホスト、およびポート番号を lookaside データベースまたはメモリのどちらに格納するかを指定します。

注: このトークンは、under_NIS_server トークンと組み合わせて使用します。under_NIS_server トークンを yes に設定しない限り、有効になりません。

有効な値は以下のとおりです。

yes - seosd は、ユーザ、グループ、ホスト、およびサービスの詳細に lookaside データベースを使用します。lookaside データベースは、sebuildla ユーティリティによって作成され、このユーティリティを使用していつでも更新できます。

lookaside データベースの場所は、lookaside_path トークンで指定します。

no - seosd は、起動時にすべてのユーザ、グループ、ホスト、およびサービスの情報をキャッシュします。そのため、すべての変換はメモリ内で実行できます。seosd を毎日再起動してキャッシュを更新することをお勧めします。

このトークンは、旧バージョンとの互換性を維持するためにのみ残されています。初めて CA ControlMinder をインストールするか、またはバージョン 2 以上をインストールする場合は、このトークンではなく、HostResolution トークン、ServiceResolution トークン、UseridResolution トークン、および GroupidResolution トークンを使用してください。

デフォルト : no

use_mapped_user_name

(CA ControlMinder と UNIX 認証ブローカ の両方がインストールされている場合、有効) seosd が監査レコード内でユーザ エンタープライズ名を使用するかどうかを指定します。

値 : yes、no

デフォルト : no

use_nfs_devices

NFS デバイスを使用するかどうかを指定します。有効な値は、yes および no です。

デフォルト : Yes

use_standard_functions

NIS 環境での **sebuildla** によるユーザの取得を、標準のシステム機能 **getpwent** を呼び出して行うか、または **ypcat passwd** コマンドおよび **cat /etc/passwd** コマンドの出力を解析して行うかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - 標準のシステム機能 **getpwent** を使用します。

no - **ypcat passwd** コマンドおよび **cat /etc/passwd** コマンドの出力の解析を使用します。

デフォルト : **yes**

use_trusted_script

seosd が **trusted** スクリプト メカニズムを使用するかどうかを指定します。

trusted スクリプト メカニズムを使用すると、シェル スクリプト内から呼び出されたプログラムは、**CA ControlMinder** の内部テーブルにシェル スクリプトの名前を保持します。

つまり、スクリプトが **PACL** で使用される場合、これらのプログラムはその権限を継承します。また、**CA ControlMinder** を使用してこれらのプログラムを保護することはできません。

trusted スクリプトの最初の行は、**#!** で始まります。

trusted スクリプト メカニズムを使用しない場合、これらのプログラムは、**CA ControlMinder** の内部テーブルに独自の名前で登録されます。

デフォルト : **yes**

use_unab_db

(**CA ControlMinder** と **UNIX** 認証ブローカ の両方がインストールされている場合、有効) 現在の方法でユーザおよびグループ名を解決できない場合、**seosd** が **UNIX** 認証ブローカ データベースを使用して解決するかどうかを指定します。このトークンは次のトークンと一致します。
use_lookaside、**UseridResolution**、**GroupidResolution**。

値 : **yes**、**no**

デフォルト : **no**

UseFileCache

パフォーマンス向上のために、ファイル レコードに対してキャッシュ ツールを使用するかどうかを指定します。

デフォルト : yes

UseNetworkCache

CA ControlMinder で受け入れた TCP 着信要求をキャッシュするかどうかを指定します。

注: ネットワーク キャッシュの使用の詳細については、「UNIX 版エンドポイント管理ガイド」を参照してください。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

UseridResolution

CA ControlMinder で UID 番号をユーザ名に変換する方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

system - CA ControlMinder は、システム コールを使用して uid 番号を変換します。この値はスタンドアロン端末、NIS/NIS+ クライアント端末、DNS クライアント端末、および DNS サーバ端末に使用できます。

cache - ユーザ名およびその uid 番号は seosd にキャッシュされます。これは最も速く簡単な変換方法ですが、実行時にはキャッシュを更新できません。

ladb - CA ControlMinder は、lookaside データベースを使用して uid 番号を変換します。関連するトランザクションテーブルが更新されるたびに、sebuildla ユーティリティを実行して lookaside データベースを再作成する必要があります。

オペレーティング システムが NIS サーバ、NIS+ サーバ、Sun Solaris 2.5 以上、または HP-UX 11.x の場合は、cache または ladb を指定する必要があります。

デフォルト : system

watchdog_refresh

ファイルハンドルごとに特権プログラムと保護対象ファイルをスキャンするために、Watchdog の更新を seosd が実行するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - seosd は、Watchdog を更新します。

no - seosd は、Watchdog を更新しません。

デフォルト : no

seosdb

[seosdb] セクションのトークンは、データベースのチェックおよび再構築を管理します。

CheckAlways

CA ControlMinder の初期化時にデータベースの破損をチェックするかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : yes

CheckProgram

データベースをチェックするための内部コードの代わりに使用するコマンドの完全パスおよびパラメータを指定します。データベースが有効であればコマンドは 0 を返し、修正が必要であればゼロ以外の数値を返します。

デフォルト : トークンは設定されていません (*dbmgr -u -fast* を使用した場合と同様に、プログラムを実行しません)

CreateNewClasses

seclassadm ユーティリティを使用して作成した新しいクラスをデータベースに追加できるかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : yes

CreateNewProps

CA ControlMinder の sepropadm ユーティリティがデータベースのプロパティを新規作成したときに、新規のプロパティに関するデータをファイルに保存するかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

yes の場合、sepropadm は新規のプロパティに関するデータをファイルに保存します。また、後から dbmgr -c ユーティリティが新規の CA ControlMinder データベースを生成すると、dbmgr はこのファイルを使用して、これらのプロパティをデータベースに追加します。

デフォルト : yes

RebuildAlways

CA ControlMinder の初期化時に CA ControlMinder データベースを常に再構築するかどうかを示します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

RebuildProgram

データベースを修正するための内部コードの代わりに使用するコマンドの完全パスおよびパラメータを指定します。

デフォルト : トークンは設定されていません (dbmgr -u -build all を使用した場合と同様に、プログラムを実行しません)

seoswd

[seoswd] セクションのトークンは、Watchdog 機能の動作を指定します。

agent_manager_check_enabled

AgentManager デーモンを保護するかどうかを指定します。

デフォルト : no

agent_manager_refresh_interval

Agent Manager デーモンが実行されているかどうかを Watchdog が確認する間隔を指定します。

デフォルト : 10 分

BlockingInterval

Watchdog がメイン デーモンからの応答を待機する間隔を秒単位で指定します。この時間を経過すると、Watchdog はメイン デーモンに信号を送信します。

デフォルト : 60 秒

IgnoreScanInterval

特定の間隔でプログラムおよびファイルのスキャンを実行するかどうかを指定します。

Watchdog は、トークンの値が no の場合は一定間隔でスキャンを実行し、yes の場合は一定間隔でスキャンを実行しません。

注: PgmTestTime トークンまたは SecFileTestTime トークンでスキャン時刻を指定していない場合は、このトークンを yes に設定しても、Watchdog は trusted プログラムまたは保護対象ファイルをスキャンしません。

デフォルト : no

PgmRest

最後のイベントの後からプログラムの再チェックの前までの期間を秒単位で指定します。チェック プログラムは、システムの過負荷を防止するために休止します。

デフォルト : 10 秒

PgmTestInterval

trusted プログラムの再スキャンを実行する時間間隔（秒単位）を指定します。

注: この値が 1 日 (86400 秒) 以上の場合は、IgnoreScanInterval がデフォルト値の **yes** になります。

デフォルト: 18000 秒 (5 時間)

PgmTestStartTime

trusted プログラムの初回スキャンの開始時刻を *hh:mm* 形式で指定します。

デフォルト: このトークンを設定しない場合、Watchdog は起動後ただちに初回のスキャンを実行します。

PgmTestTime

trusted プログラムの固定スキャン時刻を *hh:mm* 形式で指定します。複数のスキャン時刻を指定する場合は、スペースで区切ります。

デフォルト: スキャン時刻を指定せず、IgnoreScanInterval トークンを **yes** に設定した場合、Watchdog は **trusted** プログラムのスキャンを実行しません。

policyfetcher_refresh_interval

policyfetcher デーモンの実行を確認する間隔を秒単位で指定します。

デフォルト: 600

ProcHandlesCritical

プロセスのクリティカルハンドル数を指定します。クリティカルハンドル数を超過した場合、Watchdog はプロセスを再起動します。

有効な値: 0 (トークンを無効にする)、800 (最小値)

デフォルト値: 1500

ProcHandlesHigh

プロセスハンドル数に対する上限基準値を指定します。定義されたハンドル数を超過した場合、Watchdog は再起動時間中にプロセスを再起動します。

有効な値: 0 (トークンを無効にする)、800 (最小値)

注: 値が ProcHandlesCritical 値を超えている場合、トークンは無効です。

デフォルト値: 1000

ProcRestartHours

Watchdog がハンドル数の大きいプロセスを再起動する時間を指定します。

有効な値：0 ～ 23 （時間単位）

デフォルト値：0 ～ 5

ProcVSizeCritical

プロセスのクリティカル メモリ サイズをメガバイトで指定します。指定された制限を超過した場合、Watchdog はプロセスをすぐに再起動します。

デフォルト値：500 MB

ProcVSizeHigh

プロセス メモリ サイズの上限基準値を指定します。Watchdog は再起動時間中に再起動します。

デフォルト値：300 （MB 単位）

ProcVSizeInterval

プロセスのパフォーマンス カウンタの検証間隔を秒数で指定します。Watchdog は以下のプロセスを確認します。

- SeOS Watchdog （seoswd）
- SeOS Engine （seosd）
- SeOS Agent （SeOSAgent）
- SeOS Policy Model （sepmdd）
- CA ControlMinder エージェント マネージャ （AgentManager）
- CA ControlMinder レポート エージェント （ReportAgent）

デフォルト：900 秒

RefreshParams

seos.ini のトークンの Watchdog が連続して読み取りを実行する時間間隔（秒単位）を指定します。

デフォルト：86400 （1 日）

SecFileRest

最後のイベントの後からセキュリティで保護されたファイルの再チェックまでの期間を秒単位で指定します。システムの過負荷を防止するために、Watchdog は休止します。

注: スキャン時刻を指定せず、IgnoreScanInterval トークンを **yes** に設定した場合、seoswd は保護対象プログラムのスキャンを実行しません。

デフォルト : 10

SecFileTestInterval

保護対象ファイルの再スキャンを実行する時間間隔 (秒単位) を指定します。

デフォルト : 36000 (10 時間)

SecFileTestStartTime

保護対象ファイルの初回スキャンの開始時刻を *hh:mm* 形式で指定します。

デフォルト: 値を指定しない場合、Watchdog は CA ControlMinder デーモンの起動後すぐに初回のスキャンを実行します。

SecFileTestTime

保護対象ファイルの固定スキャン時刻を *hh:mm* 形式で指定します。複数のスキャン時刻を指定する場合は、スペースで区切ります。

デフォルト : N/A

SeosAYT

(UNIX のみ) Watchdog が seosd デーモンを確認する間隔を秒単位で指定します ("Are you there?") 。

重要: 管理者に相談せずに、このトークンに不適切な値を指定すると、CA ControlMinder の動作に重大な問題が生じるおそれがあります。詳細については、当社テクニカル サポート

(<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

デフォルト : 60

SignalMinInterval

システムの過負荷を防ぐために、HUP シグナルでオン デマンドの 1 回かぎりのスキャンの実行間隔を秒で指定します。

注: オン デマンドのスキャンは、trusted プログラムおよび保護対象ファイルの両方で実行されます。

デフォルト : 60

UnTrustMissing

プログラムまたはファイルが見つからない場合に、Watchdog がそれらを untrusted にするかどうかを決定します。たとえば、ファイルが削除されたか、関連する NFS パーティションがマウントされていない場合です。

値:

yes - 存在しないファイルを untrust にします。

no - 存在しないファイルを untrust にしません。

デフォルト : yes

unab_check_enabled

認証デーモンを保護するかどうかを指定します。

値 : yes、no

デフォルト : no

unab_refresh_interval

認証デーモンの実行を確認する間隔を秒単位で指定します。

デフォルト : 600

VerifyCtime

trusted プログラムおよび保護対象ファイルのファイル ステータス最終変更日時を、CA ControlMinder の Watchdog がチェックするかどうかを指定します。

有効な値 : yes、no

デフォルト : no

WatchdogRequestsInterfaceName

Watchdog と通信するパイプ サーバ名を指定します。

デフォルト : WatchdogRequests

strong_auth

[strong_auth] セクションで、トークンは強力な認証サーバを定義します。

注: 強力な認証をセットアップする方法の詳細については、「*CA ControlMinder 統合ガイド*」の「CA AuthMinder」の章を参照してください。

strong_auth_server

sepromote ユーティリティによって使用される強力な認証サーバの URL を定義します。

例: (SSL 接続の場合) ssl://123.456.7.89:9742

例: (非 SSL 接続の場合) tcp://otp_server.com:7222

デフォルト: none

organization_name

CA AuthMinder が強力な認証のユーザを検索する組織を定義します。
[Sepromote](#) (P. 257) ユーザは、コマンドラインからこのトークンの値を上書きできます。

注: この CA AuthMinder パラメータの詳細については、「*CA AuthMinder 管理ガイド*」の「デフォルトの組織の設定」を参照してください。

デフォルト: 「defaultorg」

詳細情報:

[sepromote ユーティリティ -- 強力な認証の適用](#) (P. 257)
[sesu](#) (P. 475)

serevu

[serevu] セクションのトークンは、serevu ユーティリティの属性を指定します。

config_file

serevu 環境設定ファイルの場所を指定します。

デフォルト: *ACInstallDir/etc/serevu.cfg*

def_diff_time

serevu が関連するシステム ログで失敗ログインをスキャンする時間間隔を指定します。

この値は、秒単位（たとえば 300）または分単位（たとえば 5 m）で指定できます。

たとえば、このトークンを 300 に設定した場合、serevu は直前の 300 秒間に発生した失敗ログインを検索します。

このトークンには、def_sleep_time トークンの値の偶数倍の数値を指定することをお勧めします。

デフォルト : 5 m (5 分)

def_disable_time

ログインの試みに何回も失敗したことによってユーザ アカウントが無効になるまでの時間を指定します。

この値は、秒単位（たとえば 300）または分単位（たとえば 5 m）で指定できます。ユーザ ログインを永久に無効にする **FOREVER** 値を使用することもできます。

重要: **FOREVER** 値は、ユーザ ログインを永久に無効にするために使用します。

デフォルト : 6 m (6 分)

def_fail_count

def_diff_time トークンで各ユーザに許可される失敗ログイン回数（一定の時間範囲あたり）を指定します。

指定された時間範囲中にこの失敗ログイン回数に達したユーザは、無効になります。

注: この失敗ログイン回数は、ご使用のシステムに対して設定された失敗ログインの許容値と常に同じにすることをお勧めします。たとえば、Sun Solaris では、/etc/default/login ファイルの RETRIES トークンを使用して、システム値を設定します。

デフォルト値は、Solaris の場合は 5、HP-UX および AIX の場合は 3 です。詳細については、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

デフォルト : 5

def_sleep_time

serevu によるチェックが実行される時間間隔を指定します。

この値は、秒単位（たとえば 120）または分単位（たとえば 2 m）で指定できます。

デフォルト：2 m（2 分）

save_disable_path

無効にしたユーザ アカウントのリストの場所を指定し、serevu の終了時に無効なユーザの処理ができるようにします。

デフォルト：ACInstallDir/log/serevu_disable.users

詳細情報：

[serevu ユーティリティ - 失敗したログイン試行の処理](#) (P. 270)

sesu

[sesu] セクションのトークンは、他のユーザのパスワードを入力する必要なく、自分以外のユーザとしてログオンする際の動作を制御します。

AlwaysTargetShell

ターゲット シェル (SysV style) を使用するか、呼び出し元シェル (BSD style) を使用するかを指定します。yes に設定した場合、CA ControlMinder はターゲット ユーザのシェルを使用します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト：no

FilterEnv

ターゲット ユーザが root の場合に sesu がシェルに渡さない環境変数のリストを指定します。変数名はスペースまたはタブで区切ります。

デフォルト値なし

old_sesu

古い **sesu** ユーティリティを使用するか、新しい **sesu** ユーティリティを使用するかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - 旧バージョンのままの古い **sesu** ユーティリティを使用します。

no - 新しい **sesu** ユーティリティは、（**SystemSu** トークンに定義された）ネイティブ **su** プログラムを呼び出して **su** と **sesu** の間の一貫性を確保します。**SystemSu** トークンが有効ではない場合、**sesu** は古いメカニズムを使用します。

注: このトークンを **no** に設定すると、**Path** トークン、**AlwaysTargetShell** トークン、**sys_env_file** トークン、および **FilterEnv** トークンは無視されます。

デフォルト: yes

Path

sesu が **PATH** 環境変数の設定に使用する値を指定します。このトークンを設定しない場合、**sesu** は **PATH** 変数を設定しません。

デフォルト値なし

request_target_password

old_sesu トークンが **no** に設定されていて、ターゲット ユーザが **root** 以外のユーザのために **sesu** を実行しているときに、そのターゲットユーザのパスワードを要求するかどうかを指定します。

デフォルト: yes

UseStrongAuthentication

sesu が、ユーザに対してワンタイムパスワードの入力による強力な認証を要求するかどうかを指定します。

注: **[strong_auth]** セクションの **strong_auth_server** トークンで認証サーバを定義します。

有効な値: yes、no

デフォルト: no

sys_env_file

sesu セッションの環境変数値を保存する ASCII ファイルを指定します。このトークンは、「-」パラメータを指定して **sesu** を起動する場合 (**sesu -**) にのみ使用します。ファイルの各行の形式は、変数 = 値です。

デフォルト : なし (ただし、IBM AIX の場合は */etc/environment*)

SystemSu

/bin/su プログラムの場所を指定します。デフォルト以外の場所にあるプログラムを使用する場合は、このトークンを更新する必要があります。認証デーモンが見つからない場合、**sesu** はこのトークンに指定されたプログラムを実行します。

注: AIX では、システムの **su** バイナリを、**sesu** バイナリではなく **sesu** ラッパーへのシンボリック リンクで置換します。

デフォルト : */bin/su*

UseInvokerPassword

起動したユーザのパスワードの入力を **sesu** が要求するかどうかを指定します。このトークンの値が **no** の場合、**sesu** はパスワードの入力を要求しません。

デフォルト : **no**

詳細情報:

[sepromote ユーティリティ -- 強力な認証の適用](#) (P. 257)

[strong_auth](#) (P. 473)

sudo

[**sudo**] セクションのトークンは、**sudo** ユーティリティの属性を指定します。

echo_command

sudo がコマンドの実行前にそのコマンドを表示するかどうかを指定します。コマンドを表示するには、このトークンの値を **yes** に設定します。

デフォルト : **No**

echo_success

sesudo コマンドの実行が成功したときに、成功したことを伝えるメッセージを sesudo が端末に出力するかどうかを指定します。

有効な値は、yes および no です。

デフォルト : yes

詳細情報:

[sesudo ユーティリティ](#) (P. 276)

standalone

[standalone] セクションのトークンは、スタンドアロンのマシンを使用した管理のオプションを指定します。

full_login_check

standalone を使用したサイト管理をログインとみなすかどうかを指定します。

有効な値は 0 または 1 です。

このトークンが 1 に設定された場合、マシンへのログインとみなされます。

デフォルト : 0

tcp_communication

[tcp_communication] セクションのトークンは、一般的な TCP 接続設定を定義します。

listening_backlog

リスニングブロックごとに確立できる新しい TCP 同時接続要求の数を定義します。

デフォルト : 128

tng

[tng] セクションのトークンは、Unicenter TNG 環境への CA ControlMinder の統合を制御します。

defsesid

特定のセッション グループ ID が定義されていないユーザに対して、デフォルトのセッション グループ ID を指定します。

セッション グループは、CA SSO で使用されます。

デフォルト：CAUNICENTER

ssf_numsubp

受信する SSF 要求の処理を sessfgate デーモンが開始するために必要なサブプロセスの数を指定します。

デフォルト：1

sso_aplname

CA SSO の CA-Ticket 機能を使用するサイトに対して、8 文字の文字列を指定します。この文字列は、data/keymgmt フォルダにある seos のホーム ディレクトリ下の keymgmt ファイルに対応している必要があります。これらのファイルの名前は、SSO_APPLNAME_key に基づいています。

たとえば、UNICENTR のデフォルト値を取得した場合、ファイル名は UNICENTR_key になります。

デフォルト：UNICENTR

pmd.ini ファイル

UNIX で該当

pmd.ini ファイルには、特定の PMDB の作成時およびメンテナンス時に CA ControlMinder が使用する、設定と初期設定のためのさまざまな設定が含まれます。このファイルは複数のセクションで構成され、各セクションに複数の設定があります。

セクション	説明
endpoint_management	Policy Model エンドポイント管理設定。

セクション	説明
lang	Policy Model を使用した作業用の、CA ControlMinder の管理インターフェース (selang) の設定。
logmgr	PMDB のログ機能の設定。
passwd	ユーザおよびパスワードのデータの設定。
pmd	Policy Model デーモン (sepmdd) の設定。
seos	PMDB の汎用設定。

endpoint_management

[endpoint_management] セクションには、Policy Model 用のエンドポイント管理設定を定義するパラメータが含まれています。

AutoSync

DH をメッセージ キュー サーバと自動的に同期するように指定します。

制限：0、1

デフォルト：0（無効）

debug_mode

CA ControlMinder が DMS ディレクトリ (1) 内の endpoint_management.log ファイルにデバッグ メッセージを書き込むかどうかを指定します。

制限：0,1

デフォルト：0（デバッグは無効になります）

注：ログ ファイルの場所は *ACInstallDir/log/endpoint_management.log* です。

deployment_lifetime

デプロイメントの有効期間を日単位で指定します。古いデプロイメントは午前 2 時に削除されます。デプロイメントのクリーンアップを無効にするには、この値を 0 に設定します。

デフォルト：30 日

operation_mode

CA ControlMinder メッセージキューによる一元（DMS）エンドポイント管理を有効にするかどうかを指定します。

制限：0、1

デフォルト：1（有効）

lang

[lang] セクションには、PMDB の作成時およびメンテナンス時に、CA ControlMinder の言語プログラム（selang）で使用するパラメータが含まれています。

pre_user_exit

CA ControlMinder が UNIX ユーザ データベースを更新する言語コマンドを発行する前に実行される、exit プログラムのパスを指定します。

post_user_exit

CA ControlMinder が UNIX ユーザ データベースを更新する言語コマンドを発行した後に実行される、exit プログラムのパスを指定します。

pre_group_exit

CA ControlMinder が UNIX グループ データベースを更新する言語コマンドを発行する前に実行される、exit プログラムのパスを指定します。

post_group_exit

CA ControlMinder が UNIX グループ データベースを更新する言語コマンドを発行した後に実行される、exit プログラムのパスを指定します。

logmgr

[logmgr] セクションには、PMDB ログ機能で使用するパラメータが含まれています。

audit_back

PMDB の監査バックアップ ファイルの名前を指定します。

デフォルト：pmd_audit.bak

audit_log

PMDB の監査ログ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : pmd_audit

audit_group

PMDB の監査ファイルに対する読み取り権限を持つグループを指定します。グループが指定されていない場合は、**root** のみに監査ファイルの読み取り権限が付与されます。**CA ControlMinder** はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、監査ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存の監査ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

1. **selang** の **chgrp** コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。
2. 以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス権限を変更します。

```
chmod 640 /opt/CA/AccessControl//log/seos.audit
```

デフォルト : none

audit_size

PMDB の監査ログ ファイルのサイズ (KB 単位) を指定します。50 KB 以上のサイズを指定してください。

デフォルト : 50 KB

error_back

PMDB のエラー バックアップ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : pmd_error.bak

error_log

PMDB のエラー ログ ファイルの名前を指定します。

デフォルト : pmd_error

error_group

PMDB のエラー ファイルに対する読み取り権限を持つグループを指定します。グループが指定されていない場合は、**root** のみにエラー ファイルの読み取り権限が付与されます。**CA ControlMinder** はこのトークンの値の有効性を確認しないため、無効なグループ名を入力すると、エラー ログ ファイルに対するアクセス許可はどのグループにも割り当てられません。

既存のエラー ログ ファイルのグループ所有者権限を変更するには、以下の手順に従います。

1. **selang** の **chgrp** コマンドを使用して、ファイルのグループ所有者権限を設定します。
2. 以下のコマンドを入力して **UNIX** のアクセス権限を変更します。

```
chmod 640 /opt/CA/AccessControl//log/seos.error
```

デフォルト : none

error_size

(**error_log** で定義されている) PMDB のエラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を定義します。

制限 : 最小値は 50 KB です。

デフォルト : 50

max_log_size

PMDB の一般的なログ ファイルのサイズ (KB 単位) を指定します。

デフォルト : 50 KB

pmd_log_level

PMDB のログ ファイルに記録されるメッセージを決定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - エントリを記録しません。

1 - エラー メッセージのみを記録します。

2 - エラー メッセージおよび情報メッセージを記録します。

デフォルト : 2

use_syslog

Policy Model デーモンが **syslog** メッセージを記録するかどうかを指定します。

デフォルト : yes

passwd

[passwd] セクションには、UID および GID のパラメータが含まれます。

AllowedGidRange

予約済みの数値を指定します。

最初の数より小さい整数と、2 番目の数より大きい整数は予約済み GID です。これは、CA ControlMinder では更新できません。

注: 指定された整数が 1 つしかない場合は、1 から指定された整数までのすべての整数が予約済み GID になります。上限より大きな数値を指定した場合は、デフォルトの上限 (30000) が適用されます。負の数値を指定した場合は、デフォルトの下限 (1) が適用されます。任意の数値に適用される下限は、指定された下限の +1 です。たとえば、*AllowedGidRange=100, 3000* の場合、101 が下限として扱われます。

制限 : -1 ~ 2147483647

デフォルト : 100,30000

AllowedUidRange

予約済みの数値を指定します。

最初の数より小さい整数と、2 番目の数より大きい整数は予約済み UID です。これは、CA ControlMinder では更新できません。

注: 指定された整数が 1 つしかない場合は、1 から指定された整数までのすべての整数が予約済み UID になります。任意の数値に適用される下限は、指定された下限の +1 です。たとえば、*AllowedGidRange=100, 3000* の場合、101 が下限として扱われます。

制限 : -1 ~ 2147483647

デフォルト : 100,30000

pmd

[pmd] セクションには、PMDB の作成時およびメンテナンス時に、sepmdd デーモンで使われる属性が含まれます。

_min_retries_

使用不可のサブスライバに対して、キューに格納されている次の更新の再送信を sepmdd が試行する最小回数を指定します。sepmdd は、サブスライバのリスト内をループして未処理の更新を見つけます。使用不可のサブスライバに対して更新を再送信できなかった場合、カウンタの数値を上げます。このトークンで指定した最小試行回数を超えた場合、そのサブスライバには「使用不可」のマークが付けられます。

デフォルト : 4

_QD_timeout_

sepmdd デーモンがサブスライバリストの最初のスキャンでサブスライバデータベースの更新を試みる際に、sepmdd デーモンが待機する制限時間（秒単位）を指定します。制限時間が経過した時点でサブスライバを更新できなかった場合、デーモンはそのサブスライバの更新処理を省略して、サブスライバリストにある残りのサブスライバの更新を試みます。

sepmdd は、サブスライバリストの 1 回目のスキャンが終了した後、2 回目のスキャンを実行します。2 回目のスキャンでは、1 回目のスキャンで更新できなかったサブスライバの更新を試みます。2 回目のスキャンでは、接続システム コールがタイムアウトになるまで（約 90 秒間）サブスライバの更新を試みます。

デフォルト : 3

_retry_timeout_

_min_retries_ で指定した試行の最小回数に達した後、使用不可のサブスクライバに対して更新を再送信するまでの待機期間（分単位）を指定します。このトークンで定義した期間（分単位）を経過すると、このサブスクライバには「使用可能」のマークが付けられます。

サブスクライバは、以下のいずれかが行われるまで、「使用不可」とマーキングされています。

- 手動でリリースされる。
- **sepmdd** が手動で停止されて再起動される。 **sepmdd** は以下の場合に再起動されます。
 - 言語機能が **sepmdd** に接続しようとした場合。
 - 親 **PMD** が更新を送信しようとした場合。
 - **pull** オプションがサブスクライバによってトリガされた場合。
この現象は、サブスクライバで **CA ControlMinder** が起動したときに発生することがあります。
- **pull** オプションが使用不可のサブスクライバによってトリガされる。

注: **sepmdd** をあまり頻繁に停止するのは好ましくありません。これは、デーモンの再起動には時間がかかり、結果として伝播プロセス全体の速度が低下するためです。安定性に問題が発生する可能性があるため、停止せずに常時稼働させることもお勧めできません。

デフォルト : 30

_shutoff_time_

sepmdd が終了するまでのアクティビティの時間（分単位）を指定します。このトークンの値がゼロの場合、**sepmdd** は終了しません。

デフォルト : 0

always_propagate

このトークンを **no** に設定すると、**Policy Model** による実行が失敗したコマンドはサブスクライバに伝播されません。

デフォルト : none

exclude_file

除外ファイルを指定します。

除外ファイルには、**Policy Model** の更新情報の受け取りから除外する必要のあるホスト名が含まれています（各行に 1 つずつ）。

デフォルト： none

exclude_localhost

ローカル ホストがサブスクリバとして更新情報を受け取らないよう PMDB に指示します。

可能な値： yes、no。

デフォルト： no

exclude_method

サブスクリバを除外する際の更新ファイルのオフセット促進を有効または無効にします。

値は以下のとおりです。

「pmdwait」 - オフセットを促進しない

その他 - 「バイパス」

デフォルト： pmdwait

filter

フィルタ ファイルの名前を指定します。

force_auto_truncate

Policy Model のサブスクリバが存在しない場合でも、**CA ControlMinder** が更新ファイルを切り捨てるかどうかを指定します。

更新ファイルは（**sepmc -t** を使用して）手動で切り捨てることができます。また、**CA ControlMinder** は、自動切り捨てをトリガするイベントを定義した別の環境設定（**trigger_auto_truncate**）に基づいて、ファイルを自動的に切り捨てます。

注： **Policy Model** のサブスクリバがすべて「非同期」の場合、**Policy Model** には実質的にサブスクリバがありません。

デフォルト： yes

group_file_name

新しい UNIX グループのグループ ファイル名を指定します。**sepmdd** は、新しい UNIX グループのグループ エントリをこのファイルに保存します。

デフォルト : group

is_maker_checker

デュアル コントロールを使用するかどうかを指定します。このトークンの有効な値は **yes** と **no** です。

yes を選択した場合、**PMDB** の更新はトランザクションを通じてのみ可能になり、直接更新することはできません。また、ある管理者が入力した各トランザクションを別の管理者が処理した後でなければ、**PMDB** に対してコマンドが実行されません。

デフォルト : no

password_file_name

新しい UNIX ユーザのパスワード ファイル名を指定します。**sepmdd** は、新しい UNIX ユーザのパスワード エントリをこのファイルに保存します。

デフォルト : passwd

send_unix_env

sepmdd が **Policy Model** のパスワード ファイルおよびグループ ファイルの内容を送信するかどうかを示します。

このトークンを **yes** に設定すると、**sepmdd -n** オプションは、**Policy Model** のパスワード ファイルおよびグループ ファイルの内容を送信します。

このトークンを **no** に設定すると、**sepmdd -n** オプションは、**Policy Model** のパスワード ファイルおよびグループ ファイルの内容を送信しません。

デフォルト : yes

synch_uid

sepmdd が Policy Model とそのサブスクライバの間で UID の同期をとるかどうかを決定します。このトークンの有効な値は **yes** と **no** です。

このトークンが **no** の場合、sepmdd は UID の同期をとりません。各サブスクライバホストで使用可能な最初の UID がユーザに割り当てられます。

このトークンが **yes** の場合、sepmdd は UID の同期を試みます。たとえば、PMDB で 1000 という UID を指定して新しい UNIX ユーザが作成されると、sepmdd はその UID をサブスクライバに送信します。1000 という UID がすでにいずれかのサブスクライバで使用されている場合、そのサブスクライバの更新は失敗します。

sepmdd が UID の同期を試みるのは、PMDB に送られた元のコマンドでユーザの UID が指定されなかった場合に限定されます。元のコマンドで UID が指定されていた場合、指定された UID がすべてのサブスクライバに送られます。

デフォルト : **yes**

TNG_Environment

特別な TNG クラスおよびリソースを使用してデータベースを作成するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - 特別な TNG クラスを使用せずにデータベースを作成します。

1 - 特別な TNG クラスをすべて使用してデータベースを作成します。

デフォルト : **0**

transaction_lib

Maker-Checker ポリシーのパスを指定します。

デフォルト : **/opt/CA/eTrustAccessControl/policies/maker**

trigger_auto_truncate

Policy Model 更新ファイルの自動切り捨てをトリガするサイズ(メガバイト単位)を定義します。

下限より小さな値を使用した場合は、デフォルト値が使用されます。上限より大きな値を使用した場合は、上限の値が使用されます。

制限 : **1 ~ 2000 MB**

デフォルト : **1024 MB**

update_while_processing

Policy Model が受信イベントを処理するときに、サブスクライバにコマンドを伝播する頻度を定義します。

この頻度は `updates_in_chunk` 設定の要因であり、PMD が、並んでいる次のサブスクライバに一連のコマンドを送信する前に処理するコマンドの数を決定します。たとえば、これを 3 に設定し、`updates_in_chunk` が 10 に設定されている場合、PMD は、並んでいる次のサブスクライバに一連のコマンド (10 個) を送信する前に、30 個のコマンドを処理します。0 の値は、PMD が受信イベントを処理する一方で、コマンドを伝播しないことを意味します。

デフォルト : 1

updates_in_chunk

Policy Model がその各サブスクライバに対してループの各サイクルで送信するコマンドの最大数を決定します。

デフォルト : 20

UseEncryption

`updates.dat` ファイルに保存される更新情報を暗号化するかどうかを指定します。

デフォルト : no

UseShadow

PMDB ネイティブ環境を参照するときに `shadow` ファイルを使用するかどうかを決定します。

デフォルト : no

YpServerSecure

NIS パスワード マップの作成に使用される `shadow password` ファイル (NIS サーバ上のセキュリティ ファイル) の名前を指定します。このトークンは、`UseShadow` を `yes` に設定した場合にのみ適用されます。

デフォルト : `/etc/shadow`

seos

CA ControlMinder で使用されるグローバルな設定を含む [seos] セクションのトークンについて、以下の表で説明します。

parent_pmd

この PMDB が更新を受け入れる Policy Model データベース (PMDb) のカンマ区切りリストを定義します。この PMDB は、このリストに指定されていない PMDB からの更新情報を拒否します。

PMDb の行区切りリストを含むファイルパスを指定することもできます。

この PMDB が PMDB からの更新情報を受け入れるようにするには、このトークンを「_NO_MASTER_」に設定します。

このトークンを設定しない場合、PMDb はどの PMDB から更新情報を受け入れません。

各 PMDB は pmd_name@hostname の形式で指定します。

以下に例を示します。

```
parent_pmd = pmd1@host1,pmd2@host1,pmd3@host2
parent_pmd = /opt/CA/AccessControl//parent_pmds_file
```

デフォルト: トークンは設定されていません (PMDb はどの PMDB から更新情報を受け入れません)

lang.ini ファイル

UNIX で該当

このセクションでは、lang.ini ファイルで設定し、selang ユーティリティで使われるトークンについて説明します。

lang.ini ファイルは、以下のセクションで構成されています。

general

複数のリソースタイプ、つまり新しいリソースと新しいユーザの両方に適用されるデフォルトパラメータが含まれています。

history

selang の履歴メカニズムに関するデフォルトパラメータが含まれています。

newres

新しいリソース レコードのプロパティに適用されるデフォルト値が含まれています。別の値を明示的に設定しない限り、このデフォルト値が適用されます。

newusr

新しいユーザ レコードのプロパティに適用されるデフォルト値が含まれています。別の値を明示的に設定しない限り、このデフォルト値が適用されます。

properties

ユーザ定義プロパティ向けのファイル保存場所といった、ユーザ定義プロパティに対する値を指定するトークンを含んでいます。このトークンにはデフォルト値がないため、明示的に設定する必要があります。

unix

コマンド シェル内から **UNIX** に新しいユーザを定義したときに適用されるデフォルト値が含まれています。別の値を明示的に設定しない限り、このデフォルト値が適用されます。

general

[general] セクションには、複数のリソース タイプに適用されるデフォルトパラメータが含まれています。

defaultOwner

新しいレコードに適用される所有者の名前。

値を指定しない場合、新しいレコードの作成者が所有者として割り当てられます。

history

[history] セクションには、**selang** の履歴メカニズムのデフォルトパラメータが含まれています。

HistFile

履歴リストのコマンドが格納されているファイルの名前。コマンド リストは、各セッションの開始時にロードされます。

デフォルト値はありません。つまり、セッションの終了時に履歴リストは保存されません。

HistSize

履歴メカニズムによって格納されるコマンドの数（10 ～ 100 の正の整数）。

デフォルト：30

newres

[newres] セクションには、newres コマンドによって適用されるデフォルト値が含まれています。newres は、データベースに新しいリソース レコードを作成するコマンドです。このセクションの各トークンは、newres のパラメータを示しています。lang.ini ファイルに示されていない引数には、CA ControlMinder でハードコードされているデフォルト値が割り当てられます。トークンの値を指定しない場合は、表に指定されたデフォルト値が適用されます。

DefaultAudit

新規リソースのデフォルトの監査モード。有効な値は、none、all、success、failure です。

デフォルト：failure

DefaultDay

リソースに適用されるデフォルトの曜日制限。有効な値は、anyday、weekdays、mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun です。

デフォルト：anyday

DefaultNotify

リソース レコードに関する警告メッセージの送信先となるデフォルトの電子メールアドレス。

デフォルト値はありません。つまり、通知メッセージは送信されません。

DefaultTime

リソースに適用されるデフォルトの時間帯制限。有効な値は、anytime、startTime:endTime です。

デフォルト : anytime

DefaultWarning

デフォルトで警告モードを有効にするかどうか。有効な値は、yes および no です。

デフォルト : no

newusr

[newusr] セクションには、データベースに新しいユーザレコードを作成する newusr コマンドによって割り当てられるデフォルト値が含まれています。このセクションの各トークンは、newusr のパラメータを示しています。lang.ini ファイルに示されていない引数には、CA ControlMinder でハードコードされているデフォルト値が割り当てられます。トークンの値を指定しない場合は、表に指定されたデフォルト値が適用されます。

DefaultAudit

新規ユーザのデフォルトの監査モード。有効な値は、none、all、success、failure、loginsuccess、loginfailure です。

デフォルト : failure loginfailure loginsuccess

DefaultDay

システムにログインしたときにユーザに適用されるデフォルトの曜日制限。有効な値は、anyday、weekdays、mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun です。

デフォルト : anyday

DefaultExpire

ユーザレコードのデフォルトの有効期限。有効な値は、expire[dd/mm/yy]、expire- です。

デフォルト : expire-

DefaultLocation

ユーザが属しているデフォルトの場所。

デフォルト値なし

DefaultNotify

ユーザがログインしたときに警告メッセージの送信先となるデフォルトの電子メールアドレス。

デフォルト値はありません。つまり、通知メッセージは送信されません。

DefaultOrg

ユーザが属している組織。

デフォルト値なし

DefaultOrgUnit

ユーザが属している組織単位。

デフォルト値なし

DefaultTime

システムにログインしたときにユーザに適用されるデフォルトの時間帯制限。有効な値は、**anytime**、**startTime:endTime** です。

デフォルト : anytime

properties

[properties] セクションには、ユーザ定義のプロパティに適用するパラメータが含まれています。

UserDefinedTokensFile

ユーザ定義のプロパティのコンテキスト情報が含まれている定義ファイルのパスです。

デフォルト : none

UserDefinedAttributesFile

ユーザ定義のプロパティの属性情報が含まれている定義ファイルのパスです。

デフォルト : none

ユーザ定義のプロパティ

このセクションは、sepropadm ユーティリティの補足です。sepropadm で作成したデータベース プロパティを認識する selang コンテキストを定義します。この定義は、sepropadm で使用される形式と類似した形式を使用する 2 つの定義ファイルで行います。これらのファイルの場所は、このセクションの 2 つのトークンで指定します。

注: プロパティは、selang によって定義ファイルをロードする前に、(sepropadm ユーティリティを使用して) データベースで定義する必要があります。定義ファイルは、初期化段階で selang が実行されたときに自動的にロードされます。

適切な定義ファイルとデータベースの両方でこれらのプロパティを定義すると、CA ControlMinder で定義するその他のプロパティと同様に、selang コマンドで使用できます。

重要: sepropadm ユーティリティでは、**必ず**ベンダーのサポート担当者に承認された説明ファイルを使用してください。

詳細情報:

[sepropadm Utility - データベース プロパティの管理](#) (P. 255)

定義ファイル

新しいユーザ定義プロパティを selang に認識させるため、selang では初期化中にトークン ファイルと属性ファイルの 2 つの *.def ファイルをロードします。

トークン ファイル

ユーザ定義のトークン ファイル

ベンダーのサポート担当者によって提供される定義ファイルです。定義ファイルの形式は以下のとおりです。

セミコロン (;) で始まる行はコメントであり、処理されません。

シャープ記号 (#) で始まる行が 1 行必要です。この行は、記述行より前に置く必要があります。

説明ファイルは、以下の形式に準拠する必要があります。

```
TOKEN=%s DOMAIN=%d CLASS=%d COMMAND=%d
```


以下に、サンプルのトークン定義ファイルを示します。

```
; Sample Token Definition File for user defined properties
; Copyright 2004 Computer Associates International, Inc.
; -----
; DO NOT USE THIS FILE UNLESS YOU KNOW HOW TO!
# token definition file
; Format is :
TOKEN=EMAIL DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=206
TOKEN=NOEMAIL DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=206
TOKEN=EMAIL DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=218
TOKEN=AGE DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=206
TOKEN=AGE DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=218
TOKEN=NOAGE DOMAIN=1 CLASS=USER COMMAND=206
TOKEN=TERMLLOCATION DOMAIN=1 CLASS=TERMINAL COMMAND=217
TOKEN=NOTERMLLOCATION DOMAIN=1 CLASS=TERMINAL COMMAND=205
TOKEN=TERMLLOCATION DOMAIN=1 CLASS=TERMINAL COMMAND=205
```

属性ファイル

ユーザ定義の属性ファイル

ベンダーのサポート担当者によって提供される定義ファイルです。定義ファイルの形式は以下のとおりです。

セミコロン (;) で始まる行はコメントであり、処理されません。

シャープ記号 (#) で始まる行が 1 行必要です。この行は、記述行より前に置く必要があります。

説明ファイルは、以下の形式に準拠する必要があります。

```
PROPERTY=%s TYPE=%d FLAGS=%x
```

以下に、サンプルの属性定義ファイルを示します。

```
; Sample Attributes Definition File for user defined properties
; Copyright 2004 Computer Associates International, Inc.
; -----
; DO NOT USE THIS FILE UNLESS YOU KNOW HOW TO!
# attributes definition file
; Format is :
PROPERTY=EMAIL TYPE=306 FLAGS=8000
PROPERTY=EMAIL TYPE=5 FLAGS=8000
PROPERTY=AGE TYPE=306 FLAGS=8000
PROPERTY=AGE TYPE=5 FLAGS=8000
PROPERTY=TERMLLOCATION TYPE=306 FLAGS=8000
PROPERTY=TERMLLOCATION TYPE=5 FLAGS=8000
```

重要: `selang` では、必ずベンダーのサポート担当者に承認された定義ファイルを使用してください。

unix

[unix] セクションには、UNIX にユーザが追加されたときに、`newusr` コマンドによって割り当てられるデフォルト値が含まれています。このセクションの各トークンは、`unix` パラメータの引数を示しています。`lang.ini` ファイルに示されていない UNIX 引数には、CA ControlMinder にハードコードされているデフォルト値が割り当てられます。

DefaultPGroup

新規ユーザに割り当てられるデフォルトのグループ。サーバの `seos.ini` ファイルにデフォルトのシェルを指定した場合は、ここで指定した値より優先されます。

デフォルト : `other`

DefaultShell

新規ユーザのデフォルトのシェル。サーバの `seos.ini` ファイルにデフォルトのシェルを指定した場合は、ここで指定した値より優先されます。

デフォルト : `/bin/sh`

DefaultHome

システムのデフォルトのホーム ディレクトリ。サーバの **seos.ini** ファイルにデフォルトのシェルを指定した場合は、ここで指定した値より優先されます。ユーザのホーム ディレクトリは、指定されたシステムホーム ディレクトリのサブディレクトリです。たとえば、システムのホーム ディレクトリが **/home** の場合、新規ユーザのホーム ディレクトリは **/home/userName** になります。サーバの **seos.ini** ファイルにホーム ディレクトリのプレフィックスを指定した場合は、ここで指定した値より優先されます。

以前のバージョンを使用されている場合の情報ですが、トークン **DefaultHome** は **HomeDirPrefix** に置き換わっています。

デフォルト : **/home**

trcfilter.init

UNIX で該当

CA ControlMinder デーモンでは、trcfilter.init 初期設定ファイルも使用します。

このオプション ファイルには、CA ControlMinder トレース メッセージをフィルタ処理するためのフィルタ マスクを指定するエントリが保存されています。ファイルの各行には、正規表現が含まれています。メッセージがトレース ファイルに送信されるとき、メッセージが trcfilter.init ファイルのいずれかのエントリに一致するかどうかチェックされます。trcfilter.init ファイルに指定された表現のいずれにも一致しない場合にのみ、トレース メッセージがファイルに書き込まれます。

たとえば、trcfilter.init ファイルに以下の表現を指定すると、「INFO」または「WATCHDOG」で始まるすべてのメッセージがすべて破棄されます。これらのメッセージはトレース ファイルに書き込まれません。

WATCHDOG*
INFO*

注: このファイルは、ユーザ トレースによって生成された監査レコードをフィルタしません。これらの監査レコードをフィルタするためには、audit.cfg ファイルを編集します。

audit.cfg ファイル - 監査レコードのフィルタ

audit.cfg ファイルは、監査ファイルに送信されないレコードを定義することによって、ホストの監査レコードをフィルタリングします。各行は、監査情報を除外するためのルールを表します。

デフォルトでは、audit.cfg ファイルは以下のディレクトリにあります。

- (UNIX) /opt/CA/AccessControl/etc
- (Windows) C:\¥¥ProgramFiles¥CA¥AccessControl¥data

audit.cfg ファイルの場所は、seos.ini ファイル (UNIX) 内の [logmgr] AuditFiltersFile トークンまたは logmgr レジストリ キー (Windows) 内の AuditFiltersFile エントリを編集することによって、変更できます。

注: 日本語の文字が含まれるファイルをフィルタする場合、UTF-8 エンコードで audit.cfg ファイルを保存します。

audit.cfg ファイルを使用して以下の監査イベントタイプのレコードをフィルタリングできます。各タイプは異なる構文でフィルタリングされます。

- リソース アクセス
- [ネットワーク接続](#) (P. 505)
- [ログインイベントおよびログアウトイベント](#) (P. 506)
- [セキュリティデータベース管理](#) (P. 508)
- ユーザのトレース メッセージ

注: 各タイプの構文の列に * がある場合には、「何らかの値」を意味します。

audit.cfg File -- リソース アクセス イベント フィルタ構文

リソース アクセス イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

ClassName;ObjectName;UserName;ProgramPath;Access;AuthorizationResult

ClassName

アクセスされたオブジェクトが属するクラスの名前を定義します。

注: クラスの名前は大文字で入力してください。

ObjectName

アクセスされたオブジェクトの名前を定義します。

UserName

アクセサの名前を定義します。

ProgramPath

オブジェクトへのアクセスに使用するプログラムの名前を定義します。

Access

オブジェクトへの要求されたアクセスを定義します。

注: 以下の値は、監査レコードをフィルタリングするために audit.cfg ファイルで使用する、このパラメータの値です。 audit.cfg ファイルのこのパラメータの値は、CA ControlMinder がそのイベントに対して監査レコードに書き込む値とは異なる場合があります。 この場合、各値の説明の後にその差異が明記されます。 パラメータを入力する際には、以下のリストに表示されているものと同じスペルで（大文字と小文字を区別して）入力してください。

値は以下のとおりです。

*

アクセスのいずれかのタイプを表すワイルドカード。

Chdir

ディレクトリの変更 - アクセサは、別のディレクトリにオブジェクトを移動するように要求しました。

Chmod

モードの変更 - アクセサは、オブジェクトのモードを変更するように要求しました。

Chgrp

(UNIX) グループの変更 - アクセサは、オブジェクトが属するグループを変更するように要求しました。

Chown

所有者の変更 - アクセサは、オブジェクトの所有者を変更するように要求しました。

Connect

グループへのユーザの追加 - アクセサは、新しいユーザをグループに追加するように要求しました。

注: Connect の値と Join の値は同一です。

Control

(UNIX) Control - アクセサはオブジェクトに Chown、Chmod、Utime、Sec、Chdir、および Update アクセスを要求しました。

Cre

Create - アクセサは、オブジェクトを作成するように要求しました。

Crrdwr

Create、Read、および Write - アクセサはオブジェクトに Create、Read、および Write アクセスを要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を CrRdWrite として書き込みます。

Crread

Create および Read - アクセサはオブジェクトに Create および Read アクセスを要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を CrRead として書き込みます。

Crwrite

Create および Write - アクセサはオブジェクトに Create および Write アクセスを要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を CrWrite として書き込みます。

Del

削除 - アクセサは、オブジェクトを削除するように要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を Erase として書き込みます。

Filereplace

Create および **Erase** — アクセサはオブジェクトに **Create** および **Erase** アクセスを要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードにこの値を **Replace** として書き込みます。

Filescan

Filescan - アクセサはオブジェクトに **List** アクセスを要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードにこの値を **Scan** として書き込みます。

Join

グループへのユーザの追加 - アクセサは、新しいユーザをグループに追加するように要求しました。

注: **Connect** の値と **Join** の値は同一です。

Kill

強制終了 - アクセサは、プロセスを中止するように要求しました。

Modify

Modify - アクセサはオブジェクトに **Modify** アクセスを要求しました。

OwnGrp

Change owner および **Change group** - アクセサはオブジェクトに **Chown** および **Chgrp** アクセスを要求しました。

PW

Password - アクセサはパスワードを変更するように要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードにこの値を **Password** として書き込みます。

R

読み取り - アクセサは、オブジェクトへの読み取りアクセスを要求しました。

注: (UNIX) **STAT_intercept** が 1 に設定されている場合、このパラメータには *stat interception* が含まれます。

Rename

ファイル名の変更 - アクセサは、オブジェクトのファイル名を変更するように要求しました。

Sec

ACL の変更 - アクセサは、オブジェクトの ACL を変更するように要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を ACL として書き込みます。

Update

Read、Write、および Execute - アクセサはオブジェクトに Read、Write、および Execute アクセスを要求しました。

注: アクセサがオブジェクトに Read および Write アクセスを要求した場合、Update 値はイベントもフィルタリングします。

Utime

(UNIX) 時刻の変更 - アクセサは、オブジェクトの変更日時を変更するように要求しました。

注: CA ControlMinder は、対応する監査レコードに、この値を Utimes として書き込みます。

W

書き込み - アクセサは、オブジェクトへの書き込みアクセスを要求しました。

X

実行 - アクセサは、オブジェクトを実行するように要求しました。

注: 一部のクラスでは有効ではない値もあります。たとえば、強制終了アクションは FILE クラスのオブジェクトには使用できないため、強制終了は FILE クラスでは無効な値です。ルールを作成時に無効な値をクラスに入力すると、CA ControlMinder はファイルの読み取り時にそのルールを無視します。

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値: P (許可されました)、D (拒否されました)、*

例: 監査フィルタ ポリシー

- 監査フィルタ ポリシーの例を以下に示します。

```
env config
er config audit.cfg line+("FIEL;*;*;*;R;P")
```

- このポリシーは、以下の行を **audit.cfg** ファイルに書き込みます。この行は、ファイルリソースへの読み取りアクセスのためにアクセサが行った許可された試行を記録した監査レコードをフィルタします。

```
FILE;*;*;*;R;P
```

audit.cfg File -- ネットワーク接続イベント フィルタ構文

ネットワーク接続イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
{HOST|TCP};ObjectName;HostName;ProgramPath;Access;AuthorizationResult
```

HOST

HOST クラスのオブジェクト、すなわち TCP 受信接続によって生成されたレコードをルールがフィルタリングするように指定します。

TCP

TCP クラスのオブジェクト、すなわちサービス イベントとの接続によって生成されたレコードをルールがフィルタリングするように指定します。

ObjectName

アクセスされたオブジェクトの名前を定義します。 **ObjectName** は、サービス名またはポート番号にすることができます。

HostName

ホストの名前を定義します。 **HostName** は、HOST クラスのオブジェクトである必要があります。

ProgramPath

ログインプログラムのタイプを定義します。

(Windows) 送信接続では、このパラメータは接続を確立しようとするプロセスのプログラムパスを定義します。

注: このパラメータは、受信接続イベントでは何も意味がありません。受信接続イベントによって生成された監査レコードをフィルタリングするためには、このパラメータに * を使用してください。

アクセス

試行された接続のタイプを定義します。

値は以下のとおりです。

- (HOST) *
- (TCP) R (受信接続)、W (送信接続)、*

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値：P (許可されました)、D (拒否されました)、*

例: ネットワーク接続イベントのフィルタ

- この例では、正常な受信 telnet 接続によって生成されたホスト ca.com からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
HOST;telnet;ca.com;*;*;P
```

- この例では、拒否された受信および送信ログイン TCP 接続によって生成されたホスト ca.com からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
TCP;login;ca.com;*;*;D
```

- この例では、送信 telnet 接続によって生成されたホスト ca.com からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
TCP;telnet;ca.com;*;W;*
```

audit.cfg File -- ログインおよびログアウト イベントフィルタ構文

ログインイベントまたはログアウト イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
LOGIN;UserName;UserId;TerminalName;LoginProgram;AuthorizationResultOrLoginType
```

LOGIN

ログインイベントおよびログアウト イベントによって生成された監査レコードを、ルールによってフィルタリングするよう指定します。

ユーザ名

アクセサの名前を定義します。

Userld

(UNIX) アクセサのネイティブ ユーザ ID を定義します。

TerminalName

イベントが発生したターミナルを定義します。

LoginProgram

ログインまたはログアウトを試みたプログラムの名前を定義します。

AuthorizationResultorLoginType

認証結果を定義します。

値は以下のとおりです。

*

認証結果のいずれかのタイプを表すワイルドカード。

D

ログイン試行は拒否されました。

P

ログイン試行は許可されました。

O

(UNIX) アクセサはログアウトしました。

I

(UNIX) serevu デーモンは、アクセサのアカウントを無効にしました。

E

(UNIX) serevu デーモンは、アクセサのアカウントを有効にしました。

A

(UNIX) serevu デーモンまたは Pluggable Authentication Module は、不正なパスワードでログインしようとしたユーザを監査しました。

注: Windows では、ログアウト イベントを記録しません。

例: ログインまたはログアウト イベントのフィルタ

- この例では、**root** が許可されたアカウントにログインする場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;*;*;P
```

- この例では、システムの **CRON** プログラムによって **root** が正常にログインした場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;*;SBIN_CRON;P
```

- この例では、**_CRONJOB_process** が **root** ユーザをログアウトした場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;_CRONJOB_*;0
```

audit.cfg ファイル -- セキュリティ データベース管理イベント フィルタ構文

セキュリティ データベース管理イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
ADMIN;ClassName;ObjectName;UserName;EffectiveUserName;TerminalName;Command;CommandResult
```

ADMIN

管理者が実行したイベントによって生成された監査レコードを、ルールがフィルタリングするように指定します。

ClassName

管理者が実行するコマンドのクラスを定義します。

ObjectName

管理者のコマンドが更新したオブジェクトを定義します。

UserName

コマンドを実行したユーザの名前を定義します。

EffectiveUserName

(UNIX) ルールが適用される有効なユーザの名前を定義します。

(Windows) ルールが適用されるネイティブ ユーザの名前を定義します。

TerminalName

イベントが発生したターミナルを定義します。

コマンド

管理者が実行した `selang` コマンドを定義します。

CommandResult

認証結果またはコマンド結果を定義します。

値: S (コマンド成功)、F (コマンド失敗)、D (コマンド拒否)、*

例: セキュリティ データベース 管理 イベントのフィルタ

この例では、`admin01` による正常な `FILE` 管理コマンドによって生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
ADMIN;FILE'*;admin01;*;*;S
```

audit.cfg ファイル -- ユーザのトレース メッセージ イベント フィルタ 構文

ユーザのトレース メッセージ イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
TRACE;TracedClassName;TracedObjectName;RealUserName;EffectiveUserName;ACUserName;
AuthorizationResult;TraceMessage
```

注: トレース フィルタの最大数は 1000 レコードに制限されています。

TRACE

ユーザ トレース レコードをルールがフィルタリングするように指定します。

TracedClassName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクト クラスの名前を定義します。

注: クラスの名前は大文字で入力してください。

TracedObjectName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクトの名前を定義します。

RealUserName

(UNIX) トレース レコードを生成した実ユーザの名前を定義します。

(Windows) トレース レコードを生成したネイティブ ユーザの名前を定義します。

EffectiveUserName

(UNIX) トレース レコードを生成した、有効なユーザの名前を定義します。

(Windows) トレース レコードを生成したネイティブ ユーザの名前を定義します。このパラメータは、**RealUserName** パラメータと同一です。このパラメータには * を使用してください。

ACUserName

イベントの許可に **CA ControlMinder** が選択したユーザ名を定義します。

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値：P（許可されました）、D（拒否されました）、*

TraceMessage

生成されたトレース メッセージを定義します。

例: ユーザのトレース メッセージ イベントのフィルタ

この例では、有効なユーザが **root** であり、**root** が **FILE** クラスのオブジェクトにアクセスした場合に生成されたすべてのユーザ トレース レコードをフィルタします。

```
TRACE;FILE;*;*;root;*;*;*
```

auditrouteflt.cfg ファイル - 監査レコード ルーティングのフィルタリング

auditrouteflt.cfg ファイルでは、**CA ControlMinder** が配布サーバに送信しないレコードを定義することによって、監査レコードのルーティングをフィルタリングできます。各行は、監査情報を除外するためのルールを表します。ファイルのパス名は **ReportAgent** セクションの **audit_filter** 構成設定で定義されます。

注: フィルタリングされた監査イベントはローカルの監査ファイルに書き込まれますが、**CA ControlMinder** はそれを配布サーバのメッセージキューに送信しません。ローカルの監査ファイルから監査メッセージを除外するには、**logmgr** セクションの **AuditFiltersFile** 構成設定で定義されているファイル（デフォルトでは **audit.cfg**）にあるフィルタ ルールを変更します。

auditrouteflt.cfg ファイルを使用して、次の監査イベント タイプ、異なる構文別の各タイプのレコードを除去できます。

- リソース アクセス
- ネットワーク接続
- ログインイベントおよびログアウト イベント
- セキュリティ データベース管理
- ユーザのトレース メッセージ

注:各タイプの構文の列に * がある場合には、「何らかの値」を意味します。

リソース アクセス イベントのフィルタ構文

リソース アクセス イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

ClassName;ObjectName;UserName;ProgramPath;Access;AuthorizationResult

ClassName

アクセスされたオブジェクトが属するクラスの名前を定義します。

注: クラスの名前は太文字で入力する必要があります。

ObjectName

アクセスされたオブジェクトの名前を定義します。

ユーザ名

アクセサの名前を定義します。

ProgramPath

オブジェクトへのアクセスに使用するプログラムの名前を定義します。

アクセス

オブジェクトへの要求されたアクセスを定義します。

値は以下のとおりです。

*

アクセスのいずれかのタイプを表すワイルドカード。

Chdir

ディレクトリの変更 - アクセサは、別のディレクトリにオブジェクトを移動するように要求しました。

Chmod

モードの変更 - アクセサがオブジェクトのモードを変更する要求を行った。

Chgrp

(UNIX) グループの変更 - アクセサは、オブジェクトが属するグループを変更するように要求しました。

Chown

所有者の変更 - アクセサは、オブジェクトの所有者を変更するように要求しました。

Cre

作成 - アクセサが新しいオブジェクトを作成する要求を行った。

Del

削除 - アクセサは、オブジェクトを削除するように要求しました。

Join

グループへのユーザの追加 - アクセサは、新しいユーザをグループに追加するように要求しました。

Kill

強制終了 - アクセサは、プロセスを中止するように要求しました。

R

読み取り - アクセサは、オブジェクトへの読み取りアクセスを要求しました。

注: (UNIX) `STAT_intercept` が 1 に設定されている場合、このパラメータには `stat interception` が含まれます。

名前変更

ファイル名の変更 - アクセサは、オブジェクトのファイル名を変更するように要求しました。

Sec

ACL の変更 - アクセサは、オブジェクトの ACL を編集するように要求しました。

Utime

(UNIX) 時刻の変更 - アクセサは、オブジェクトの変更日時を変更するように要求しました。

W

書き込み - アクセサは、オブジェクトへの書き込みアクセスを要求しました。

X

実行 - アクセサは、オブジェクトを実行するように要求しました。

注: 一部のクラスでは有効ではない値もあります。たとえば、強制終了アクションは **FILE** クラスのオブジェクトには使用できないため、強制終了は **FILE** クラスでは無効な値です。ルールの作成時に無効な値をクラスに入力すると、**CA ControlMinder** はファイルの読み取り時にそのルールを無視します。

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値: P (許可されました)、D (拒否されました)、*

ネットワーク接続イベントのフィルタ構文

ネットワーク接続イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

`{HOST|TCP};ObjectName;HostName;ProgramPath;Access;AuthorizationResult`

HOST

HOST クラスのオブジェクト、すなわち TCP 受信接続によって生成されたレコードをルールがフィルタリングするように指定します。

TCP

TCP クラスのオブジェクト、すなわちサービス イベントとの接続によって生成されたレコードをルールがフィルタリングするように指定します。

ObjectName

アクセスされたオブジェクトの名前を定義します。 *ObjectName* は、サービス名またはポート番号にすることができます。

HostName

ホストの名前を定義します。 *HostName* は、HOST クラスのオブジェクトである必要があります。

ProgramPath

ログインプログラムのタイプを定義します。

(Windows) 送信接続では、このパラメータは接続を確立しようとするプロセスのプログラムパスを定義します。

注: このパラメータは、受信接続イベントでは何も意味がありません。受信接続イベントによって生成された監査レコードをフィルタリングするためには、このパラメータに * を使用してください。

アクセス

試行された接続のタイプを定義します。

値は以下のとおりです。

- (HOST) *
- (TCP) R (受信接続)、W (送信接続)、*

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値: P (許可されました)、D (拒否されました)、*

ログイン イベントおよびログアウト イベントのフィルタ構文

ログイン イベントまたはログアウト イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

`LOGIN;UserName;UserId;TerminalName;LoginProgram;AuthorizationResultOrLoginType`

LOGIN

ログイン イベントおよびログアウト イベントによって生成された監査レコードを、ルールによってフィルタリングするよう指定します。

ユーザ名

アクセサの名前を定義します。

UserId

アクセサのネイティブ ユーザ ID を定義します。

TerminalName

イベントが発生したターミナルを定義します。

LoginProgram

ログインまたはログアウトを試みたプログラムの名前を定義します。

AuthorizationResultOrLoginType

認証結果を定義します。

値は以下のとおりです。

*

認証結果のいずれかのタイプを表すワイルドカード。

D

ログイン試行は拒否されました。

P

ログイン試行は許可されました。

O

(UNIX) アクセサはログアウトしました。

I

(UNIX) serevu デーモンは、アクセサのアカウントを無効にしました。

E

(UNIX) serevu デーモンは、アクセサのアカウントを有効にしました。

A

(UNIX) serevu デーモンまたは Pluggable Authentication Module は、不正なパスワードでログインしようとしたユーザを監査しました。

注: Windows では、ログアウト イベントを記録しません。

セキュリティ データベース管理イベントのフィルタ構文

セキュリティ データベース管理イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

`ADMIN;ClassName;ObjectName;UserName;EffectiveUserName;TerminalName;Command;CommandResult`

ADMIN

管理者が実行したイベントによって生成された監査レコードを、ルールがフィルタリングするように指定します。

ClassName

管理者が実行するコマンドのクラスを定義します。

ObjectName

管理者のコマンドが更新したオブジェクトを定義します。

ユーザ名

コマンドを実行したユーザの名前を定義します。

EffectiveUserName

(UNIX) ルールが適用される有効なユーザの名前を定義します。

(Windows) ルールが適用されるネイティブ ユーザの名前を定義します。

TerminalName

イベントが発生したターミナルを定義します。

コマンド

管理者が実行した `selang` コマンドを定義します。

CommandResult

認証結果またはコマンド結果を定義します。

値 : S (コマンド成功)、F (コマンド失敗)、D (コマンド拒否)、*

ユーザのトレース メッセージ イベントのフィルタ構文

ユーザのトレース メッセージ イベントに属する監査レコードのフィルタ形式は、以下のとおりです。

```
TRACE;TracedClassName;TracedObjectName;RealUserName;EffectiveUserName;ACUserName;
AuthorizationResult;TraceMessage
```

TRACE

ユーザトレースレコードをルールがフィルタリングするように指定します。

TracedClassName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクトクラスの名前を定義します。

注: クラスの名前は大文字で入力する必要があります。

TracedObjectName

ユーザがアクセスしようとしたオブジェクトの名前を定義します。

RealUserName

(UNIX) トレースレコードを生成した実ユーザの名前を定義します。

(Windows) トレースレコードを生成したネイティブユーザの名前を定義します。

EffectiveUserName

(UNIX) トレースレコードを生成した、有効なユーザの名前を定義します。

(Windows) トレースレコードを生成したネイティブユーザの名前を定義します。このパラメータは、`RealUserName` パラメータと同一です。このパラメータには * を使用してください。

ACUserName

イベントの許可に `CA ControlMinder` が選択したユーザ名を定義します。

AuthorizationResult

認証結果を定義します。

値： P（許可されました）、D（拒否されました）、*

TraceMessage

生成されたトレース メッセージを定義します。

例: ネットワーク接続イベントのフィルタ

- この例では、正常な受信 telnet 接続によって生成されたホスト **ca.com** からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
HOST;telnet;ca.com;*;*;P
```

- この例では、拒否された受信および送信ログイン TCP 接続によって生成されたホスト **ca.com** からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
TCP;login;ca.com;*;*;D
```

- この例では、送信 telnet 接続によって生成されたホスト **ca.com** からのすべての監査レコードをフィルタします。

```
TCP;telnet;ca.com;*;W;*
```

例: ログインまたはログアウト イベントのフィルタ

- この例では、**root** が許可されたアカウントにログインする場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;*;*;P
```

- この例では、システムの **CRON** プログラムによって **root** が正常にログインした場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;*;SBIN_CRON;P
```

- この例では、**_CRONJOB_** process が **root** ユーザをログアウトした場合に生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
LOGIN;root;*;*_CRONJOB_*;0
```

例: セキュリティ データベース管理イベントのフィルタ

この例では、**admin01** による正常な **FILE** 管理コマンドによって生成されたすべての監査レコードをフィルタします。

```
ADMIN;FILE'*;admin01;*;*;S
```

例: ユーザのトレース メッセージ イベントのフィルタ

この例では、有効なユーザが root であり、root が FILE クラスのオブジェクトにアクセスした場合に生成されたすべてのユーザ トレース レコードをフィルタします。

```
TRACE;FILE;*;*;root;*;*;*
```

例: 監査フィルタ ポリシー

監査フィルタ ポリシーの例を以下に示します。

```
env config
er config auditrouteflt.cfg line+("FILE;*;*;R;P")
```

この例は、次の行を auditrouteflt.cfg ファイルに書き込みます。

```
FILE;*;*;R;P
```

この行は、ファイル リソースへの読み取りアクセスのためにアクセサが行った許可された試行を記録した監査レコードをフィルタします。

監査ログ ルーティング環境設定ファイル selogrd.cfg

UNIX で有効

環境設定ファイルの形式は以下のとおりです。詳細については後で説明します。

```
section-name-1
routing-method destination
[{include|exclude} match-field(match-pattern) ...]
...

section-name-2
routing-method destination
[{include|exclude} match-field(match-pattern) ...]
...

...
```

監査レコードの指定

環境設定ファイルは、さまざまな宛先に転送する（および転送しない）監査レコードを指定したリストです。監査レコードを指定するには、1つ以上の特定のフィールドの内容を入力します。標準の UNIX パターンマッチング（ワイルドカード * および ?）を使用できます。

たとえば、ユーザ名が「dbms」という文字で始まるユーザに対応するレコードを指定するには、以下のように入力します。

User(dbms*)

この例では、「dbms1」、「dbms_mgr」などの名前のユーザが一致します。

同じユーザで、ログインの試みを処理するレコードのみを指定するには、以下のように入力します。

User(dbms*) Class(LOGIN)

注: 複数のフィールドに関係するレコードを 1 行に指定すると、それらすべてのフィールドに該当するレコードのみが指定されます。

レコードを指定する行と同じ行の先頭に、レコードを含めるか、除外するかを指定します。たとえば、これらのレコードをルーティングに含めるには、以下のように入力します。

```
include User(dbms*) Class(LOGIN).
```

このタイプの行の全体的な形式は、以下のとおりです。

```
[{include|exclude} match-field(match-pattern) ... .]
```

「...」は、最初の match-field(match-pattern) のペアの後に、さらにペアを指定できることを意味します。

match-field(match-pattern) には、以下のいずれかを使用できます。

access (access-type)

必要なアクセスのタイプを指定します。access-type には、以下のいずれか 1 つを指定します。

ACL、Chdir、Chgrp、Chmod、Chown、Connect、Control、Create、Erase、Exec、Kill、Modify、Owngrp、Password、Read、Rename、Replace、Update、Utimes、および Write。

Class(LOGIN)

ログインレコードを指定します。

Class(LOGOUT)

ログアウト レコードを指定します。

Class(PWCHANGE)

パスワード管理を指定します。

Class(HOST)

TCP/IP レコードを指定します。

Class(UPDATE CA ControlMinder-class)

データベース管理を指定します。CA ControlMinder-class には、アクセスクラスまたはリソース クラス (USER、GROUP、FILE、HOSTNP など)、あるいはクラス名が一致するパターンを指定します。したがって、すべてのデータベースを管理するには、UPDATE * を指定します。

Class(CA ControlMinder-class)

保護されているリソースへのアクセスを指定します。たとえば、Class(FILE) は、ファイルへのアクセスの試みを記録するレコードを参照します。

アスタリスクを使用すると、Class(CA ControlMinder-class) および Class(UPDATE CA ControlMinder-class) を Class(*CA ControlMinder-class) として組み合わせることができます。たとえば、Class(*FILE) を指定することは、Class(FILE) および Class(UPDATE FILE) の両方を指定することと同じです。つまり、ファイルへのアクセスの試み、および FILE クラスのレコードの更新の試みの両方を示します。

Code(return-code)

結果を示す **CA ControlMinder** リターン コードを指定します。リターン コードの有効な値は以下のとおりです（このセクションの「例 1」も参照してください）。

A - 無効なパスワードを繰り返し入力したため、ログインの試みに失敗しました。

D - アクセサに十分な権限がないため、**CA ControlMinder** によりリソースへのアクセスが拒否されたか、ログインまたはデータベースの更新が許可されませんでした。

E - **serevu** によって、無効化されたユーザ アカウントが有効化されました。

F - データベースの更新が失敗しました。

I - **serevu** によってユーザ アカウントが無効化された。

M - 実行したコマンドがデーモンを開始または停止しました。

O - ユーザがログアウトしました。

P - **CA ControlMinder** により、リソースへのアクセスまたはログインが許可されました。

S - データベースの更新が成功しました。

T - ユーザが実行したすべてアクションがトレース対象のため、監査レコードが書き込まれました。

U - **trusted** プログラム (**setuid** または **setgid**) が変更されたため、**trusted** ではなくなりました。

W - リソースへのアクセスが、そのリソースのアクセス ルールに違反しました。ただし、そのリソースに警告モードが設定されているため、**CA ControlMinder** によりアクセスが許可されました。

Host(host-name)

TCP/IP 接続に関係するホストを指定します。

Object(resource-name)

ユーザがアクセスを試みているリソースを指定します。

Reason(reason-number)

監査レコードに書き込まれた理由を指定します。

Service(service-name)

telnet、FTP、ポート番号など、リモート ホストから要求されたサービスの名前です。

Source Host(hostname)

統合監査に対してレコードを構成したホスト名を指定します。

Stage(stage-number)

アクセスが許可または拒否された段階を指定します（「リファレンス ガイド」にあるステージコードのリストを参照）。

Terminalterminal-name)

アクセスまたは管理を試みている端末を指定します。

Uid(uid-number)

アクセスまたは管理を試みているユーザの UID を指定します。

User(username)

アクセスまたは管理を試みているユーザを指定します。username には、名前またはパターンを指定します。

注: パターンで指定することが多いのは一部の変数のみですが、実際はすべての変数に（必要であれば段階を表す番号のような変数にも）パターンを使用できます。

複数行による絞り込み

指定内容を絞り込む場合は、一度にさまざまな条件を設定してフィルタ処理を行うことができます。このためには、include 行または exclude 行を続けて指定します。以下に例を示します。

```
include User(dbms*) Class(*LOGIN*).
exclude Terminal(console_*).
```

この例では、ユーザ名が「dbms」で始まり、端末名が「console_」で始まらないという条件を満たすユーザによるログインの試みすべてを指定しています。

宛先の指定

`include` 行および `exclude` 行の上の行を使用して、挿入する監査レコードの宛先を指定します。以下に例を示します。

```
mail weekwatch
include User(dbms*) Class(*LOGIN*).
exclude Terminal(console_*).
```

この例では、ユーザ名が「`dbms`」で始まり、端末名が「`console_`」で始まらないという条件を満たすユーザによるログインの試みすべてについて、電子メールアドレス `weekwatch` がレポートを受信するように指定しています。

このタイプの行は、ログルーティング環境設定ファイルに以下の形式で記述します。

routing-method destination

以下のいずれかの方法を使用できます。

mail address

電子メールで監査レコードを送信します。*address* には宛先アドレスを指定します。`user@host` の形式でない場合は、ローカルユーザリストおよび NIS メール別名マップと照合されます。

注: *address* がユーザ名であり、そのユーザアカウントへの代理要求が監査される場合は、監査レコードが無制限に蓄積されます。

screen username

`selogrd` が監査レコードを転送するときに、ユーザが現在のホストにログインしている場合は、そのユーザの画面に監査レコードを表示します。ユーザがログインしていない場合、表示は保留されずに取り消されます。

cons hostname

指定されたホストの `secmon` ユーティリティの **Security Administrator GUI** に監査レコードを送信します。そのホストが使用可能ではない場合、表示は保留されずに終了します。

file textfilename

指定された ASCII ファイルに監査レコードを書き込みます。*textfilename* には絶対パス名を指定する必要があります。また、`selogrd` にはファイルへのアクセス権が必要です。

`host hostname`

指定したホストの監査ログ収集デーモンに監査レコードを送信します。ホストが使用可能でない場合は、後で再送信します。

`notify mail` または `notify default`

監査レコード自体が指定するアドレスに、電子メールで監査レコードを送信します。

`notify screen`

監査レコード自体が指定するユーザの画面に、監査レコードを表示します。ユーザがログオンしていない場合、表示は保留されずに取り消されます。

`syslog priority`

指定されたログ優先度で、監査レコードを `syslog` に送信します。

- **LOG_EMERG** - システムが使用できません。
- **LOG_ALERT** - アクションを即座に実行する必要があります。
- **LOG_CRIT** - 致命的な状態。
- **LOG_ERR** - エラー状態。
- **LOG_WARNING** - 警告状態。
- **LOG_NOTICE** - 正常ですが、重大な状態。
- **LOG_INFO** - 情報参照用。
- **LOG_DEBUG** - デバッグレベルのメッセージ。

`uni hostname`

指定されたホストの **Unicenter TNG** イベントマネージャに監査レコードを送信します。 `uni.so` 共有ライブラリをロードするように `selogrd` を設定する必要もあります。このライブラリは、`ACInstallDir/lib` ディレクトリにあります。指定されたホスト上に **Unicenter TNG** がインストールされていることが確認され、このタスクの実行を選択した場合は、インストール時にこのタスクが実行されます。

各行の正しい順序

`include` 行および `exclude` 行は、正しい順序で正しく区切って指定する必要があります。

- 単一の複合フィルタとして使用する一連の行（または単一の行）の前にタイトル行を置き、単一のドットだけの終了行で行を終了する必要があります。たとえば、以下のように指定します。

```
dbms login from non-console  
  
mail weekwatch  
  
include User(dbms*) Class(*LOGIN*).  
exclude Terminal(console_*).
```

タイトル行および終了行を含めたこの一連の行を、ファイルの「セクション」と呼びます。

- `include` 行および `exclude` 行の両方が、同じセクションの同じ監査レコードに一致した場合は、最後に一致した行が最優先されます。
- いずれの行も特定の監査レコードに一致しない場合は、セクションの最初の行によってそのレコードの処置が決定されます（最初の行が `include` 行の場合、一致しなければレコードは除外されます。最初の行が `exclude` 行の場合、一致しなければレコードはルーティングに組み込まれます）。
- `include` 行および `exclude` 行がセクションに含まれていない場合は、すべての監査レコードがルーティングに組み込まれます。

セクションの共存

環境設定ファイルの 1 セクション内の各行は、レコードを送信するかどうかについての 1 つの決定を行うために相互に機能しますが、各セクションは完全に独立して機能します。監査レコードがあるセクションによって送信されるかどうかは、同じ監査レコードが別のセクションによって送信されるかどうかには影響しません。

監査レコードの同じ選択内容を複数の宛先に送信できます。また、同じ宛先が監査レコードの複数の選択内容を受信することもできます。

環境設定ファイル（すべてのセクションの `include` 行および `exclude` 行の合計）は、64 行を超えることはできません。

コメントの挿入

コメント行を環境設定ファイルに追加するには、行の先頭にセミコロンを付けます。

例 1

環境設定ファイルのサンプルとその説明を以下に示します。

```
; Product : CA ControlMinder
; Module  : selogrd
; Purpose : route table for audit log routing daemon
;
;-----
Rule#1
mail jones@admhost
include      Class(*LOGIN*) Code(D).

Rule#2
mail smith
include      Class(*SURROGATE*) Object(USER.root*).

Rule#3
host venus
exclude      Class(UPDATE SU*).

Rule#4
host venus
include      Class(*PROGRAM*) Object(/usr/bin/ps).
```

最初の 5 行は、コメント行です。

次の 4 行は、**Rule#1** という名前の最初のセクションを構成しています。このセクションでは、ログイン要求が拒否された（コード D は拒否を表す）場合、常にログレコードをアドレス **jones@admhost** に送信するように **selogrd** に指示します。

```
Rule#1
mail jones@admhost
include      Class(*LOGIN*) Code(D).
```

次のセクションの名前は **Rule#2** です。このセクションでは、**su** コマンドによって **root** アカウントの使用が試みられた場合（**SURROGATE** クラスのオブジェクトが **su** コマンドの対象である場合）、常にログレコードをアドレス **smith** に送信するように **selogrd** に指示します。

```
Rule#2
mail smith
include      Class(*SURROGATE*) Object(USER.root*).
```

次のセクションの名前は **Rule#3** です。このセクションでは、クラス名が **SU** という文字列で始まる場合（一致するクラスは **SURROGATE** および **SUDO**）を除いて、データベースの管理が試みられた場合は、常にログレコードをホスト **venus** 上の収集デーモンに送信するように **selogrd** に指示します。

```
Rule#3
host venus
exclude      Class(UPDATE SU*).
```

最後のセクションの名前は **Rule#4** です。このセクションでは、**ps** コマンドの使用が試みられた場合は、常にログレコードをホスト **venus** 上の収集デーモンに送信するように **selogrd** に指示します。

```
(Code 1 8pt) Rule#4
host venus
include      Class(*PROGRAM*) Object(/usr/bin/ps).
```


例 2

以下の環境設定ファイルは、すべての監査レコードを `loghost` という端末上の収集デーモンに送信します。

```
; Product : CA ControlMinder
; Module  : selogrd
; Purpose  : route table for audit log routing daemon
;
;-----
Rule#1
host loghost
```

リターンコード

環境設定ファイルの各タイプのレコードを **CA ControlMinder** の 1 つまたは複数のリターンコードに関連付けることができます（リターンコードの完全なリストについては、このセクションの「監査レコードの指定」の *code(return-code)* の説明を参照してください）。以下のテーブルでは、レコードタイプとそれらに関連付けられるリターンコードについて説明します。

レコードタイプ	クラスまたはイベント	関連するリターンコード
ログイン	LOGIN	D、P、W
	LOGINDISABLE	I
	LOGINENABLE	E
ログアウト	LOGOUT	O
TCP/IP	HOST	D、P
リソース クラス	クラス名	D、P、W
Watchdog	PROGRAM	U
	SECFILE	U
パスワード管理	PWCHANGE	D
停止	SHUTDOWN	D、S
開始	START	S
CA ControlMinder データベース管理	UPDATE	D、F、S

JCS コネクタ ログ ファイル名およびログ レベルの管理

以下の設定ファイルを使用して、SSH、ネットワーク デバイス、Sybase、ACF2 および RACF JCS ログ ファイル コネクタに対してログ ファイル名を管理できます。

```
<JCS-directory>%conf%log4j.properties
```

このファイルは前述の各コネクタに対してログ ファイル名を設定するために使用されます。ログ ファイル名は以下のとおりです。

- ssh.log
- network_device.log
- sybase.log
- acf2.log
- racf.log

以下のレベル スケールに従って、各コネクタのログ詳細レベルを設定できます。

- トレース
- デバッグ
- 情報
- 警告
- エラー
- 致命的

SSH コネクタは、スケールに従って設定されたレベル以下からのログのみを収集します。たとえば、以下のように設定された場合、SSH コネクタはデバッグ、情報、警告、エラー、致命的レベルからのみログを収集します。

```
log4j.logger.com.ca.jcs.sshdyn=INFO, ssh  
log4j.logger.com.ca.sesame.conn.unix=INFO, ssh
```

注: コネクタ ログ ファイルはそれぞれバックアップに保存されて、新しいログが毎日開始されます。

uxauth.ini ファイル

UNIX で有効

uxauth.ini 環境設定ファイルには、UNIX 認証ブローカ の機能を制御するさまざまなパラメータが含まれています。UNIX 認証ブローカ 環境設定ファイルは、UNIX 認証ブローカ の機能を制御する異なるパラメータ セットに関係するセクションに分割されています。

セクション	説明
ad	インストール時に入力したパラメータが設定された、Active Directory トークンを含んでいます。
agent	さまざまな UNIX 認証ブローカ パラメータを制御するトークンを含んでいます。
global	UNIX 認証ブローカ の全般設定を制御するトークンを含んでいます。
libdefaults	Kerberos の全般設定を制御するトークンを含んでいます。
logmgr	UNIX 認証ブローカ ログ記録ユーティリティが使用するトークンを含んでいます。
map	Active Directory の属性名を指定するトークンを含んでいます。
message	メッセージファイルを定義するために UNIX 認証ブローカ が使用するトークンを含んでいます。
migrate	移行プロセスで、UNIX 認証ブローカ が使用するトークンを含んでいます。
一方向の信頼関係	一方向の信頼関係にあるドメインのサポートで UNIX 認証ブローカ が使用するトークンを含んでいます。
pam	UNIX 認証ブローカ の PAM モジュールを制御するトークンを含んでいます。
passwd	移行プロセス中のパスワード変更を制御するために、UNIX 認証ブローカ が使用するトークンを含んでいます。
register	UNIX 認証ブローカ の登録機能を制御するトークンを含んでいます。

ad

[ad] セクションは、インストール時に入力したパラメータを持つ Active Directory トークンを含んでいます。

ad_domain

Active Directory ドメインの名前を定義します。

注: この環境設定の値は手動で編集しないでください。この値を設定する場合は、`uxconsole -register` ユーティリティを使用してください。

ad_gc_port

Active Directory グローバル カタログ サービスが使用するポートを指定します。

デフォルト : 3268

ad_site

Active Directory と通信するために UNIX ホストが使用する DC を含む Active Directory サイトの名前を定義します。

lookup_dc_list 内のすべての値は、この設定の値より優先されます。UNIX ホストは、ignore_dc_list 設定のリストに含まれている DC とは通信しません。

注: この環境設定の値は手動で編集しないでください。この値を設定する場合は、`uxconsole -register` ユーティリティを使用してください。

デフォルト : none

base_dn

Active Directory サーバの base_dn を定義します。CA ControlMinder は、この設定の値を自動的に設定します。

cache_cleanup_interval

登録ドメインと一方向の信頼関係にあるパートナー ドメインから削除されるユーザについて、ローカル ユーザとグループのキャッシュをクリーンアップする時間間隔（時間単位）を指定します。一方向の信頼関係にあるパートナーが登録ドメインに存在しない場合、このパラメータは無視されます。

値 : 任意の正の整数。

デフォルト : 24

例 : cache_cleanup_interval = 24

cache_cleanup_startup_time

登録ドメインと一方向の信頼関係にあるパートナー ドメインから削除されるユーザについて、ローカルユーザとグループのキャッシュをクリーンアップする開始時刻を指定します。一方向の信頼関係にあるパートナーが登録ドメインに存在しない場合、このパラメータは無視されます。

値： 0 から 23 までの任意の整数。

デフォルト： 3 （午前 3 時にクリーンアップ開始）

例： cache_cleanup_startup_time = 3

computer_container

Active Directory での UNIX ホストの場所を定義します。

デフォルト： cn=Computers

domain_query_order

UNIX 認証ブローカが Active Directory ドメインに対してユーザとグループをクエリする順序を指定します。

オプション： none - 順序は指定されない、Active Directory ドメインのカンマ区切りリスト

デフォルト： none

group_container

Active Directory で UNIX ユーザを検索する基本エントリを指定します。

制限： コンテナ名 (cn=groups)、完全な Active Directory クエリには ROOT を指定。

デフォルト： ROOT

group_custom_filter

Active Directory でのグループ検索時に適用するカスタム検索フィルタを指定します。

例： gidNumber=*

デフォルト： none

ignore_dc_list

LDAP 接続で無視する **Active Directory** のドメイン コントローラを指定します。

オプション : none、完全修飾ホスト名のカンマ区切りリスト

デフォルト : none

ignore_domain_list

ユーザおよびグループをクエリする際に **UNIX** 認証ブローカ で無視する **Active Directory** ドメインを指定します。

オプション : none - 現在およびすべての信頼済みドメインをクエリする、all - 信頼済みドメインをクエリしない、無視するドメインのカンマ区切りリスト。

デフォルト : none

ignore_group_container

無視するべき **Active Directory** グループ コンテナを指定します。コンテナは、カンマ区切りの識別名によって定義されます。

制限 : none、識別名のカンマ区切りリスト

デフォルト : none

ignore_user_container

無視するべき **Active Directory** ユーザ コンテナを指定します。コンテナは、カンマ区切りの識別名によって定義されます。

制限 : none、識別名のカンマ区切りリスト

デフォルト : none

ldap_port

Active Directory LDAP サービスが使用するポートを定義します。

デフォルト : 389

lookup_dc_list

LDAP 接続に使用する **Active Directory** のドメイン コントローラを指定します。ドメイン コントローラのリストを指定した場合、**UNIX** 認証ブローカ は指定されたドメイン コントローラのみを使用します。使用する **DC** を指定しない場合、**UNIX** 認証ブローカ はエンドポイントの物理的な場所に最も近い **Active Directory** サイトを検出し、そのサイトの **DC** と通信します。

オプション : none、完全修飾ホスト名のカンマ区切りリスト

デフォルト : none

lookup_domain_list

UNIX 認証ブローカ を登録したドメインとの間で双方向の信頼関係を確立した **Active Directory** ドメインを指定します。

オプション : none、**UNIX** 認証ブローカ は信頼済みドメインを自動的に検出します、信頼済みドメインのカンマ区切りリスト

デフォルト : none

user_container

Active Directory で **UNIX** ユーザを検索する基本エントリを指定します。

制限 : コンテナ名、完全な **Active Directory** クエリ用の **ROOT**。

デフォルト : **ROOT**

user_custom_filter

Active Directory でのユーザ検索時に適用するカスタム検索フィルタを指定します。

デフォルト : none

エージェント

[agent] セクションは、さまざまな UNIX 認証ブローカ パラメータを制御するトークンを含んでいます。

ac_registration_interval

CA ControlMinder エンドポイントに UNIX 認証ブローカ を登録するための間隔を秒単位で指定します。値が 0 の場合、登録は行われません。

デフォルト : 60

注: UNIX 認証ブローカ は、CA ControlMinder が UNIX ホストにインストールされている場合のみ、エンドポイントへの登録を試行します。

ad_group_deny_gid_list

ログイン不可能な Active Directory グループの GID を (カンマ区切りで) 定義します。

例 : ad_group_deny_gid_list = 11,14

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

デフォルト : トークン未設定 (デフォルトなし)

ad_group_minimal_gid

ログイン可能な Active Directory グループの最小 GID を定義します。

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

デフォルト : トークン未設定 (デフォルトなし)

ad_user_deny_uid_list

ログイン不可能な Active Directory ユーザの UID を (カンマ区切りで) 定義します。

例 : ad_user_deny_uid_list = 12,37

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

デフォルト : トークン未設定 (デフォルトなし)

ad_user_minimal_uid

ログイン可能な Active Directory ユーザの最小 UID を定義します。

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

デフォルト : トークン未設定 (デフォルトなし)

agent_open_files_max

UNAB エージェントが使用できる、開かれたファイルの最大数を指定します。最大値を超えると、UNAB エージェントは再起動します。

デフォルト：100

例：agent_open_files_max = 100

agent_restart_delay

uxauthd が重大な問題から復旧するために再起動する時間（分単位）を指定します。

値：正の整数、または uxauthd の再起動をキャンセルするには -1。

デフォルト：60

例：agent_restart_delay = 60

agent_vmemory_max

UNAB エージェントが使用できる、最大の仮想メモリ サイズ (MB 単位) を指定します。最大値を超えると、UNAB エージェントは再起動します。

デフォルト：300

例：agent_vmemory_max = 300

computer_password_change_interval

Active Directory コンピュータのパスワード更新間隔を日数で指定します。

値：Nd （N は 1 より大きい数）

デフォルト：0d - パスワードの変更は無効です

debug_backup

デバッグ メッセージ ファイルをバックアップするかどうかを指定します。

制限：yes、no

デフォルト：yes

debug_backup_file

バックアップ デバッグ メッセージ ファイルの名前を定義します。ファイルへのフルパス名を使用しない場合、UNIX 認証ブローカ は InstallDir/log/debug/ ディレクトリにファイルを作成します。

デフォルト：agent_debug.back

debug_file

UNIX 認証ブローカがデバッグメッセージを書き込むファイル名を定義します。ファイルへのフルパス名を使用しない場合、UNIX 認証ブローカは *InstallDir/log/debug/* ディレクトリにこのファイルを作成します。

デフォルト : agent_debug

debug_size

デバッグメッセージファイルの最大サイズ（メガバイト単位）を定義します。

デフォルト : 512

注: ファイルが最大サイズを超過した場合、エージェントはファイル名を変更してバックアップし、メッセージファイルを作成します。

debug_level

デバッグファイル内のデバッグメッセージのレベルを指定します。

制限 : disabled、high、medium、low

- disabled - デバッグメッセージをファイルに書き込みません。
- high - 「高」レベルのデバッグメッセージをファイルに書き込みます。
- medium - 「高」および「中」レベルのデバッグメッセージをファイルに書き込みます。
- low - 「高」、「中」、「低」レベルのデバッグメッセージをファイルに書き込みます。

デフォルト : disabled

debug_zones

サブモジュール（ゾーン）に関するデバッグメッセージをログに記録するかどうかを指定します。複数のゾーンに関するデバッグメッセージを記録するには、ゾーン値の合計を指定します。

制限： -1、1、2、4、8、16、または正の値の合計。

- ゾーン -1：すべてのゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。
- ゾーン 1：General ゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。
- ゾーン 2：Entire 通信ゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。
- ゾーン 4：Scheduler ゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。
- ゾーン 8：PAM 通信ゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。
- ゾーン 16：NSS 通信ゾーンのデバッグメッセージを書き込みます。

例：「General」および「Scheduler」ゾーンのデバッグメッセージをログに記録するには、debug_zones の値を 5 に設定します。

デフォルト： -1

default_login_access

ユーザおよびグループのアクセスを定義するルールが存在しない場合、デフォルトのアクセスモードを指定します。

制限： 0 - アクセスなし、1 - アクセス許可

デフォルト： 0

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

groups_allow_file

ローカル groups.allow ファイルの場所を指定します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth/etc/groups.allow

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

groups_deny_file

ローカル groups.deny ファイルの場所を指定します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth/etc/groups.deny

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

heartbeat_send_interval

CA ControlMinder 分散ホストにハートビートを送信する頻度（秒単位）を定義します。

デフォルト：3600

health_check_interval

uxauthd の内部セルフ チェックの実行間隔（秒単位）を指定します。

値：正の整数、またはセルフ チェックをキャンセルするには -1。

デフォルト：300

例：health_check_interval = 300

ldap_connection_lifetime

使用されていない LDAP 接続を開いたままにしておく最大時間を定義します。0 に設定されている場合、LDAP 処理後に、接続は UNIX 認証ブローカによってただちに解除されます。

デフォルト：60

LIC98Dir

CA ライセンス ライブラリの場所を定義します。

デフォルト：/opt/CA/SharedComponents/ca_lic

login_name_type

マップされたユーザがその UNIX ユーザ名またはエンタープライズユーザ名を使用してログインできるかどうかを指定します。

制限：1 - UNIX ログイン名、2 - エンタープライズ ログイン名

デフォルト：1

message_read_interval

CA ControlMinder ポリシー キューの読み取り間隔を秒単位で指定します。

デフォルト：60

message_read_timeout

CA ControlMinder ポリシー キューの読み取りタイムアウト期間をミリ秒単位で指定します。

デフォルト：1

nss_cache_update_grp_login

ユーザ ログインのたびに、NSS がグループ キャッシュを更新するかどうかを指定します。

制限： yes、no

デフォルト： yes

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

nss_cache_update_grp_mode

グループ キャッシュの更新方法を指定します。

制限： 0 - 更新なし、1 - 増分更新、2 - 完全更新

デフォルト： 1

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

nss_cache_update_interval

ユーザおよびグループ キャッシュの更新間隔を分単位で定義します。

デフォルト： 60

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

nss_cache_update_startup

エージェント起動時に NSS のユーザおよびグループのキャッシュを更新する方法を指定します。

制限： 0 - 更新なし、1 - 増分更新、2 - 完全更新

デフォルト： 1

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

nss_cache_update_usr_login

ユーザ ログインのたびに、NSS がユーザ キャッシュを更新するかどうかを指定します。

制限： yes、no

デフォルト： yes

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

nss_cache_update_usr_mode

ユーザ キャッシュの更新方法を指定します。

制限： 0 - 更新なし、1 - 増分更新、2 - 完全更新

デフォルト： 1

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

ntp_server

NTP サーバの名前または IP アドレスを定義します。

デフォルト： none

offline_logon

Active Directory が利用できない場合に、ユーザが継続して UNIX ホストにアクセス可能かどうかを指定します。

制限： no - オフライン接続無効、yes - オフライン接続有効

デフォルト： yes

offline_logon_max_fail

失敗したオフライン ログイン試行の最大数を定義します。

デフォルト： 5

offline_logon_period

成功した最後のオンライン認証の後、オフライン認証が許可される最大期間を日単位で指定します。

デフォルト： 30

partial_user_login_policy

対応するポリシーが部分的なユーザ ログインに必要とされるかどうかを定義します。

制限： no - 対応するポリシーがホスト上に展開されていなくても部分的なユーザ ログインが可能、yes - 対応するポリシーがホスト上に展開されている場合に限り、部分的なユーザ ログインが可能。

デフォルト： no

注： 以前の UNAB バージョンとの後方互換性のためにデフォルト値は 'no' になっています。

report_user_mapped_name

監査ファイル内の表示ユーザ名を指定し、ユーザがマップされたモードであるときに報告します。

制限： no - レポートは UNIX ユーザ名で表示されます。 yes - レポートはマップされたユーザ名で表示されます。

デフォルト： no

tgt_renew_interval

TGT（発券許可証）更新間隔を秒単位で定義します。

デフォルト： 7200

tgt_renewable_lifetime

TGT（発券許可証）更新最大期間を日数で定義します。

デフォルト： 30d

time_sync_interval

クロック同期間隔を秒数で定義します。

デフォルト： 300

unix_shells

Active Directory ユーザ シェルをサポートされる UNIX シェルに変換するためのルールを定義します。一致するものが存在しない場合、other に定義されたシェルが使用されます。

デフォルト（HP-UX）：

sh=/sbin/sh,csh=/sbin/csh,bash=/sbin/bash,ksh=/sbin/ksh,tcsh=/sbin/tcsh,other=/sbin/sh

デフォルト（他のすべての OS）：

sh=/bin/sh,csh=/bin/csh,bash=/bin/bash,ksh=/bin/ksh,tcsh=/bin/tcsh,other=/bin/sh

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

use_local_policy

ローカル ログイン ポリシー（.allow および .deny ファイル）を使用するかどうかを指定します。

制限： no - エンタープライズ ログイン ポリシーのみを使用します。 yes - エンタープライズ ログイン ポリシー、次にローカル ログイン ポリシーを使用します。

デフォルト： no

定義された `use_nested_group_aclshell` は、ネストされたグループがユーザ ACL に使用されるかどうかを指定します。

制限： `no` - ネストされたグループは使用されません。 `yes` - ネストされたグループが使用されます。

デフォルト： `yes`

`use_time_sync`

クロック同期オプションを指定します。

制限： `no` - 手動同期、 `yes` - 自動同期

デフォルト： `no`

`use_wingrp`

CA ControlMinder で使用するために、UNAB が Active Directory グループをデータベースに格納するかどうかを指定します。

CA ControlMinder が統合されない場合に、部分統合モードで動作するには、UNAB を設定するときにグループ データベース作成を無効にします。

制限： `no`、 `yes`

デフォルト： `yes`

`users_allow_file`

ローカル `users.allow` ファイルの場所を指定します。

デフォルト： `/opt/CA/uxauth/etc/users.allow`

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

`users_deny_file`

ローカル `users.deny` ファイルの場所を指定します。

デフォルト： `/opt/CA/uxauth/etc/users.deny`

注： このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

`user_ticket_cleanup_interval`

失効したユーザ チケットのクリーンアップ間隔を秒単位で指定します。

制限： 正の整数

デフォルト： `3600`

watchdog_check_interval

UNAB Watchdog が uxauthd の存在を確認する時間間隔を指定します。

デフォルト : 60 秒

例 : watchdog_check_interval = 60

watchdog_enabled

デーモン エージェントを保護するために UNAB Watchdog を使用するかどうかを指定します。 UNAB が CA ControlMinder なしでインストールされている場合、UNAB Watchdog をデーモンとして実行することもできます。

デフォルト : yes

例 : watchdog_enabled = yes

wingrp_update_interval

UNIX 認証ブローカ Active Directory グループ データベースの更新間隔を分単位で定義します。

デフォルト : 60

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

wingrp_update_login

ユーザ ログインのたびに、Windows グループ データベースを更新するかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

windgrp_update_mode

UNIX 認証ブローカ Active Directory グループ データベースを更新する方法を指定します。

制限 : 0 - 更新なし、1 - 増分更新、2 - 完全更新

デフォルト : 1

注: このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

wingrp_update_startup

UNIX 認証ブローカ 起動中に Active Directory グループ データベースを更新する方法を指定します。

制限：0 - 更新なし、1 - 増分更新、2 - 完全更新

デフォルト：1

注：このパラメータは、完全統合モードでのみ有効です。

working_threads

エージェントで実行するスレッドの数を定義します。

デフォルト：64

global

[global] セクションは、UNIX 認証ブローカ の一般設定を制御するパラメータを含んでいます。

activation

ホストのアクティベーション レベルを指定します。

制限：0、1、2

- 0 - 登録なし
- 1 - 登録済み（ローカル ユーザ ストア のみに定義されているユーザのログインを許可）。
- 2 - 有効（ローカル ユーザ ストア に定義されているユーザ、または .allow ファイル、UNIX 認証ブローカ ログイン ポリシーに定義されているユーザのログインを許可）。

デフォルト：0

CASHCOMP

CA 共有コンポーネントのインストール ディレクトリへのパスを指定します。

デフォルト：/opt/CA/SharedComponents

integration_mode

UNIX 認証ブローカ のインストール方法を指定します。

制限： 1 - 部分統合、2 - 完全統合

注: 部分統合モード (1) は、UNIX ユーザ ストアを保守する場合に使用します。

デフォルト： 2

locale

UNAB エージェントおよびユーティリティ用の言語を定義します。

例： C (英語)、japanese、chinese-s、chinese-t

デフォルト： C

kerberos_configuration

UNIX 認証ブローカ により支援される Kerberos シングル サインオン (SSO) の実装時に、Kerberos の環境設定がどのように使用されるかを指定します。

制限：

- internal -- 設定ファイルとユーザ クレデンシャルのキャッシュが /opt/CA/uxauth および opt/CA/uxauth/etc ディレクトリに格納されるように指定します。
- external -- 設定ファイルとユーザ クレデンシャルのキャッシュが ネイティブな場所に格納されるように指定します。

注: このトークンは、UNIX 認証ブローカ 登録中に自動的に設定されます。

注: Linux、HPUX、および Solaris は、ユーザ クレデンシャルを /tmp ディレクトリに格納します。 AIX はユーザ クレデンシャルを /var/krb5/security/creds ディレクトリに格納します。

デフォルト： internal

product_path

UNIX 認証ブローカ インストール ディレクトリの名前を定義します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth

libdefaults

[libdefaults] セクションには、Kerberos 設定を制御するトークンが含まれています。

default_realm

UNIX 認証ブローカ エンドポイント用のデフォルトの Kerberos 領域を定義します。値「*unregistered*」を指定すると、UNIX 認証ブローカは Kerberos を使用しません。

デフォルト : *unregistered*

dns_lookup_kdc

UNIX 認証ブローカが DNS SRV (サービス ロケータ) レコードを使用して、KDC (鍵配布センター) サービス サービス ロケーションを検索するように指定します。

制限 : *true*、*false*

デフォルト : *true*

dns_lookup_realm

UNIX 認証ブローカが DNS TXT を使用して、領域マッピングするドメインを検索するように指定します。

制限 : *true*、*false*

デフォルト : *false*

ticket_lifetime

チケットの有効期限を秒単位で定義します。

デフォルト : *2400*

logmgr

[logmgr] セクションは、UNIX 認証ブローカ ログ記録ユーティリティが使用するトークンを含んでいます。

audit_back

監査ログ バックアップ ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト : */opt/CA/uxauth/log/uxauth.audit.bak*

audit_group

監査ログ ファイルの読み取りを許可されているグループの名前を指定します。

制限： none、group_name

- none - グループのアクセス権限は許可せず、root にのみ監査ログ ファイルの読み取り権限が付与されます。
- group_name - 監査ログ ファイルを読み取ることができるグループ名を定義します。

注: UNIX 認証ブローカ が監査ログ ファイルを作成した後にトークンの値を変更する場合、selang コマンドを使用してファイル グループの所有者権限、およびログを読み取ることができるグループのアクセス権限を設定する必要があります。トークンの値を設定した後に作成されたファイルには、指定した権限が付与されています。

デフォルト： none

audit_log

監査ログ ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth/log/uxauth.audit

audit_max_files

指定した各バックアップモードに対して、保存する監査ログ ファイルの最大数を定義します。バックアップ監査ログ ファイルが最大数に達した場合、UNIX 認証ブローカ は新しいファイルの作成時に最も古いバックアップ ファイルを削除します。値に 0 を指定すると、UNIX 認証ブローカ はバックアップ ファイルを蓄積します。

デフォルト： 0

audit_size

監査ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を定義します。

注: このトークンに指定できる最小値は 50 KB です。

デフォルト： 1024

audit_to_syslog

監査イベントを syslog ファイルにログ記録するべきかどうかを指定します。

制限： yes、no

デフォルト： no

BackUp_Date

監査ログ ファイルをバックアップする間隔を指定します。

制限： none、yes、daily、weekly、monthly

- none - ファイルが **audit_size** トークンに指定した値に達した場合にバックアップを実行しますが、タイムスタンプはファイル名に追加されません。
- yes - 監査ファイルが **audit_size** トークンに指定したサイズに達した場合に監査ログ ファイルのバックアップを実行します。
- daily - 監査ログ ファイルのバックアップは、日単位で実行されます。
- weekly - 監査ログ ファイルのバックアップは、週単位で実行されます。

monthly - 監査ログ ファイルのバックアップは、月単位で実行されます。

注：このトークンに **daily**、**weekly**、**monthly** を指定すると、UNIX 認証ブローカ はタイムスタンプを作成し、現在の日付が指定した間隔を超えた場合に監査ログ ファイルをバックアップします。次に、バックアップファイルの名前にタイムスタンプを追加します。ただし、現在の日付が指定された間隔を越える前に監査ログ ファイルのサイズが **audit_size** トークンに指定したサイズに達した場合、UNIX 認証ブローカ は監査ログ ファイルをバックアップしますが、バックアップファイルの名前にタイムスタンプは追加されません。このトークンを **yes** に指定すると、タイムスタンプがバックアップ ファイル名に常に追加されます。

デフォルト： none

error_back

エラー ログ ファイルのバックアップ コピーの完全パスと名前を定義します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth/log/uxauth.error.bak

error_group

エラー ログ ファイルの読み取りを許可されているグループ名を指定します。

制限： none、group_name

- none - グループのアクセス権限は許可せず、root にのみエラー ログ ファイルの読み取り権限が付与されます。
- group_name - エラー ログ ファイルを読み取ることができるグループ名を定義します。

注: UNIX 認証ブローカ がエラー ログ ファイルを作成した後にトークンの値を変更する場合、selang コマンドを使用してファイルグループの所有者権限、およびログを読み取ることができるグループのアクセス権限を設定する必要があります。トークンの値を設定した後に作成されたファイルには、指定した権限が付与されています。

デフォルト： none

error_log

エラー ログ ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト： /opt/CA/uxauth/log/uxauth.error

error_size

エラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

注: このトークンに指定できる最小値は 50 KB です。

デフォルト： 50

map

完全統合モードで有効

[map] セクションは、UNIX 認証ブローカ が Active Directory の属性名の指定に使用するトークンを含んでいます。

group_gid_attr_name

UNIX グループ ID を示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： gidNumber

group_member_attr_name

グループのメンバをリスト表示する Active Directory 属性名を指定します。

制限： member、memberUid

注： user_name_attr_name=msSFU30Name の場合のみ、値 memberUid を使用します。

デフォルト： member

user_gecos_attr_name

UNIX ユーザの geocos を示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： geocos

user_gid_attr_name

UNIX グループ ID を示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： gidNumber

user_homedir_attr_name

UNIX ユーザのホーム ディレクトリを示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： unixHomeDirectory

user_loginshell_attr_name

UNIX ユーザのログイン シェルを示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： loginShell

user_name_attr_name

UNIX ユーザ名に対する Active Directory 属性名を指定します。

デフォルト： sAMAccountName

user_uid_attr_name

UNIX ユーザ ID を示す Active Directory の属性名を指定します。

デフォルト： uidNumber

できませんでした。

[message] セクションは、UNIX 認証ブローカ がメッセージ ファイルの定義に使用するトークンを含んでいます。

filename

メッセージ ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト : /opt/CA/uxauth/data/uxauth.msg

migrate

[migrate] セクションは、UNIX 認証ブローカ がマイグレーション処理中に使用するトークンを含んでいます。

conflicts_file

移行競合ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト : /opt/CA/uxauth/log/migrate.conflicts

create_ad_groups

同一のグループが Active Directory の中で検索されなかった場合、移行の間に新しい Active Directory グループを作成するかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

disable_mapped_user

部分的に移行された (マップされた) ユーザの UNIX パスワードを無効にするかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

ignore_gecos_conflict

UNIX 認証ブローカ によってマイグレーション処理中に検出される競合に関連した gecost ユーザ属性を無視するかどうかを定義します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

is_gid_migration_a_prerequisite

ユーザを移行するために、ユーザのプライマリ グループが必要かどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : no

journal

移行ジャーナル ファイルの完全パスと名前を定義します。

デフォルト : /opt/CA/uxauth/log/migrate.journal

minimal_gid

移行処理中に Active Directory に移行される最小グループ ID を定義します。指定した値よりも小さい GID のグループは移行されません。

デフォルト : 101

minimal_uid

移行処理中に Active Directory に移行される最小ユーザ ID を定義します。指定した値よりも小さい UID のユーザは移行されません。

デフォルト : 101

remove_migrated_user

移行の後にローカル ユーザ アカウントを消去するかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

try_to_map_on_conflict

フルレベルの移行処理が失敗する場合、競合するアカウントをマップするかどうかを指定します。

制限 : yes、no

デフォルト : yes

passwd

[passwd] セクションは、移行処理時に UNIX 認証ブローカ が使用してパスワード変更を制御するトークンを含んでいます。

YpGrpCmd

NIS グループ マップを生成するコマンドを定義します。

デフォルト : make group

YpMakeDir

NIS マップを作成するときに使用する makefile ディレクトリを定義します。

デフォルト : /var/yp

YpPassCmd

NIS パスワード マップの作成に使用するコマンドを指定します。

デフォルト : make passwd

YpServerGroup

NIS サーバ上のグループ ファイルの完全パス名を指定します。

デフォルト : /etc/group

YpServerPasswd

NIS サーバ上のパスワード ファイルの完全パス名を指定します。

デフォルト : /etc/passwd

YpServerSecure

オペレーティング システムのパスワード ファイルへの完全パス名を指定します。

デフォルト (AIX) : /etc/security/passwd

デフォルト (HP-UX) : /.secure/etc/passwd

デフォルト (Solaris) : /etc/shadow

デフォルト (他のすべての OS) : /etc/shadow

one_way_trust

[one_way_trust] セクションは、一方向の信頼関係にあるドメインの管理で UNIX 認証ブローカ が使用するトークンを含んでいます。

注: UNIX 認証ブローカ は各ドメインに対して、このセクション内に個別のエントリを保持します。

domains

UNIX 認証ブローカ 登録ドメインとの間に一方向の信頼関係を持つ Active Directory ドメインを指定します。

オプション: ドメインのカンマ区切りリスト、none

デフォルト: none

例: 一方向の信頼関係を持つドメインのエントリ

以下の例では、一方向の信頼関係を持つドメインの詳細を UNIX 認証ブローカ がどのように保持するか示します。

```
[domain.company.com]
ep_name=Computer
ep_type=Windows Agentless
account_name=Administrator
account_container=Accounts
```

この例では、ドメイン (domain.company.com) で一方向の信頼関係を確立し、エンドポイントタイプ (Windows Agentless)、ドメインからユーザおよびグループ詳細を取得するのに使用するドメイン ユーザアカウント (Administrator)、および Active Directory ドメインのアカウント コンテナ (Accounts) を指定しています。

注: 管理者アカウントを指定する必要はありません。ユーザアカウントには、ユーザおよびグループの属性の読み取り専用権限が必要です。

pam

[pam] セクションは、PAM モジュールと対話するために UNIX 認証ブローカーが使用するトークンを含んでいます。

debug_mode_for_user

PAM モジュールがログイン中にユーザ画面にメッセージを出力できるかどうかを定義します。

オプション： yes、no

デフォルト： yes

home_directory_permission

ユーザ ホーム ディレクトリに割り当てられるデフォルト ファイル権限を指定します。

値： 0 ～ 7

デフォルト： 700

例： 700 - 各ユーザが、自分のホーム ディレクトリに対してのみ、書き込み、読み取り、実行の権限を持っていることを示します。

pam_ad_password_only

マップされたユーザがローカル パスワードでログインする場合の PAM モジュール動作を定義します。

オプション： yes、no

デフォルト： yes

pam_delete_user_ccache

pam_uxauth モジュールが、ログイン完了時に Active Directory ユーザのクレデンシャル キャッシュを削除するかどうかを定義します。

値： yes (ログイン後に AD ユーザ クレデンシャルを削除します)、
no (クレデンシャル キャッシュは変更されません)

デフォルト： No

pam_exit_on_deny

企業またはローカルのポリシー設定、または Active Directory アカウント状態のために、ログインが拒否された場合の PAM モジュールの動作を定義します。

オプション： **yes**（PAM モジュールはシーケンスを閉じて、他の PAM モジュールによるユーザの認証を防ぎます）、**no**（PAM モジュールはシーケンスを閉じず、他の PAM モジュールによるユーザの認証を可能にします。値を **no** にすると、ログイン サーバが PAM シーケンス コールを再試行できます）

デフォルト： **yes**

pam_receive_timeout

UNIX 認証ブローカ エージェント（**uxauthd**）の応答を PAM モジュールが待機する時間を秒数で指定します。

制限： 正の整数

デフォルト： 10

user_minimal_uid

Active Directory で認証するためのローカル ストレージの最小 UID を定義します。

値： 任意の正の数。

デフォルト： 101

register

[**register**] セクションは、UNIX 認証ブローカ 登録機能を制御するトークンを含んでいます。

start_uxauthd

インストール処理の最後に **uxactivate** ユーティリティを実行するかどうかを指定します。

制限： **yes**、**no**

デフォルト： **yes**

verbose

インストール処理中に使用する詳細レベルを定義します。

デフォルト： 0

UNIX 認証ブローカ 競合ファイル

ユーザおよびグループを **Active Directory** に移行しようとした後に、**UNIX 認証ブローカ 競合ファイル**が作成されます。このファイルには、移行処理中に **UNIX 認証ブローカ** によって検出された競合の詳細が記述されます。このファイルを確認して、報告されている競合を解決します。

このファイルには以下のフィールドが含まれています。

Solution Entity Type、Solution Entity Name、Solution Operation、Solution AD Mapped Name、Conflicts、UID、Home Directory、GID、Member of、Members、GECOS

Solution Entity Type(ソリューション エンティティタイプ)

移行するエンティティのタイプを表示します。

制限： ユーザ、グループ

Solution Entity Name(ソリューション エンティティ名)

エンティティの名前が表示されます。

Solution Operation(ソリューション操作)

エンティティ移行ステータスを表示します。

制限： Keeplocal、Migrate、Map

Solution AD Mapped Name(ソリューション AD マップ名)

ローカルアカウントのマップ先となる **Active Directory** アカウント名を表示します。

Conflicts(競合)

移行中に発見された競合を表示します。

UID

ユーザ ID を表示します。

Home Directory(ホーム ディレクトリ)

ユーザ ホーム ディレクトリを表示します。

GID

グループ ID を表示します。

Member Of(所属先)

ユーザが所属するグループを表示します。

Members(メンバ)

グループ内のメンバであるユーザのリストを表示します。

GECOS

GECOS 情報を表示します。

共有アカウント管理 SSH デバイス XML ファイル

SSH Device XML ファイルによって、共有アカウント管理の SSH デバイス エンドポイントへの接続方法の設定、ユーザ アカウントの検出、およびエンドポイント上の特権アカウント パスワードの変更を行うことができます。

異なる SSH Device XML ファイルで、SSH デバイス エンドポイントの異なるタイプとの連携を設定します。たとえば、`aix_connector_conf.xml` ファイルは AIX エンドポイントへの接続を設定します。また、`device_connector_conf.xml` ファイルはルータなどの SSH デバイスへの接続を設定します。

注: SSH デバイス XML ファイル タイプの詳細については、「エンタープライズ管理ガイド」を参照してください。

SSH デバイス XML ファイルは、以下のディレクトリにあります。

`ACServerInstallDir/Connector Server/conf/override/sshdyn`

必要に応じて、ユーザの組織の要件に合わせて SSH デバイス XML ファイルをカスタマイズできます。

構造

SSH デバイス XML ファイルには以下のエレメントが含まれています。

- `<class name="SSHConnectionManager">` -- SSH 接続を管理するパラメータが含まれています。
- `<class name="CommandProcessor">` -- 接続設定を指定するパラメータが含まれています。
- `<class name="CommandSet">` -- 共有アカウント管理がエンドポイント上で実行するコマンドを指定する配列エレメントが含まれています。

`<class name="CommandSet">` エlementには、以下に示すように、コマンドセットをグループ化する配列Elementが含まれています。

- `<array name="oGetUsers">` -- ユーザを取得するために 共有アカウント管理 が実行するコマンドが含まれています。
- `<array name="oChangePassword">` -- ユーザ パスワードを変更するために 共有アカウント管理 が実行するコマンドが含まれています。
- `<array name="oSubstituteUser">` -- 共有アカウント管理 が別のユーザに対して `su` を実行するコマンドが含まれています。

注: `<array name="oSubstituteUser">` Elementは、`aix_connector_conf.xml`、`checkpoint_connector_conf.xml`、および `ssh_connector_conf.xml` ファイルに対してのみ有効です。

各配列Elementには、複数の `<item>` Elementが含まれています。 `<項目>` Elementは、共有アカウント管理 がエンドポイント上で実行する特定のコマンド用のパラメータを定義します。たとえば、`<array name="oGetUsers">` Element内の `<item>` Elementによって、以下が指定されます。

- ローカルユーザを取得するために 共有アカウント管理 が実行するコマンド
- 共有アカウント管理 が応答を待機する時間の長さ
- 処理を続行する前に、共有アカウント管理 が受信待機するテキスト文字列
- コマンドの失敗を示す応答内のテキスト文字列

注: SSH Device XML ファイル内の `<item>` Elementが SSH Device エンドポイントとの連携を設定する方法の例については、「*エンタープライズ管理ガイド*」を参照してください。

以下のように、入れ子になったパラメータを使用して、各エレメントの設定を定義します。

- `<class name="SSHConnectionManager">` および `<class name="CommandProcessor">` エレメントには、接続設定を定義するパラメータが含まれています。
- `<item>` エレメントには、特定のコマンドのパラメータを定義するパラメータが含まれています。

入れ子のパラメータは、それぞれ以下のような形式になっています。

```
<param name="name" value="value" />
```

以下の SSH デバイス XML ファイルの一部は、エレメントがネストされる方法を示しています。

```
<package name="com.ca.jcs.sshdyn">
  <class name="SSHConnectionManager">
    <param name="name" value="value" />
  </class>
</package>
<package name="com.ca.sesame.conn.unix">
  <class name="CommandProcessor">
    <param name="name" value="value" />
  </class>
  <class name="CommandSet">
    <instance name="ssh">
      <array name="oGetUsers">
        <item>
          <param name="name" value="value" />
        </item>
      </array>
      <array name="oChangePassword">
        <item>
          <param name="name" value="value" />
        </item>
      </array>
      <array name="oSubstituteUser">
        <item>
          <param name="name" value="value" />
        </item>
      </array>
    </instance>
  </class>
</package>
```

エレメント

SSHConnectionManager

SSH 接続を管理するために 共有アカウント管理 が使用する設定を指定します。

このクラス エレメントには、以下のパラメータが含まれています。

I_CONNECTIONS

エンドポイントへの同時接続数を定義します。

デフォルト : 10

CommandProcessor

SSH デバイス エンドポイントに接続するために、共有アカウント管理 が使用する設定を指定します。

このクラス エレメントには、以下のパラメータが含まれています。

bToLog

共有アカウント管理 がメッセージを sLogFileName に書き込むかどうかを指定します。

制限 : true、false

デフォルト : true

sLogFileName

ログ ファイルへの相対パス名を定義します。

デフォルト : ../logs%uxlog.txt

limitResultCharsToLog

CA ControlMinder が各接続のログ ファイルに書き込む最大文字数を定義します。

デフォルト : 1500

bSkipOperationAdminTestConnection

指定内容

制限 : true、false

デフォルト : true

maxTimeLimit

共有アカウント管理 が値を待機する最大時間をミリ秒単位で定義します。

デフォルト : 1500

waitIntervalDefault

共有アカウント管理 が待機する時間をミリ秒単位で定義します。

デフォルト : 500

login_str

ユーザ名の Telnet リクエスト コマンドを指定します。

例 : login

password_str

パスワードの Telnet リクエスト コマンドを指定します。

例 : password

AYT_answer

デバイスの Telnet コマンド "Are You There" への応答を指定します。

デフォルト : Solaris-Yes、Linux-yes、AIX-here

注: 環境設定がそれぞれ異なるため、各 SSH デバイスの AYT コマンドへの応答が異なります。これらにしたがって、SSH XML ファイルを変更できます。

形式を検出するには、デバイスに対して Telnet セッションを開き、以下を実行します。

```
^+]  
send ayt
```

iPort

SSH ポート番号を定義します。

注: デフォルトでは、このパラメータはコメントアウトされます。

デフォルト : 22

CommandSet

共有アカウント管理 がエンドポイント上で実行するコマンドを指定します。

このクラス エLEMENT には、共有アカウント管理 がエンドポイント上で実行するコマンドをグループ化する配列 ELEMENT が含まれています。

oGetUsers

ユーザを取得するために 共有アカウント管理 が実行するコマンドを指定します。

この配列 ELEMENT には、ユーザを取得するために 共有アカウント管理 が実行する特定のコマンドのパラメータを定義するアイテム ELEMENT が含まれています。

oChangePassword

ユーザ パスワードを変更するために 共有アカウント管理 が実行するコマンドを指定します。

この配列 ELEMENT には、ユーザ パスワードを変更するために 共有アカウント管理 が実行する特定のコマンドのパラメータを定義するアイテム ELEMENT が含まれています。

oSubstituteUser

共有アカウント管理 が `su` を実行して別のユーザの代理実行を行うコマンドを指定します。

この配列 ELEMENT には、`su` を実行して別のユーザの代理実行を行うために 共有アカウント管理 が実行する特定のコマンドのパラメータを定義するアイテム ELEMENT が含まれています。

注: このELEMENTは、`aix_connector_conf.xml`、`checkpoint_connector_conf.xml`、および `ssh_connector_conf.xml` ファイルでのみ有効です。

item

共有アカウント管理 がエンドポイント上で実行する特定のコマンドのパラメータを指定します。

各アイテム エレメントには、以下のパラメータが含まれる場合があります。

sCommand

共有アカウント管理 がエンドポイントに送信するコマンドを定義します。

iWait

次の手順を実行するまで 共有アカウント管理 が待機する間隔をミリ秒単位で定義します。

デフォルト： 500

sWaitForText

sCommand 内に定義されたコマンドへの応答として 共有アカウント管理 が受信待機するテキスト文字列を定義します。

sFailureResult

共有アカウント管理 がエンドポイントから受信する、コマンドが失敗したことを示すテキスト文字列を定義します。

sToFilterOut

共有アカウント管理 がエンドポイント出力から削除するテキスト文字列を定義します。

bHideSentLog

ログ ファイルにコマンドを書き込むかどうかを指定します。

制限： **true** - 共有アカウント管理 はコマンドをログ ファイルに書き込まない、**false** - 共有アカウント管理 はコマンドをログ ファイルに書き込む

デフォルト： true

sTrueResultRegex

(オプション) コマンド実行結果を指定された文字列と比較するように指定します。結果が文字列と一致しない場合、エラーメッセージが表示されます。

注： デフォルトでは、このパラメータはコメントアウトされます。

iXMLVersion

XML ファイルのバージョンを示します。XML バージョンは、SSL コネクタ内に定義されている XML バージョンより新しいものは使用できません。

デフォルト : 0

ToReport

XML プロセス データを \$XML_NAME..lodaing_report.xml にログ記録するかどうかを指定します。ログ ファイルは、以下のディレクトリにあります。

`ACServerInstallDir/Connector Server/conf/override/sshdyn`

制限 : true、false

デフォルト : true

FileIsLoaded

XML ファイルが正常にロードされたことを示します。

デフォルト : OK

共有アカウント管理 自動ログイン アプリケーション Visual Basic スクリプト

共有アカウント管理 自動ログイン アプリケーションは、Visual Basic スクリプトを使用して、ユーザが自動ログインを実行できるようにします。新しいログイン アプリケーションを作成または既存のログイン アプリケーションを変更するために Visual Basic スクリプトをカスタマイズできます。

共有アカウント管理 自動ログイン アプリケーション スクリプトには、エンタープライズ管理サーバからクライアント マシン上へのダウンロード時に ActiveX によって値が置換される変数が含まれています。エンタープライズ管理サーバによりスクリプトが処理され、キーワードが値に置換されます。次に、ActiveX によりクライアント マシン上でスクリプトが実行されます。

共有アカウント管理 自動ログイン アプリケーション スクリプトは以下のディレクトリにあります。

`JBOSS_HOME/server/default/deploy/IdentityMinder.ear/config/sso_scripts`

エレメント

共有アカウント管理 ログイン アプリケーション スクリプトには以下のキーが含まれます。

#host#

ユーザが自動的にログインするエンドポイント名を指定します。

#username#

チェックアウトされた特権アカウントを指定します。

#password#

チェックアウトする特権アカウントのパスワードを指定します。

#userdomain#

(Active Directory) 特権アカウント ドメイン名を指定します。

#isActiveServletUrl#

ACLauncher ActiveX がアカウント パスワード チェックイン イベントの確認に使用する URL を指定します。

#CheckinUrl#

ACLauncher ActiveX で、ユーザがエンドポイントからログアウトした場合にアカウント パスワードをチェックインするために使用する URL を指定します。

#Owner#

アカウント所有者名を指定します。

注: 属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

#Department#

部門名を指定します。

注: 属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

#SessionidUrl#

セッションが ObserverIT Enterprise に記録されている場合に、ACLauncher ActiveX が記録されたセッション ID の送信に使用する URL を指定します。

#CustomInfo1...5#

アカウント固有の属性を指定します。アカウント固有のカスタム属性を5つまで指定できます。

注: カスタム属性がアカウントに対して設定されていない場合、キーはアカウントが属するエンドポイントの属性を指定します。

共有アカウント管理 の自動ログイン アプリケーション スクリプトの一部を以下に示します。

```
Set pupmObj = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher")
hwnd = pupmObj.LauncherRDP("#host#", "#userDomain#\\#userName#", "#password#")
' Set window close event
pupmObj.SetWindowCloseEvent(hwnd)
' Set server checkin event
pupmObj.SetServerCheckinEvent("#isActiveServletUrl#")
' Wait until one of the events signaled
rc = pupmObj.WaitForEvents()
If rc = 1 Then 'user has closed the window - notify the server side
    pupmObj.SendCheckinEvent("#CheckinUrl#")
ElseIf rc = 2 Then 'timeout elapsed - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 0)
ElseIf rc = 3 Then 'the account was checkedin at the server side - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 120)
End If
```

構造

共有アカウント管理 の自動ログイン アプリケーション スクリプトの構造は以下のとおりです。

- COM オブジェクトの初期化

```
Set pupmObj = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher")
```

- 自動ログイン アプリケーションの実行

```
hwnd = pupmObj.LauncherRDP("#host#", "#userDomain#\\#userName#", "#password#")
```

- 実行後タスク -- パスワードチェックイン、対話式ログイン、またはタイムアウト

```
' Wait until one of the events signaled
rc = pupmObj.WaitForEvents()
If rc = 1 Then 'user has closed the window - notify the server side
    pupmObj.SendCheckinEvent("#CheckinUrl#")
ElseIf rc = 2 Then 'timeout elapsed - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 0)
ElseIf rc = 3 Then 'the account was checkedin at the server side - close the window
    call pupmObj.CloseWindow(hwnd, 120)
End If
```

ログインアプリケーションセッションを記録するには、スクリプトに記録命令を以下の手順で追加します。

- 初期化セクションで、以下の作業を実行します。 以下を追加します。

```
Set observeIT = CreateObject("ObserverIT.AgentAPI.Proxy")
```

- アプリケーション実行セクションで、以下を追加します。

```
'Get application processid  
processID = pupmObj.GetWindowProcessID(hwnd)  
'Start recording  
sessionid = observeIT.StartByProcessID(processID, true)  
'Send the sessions if to the ENTM server  
pupmObj.AssignSessionID "#SessionidUrl#" ,sessionid
```

- 実行後セクションで、以下を追加します。

```
'Stop recording  
observeIT.StopBySessionId sessionId, true
```

メソッド

ACLauncher ActiveX では以下のメソッドを使用します。

```
LauncherRDP (BSTR bsHostName, BSTR bsUserName, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルでリモート デスクトップ セッションを開始し、リモート デスクトップ ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LauncherRDP("hostname.com", "hostname¥administrator", "password")

```
LaunchePUTTY (BSTR bsHostName, BSTR bsUserName, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルで PuTTY セッションを開始し、PuTTY ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LaunchePUTTY ("hostname.ca.com", "root", "password")

```
LauncheProcessAsUser (BSTR bsApplication, BSTR bsCommandLine, BSTR bsUsername, BSTR bsPassword, VARIANT *phWindow);
```

入力クレデンシャルでプロセスを開始し、プロセス ウィンドウ ハンドルを返します。

例： Dim test Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") Hwnd = test.LauncheProcessAsUser("cmd.exe", "/k echo This console is run under %USERNAME% account...", "administrator", "password")

GetWindowProcessID(VARIANT *phWindow, LONG *pProcessID);

指定されたウィンドウ ハンドルのプロセス ID を返します。

例 : Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LaunchRDP("hostname", "administrator", "password") id =
test.GetWindowProcessID(hwnd) test.Echo "Process ID = " & id

GetWindowTitle(VARIANT *phWindow, BSTR *pbsTitle);

指定されたウィンドウ ハンドルのタイトルを返します。

例 : Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LaunchRDP("hostname", "administrator", "password") title =
test.GetWindowTitle(hwnd)

CloseWindow(VARIANT *phWindow, LONG Seconds);

ウィンドウが X 秒後に閉じることを通知するメッセージを含むダイア
ログ ボックスを表示し、指定されたウィンドウ ハンドルのウィンドウ
を閉じます。

例 : Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LaunchRDP("hostname", "administrator", "password")
test.Sleep(5000) test.CloseWindow(hwnd, 60)

SetTimeoutEvent(LONG seconds);

"WaitForEvents" メソッドのタイムアウトを指定します。タイムアウト
値に達すると、WaitForEvents メソッドは、タイムアウトに達したことを
示す戻り値で、ブロックしているコールから戻ります。

例 : Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LaunchRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetTimeoutEvent(10)

SetWindowCloseEvent(VARIANT *phWindow);

"WaitForEvents" メソッドに対してウィンドウを閉じるイベントを指定
します。ウィンドウが閉じられた後、"WaitForEvents" メソッドは、ブ
ロックしているコールから戻り、ウィンドウが閉じられたことを示す
戻り値を表示します。

例 : Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LaunchRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetWindowCloseEvent(hwnd)

```
SetServerCheckinEvent(BSTR bsURL);
```

共有アカウント管理 チェックインイベントを実行ブロック条件として設定します。 **ActiveX** は 5 秒間隔で 共有アカウント管理 をクエリします。

```
例： Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =
test.LauncherRDP("hostname", "administrator", "password")
test.SetServerCheckinEvent("http://server.com/__azy?djfhwek5jy34brfhwk
eb") (replace with variable)
```

```
Echo(VARIANT* pArgs);
```

メッセージを画面に出力します、

```
Set test = CreateObject("ACLauncher.ACWebLauncher") hwnd =  
test.Echo("Password Checkin")
```


第 4 章: レジストリ エントリ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[CA ControlMinder のレジストリ](#) (P. 575)

[追加レジストリ キー](#) (P. 649)

CA ControlMinder のレジストリ

CA ControlMinder は、以下のレジストリ キーの下に、レジストリ エントリを作成します。このレジストリ キーは、CA Access Control エンドポイント管理 リモート環境設定の ACROOT と呼ばれます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl

メインのレジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

CurrentVersion

製品の現在のバージョンとビルドを定義します。

Encryption Package

対称暗号化の実装に使用する DLL の完全パス名を定義します。

デフォルト : ACInstallDir\bin\aes256enc.dll

<Build_Number>

CA ControlMinder は製品の現在のバージョンおよびビルドを以下のレジストリ キーに定義します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Build_Number

このオプションは内部使用専用です。

AccessControl

CA ControlMinder は、使用する汎用設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\AccessControl

AccessControl レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

AccessControl Services

CA ControlMinder のサービス名および実行可能ファイルのリストを定義します。

デフォルト：「SeOSAgent;SeOS Agent」、「SeSudo;SeOS TD」、「seoswd;SeOS Watchdog」

注：エンタープライズ管理サーバの一部であるエンドポイントには、このレジストリ エントリの以下のデフォルト値も含まれています。

"Sepmdd;SeOS Policy Model(DMS__)"、"Sepmdd;SeOS Policy Model(DH__)"、
"Sepmdd;SeOS Policy Model(DH__WRITER)"

admin_default_check

リモート端末リソースの *defaccess* プロパティが *all* に設定されているか、または *_default* 端末リソースへのアクセスが許可されている場合でも、CA ControlMinder による CA ControlMinder サーバへのログインアクセスを拒否するかどうかを指定します。

下位互換性のために維持。

デフォルト：0（アクセスを拒否しません）

AdminInst

内部的使用のみ。

デフォルト：0

auth_login

管理目的でユーザを認証する方法を指定します。

有効な値は以下のとおりです。

native - ネイティブのオペレーティング システム (OS) のユーザを対象に、OS に対してユーザのパスワードをチェックします。

eTrust - ネイティブのオペレーティング システムに存在していないユーザを対象に、CA ControlMinder データベースに対してユーザのパスワードをチェックします。

デフォルト : native

auth_module_names

ネイティブ認証以外の認証が許可されている言語クライアント モジュールのリスト。クライアント モジュール名は、認証前に、LCA API 呼び出し内のクライアントによって設定されます。このレジストリ値を変更すると、非ネイティブ モードで認証する他のクライアントに影響する可能性があります。

デフォルト : none

CPF_TARGETS

CPF サービスが通信するターゲット メインフレーム CPF システム (リモート CPF ターゲット ノード) のリスト。

デフォルト : ACF2 TOP RACF

eACPipePrefix

新しいパイプ サーバとパイプ クライアントが使用するパイプ名の一部としての値。システムが CA ControlMinder の古いクライアントを保持している場合は、古いクライアントが機能するためにこの値が必須になります。それ以外の場合は、この値をより安全なパイプ名に変更してください。

デフォルト : SEOS

eACPipeTranslator

使用されなくなりました。

full_year

secons -tv、seaudit、および dbmgr ユーティリティを使用する際に、年を 2 桁で表示するか（値が no の場合）、4 桁で表示するか（値が yes の場合）を指定します。

デフォルト： yes

GenerateMemDump

CA ControlMinder サービスのコード例外を処理したときに、CA ControlMinder がメモリ ダンプ (1) を作成するかどうかを指定します。CA ControlMinder は、`ACInstallDir¥bin¥serviceProcessName.PID.dmp` にメモリ ダンプを作成します。ダンプの名前は、`SeOSAgent.5704.dmp` のようになります。

注：メモリ ダンプはユーザ モードでのみ使用可能であり、カーネルモードでは使用できません。

デフォルト： 1

parent_pmd

このワークステーションが `pmdb@host` 形式でサブスクライブする PMDB。このデータベースは、ローカル データベースを更新できる唯一の Policy Model です。

値を指定しない場合、ワークステーションはどの PMDB からの更新情報も受け付けません。エントリを `_NO_MASTER_` に設定すると、すべての PMDB でこのワークステーションを更新できます。

デフォルト値なし

例： `pmd1@host1;pmd2@host1;pmd3@host2`

passwd_pmd

`pmdb@host` 形式での Policy Model のパスワード置換のターゲット。

`parent_pmd` レジストリ値と `passwd_pmd` レジストリ値に同じ値を指定できます。`parent_pmd` レジストリ値と `passwd_pmd` レジストリ値が異なる場合、`passwd_pmd` データベースが更新情報を `parent_pmd` データベースに送信し、更新内容を伝達します。したがって、`parent_pmd` データベースは `passwd_pmd` データベースのサブスクライバである必要があります。

この値を設定しない場合、`parent_pmd` レジストリ キーの値が継承されます。

デフォルト値なし

ReverseIpLookup

ユーザがその端末からログインする権限があるかどうかを判定するために、クライアントの IP アドレスを解決する方法を制御します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - クライアントの開いているソケットの IP アドレスを調べ、それに従ってログオンが許可されます。

no - クライアントから受け取ったホスト名を使用しますが、ホスト名は解決されません（**TERMINAL** クラスを無効にすることにより、同じ結果を得られます）。

デフォルト： yes

SeOSPath

CA ControlMinder のインストール先ディレクトリ。

SplashEnable

対話形式（GINA）のログインプロセス中に保護メッセージを有効または無効にするための切り替え設定。このメッセージは、CA ControlMinder がコンピュータを保護することをユーザに通知します。値 1 はメッセージが有効であることを示し、値 0 はメッセージが無効であることを示します。

デフォルト： 1

TNG_Environment

Unicenter 統合を有効または無効にするための切り替え設定。

値： 1 — Unicenter 統合を有効にし、Unicenter TNG クラスでデータベースを作成します。**0** — Unicenter 統合を無効にし、Unicenter TNG クラスなしでデータベースを作成します

デフォルト： 0

TrustedServices

trusted プログラムのリスト。

デフォルト値なし

UseFsiDrv

ドライバのロードを有効または無効にするための切り替え設定。

値： 1 — ドライバのロードを有効にします。 0 — ドライバのロードを無効にします

デフォルト： 1

Agent

CA ControlMinder は、使用するエージェント設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Agent

Agent キー エントリ（およびサブキー）は、内部でのみ使用されます。

ShutdownWaitingTimeout

CA ControlMinder エージェントがそのコンポーネントの正常シャットダウンを待機するタイムアウト期間をミリ秒単位で定義します。 CA ControlMinder コンポーネントが正常にシャットダウンしない場合、エージェントは強制シャットダウンを行います。

注： このレジストリ エントリは内部使用のみです。

デフォルト： 60000

Applications

CA ControlMinder は、使用するアプリケーション設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Applications

Applications レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

OperationMode

制御されているアプリケーション モードがアクティブ (1) かどうかを指定します。

この値は 1 に設定する必要があります。

デフォルト： 1

<Application_Name>

CA ControlMinder は、使用する特定のアプリケーション設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Applications¥*Application_Name*

それぞれの Applications¥*Application_Name* レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

ApplicationName

制御されるプロセスの名前を定義します。

完全パス名を *device:¥path¥name.exe* 形式で指定する必要があります。

デフォルト： 実行可能ファイルのフルパス名

引数

アプリケーションの起動時に CA ControlMinder が使用する引数を定義します。

デフォルト： "" (引数なし)

Desktop

ワークステーションおよびセッション名を定義します。

デフォルト： デフォルトなし

OperationMode

アプリケーションがアクティブ (1) かどうかを指定します。

デフォルト： 1

RestartApplication

アプリケーションが終了または停止した場合に再起動する (1) かどうかを指定します。

デフォルト： 1

StartApplication

Watchdog が起動したときに、CA ControlMinder がアプリケーションを起動する (1) かどうかを指定します。

デフォルト : 1

WorkingDirectory

アプリケーションが起動される作業ディレクトリを定義します。

デフォルト : `ACInstallDir¥bin`

クライアント

CA ControlMinder は、使用するクライアント アプリケーション設定を以下のキーの下で保守します。

`HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Client`

Client レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

ConnectTo

CA ControlMinder のクライアント管理アプリケーション (selang など) がデフォルトで接続するホスト名を定義します。

デフォルト : localhost

Standalone

CA ControlMinder は、使用するスタンドアロン クライアント アプリケーション設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Client\Standalone

Client\Standalone レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

full_login_check

追加のユーザ プロパティ (grace や max_login) を確認し、スタンドアロンのアプリケーションからの接続要求中にログインを実行するために、CA ControlMinder サーバを有効にするための切り替え設定。

この値は、リモートパスワードの有効期限が切れる直前にパスワードを変更する場合に役立ちます。

値が 1 に設定されている場合、チェックが有効になります。

デフォルト : 0

Common

CA ControlMinder は、以下のキーの下にある共通コンポーネントで 사용되는設定を管理します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Common

Common キーには、レジストリ エントリが含まれていません。このキーには、共通コンポーネント用のレジストリ サブキーが存在します。

AgentManager

CA ControlMinder は、エージェント マネージャ関連の設定を以下の場所に保存します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥common¥AgentManager

エージェント マネージャ レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

RefreshTimeout

エージェント マネージャの更新間隔を秒単位で定義します。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：600

StandAloneService

このサービスがスタンドアロン サービスかどうかを指定します。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：0

TraceEnabled

CA ControlMinder エージェント マネージャ トレース モードを定義します。

オプション：0、1

デフォルト：1

WorkSpace

CA ControlMinder エージェント マネージャ ワークスペースの完全パス名を指定します。

デフォルト：

¥ProgramFiles¥CA¥AccessControlShared¥APMS¥AccessControl¥Data¥Agent Manager

Plugins

CA ControlMinder は、プラグインによって使用される設定を以下のキーの下に保存します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Common¥AgentManager¥Plugins

Plugins キーには、レジストリ エントリが含まれていません。このキーには、プラグイン用のレジストリ サブキーが存在します。

アカウント マネージャ

CA ControlMinder は、アカウント マネージャ関連の設定を以下の場所に保存します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥common¥AgentManager¥Plugins¥AccountManager

アカウント マネージャ レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

Exclude_Endpoint_Types

現在のアカウント マネージャが処理しないエンドポイント タイプを定義します。

Interval

プラグイン スケジュールを秒単位で定義します。

デフォルト : 1

注: ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

max_threads_count

プールで実行するスレッドの数を定義します。

値 : 50

タイプ : REG_DWORD

OperationMode

プラグインの操作モードを定義します。

オプション : 0 - プラグイン無効、1 - プラグイン有効

デフォルト : 0

PluginPath

プラグインの完全パス名を定義します。

タイプ： REG_SZ

デフォルト：

¥ProgramFiles¥CA¥AccessControlServer¥APMS¥AccessControl¥bin¥Account
Manager.dll

QueryFilter

メッセージキューの受信キュー フィルタに追加される追加値を指定します。

オプション： ENDPOINT_CUSTOM 1...5=、 ENDPOINT_OWNER=、
ENDPOINT_DEPARTMENT=

以下の点に注意してください。

- プロパティ値はアポストロフィで囲みます。
- 複数のプロパティを指定する場合は、オペランド AND および OR を使用します。
- 必要に応じて丸かっこを使用します。

Schedule

プラグイン スケジューリング文字列を定義します。

デフォルト： 00:00@Sun.Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat

注： ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

ScheduleType

プラグイン スケジュール タイプを定義します。

オプション： 0 - 1 回実行、1 - オン デマンドで実行、2 - 指定間隔で実行、3 - スケジュールにしたがって実行

デフォルト： 1

wmi_timeout

タイムアウト前の、WMI のエンドポイントからのレスポンスの待機時間を秒単位で定義します。

デフォルト： 60

PupmAgentManager

CA ControlMinder は、PupmAgentManager 関連の設定を以下の場所に保存します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Common¥AgentManager¥Plugins¥PupmAgent

PupmAgentManager レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

AutoRegister

自動登録間隔を日数で定義します。

デフォルト：7

Interval

プラグイン スケジュールを秒単位で定義します。

デフォルト：1

注：ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

OperationMode

プラグインの操作モードを定義します。

オプション：0 - プラグイン無効、1 - プラグイン有効

デフォルト：0

PluginPath

プラグインの完全パス名を定義します。

デフォルト：/opt/CA/AccessControlShared/lib/AccountManager.so

RegistrationInterval

登録スケジュールを間隔で指定します。

デフォルト：7

タイプ：REG_DWORD

Schedule

プラグイン スケジューリング文字列を定義します。

デフォルト：00:00@Sun.Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat

注：ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

ScheduleType

プラグイン スケジュール タイプを定義します。

オプション：0 - 1 回実行、1 - オン デマンドで実行、2 - 指定間隔で実行、3 - スケジュールにしたがって実行

デフォルト：1

DiscoveryAgent

CA ControlMinder は、DiscoveryAgent に関連する設定を以下の場所に保持します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Common¥AgentManager¥Plugins¥DiscoveryAgent

DiscoveryAgent レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

Interval

プラグイン スケジュールを秒単位で定義します。

デフォルト：600

注：ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

max_threads_count

スレッド プールのスレッド数を定義します。

デフォルト：10

OperationMode

プラグインの操作モードを定義します。

オプション：0 - プラグイン無効、1 - プラグイン有効

デフォルト：1

PluginPath

プラグインの完全パス名を定義します。

デフォルト：/opt/CA/bin/DiscoveryAgent.dll

QueryFilter

TIBCO 受理キュー フィルタに追加する値を定義します。

デフォルト：空の値

Schedule

プラグイン スケジューリング文字列を定義します。

デフォルト : 00:00@Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

注: ScheduleType が 2 に設定されている場合にのみ適用されます。

ScheduleType

プラグイン スケジュールのタイプを定義します。

オプション : 0 - 1 回実行、1 - オンデマンドで実行、2 - 指定間隔で実行、3 - スケジュールに従って実行

デフォルト : 0

通信

CA ControlMinder は、使用するメッセージ キュー サーバ通信設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\common\communication

communication レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

certificate

SSL 接続に対する証明書ファイルを定義します。

制限 : 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

Distribution_Server

配布サーバの URL を定義します。カンマ区切りリストに複数の配布サーバを定義できます。

例 : tcp://ds.comp.com:7222, tcp://ds_dr.comp.com:7222

デフォルト : none

endpoint_to_server_queue

エンドポイントが CA Access Control エンタープライズ管理 への情報の送信に使用するメッセージ キューの名前を定義します。

デフォルト : ac_endpoint_to_server

server_to_endpoint_broadcast_queue

CA Access Control エンタープライズ管理 がすべてのエンドポイントへメッセージをブロードキャストするために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_server_to_endpoint_broadcast

server_to_endpoint_queue

CA Access Control エンタープライズ管理 がエンドポイントへのメッセージの送信に使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_server_to_endpoint

server_to_server_broadcast_queue

エンタープライズ管理サーバが、トピックをブロードキャストし、reportserver ユーザを使用して認証するために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_server_to_server_broadcast

server_to_server_local_queue

エンタープライズ サーバから情報を取得するために、配布サーバによって使用される、CA ControlMinder メッセージキュー上のキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_server_to_server_local

server_to_server_queue

エンタープライズ管理サーバが、メッセージを送信し、reportserver ユーザを使用して認証するために使用するメッセージキューの名前を定義します。

デフォルト : ac_server_to_server

ssl_custom

ホスト名の検証機能を使用するかどうかを指定します。

制限 : 0 - ホスト名の検証機能を使用しない、1 - ホスト名の検証機能を使用する。

デフォルト : 0

ssl_hostname

SSL のホスト名を定義します。

デフォルト : none

ssl_identity

レポート エージェントの ID を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_issuer

SSL 接続に対する発行元の証明書を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_key

レポート エージェントの秘密鍵を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

ssl_noverifyhost

ホスト証明書の検証を有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - ホスト証明書の検証を無効にする、1 - ホスト証明書の検証を有効にする。

デフォルト： 0

ssl_noverifyhostname

ホスト名の検証を有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - ホスト名の検証を無効にする、1 - ホスト名の検証を有効にする。

デフォルト： 0

ssl_trace

SSL トレースを有効にするかどうかを指定します。

制限： 0 - SSL トレースを無効にする、1 - SSL トレースを有効にする。

デフォルト： 0

ssl_trusted

SSL 接続に対して信頼されている証明書を定義します。

制限： 証明書データが含まれているファイルへの完全パス名。

デフォルト： none

crypto

CA ControlMinder は、使用する暗号モジュール設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥crypto

crypto レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

ca_certificate

認証局（CA）の証明書データベースへの完全パス名を定義します。

デフォルト：ACInstallDir¥data¥crypto¥def_root.pem

communication_mode

Secure Socket Layer (SSL) のプロトコルを有効にするかどうかを指定します。

これを **ssl_only** に設定した場合は、SSL V2、SSL V3、TLS の各接続のみが有効になります。つまり、このコンピュータは、SSL をサポートしていないコンピュータと通信できないため、SSL をサポートしていない、r12.0 より前の各バージョンの Access Control を実行しているコンピュータと通信できません。

注：CA ControlMinder r12.0 以降が実行されているコンピュータでは、SSL がサポートされています。

fips_only トークンが 1 に設定されている場合は、FIPS モード（つまり TLS）では実際の通信モードは **ssl_only** に設定され、**communication_mode** トークンは無視されます。

有効な値は以下のとおりです。

- all_modes
- ssl_only
- non_ssl

デフォルト：non_ssl

encryption_methods

メッセージを復号化するために CA ControlMinder エージェントが使用する暗号化ライブラリを指定します。復号化が成功するまで、エージェントはリスト内の各ライブラリを順番に使用します。

制限： aes256enc、aes192enc、aes128enc、desenc、tripledesenc、defenc

デフォルト： aes256enc、aes192enc、aes128enc、desenc、tripledesenc

fips_only

このトークンは、CA ControlMinder が FIPS 専用モードで機能するかどうかを制御します。このモードでは、FIPS 以外のすべての機能が無効になります。

有効な値は以下のとおりです。

1 CA ControlMinder は FIPS 専用モードで機能します。

0 CA ControlMinder は FIPS 以外のモードで機能します。

デフォルト： 0

private_key

所有者の秘密鍵への完全パス名を定義します。

デフォルト： ACInstallDir¥data¥crypto¥sub.key

ssl_port

CA ControlMinder のクライアントとサービスの間の SSL 通信のポートを定義します。

デフォルト： 5249

subject_certificate

所有者の証明書への完全パス名を定義します。

デフォルト： ACInstallDir¥data¥crypto¥sub.pem

データ

CA ControlMinder は、使用する内部設定を以下のキーに保持します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Data

データ キー エントリは、内部使用のみです。このキーは開けません。

Dependency

CA ControlMinder は、使用する依存関係設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Dependency

CA ControlMinder のコンポーネント モジュールが、他の製品の埋め込みコンポーネントとしてインストールされているときは、このレジストリ キーのすべてのサブキーが **CA ControlMinder** に依存する製品の名前になります。 **CA ControlMinder** をアップグレードまたはアンインストールする場合、**CA ControlMinder** がこのレジストリを確認し、プロセスを続行できるかどうか、または中止する必要があるかどうかを判断します。

devcalc

CA ControlMinder は、使用するポリシー偏差計算機能設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥devcalc

devcalc レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

dms_cmd_retry_interval

DMS 通知コマンドの試行間隔を秒数で定義します。

デフォルト : 60

max_dms_cmd_retry

ポリシー偏差計算機能が **DMS** に更新通知の送信を再試行する最大回数を定義します。この回数を超えても送信されないと、再試行しなくなります。

デフォルト : 3

max_lines_request

get devcalc selang コマンドが任意の時点で（ポリシー偏差データ ファイルから）返す最大行数を定義します。以下のコマンドを使用して、追加行を取得する必要があります。

```
get devcalc params("offset=X")
```

X

前の *get devcalc* 出力で返された行オフセットを定義します。

デフォルト : 50

Exits

CA ControlMinder は、使用するエージェント終了設定を以下のキーの下で保守します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Exits
```

Exits レジストリ キーには、レジストリ エントリは含まれていません。含まれているのは、エージェント終了のレジストリ サブキーです。

AuthenticatePassword

CA ControlMinder は、使用するパスワード認証エージェント終了設定を以下のキーの下で保守します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Exits\AuthenticatePassword
```

Exits\AuthenticatePassword レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

有効

パスワードルール適用エージェント終了を有効または無効にするための切り替え設定。この値を 0 に設定すると、終了は無効になります。それ以外の値を設定すると、終了は有効になります。

デフォルト : 0

EnforcePasswordControl

CA ControlMinder クライアントを使用したパスワードルール適用の条件。

0 - パスワードルール適用はありません。

1 - 一般ユーザが自分のパスワードを変更したときに、パスワードルール適用が有効になります。

2 - admin またはパスワードマネージャが、他人または本人のパスワードを変更したときに、パスワードルール適用が有効になります。

3 - 値 1 および 2 の蓄積。

デフォルト : 1

Engine

CA ControlMinder は、使用する CA ControlMinder エンジン (seos) エージェント終了設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Exits\Engine

Exits\Engine レジストリ キーには、デフォルトでレジストリ エントリが含まれていません。

Remote Grace Info

CA ControlMinder は、使用するリモート猶予情報エージェント終了設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Exits\Remote Grace Info

Exits\Remote Grace Info レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

DefaultWarningDays

segrace\SegraceW ユーティリティのユーザに対して、パスワード失効警告が表示されるデフォルトの日数を定義します。つまり、これらのユーティリティのいずれかが適用されたが、このレジストリ値で指定した日数よりも少ない日数でユーザのパスワードが失効する場合、そのユーザに警告メッセージが表示されます。

デフォルト : 7

Remote Shutdown

CA ControlMinder は、使用するリモート シャットダウン エージェント終了設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Exits¥Remote Shutdown

Exits¥Remote Shutdown レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

パス

リモート シャットダウン DLL の完全パス名。

デフォルト *ACInstallDir¥bin¥remshut.dll*

Prefix

リモート シャットダウン DLL によって使用される定義済みプレフィクス。

デフォルト : SD

FsiDrv

CA ControlMinder は、使用するドライバ設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥FsiDrv

FsiDrv レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

AuditRefreshPeriod

同じソースの連続する 2 つの監査イベントの間の最小時間（秒単位）を定義します。CA ControlMinder では、この期間内に発生する同じソースの連続イベントの監査メッセージをログに記録しません。

デフォルト : 0（すべての監査イベントがログに記録されます）

BatchOplockStatus

ファイル全体のバッチ **Oplocks**（オポチュニスティック ロック）を無効にするかどうかを指定します。無効（値を 0）にすると、ドライバはファイルアクセスに関する監査情報を **100%** 収集しますが、パフォーマンスは低下します。0 以外の値を指定すると、バッチ **OpLocks** は定期的に動作しますが（有効）、関連ファイルにアクセスしない場合があります、不完全な監査情報を提供する可能性があります。

注: 新しい設定を使用するには、ドライバを再ロードする必要があります。CA ControlMinder を停止（secons -s）した後に、ドライバをアンロード（net stop seosdrv）します。

デフォルト：1（有効）

BypassDriversCount

バイパス リストに追加するドライバの数を定義します。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：0

CacheLimit

seosdrv カーネル メモリ キャッシュの制限サイズを MB 単位で定義します。

タイプ：REG_DWORD

制限：8 ～ 64

デフォルト：16

CounterResolution

a:1000 の形式を使用して、タイム スタンプ測定解決を定義します。

タイプ：DWORD

制限：1 - 1000（10 進数）

デフォルト：100

ディレクトリ

ドライバの場所。

デフォルト：system_drive¥Windows_path¥system32¥drivers

DriverName_drvNumber

バイパスするドライバの名前（「thisdrv.sys」など）を定義します

値： drvNumber - 0 から BypassDriversCount - 1 までの数。

タイプ： REG_SZ

制限： 49 文字。

注： バイパスするドライバごとに 1 つのレジストリ エントリを作成し、BypassDriversCount によって定義したドライバの数が指定されていることを確認します。

DynamicSysThreadDetection

Trend Micro™ PC-cillin Antivirus など、システム スレッドを作成する別の製品によって作成されたすべてのカーネル スレッドを CA ControlMinder でトレースするように指定します。

注： このレジストリ値を有効にすると、パフォーマンスの問題を引き起こすことがあります。このレジストリ値を有効にする前に、まず、CA Technologies に問い合わせることをお勧めします。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

タイプ： REG_DWORD

デフォルト： 0（無効）

FileCacheDisabled

汎用のファイル キャッシュを有効または無効にするための切り替え設定。

値： 0 汎用ファイル キャッシュを有効にします。1 - 汎用ファイル キャッシュを無効にします

デフォルト： 0

LoopHoleProtectionDisabled

ループホール防止を無効にするかどうかを指定します。ループホール防止とは、Process Monitor（procmon.exe）のようにハンドルを閉じる可能性のあるアプリケーションから CA ControlMinder を保護するものです。

値： 0 - ループホール防止を有効にします。1 - ループホール防止を無効にします。

デフォルト： 0

MaxAuditRecordLimit

監査キューの制限を定義します。キュー長がこの制限を超えている場合、CA ControlMinder は監査イベントを生成するスレッドを人為的に遅くします。こうすることにより、新しいアイテムがキューに追加されるより速くキューを読み取り、ログファイルに書き込むことができます。

注: CA ControlMinder が新規項目を読み取って処理するよりも新規項目がキューに追加される方が速い場合、システムのメモリが枯渇する可能性があります。

デフォルト: 200

MaxTimeoutLimit

連続するタイムアウトの数を定義します。CA ControlMinder がこの数を検出すると、ドライバのバイパスを起動します。この制限に達すると、ドライバは、認証エンジンがイベント処理をできるようになるまで、認証エンジンに認証要求を送信するのを停止します。

この値を 0 に設定すると、このバイパスは無効になります。

デフォルト: 5

NetworkDispatchLevelAccess

インターセプトされたネットワーク イベント中に、IRQL でのディスパッチ時に、ドライバの応答を定義します

値: 0 と 1

デフォルト:

QueueTimeout

seosd の応答を待つ最長時間（秒単位）。

デフォルト: 10

QueueTimeoutAnswer

タイムアウト後のドライバの応答。

デフォルト: 0（拒否）

RegistryCacheDisabled

汎用のレジストリ キャッシュを有効または無効にするための切り替え設定。

値：0 -- 汎用レジストリ キャッシュを有効にします。1 -- 汎用レジストリ キャッシュを無効にします

デフォルト：0

RedRangeLimit

キュー タイムアウトと比較して累積認証タイムアウトの範囲を定義します。

タイプ：DWORD

値：70 - 99

デフォルト：70

SilentModeAdmins

メンテナンス モード (**SilentModeEnabled = 1**) でコンピュータを管理できるユーザ名の行区切りのリスト。

デフォルト値なし

SilentModeEnabled

メンテナンス モードがアクティブ (1) かどうかを指定します。

デフォルト：0 (無効)

SystemBypassRestricted

CA ControlMinder がシステム プロセスのアクセス チェックをバイパスするかどうかを指定します。デフォルトでは、CA ControlMinder はシステム プロセスを信頼できると見なさず、システム プロセスのアクセス チェックをバイパスしません。

値：0 - アクセス チェックをバイパスします。1 - アクセス チェックをバイパスしません。

デフォルト：1

YellowRangeLimit

キュー タイムアウト値と比較して累積認証タイムアウトの範囲を定義します。たとえば、ドライバ認証キューに 15 のイベントが含まれ、平均処理期間が 0.1 秒である場合、累積認証タイムアウトは 10 秒の 15% に相当する 1.5 秒です。黄色の範囲の下の値は状態を緑に設定します。黄色の範囲の上の値は状態を赤に設定します。

タイプ：DWORD

値：20 ～ 50

デフォルト：40

計測

CA ControlMinder は、使用する（ロードされるすべてのプラグインに適用される）cainstrm.dll の動作設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Instrumentation

Instrumentation レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

アクティブ

cainstrm.dll がアクティブ (1) かどうかを指定します。

0 を指定した場合、cainstrm.dll はプラグインをロードしますが、処理は行いません。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：1

ApplyOnProcess

計測が適用されるプロセスのリストを定義します。

サービス名または完全パス名を定義できます。名前は大文字と小文字を区別しません。たとえば、「services.exe」、「¥system32¥services.exe」、「c:¥windows¥system32¥services.exe」のように定義します。

タイプ：REG_MULTI_SZ

デフォルトでは、このトークンは設定されていません（インストルメンテーションはどのプロセスにも適用されます）。

DotNetOperationMode

.Net アセンブリに対する CA ControlMinder の低レベル インストールメン
テーション ポリシーを指定します。

タイプ : DWORD

デフォルト : 1

注: このデフォルトの設定によって、.Net アセンブリのインストールメン
テーションが有効になります。1 以外の任意の値では、.Net アセンブ
リのインストールメンテーションは無効になります。

ExcludeProcess

インストールメンテーションが適用されないプロセスのリストを定義し
ます。

注: このエントリは、ApplyOnProcess が設定されていない場合にのみ有
効です。

タイプ : REG_MULTI_SZ

デフォルトでは、このトークンは設定されていません。

OperationMode

cainstrm.dll がメモリにプラグインをロードする (1) かどうかを指定し
ます。

タイプ : REG_DWORD

デフォルト : 1

RunTimeInstrumentationDisabled

ランタイムで CA ControlMinder インストールメンテーション ポリシーを
指定します。

タイプ : REG_DWORD

制限: 0 - ランタイム インストールメンテーションを有効にします。1 - ラ
ンタイム インストールメンテーションを無効にします。

デフォルト : 0

RunTimeInstrumentationIncludeList

ランタイム インストールメンテーションを適用するプロセスのリスト
を定義します。

タイプ : REG_MULTI_SZ

デフォルト : 空白

TraceDbgEnable

cainstrm モジュールのステータス フラグをトレースするかどうか、つまり、DbgView または Kernel Debugger へのトレースを有効にするかどうかを指定します。

タイプ : RED_DWORD

制限 : 0 - false。1 - true

デフォルト : 0

TraceFileIsCyclic

トレース ファイルのタイプを指定します。

タイプ : REG_DWORD

制限 : 0 - トレース ファイルは循環しません。1 - トレース ファイルは循環します。

デフォルト : 0

TraceFileSizeLimit

トレース ファイルの最大サイズをバイト単位で定義します。この値が 0 の場合、トレース ファイルに対して最大サイズの制限が適用されません。

タイプ : REG_DWORD

デフォルト : 0

TraceFilteringMask

各プラグインのフィルタリング マスクを定義します。このレジストリ 値の有効値は、対象となるソフトウェア コンポーネントのステータスによって異なります。定義済みの値は次の 2 つです。0 - すべての情報がフィルタされます（情報は何も表示されません）。0x0fffffff - どの情報もフィルタされません（すべての情報が表示されます）。

タイプ : REG_DWORD

デフォルト : 0

注: ユーザ自身がこのレジストリ エントリの値を変更することはお勧めできません。 詳細については、当社テクニカル サポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

TraceFolderPath

トレース ファイルへの完全パス名を定義します。

タイプ：REG_SZ

デフォルト：空白

TraceOutputMask

トレース出力チャネル (デバッグ ストリーム、ファイル、または ETW) のフィルタリング マスクを指定します。トレースの出力先として、ファイル、DbgView デバッグ チャネル、または WinDbg デバッグ チャネルを指定できます。この値が 0 の場合、出力は無効になります。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：0

注: ユーザ自身がこのレジストリ エントリの値を変更することはお勧めできません。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

UnloadIfNoPlugins

現在のプロセスにプラグインが割り当てられているときに、cainstrm.dll が自動的にアンロードされる (1) かどうかを指定します。

0 を指定した場合、cainstrm.dll はプラグインをロードしますが、処理は行いません。

タイプ：REG_DWORD

デフォルト：1

lang

CA ControlMinder は、使用する管理言語（selang）設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥lang

lang レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

HandleHomeDir

ネイティブ ユーザ アカウントのプロパティ HOME_DIR が更新されてホーム ディレクトリが作成されるかどうかを判別する値。

値が 0 に設定されている場合、ユーザのプロパティ HOME_DIR の更新のみが行われます。値が 1 に設定されている場合、ユーザのプロパティが更新され、ファイル システムにホーム ディレクトリが物理的に作成されます。

デフォルト：1

help_path

lang ヘルプ ファイルがインストールされているディレクトリ。

デフォルト：ACInstallDir¥data¥help

HNODE_MAX_EVENTS

HNODE レコードに書き込まれるヘルス ステータス イベントの最大数を定義します。イベントの数が最大数を超えると、最も古いイベントが削除されて、最新のイベントのみが残ります。

デフォルト：10

ModifiableClassFlags

CA ControlMinder 管理者が以下の selang コマンドを使用して変更できるフラグを指定します： setoptions class *className* flags{+ | -} (*flag*)

値：W -- 特定のクラスの警告モードを設定します。I -- 特定のクラスのリソースの大文字小文字を変更します。WI -- 特定のクラスのリソースの警告モードを設定し、大文字小文字を変更します

デフォルト：W

query_size

データベースへの問い合わせで一覧表示されるレコードの最大数。

デフォルト：100

SetBlockRun

Trusted プログラムの確認を行うかどうか、および Untrusted プログラムの実行をブロックするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

yes - viapgm アクセス権限ルールで定義されたすべてのプログラムでは、blockrun プロパティが **yes** に設定されます。

no - viapgm アクセス権限ルールで定義されたすべてのプログラムでは、blockrun プロパティが **no** に設定されます。

デフォルト : Yes

SpaceReplace

内部的使用のみ。このキーは、常に空であることが必要です。

デフォルト : ""

use_old_commands

ACF2™ と互換性のある古いコマンド (ag、lg、rg、lu、au など) を無効にするかどうかを指定します。

制限: 0 — 古いコマンドをサポートしない、1 — 古いコマンドをサポートする

デフォルト : 1 (古いコマンドをサポートす)

logmgr キー - レジストリの設定

CA ControlMinder は、使用するロギング設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥logmgr

logmgr レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

audit_back

CA ControlMinder の監査バックアップ ファイルの名前。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト : ACInstallDir¥log¥seos.audit.bak

audit_group

監査ログに対する読み取り権限を持つグループ。

デフォルト : ComputerAssociates

audit_log

CA ControlMinder の監査ログ ファイルの名前。 このファイルが `audit_size` で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder はファイルを閉じて、このファイルの名前を `audit_back` で指定された名前に変更した後、新しい監査ログを作成します。 このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト : `ACInstallDir¥log¥seos.audit`

audit_max_files

CA ControlMinder が日付によるバックアップを実行するときに蓄積する監査ログ バックアップ ファイルの最大数を定義します。
`BackUp_Date` の設定が [なし] 以外の任意の値に設定されている場合は、CA ControlMinder は引き続き日付によるバックアップ ファイルを蓄積します。 この設定を使用すると、CA ControlMinder が監査ログのバックアップに使用するディスク領域を削減することができます。 監査ログのバックアップ ファイル数が設定された制限に達すると、CA ControlMinder は最新のファイルを作成するときに最も古いバックアップ ファイルを削除します。

値は以下のとおりです。

- 0 - すべての監査ログ バックアップ ファイルを保持します。
- $n - 0$ を超える 正の整数。

注: CA ControlMinder は重複監査ログ バックアップ ファイルを自動的に保護するため、それらを手動で削除することはできません。さらに、監査レポートが有効な場合、レポート エージェントが処理を完了するまで、CA ControlMinder はバックアップ ファイルを削除しません。

デフォルト : 50

audit_size

CA ControlMinder の監査ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位)。 50 KB 以上のサイズを指定してください。

デフォルト : 10240

注: 監査ファイルのサイズが 2GB を超える場合、CA ControlMinder は、監査ファイルへの監査レコードの書き込みを停止します。

AuditFiltersFile

CA ControlMinder の監査フィルタ ファイルの名前。

デフォルト : `ACInstallDir¥data¥audit.cfg`

BackUp_Date

CA ControlMinder が監査ログ ファイルをバックアップする条件、および CA ControlMinder がタイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加するかどうかを指定します。

`audit_size` 設定で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は常に監査ログ ファイルをバックアップします。

値 : none、yes、daily、weekly、monthly

- `yes` -- `audit_size` で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップし、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加します。
- `none` -- `audit_size` で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップしますが、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加しません。
- `daily`、`weekly`、`monthly` -- 指定された時間間隔が経過し、かつ `audit_size` で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder は監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加します。ただし、指定された時間間隔内に監査イベントが監査ログ ファイルに書き込まれない場合、間隔が経過しても、CA ControlMinder はファイルをバックアップしません。

注 : CA ControlMinder は、最初の監査ログ ファイルを作成した時間から指定された間隔を数え、適切な日の午前零時にファイルをバックアップします。

例 : 設定には週単位の値があり、CA ControlMinder は 4 月 1 日午前 9 時に監査ログ ファイルを作成します。多くの監査イベントが今週発生し、監査ログ ファイルは 4 月 4 日月曜日上に `audit_size` 設定で指定された値を超過します。CA ControlMinder は 4 月 4 日に監査ログ ファイルをバックアップし、タイム スタンプをバックアップ ファイル名に追加します。監査ログ ファイルが最初に作成された一週間後の 4 月 8 日金曜日の午前零時に、CA ControlMinder は再度監査ログ ファイルをバックアップし、タイムスタンプをバックアップ ファイル名に追加します。

制限 : 値は、すべて大文字またはすべて小文字で指定する必要があります。

デフォルト : none

error_back

CA ControlMinder のエラー バックアップ ファイルの名前。

デフォルト : `ACInstallDir¥log¥seos.error.bak`

error_group

エラー ログ ファイルに対する読み取り権限を持つグループ。

この値が **none** に設定されている場合は、**Administrators** グループのみがファイルを読み取れます。

デフォルト : `none`

error_log

CA ControlMinder のエラー ログ ファイルの名前。このファイルが **error_size** で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder はファイルを閉じ、このファイルの名前を **error_back** に指定された名前に変更し、新しいエラー ログを作成します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト : `ACInstallDir¥log¥seos.error`

error_size

CA ControlMinder のエラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位)。

デフォルト : `50`

irecorder_audit

IR API ライブラリが、ローカルセキュリティ サービスの監査イベントだけでなく、既存の PMD の監査イベントも送るかどうかを指定します。

all - ローカルセキュリティ サービスの監査イベントだけでなく、Policy Model の監査イベントも送ります。

localhost - ローカルセキュリティ サービスの監査イベントのみを送ります。

デフォルト : `all`

SendAuditToNativeChannel

(Windows 2008 のみ) seosd が監査イベントを CA ControlMinder の Windows 2008 イベント ログ チャネルに送信するかどうかを指定します (1)。

デフォルト : 0 (設定しない)

SendAuditToNativeLog

seosd が監査イベントを Windows イベント ログに送信するかどうかを指定します (1)。

デフォルト : 0 (設定しない)

message

CA ControlMinder は、使用するメッセージ設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥message

message レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

filename

CA ControlMinder のコマンドに応答して表示される大部分のメッセージを提供するファイルの名前。

デフォルト : ACInstallDir¥Data¥SeOS.msg

MessagesDirectory

CA ControlMinder メッセージ ファイルの場所を指定します。

デフォルト : ACInstallDir¥Data¥Messages

OS_user

CA ControlMinder は、使用するエンタープライズ ユーザ設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\OS_user

OS_user レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

create_user_in_db

CA ControlMinder に定義されていないユーザがログインしたときに、そのユーザの XUSER レコードを CA ControlMinder が作成するかどうかを指定します。

注: この設定は、エンタープライズ ユーザを使用する (osuser_enabled が 1 に設定されている) 場合にのみ適用されます。

有効な値は以下のとおりです。

0 - CA ControlMinder は XUSER レコードを自動的に作成しません。

1 - CA ControlMinder は XUSER レコードを自動的に作成します。

デフォルト : 1

osuser_enabled

エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループを有効にするかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

0 - エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループの使用が無効になっています。

1 - エンタープライズ ユーザおよびエンタープライズ グループの使用が有効になっています。

デフォルト : 1

passwd

CA ControlMinder は、使用するパスワード設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥passwd

passwd レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

DefaultPgroup

内部的使用のみ。

デフォルト : other

ディクショナリ

パスワードとして使用できない語が格納されているファイルの完全パス名を定義します。

注: このファイルを使用するには、ファイルに辞書形式パスワードルール (use_dbdict) を設定し、UseDict 設定を **yes** に設定する必要があります。辞書形式が **db** に設定された場合、使用できないパスワードは CA ControlMinder データベースから取得され、この設定は無視されます。

デフォルト : ACInstallDir¥data¥words

EnforceViaEtrust

CA ControlMinder のみを使用して、ユーザのパスワードの更新または作成を行うかどうかを指定します。

デフォルト : 0 (CA ControlMinder を使用する必要なし)

NativePasswordPropagation

パスワードフィルタが CA ControlMinder およびネイティブ環境でパスワードを伝達することを指定します。

デフォルト : 1

0 が設定されている場合、パスワード伝達は CA ControlMinder 環境にのみ行われます。1 が設定されている場合、パスワードフィルタは CA ControlMinder およびネイティブ環境にパスワードを伝達します。

PasswordTimeout

CA ControlMinder のパスワード フィルタが認証レスポンスを待つ最大ミリ秒数を定義します。

デフォルト : 4000

PasswordTimeoutAnswer

指定したタイムアウト期間内に認証プロセスが応答しない場合に、LSA に返信する回答を指定します。

0 が設定されている場合、パスワード変更は拒否されます。1 が設定されている場合、パスワード変更は承認されます。

デフォルト : 0

UseDict

パスワードの確認時に、(Dictionary 設定で指定された) 辞書ファイルを使用するかどうかを指定します。

注: 辞書ファイルを使用するには、ファイルに辞書形式パスワードルール (use_dbdict) を設定する必要があります。辞書形式が db に設定された場合、使用できないパスワードは CA ControlMinder データベースから取得され、この設定は無視されます。

デフォルト : no

Pmd

CA ControlMinder は、使用する汎用の Policy Model 設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Pmd

Pmd レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

__pmd_backup_directory__

CA ControlMinder が Policy Model のバックアップを格納するために使用するディレクトリを定義します。CA ControlMinder は各 PMD バックアップを pmd_name という名前のサブディレクトリに格納します。

デフォルト : ACInstallDir\Data\policies_backup

_Pmd_directory_

PMDB データベース ファイルが格納されているディレクトリを定義します。

デフォルト : `ACInstallDir¥Data`

ClientOperationTimeout

このコンピュータの Policy Model クライアントが、Policy Model から応答があるまで待つ時間を秒単位で定義します。Policy Model が指定された時間内に応答しない場合、Policy Model クライアントは Policy Model を応答していないものと見なします。

デフォルト : 60

MaximumPolicyModels

作成できる Policy Model の最大数を定義します。

デフォルト : 16

SendAuditToNativeLog

CA ControlMinder が Policy Model の監査イベントを Windows イベント ログに送信するかどうかを指定します。

値 : 0 – 監査イベントを Windows イベント ログに送信しません。1 – 監査イベントを Windows イベント ログに送信します。

デフォルト : 0

ShutdownWaitingTimeout

このコンピュータの Policy Model が、そのコンポーネントが安全に停止するまで待つ時間をミリ秒単位で定義します。指定された時間内に Policy Model のコンポーネントが安全に停止しない場合、Policy Model によって強制的に停止されます。

デフォルト : 60000 (1 分)

TCPReceiveTimeout

このコンピュータの Policy Model が、そのサブスクリバから応答があるまで待つ時間を秒単位で定義します。指定された時間内に Policy Model のサブスクリバが応答しない場合は、Policy Model によってサブスクリバとの接続が解除されます。

デフォルト : 60

<PMDB_Name>

CA ControlMinder は、使用する特定の Policy Model 設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\Pmd\PMDB_Name

それぞれの Pmd\PMDB_Name レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

_Min_Retries

サブスクライバが利用不能と判断する前に、Policy Model が行う失敗したサブスクライバ接続の回数を定義します。

デフォルト : 4

_Retry_Timeout

_Min_Retries で指定された最少試行回数の実行後、利用不能なサブスクライバに更新を再送する前に、Policy Model が待機する時間を分単位で指定します。

デフォルト : 30

_Shutoff_Time_

使用されなくなりました。

Active_Policy

Policy Model 名を定義します。

Always_Propagate

エラーがあるときに Policy Model がコマンドを伝達するかどうかを指定します。デフォルトでは、Policy Model は常に、コマンドを送信して伝達します。これを *no* に設定した場合は、エラーがあるときに Policy Model はコマンドを送信しなくなります。

デフォルト : yes

Auto_Truncate

自動またはオフセットのいずれかを指定せずに `sepmc -t` を実行する場合、sepmc が更新ファイルを切り捨てるかどうかを指定します。

値 : Yes — `sepmc -t` パラメータが指定されていない場合、sepmc は自動的に更新ファイルを切り捨てる、No — `sepmc -t` パラメータが指定されていない場合、sepmc は更新ファイルを切り捨てない

デフォルト : yes

フィルタ

更新ファイルのフィルタ ファイルの完全パス名を定義します。

デフォルト値なし

force_auto_truncate

Policy Model のサブスクライバが存在しない場合でも、CA ControlMinder が更新ファイルを切り捨てるかどうかを指定します。

更新ファイルは (sepmc -t を使用して) 手動で切り捨てることができます。また、CA ControlMinder は、自動切り捨てをトリガするイベントを定義した別の環境設定 (trigger_auto_truncate) に基づいて、ファイルを自動的に切り捨てます。

注: Policy Model のサブスクライバがすべて「非同期」の場合、Policy Model には実質的にサブスクライバがありません。

デフォルト: yes

Parent_Pmd

この Policy Model が更新を受け取る親 PMDB の名前を定義します。

デフォルト値なし

trigger_auto_truncate

Policy Model 更新ファイルの自動切り捨てをトリガするサイズ (メガバイト単位) を定義します。

このエントリを 0 に設定すると、CA ControlMinder はハードコードされたデフォルト値 (100MB) を使用します。上限より大きな値を使用した場合は、上限の値が使用されます。

タイプ: REG_DWORD

制限: 1 ~ 2000 MB

デフォルト (DMS__ and DH__WRITER): 1024 MB

デフォルト (他のすべての PMDB): 100 MB

UseEncryption

updates.dat ファイルに保存される更新情報を暗号化するかを指定します。

値: 0 — updates.dat ファイルを暗号化しない、1 — updates.dat ファイルを暗号化する

デフォルト: 0

logmgr

CA ControlMinder は、使用する特定の Policy Model ログ設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Pmd¥PMDName¥logmgr

それぞれの Pmd¥PMDName¥logmgr レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

audit_back

Policy Model の監査バックアップ ファイルの名前を定義します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト : pmd_audit.bak

audit_group

監査ログに対する読み取り権限を持つグループを定義します。

デフォルト : Computer Associates

audit_log

Policy Model の監査ログ ファイルの名前を定義します。このファイルが audit_size で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder はファイルを閉じて、このファイルの名前を audit_back で設定された名前に変更した後、新しい監査ログを作成します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト : pmd.audit

audit_size

Policy Model の監査ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を定義します。50 KB 以上の値を指定してください。

デフォルト : 1024

error_back

Policy Model のエラー バックアップ ファイルの名前を定義します。

デフォルト : pmd_error.back

error_group

エラー ログ ファイルに対する読み取り権限を持つグループを定義します。

この値が *none* に設定されている場合は、Administrators グループのみがファイルを読み取れます。

デフォルト： none

error_log

Policy Model のエラー ログ ファイルの名前を指定します。このファイルが **error_size** で指定されたサイズに達すると、CA ControlMinder はファイルを閉じ、このファイルの名前を **error_back** に指定された名前に変更し、新しいエラー ログを作成します。このファイルに対する書き込みを実行できるのは CA ControlMinder のみです。

デフォルト： pmd.error

error_size

CA ControlMinder のエラー ログ ファイルの最大サイズ (KB 単位) を定義します。

デフォルト： 1024

<DMS_Name>

CA ControlMinder は、使用する特定の DMS 設定を以下のキーに保持します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Pmd¥DMS_Name

Pmd¥DMS_Name レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

_Min_Retries

サブスクリバが利用不能と判断する前に、Policy Model が行う失敗したサブスクリバ接続の回数を定義します。

デフォルト： 4

_Retry_Timeout

_Min_Retries で指定された最少試行回数の実行後、利用不能なサブスクリバに更新を再送する前に、Policy Model が待機する時間を分単位で指定します。

デフォルト： 30

`_Shutoff_Time_`

使用されなくなりました。

`Active_Policy`

Policy Model 名を定義します。

`Always_Propagate`

エラーがあるときに Policy Model がコマンドを伝達するかどうかを指定します。デフォルトでは、Policy Model は常に、コマンドを送信して伝達します。これを *no* に設定した場合は、エラーがあるときに Policy Model はコマンドを送信しなくなります。

デフォルト : yes

`Auto_Truncate`

自動またはオフセットのいずれかを指定せずに `sepmc -t` を実行する場合、`sepmc` が更新ファイルを切り捨てるかどうかを指定します。

値 : Yes — `sepmc -t` パラメータが指定されていない場合、`sepmc` は自動的に更新ファイルを切り捨てる、No — `sepmc -t` パラメータが指定されていない場合、`sepmc` は更新ファイルを切り捨てない

デフォルト : yes

`フィルタ`

更新ファイルのフィルタ ファイルの完全パス名を定義します。

デフォルト値なし

`force_auto_truncate`

Policy Model のサブスクリバが存在しない場合でも、CA ControlMinder が更新ファイルを切り捨てるかどうかを指定します。

更新ファイルは (`sepmc -t` を使用して) 手動で切り捨てることができます。また、CA ControlMinder は、自動切り捨てをトリガするイベントを定義した別の環境設定 (`trigger_auto_truncate`) に基づいて、ファイルを自動的に切り捨てます。

注: Policy Model のサブスクリバがすべて「非同期」の場合、Policy Model には実質的にサブスクリバがありません。

デフォルト : yes

Parent_Pmd

この Policy Model が更新を受け取る親 PMDB の名前を定義します。

デフォルト値なし

trigger_auto_truncate

Policy Model 更新ファイルの自動切り捨てをトリガするサイズ(メガバイト単位)を定義します。

このエントリを 0 に設定すると、CA ControlMinder はハードコードされたデフォルト値 (100MB) を使用します。上限より大きな値を使用した場合は、上限の値が使用されます。

タイプ : REG_DWORD

制限 : 1 ~ 2000 MB

デフォルト (DMS__ and DH__WRITER) : 1024 MB

デフォルト (他のすべての PMDB) : 100 MB

UseEncryption

updates.dat ファイルに保存される更新情報を暗号化するかどうかを指定します。

値 : 0 — updates.dat ファイルを暗号化しない、1 — updates.dat ファイルを暗号化する

デフォルト : 0

endpoint_management

CA ControlMinder は、使用する特定の DMS エンドポイント管理設定を以下のキーに保持します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Pmd¥
DMS_NAME¥endpoint_management

dmsmgr は、DMS を作成するときにこのキーにレジストリ値を定義します。DMS がホストに存在しない場合、このキーは定義されません。

Pmd¥DMS_Name¥endpoint_management レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

AutoSync

配布ホストをメッセージ キュー サーバと自動的に同期するように指定します。

制限：0、1

デフォルト：0（無効）

commands_to_exec_before_sleep

DMS がスリープ前にループ中で実行するエンドポイント コマンドの数を指定します。

デフォルト：10

debug_mode

CA ControlMinder が DMS ディレクトリ（1）内の endpoint_management.log ファイルにデバッグ メッセージを書き込むかどうかを指定します。

制限：0,1

デフォルト：0（デバッグは無効になります）

注：ログ ファイルは、DMSInstallDirectory¥endpoint_management.log にあります。

deployment_lifetime

デプロイメントの有効期間を日単位で指定します。古いデプロイメントは午前 2 時に削除されます。デプロイメントのクリーンアップを無効にするには、この値を 0 に設定します。

デフォルト：30 日

operation_mode

CA ControlMinder メッセージキューによる一元（DMS）エンドポイント管理を有効にするかどうかを指定します。

制限：0、1

デフォルト：1（有効）

sleep_between_exec_commands

DMS のスリープ期間をミリ秒単位で指定します。DMS は、スリープから復帰したときに `commands_to_exec_before_sleep` レジストリ値で指定された数のエンドポイント コマンドを実行します。

デフォルト：100

policyfetcher

CA ControlMinder は、使用する `policyfetcher` サービス設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\policyfetcher

`policyfetcher` レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

check_deployment_tasks

分散ホスト上で新規のデプロイ タスク（DEPLOYMENT リソース）を `policyfetcher` がチェックする頻度（秒単位）を定義します。

デフォルト：3600（10 分ごと）

deploy_timeout

デプロイ タスクまたはデプロイ解除タスクがエンドポイントで完了するのを `policyfetcher` が待つ秒数を定義します。

デフォルト：900

devcalc_command

`policyfetcher` で偏差計算の実行に使用する `selang` コマンドを定義します。

デフォルト：start DEVCALC params(-nonotify)

例：start DEVCALC params(-nonotify -precise)

dh_command_retry_interval

DH 通知コマンドの試行間隔を秒数で定義します。

デフォルト : 60

endpoint_heartbeat

policyfetcher が分散ホスト (DH) にハートビートを送信する頻度を定義します。この頻度は `check_deployment_task` 設定の要因であり、policyfetcher がハートビートを送信する前にデプロイ タスクをチェックする回数を決定します。たとえば、`check_deployment_task` がデフォルトの 600 秒 (10 分) に設定されているときに 6 に設定すると、policyfetcher は 3600 秒 (1 時間) ごとにハートビートを送信します。

ハートビートの送信後、policyfetcher はさらに偏差計算を実行 (`devcalc` コマンドを開始) し、偏差計算が完了するのを 60 秒待ちます。60 秒後、policyfetcher は、ローカルエンドポイント情報が DH 情報と同一であることを確認します。

デフォルト : 6

max_deployment_errors

エンドポイントが DMS に送信するデプロイメント エラーの最大数を定義します。

デフォルト : 10

max_dh_command_retry

policyfetcher が DH から更新通知の取得を再試行する最大回数を定義します。この回数を超えても取得されない場合は、再試行されなくなります。

デフォルト : 10

max_dh_retry_cycles

policyfetcher が本番の DH から更新通知の取得を再試行する最大サイクル数を定義します。このサイクル数を超えても取得されない場合、惨事復旧用の DH に移行します。

デフォルト : 5

policy_verification

policyfetcher がバックアップ CA ControlMinder データベース上で新しいデプロイ タスクを実行する前にそれらを検証するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - ポリシー検証を実行する

0 - ポリシー検証を無効にする

デフォルト : 0

policyfetcher_enabled

policyfetcher サービスを実行するかどうかを指定します。

有効な値は以下のとおりです。

1 - policyfetcher を実行する

0 - policyfetcher を無効にする

デフォルト : 0

PUPMAgent

CA ControlMinder は、使用する共有アカウント管理エージェント設定を以下のキーの下で保守します。

HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\PUPMAgent

共有アカウント管理 エージェント レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

EnableLogonIntegration

端末統合が有効であると指定します。

制限 : 0 - 端末統合は無効です。1 - 端末統合は有効です。

デフォルト : 1

EnableRunAsInterface

共有アカウント管理 エージェントがターゲット ユーザのパスワードでプロンプト表示されるかどうかを指定します。

制限: 0 -- 共有アカウント管理 エージェントはインストールされていません。1 -- 共有アカウント管理 はインストールされています。

デフォルト : 1

interfaceName

リクエスト処理のために、共有アカウント管理 エージェントが使用するインターフェース名を定義します。

デフォルト : PUPMAgentInterface

OperationMode

共有アカウント管理 エージェントの動作モードを指定します。

制限 : 0 - 共有アカウント管理 エージェントは無効です。実行されていません。1 - 共有アカウント管理 エージェントは有効で、実行されています。しかし、トレース ファイルにデータを記録していません。2 - 共有アカウント管理 エージェントは有効で、実行されています。また、トレース ファイルにデータを記録中です。

デフォルト : 0

ProcessArgumentsReplacement

共有アカウント管理エージェントが Process Arguments Replacement をサポートするかどうか指定します。

制限： 0、1

デフォルト： 0

注： Process Arguments Replacement をサポートすることを選択した場合（このレジストリ エントリの値を 1 に設定した場合）、CMD Plugin も有効にする必要があります。CMD Plugin を有効にするには、以下のレジストリ エントリを 1 に設定します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Instrumentation¥plugins¥CMDPlg¥OperationMode

RegistrationInterval

登録ライフタイムを日数で定義します。

制限： 0 ～ 365

デフォルト： 7

注： エンドポイントが自動的に登録されないようにするには、Autoregister トークンを 0 に設定します。

Report

CA ControlMinder は、使用する sereport 設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Reports

Reports レジストリ キーには、レジストリ エントリが含まれていません。含まれているのは、sereport が生成するすべてのレポートのレジストリ サブキーです。

注： sereport が生成するレポートそれぞれのレジストリ エントリの詳細については、「[sereport ユーティリティ \(P. 261\)](#)」を参照してください。

colors

CA ControlMinder は、使用する sereport スタイル設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Reports¥colors

Reports¥colors レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

background

内部的使用のみ。

このキーは変更しないでください。

class_title

レポートの class_title の色を定義します。

デフォルト : green

logo

ロゴ ファイルへの完全パス名を定義します。

デフォルト : ACInstallDir¥data¥logo.jpg

title

レポートのタイトルの色を定義します。

デフォルト : midnightblue

ReportAgent キー - レジストリの設定

CA ControlMinder は、使用するレポート エージェント設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥ReportAgent

ReportAgent レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

audit_enabled

エンドポイント監査データを配布サーバに送信するかどうかを指定します。

値：0 - いいえ、1 - はい

デフォルト：0

audit_filter

レポート エージェントが外部ソース（CA Enterprise Log Manager など）に経路指定する監査レコードのフィルタリングルールが含まれているファイルへのフルパス名を定義します。このファイルは、レポート エージェントが経路指定するレコードを特定します。

デフォルト：ACInstallDir¥Data¥AuditRouteFlt.cfg

audit_queue

レポート エージェントがエンドポイント監査データを送信するキューの名前を定義します。

デフォルト：キュー/監査

audit_read_chunk

レポート エージェントが監査ファイルの単一の読み取りで収集を試みる最大監査レコードを定義します。

制限：正の整数を入力します。

デフォルト：300

audit_send_chunk

レポート エージェントが各接続で配布サーバに送信する監査レコードの最大数を定義します。レポート エージェントは、収集する監査レコードがこの数に達すると、それらを配布サーバに送信します。

制限： 正の整数を入力します。

デフォルト： 1800

audit_sleep

レポート エージェントが監査レポートを生成する間のスリープする時間の長さを定義します。

制限： 秒数を表す正の整数。

デフォルト： 10

audit_timeout

レポート エージェントがエンドポイント監査データを配布サーバに送信する周期を定義します。最後の送信からこの時間が経過すると、収集したレコード数が **audit_send_chunk** 値よりも少ない場合であっても、レポート エージェントは監査データを配布サーバに送信します。

制限： 秒数を表す正の整数。

デフォルト： 300

間隔

CA ControlMinder がレポートを作成して配布サーバに送信する間隔（秒）を定義します。

〔スケジュール〕 設定では、間隔の開始時間および実行する曜日を定義します。レポート エージェントが予定されているオカレンスよりも遅く開始した場合は、スケジュールから計算した次の間隔でレポートを送信し、その後は予定された曜日の定義された間隔で送信します。

例： 「schedule=8:30@Mon,Tue,Wed」 および 「interval=5」 に設定されている場合は、レポート エージェントは火曜日の 8:47 am にロードして、レポートを 8:50 am に作成して送信します。これは、5 分間隔を使用して予定されている開始時刻から計算された最早の周期です。

値： 0 - 間隔なし（予定されているオカレンスのみを使用）； 正の整数 - 間隔として使用する分数

デフォルト： 0

reportagent_enabled

ローカル コンピュータでレポートが有効 (1) になっているかどうかを指定します。

デフォルト : 0

schedule

レポートを生成し、配布サーバに送信する日時を定義します。

この設定は、次の形式で指定します。time@day[,day2][...]

たとえば、「19:22@Sun,Mon」と指定すると、レポートは毎週土曜日と日曜日の 7:22 pm に生成されます。

デフォルト : 00:00@Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat

send_queue

レポート エージェントがローカル データベースおよび任意の PMDB のスナップショットを送信する配布サーバのレポート キューの名前を定義します。

デフォルト : queue/snapshots

restart_enabled

ReportAgent デーモンの再起動を指定します。再起動を有効にするには 1 を指定します。

デフォルト : 0

詳細情報:

[auditrouteflt.cfg ファイル - 監査レコードルーティングのフィルタリング \(P. 510\)](#)

SeOSD キー - レジストリの設定

CA ControlMinder は、使用する汎用設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥SeOSD

SeOSD レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

AuditCollectorInterfaceName

パイプ名を定義します。パイプ名は、監査コレクタ コンポーネント (seosd 内) と監査コレクタの異なるクライアント (カーネル) との間の監査インターフェースとして機能します。

デフォルト : AuditCollector

AuditServerCacheSize

監査キャッシュのサイズを、エントリ数で定義します。

デフォルト : 1024

CreateNewClasses

seclassadm ユーティリティを使用して作成した新しいクラスを CA ControlMinder データベースに追加できるかどうかを指定します。

デフォルト : yes

CreateNewProps

sepropadm ユーティリティを使用して作成した新しいプロパティを CA ControlMinder データベースに追加できるかどうかを指定します。

デフォルト : yes

dbdir

CA ControlMinder データベースが格納されているディレクトリ。

デフォルト : ACInstallDir¥data¥seosdb

DefLookupThreads

SID をアカウント名に解決するために、CA ControlMinder が使用できるスレッド数を定義します。

デフォルト : 5

DefLookupTimeout

CA ControlMinder が SID のアカウント名への解決を停止するまでの、タイムアウトをミリ秒単位で定義します。

デフォルト : 2000

domain_names

照合に使用される名前のサフィックスのリスト。

長い完全修飾ホスト名を作成するために、CA ControlMinder がこれらのサフィックスを短いホスト名に追加します。関連する HOST クラス、CONNECT クラス、または TERMINAL クラスで、これらの名前を承認できます。完全名を識別するために、CA ControlMinder は短い名前に domain_names リストのドメイン名を追加して承認に使用します。HOSTNP クラスの場合、CA ControlMinder は、実際の IP アドレスに解決されるパターンと（このレジストリで列挙された）すべてのドメイン名を照合します。

デフォルト値なし

EnableCachedLogonInfo

（オプション） CA ControlMinderSubAuth.dll 内のログオン キャッシュ情報を制御し、さらに製品が認証に関するデータをパフォーマンス調整用のランタイム テーブルに保存できるようにするかどうかを定義します。

値 :

0 - ログオン キャッシュは無効です。すべてのログオン イベントは、認証のために seosd に渡されます。

1 - ログオン キャッシュは有効です。

デフォルト : 0

注: この値は、エンタープライズ管理サーバをドメイン コントローラにインストールするときには 1 に設定されます。アップグレード後には、アップグレード前と同じ値にリストアされます。

EnableIPv6Resolving

IP アドレス解決のホスト名が IPv4 に加えて IPv6 プロトコルで適用されるかどうかを制御します。

値：

0 - IPv6 プロトコルでのホスト名解決を無効にします。

1 - IPv6 プロトコルでのホスト名解決を有効にします。

デフォルト：0

EnablePolicyCache

この値は、認証エンジンがキャッシュされたレコードを使用するか、またはデータベースのレコードを直接使用するかを制御します。

有効な値は以下のとおりです。

no - 認証エンジンはデータベースのレコードを使用します。

yes - 認証エンジンはキャッシュされたレコードを使用します。

デフォルト：no

EnvVarResolvingMode

埋め込み環境変数を解決する方法（FILE クラス、SECFILE クラス、PROGRAM クラス、PROCESS クラス、SPECIALPGM クラス、TERMINAL クラス、または USER クラスのオブジェクトの場合）。例：

`newfile %SystemRoot%\temp.txt.`

0 が選択されている場合、CA ControlMinder はすべての環境変数の解決を試み、エラーメッセージがユーザに発行され、オブジェクトは作成されません。

1 が選択されている場合、CA ControlMinder はすべての環境変数の解決を試み、警告メッセージがユーザに発行され、オブジェクトが作成されます。

2 が選択されている場合、CA ControlMinder はすべての環境変数の解決を試み、メッセージが表示されずに、オブジェクトが作成されます。

3 が選択されている場合、CA ControlMinder は環境変数の解決を試みません。

注：PMDb では、環境変数が存在しないことを前提とするため、解決が試みられることはありません。

デフォルト：2

GeneralInterceptionMode

Full Enforcement モード (0) と Audit Only モード (1) のいずれを使用するかを指定します。

デフォルト : 0

GraceCountForMessage

猶予ログインの残り回数を定義します。この回数に達すると、[パスワードを変更します] ダイアログ ボックスが表示されます。

デフォルト : 0

HostResolutionMode

ホスト名を解決する際に CA ControlMinder が使用するメソッドを指定します。

値 :

0 - HOST 解決は同期です (現行の動作)

1 - HOST 解決は非同期です (「イベント ログ」レポート付き)

この設定の効果は、以下のとおりです。

- 制御は直ちに **selang** に返されます。
- HOST レコードが解決できない場合、**selang** メッセージは表示されません (0 と同様)。
- 通知メッセージは、「イベント ログ」に書き込まれます。

2 - HOST 解決は非同期です (「イベント ログ」レポートなし)

通知メッセージがどこにも書き込まれないことを除いては、「1」と同様です。

デフォルト : 0

HostResolutionRenewal

内部キャッシュの更新時間。ネットワーク インターセプトの認証イベントはレジストリ値を使用します。

デフォルト : 30000

HostResolutionTimeout

ネットワーク インターセプトのイベント発生時に、認証エンジンが IP の逆引きルックアップ要求を待つ時間。

デフォルト : 2000

LogonTimeout

CA ControlMinder がサブ認証 DLL (eACSubAuth.dll) によるトランザクションを待機する時間 (ミリ秒単位) を定義します。この時間を過ぎると待機を止めます。この時間を過ぎると、CA ControlMinder は LogonTimeoutAnswer に設定された値を返信します。

デフォルト : 4000

LogonTimeoutAnswer

CA ControlMinder からの回答がないうちに LogonTimeout 設定が経過した場合の、オペレーティング システムに対するログオン回答を定義します。

デフォルト : 1 (true)

MaximumDiscreteFILELimit

CA ControlMinder データベースに作成できる個別 FILE レコードの数。

最小値はデフォルトの値です。ユーザがこの値をデフォルトよりも小さい値に設定した場合、CA ControlMinder は最小値が設定されたかのように動作します。

デフォルト : 4096

MaximumGenericFILELimit

CA ControlMinder データベースに作成できる包括 FILE レコード (名前パターンベースのレコード) の数。

最小値はデフォルトの値です。ユーザがこの値をデフォルトよりも小さい値に設定した場合、CA ControlMinder は最小値が設定されたかのように動作します。

デフォルト : 512

ProcessCreationNotificationMode

カーネルまたはインストルメンテーション モードを使用して、プロセス作成をインターセプトし、seosd に通知するかどうかを指定します。

タイプ：REG_DWORD

値：

0 -- プロセス作成はカーネル モジュールを使用して実行されます。

1 -- プロセス作成はインストルメンテーション モジュールを使用して実行されます。

デフォルト：0

注：キーを 1 に設定した場合、CA ControlMinder は Windows API によるプロセス作成のみをインターセプトします。

RebuildSuspiciousDatabase

前回のセッションでデータベースが正しく閉じられなかった場合のみ、この値が適用されます。

この値が 0 に設定されている場合、起動時に、データベースの正当性がヒューリスティックな手順で検証されます。このチェックでデータベースに問題が検出された場合は、データベースが再構築されます。

この値が 1 に設定されている場合は、ヒューリスティックな手順によるチェック機能は省略されます。データベースはデータベース完全性チェックに従って再構築されます。

デフォルト：1

RefreshIPInterval

自動 IP 更新要求の間隔（分単位）。

値が 0 に設定されている場合、IP 更新は自動的に実行されません。1 ～ 30 の値を使用した場合、CA ControlMinder は、設定可能な最小間隔である 30 分を値として使用します。

注：更新要求には時間がかかる場合があります。詳細については、secons ユーティリティの -refIP オプションを参照してください。

デフォルト：0

ResponseFile

eACOexist.exe ユーティリティで使用する response.ini が格納されている場所。

デフォルト：ACInstallDir¥data¥response.ini

sim_login_timeout

アクセサ エlement エントリ テーブル (ACEE) から、未使用の仮想ログイン ユーザ エントリを CA ControlMinder が削除するまでのタイムアウト (分単位) を定義します。

CA ControlMinder は、ACEE に格納されている情報にアクセスする必要があるときに、仮想ログインを実行して ACEE エントリを作成します。

デフォルト : 60

SurrogateInterceptionMode

SURROGATE クラスインターセプト モードを指定します。

タイプ : REG_DWORD

制限 : 0 - ユーザ モード インターセプト。CA ControlMinder は RunAs ユーティリティから発生した代理実行リクエストのみをインターセプトします。1 - カーネル モード インターセプト。CA ControlMinder はすべての代理実行リクエストをインターセプトします。

デフォルト : 0

SusrauthReadParamsSec

トレース パラメータの更新頻度を定義します。

デフォルト : 30

SusrauthTraceDbgEnable

DbgView または Kernel Debugger へのトレースが有効 (1) になっているかどうかを指定します。

デフォルト : 0

SusrauthTraceFileEnable

トレース ファイル (SusrauthTraceFileName) へのトレースが有効 (1) になっているかどうかを指定します。

デフォルト : 0

SusrauthTraceFileName

トレース ファイルへの完全パス名を定義します。

デフォルト値なし

TerminalSearchOrder

認証プロセス中にどの **TERMINAL** レコードを検証するかを認証エンジンが判定する方法を指定します。

値：

name - 認証エンジンは最初に、名前で **TERMINAL** レコードを探し、その名前のレコードが見つからなかった場合は、IP アドレスの一致を探します。

nameonly - 認証エンジンは、名前で **TERMINAL** レコードを探し、その名前のレコードが見つからなかった場合は、検索を停止します。IP アドレス形式の **TERMINAL** レコードは無視されます。

IP - 認証エンジンは最初に、IP アドレスで **TERMINAL** レコードを探し、そのアドレスのレコードが見つからなかった場合は、名前の一致を探します。

注: **TERMINAL** クラスは、ワイルドカードで定義された包括的なルールをサポートしています (IP アドレスまたはホスト名のパターンの一致)。汎用ルールは、常に、特定 (フルネーム) のルールの後に検証されます。たとえば、これを **IP** に設定した場合、IP アドレスの完全一致、ホスト名の完全一致、IP アドレスのパターン一致、ホスト名のパターン一致の順で **seosd** は **TERMINAL** リソースを探します。

デフォルト：nameonly

TermSrvTimeout

端末サービス接続時に、認証エンジンが 2 回目の連続ログインを待機するタイムアウト (ミリ秒単位) を指定します。

デフォルト：2000

注: ユーザがローカルアカウントを使用してログインする場合、**CA ControlMinder** は 2 つのログイン試行通知を受信します。1 つ目はローカル端末から、2 つ目は端末サーバからです。ユーザに猶予ログイン回数が割り当てられている場合、2 回のログイン試行がログ記録され、猶予回数から引かれます。このため、ログイン試行が指定されたタイムアウト期間内に発生した場合、**CA ControlMinder** は、2 番目のログインで猶予回数を更新しません。

trace_file

トレースメッセージが要求される場合の、トレースメッセージの送信先ファイルの名前。

デフォルト：ACInstallDir¥log¥seosd.trace

trace_file_type

トレース ファイルのタイプ。

既存のトレース ファイルのこの値を変更すると、既存のトレース ファイルは名前に拡張子「.backup」を付けて保存され、新しいトレース ファイルが指定したフォーマットで開始されます。

デフォルト : text

trace_filter

トレース メッセージのフィルタ処理に使用される、フィルタ データを保存するファイルの名前。ファイルの完全パスを指定する必要があります。

デフォルト : ACInstallDir¥log¥trcfilter.ini

trace_space_saver

ファイル システムに確保する空き容量 (KB 単位)。空き容量がこの数値を下回ると、CA ControlMinder ではトレースは無効になります。

注: 使用可能な容量が後で増えた場合でも、トレースは自動的に有効になりません。

デフォルト : 5120

trace_to

トレース メッセージの送信先。none、file、または file,stop を設定します。

none を選択すると、CA ControlMinder はトレース メッセージを生成しません。

file を選択すると、CA ControlMinder はトレース メッセージを生成し、CA ControlMinder がアクティブになると、ただちに trace_file レジストリで指定されたファイルにそのトレース メッセージを送信します。

file,stop を選択すると、CA ControlMinder はサービスの初期化時にトレース メッセージを生成します。サービスが初期化された後は、トレース メッセージは生成されません。

デフォルト : file,stop

SeOSWD

CA ControlMinder は、使用する Watchdog の設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\SeOSWD

SeOSWD レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

PgmRest

最後のイベントの後からプログラムの再チェックの前までの期間を秒単位で指定します。チェック プログラムは、システムの過負荷を防止するために休止します。

デフォルト : 10

PgmTestInterval

プログラムの再スキャンを実行する間隔 (秒単位)。

デフォルト : 18000

SecFileRest

最後のイベントの後からセキュリティで保護されたファイルの再チェックまでの期間を秒単位で指定します。チェック プログラムは、システムの過負荷を防止するために休止します。

デフォルト : 10

SecFileTestInterval

セキュリティで保護されたファイルの再スキャンを実行する間隔 (秒単位)。

デフォルト : 36000

STOP

CA ControlMinder は、使用するスタック オーバーフロー防止機能（STOP）設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥STOP

STOP レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

STOPIniFileName

STOP 初期化ファイルの完全パスおよび名前を定義します。このファイルには、STOP が有効になっている機能のリストが含まれています。

デフォルト：ACInstallDir¥Data¥stop.ini

STOPLearningModeEnabled

特殊なラーニング モードで STOP が実行されるかどうかを指定します。このモードでは、インシデントはログに記録されますが、常に許可されます。つまり、拒否インシデントはその旨がログに記録されますが、続行が許可されます。

デフォルト：0（無効）

STOPLogFileName

スタック オーバーフロー防止機能（STOP）で使用する動的インシデント データベースの完全パスおよび名前を定義します。

デフォルト：ACInstallDir¥Log¥STOPRTEvents.dat

STOPServerTraceEnabled

STOP サーバ モジュールのトレース ロギングを有効にするかどうかを指定します。

デフォルト：0（無効）

STOPSignatureBrokerName

コンピュータのホスト名を定義します。（定義した場合）このコンピュータは、STOP シグネチャ データベースの取得元として使用されます。

デフォルト値なし

STOPSignatureFileName

STOP シグネチャ ファイル（trusted インシデント データベース）の完全パスおよび名前を定義します。

デフォルト：ACInstallDir¥Data¥stopsignature.dat

STOPUpdateInterval

STOP シグネチャ データベースの更新を試みる間隔 (分単位) を定義します。

デフォルト : 60

STOPZeroSnapshotBypassEnabled

コードスナップショットのサイズがゼロのインシデントを STOP で許可するかどうかを指定します。

デフォルト : 0 (許可されていません)

Tracer

CA ControlMinder は、使用するモジュールのトレース設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥Tracer

Tracer レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

TraceCfgFile

CA ControlMinder モジュールのトレースの初期環境設定が格納されているファイルの完全パスを定義します。

デフォルト : ACInstallDir¥Data¥tracer.ini

TraceEnabled

トレース メカニズムを有効にするかどうかを指定します。

デフォルト : 0 (無効)

UCTNG

CA ControlMinder は、使用する Unicenter 統合設定を以下のキーの下で保守します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\UCTNG

UCTNG レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

EvtManagerServer

Unicenter TNG ホストの名前を定義します。

Integration

Unicenter TNG との統合を有効にし、監査データを送信するかどうかを指定します。

デフォルト : 0 (統合を有効にしない)

uxauth Key - レジストリの設定

UNIX 認証ブローカ では、使用する Active Directory スキーマ設定を以下のキーで管理します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\AccessControl\uxauth

CA ControlMinder UNIX Attributes プラグインを Active Directory サーバにインストールするときに、UNIX 認証ブローカ はこのレジストリ キーをインストールします。このレジストリ キーは CA ControlMinder の一部としてはインストールされません。

注: デフォルトの属性は Active Directory 2003 R2 スキーマ用です。

uxauth レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

group_gid_attr_name

移行された UNIX グループの GID を UNIX 認証ブローカ がマップする先の Active Directory 属性を指定します。

デフォルト : gidNumber

Trace_Enabled

CA ControlMinder UNIX 属性プラグインで追跡が有効かどうかを指定します。

値：0 — 追跡は無効。1 — 追跡は有効

デフォルト：0

user_gecos_attr_name

移行された UNIX ユーザの **gecos** プロパティを UNIX 認証ブローカがマップする先の **Active Directory** 属性を指定します。

デフォルト：gecos

user_gid_attr_name

移行された UNIX ユーザの **GID** を UNIX 認証ブローカがマップする先の **Active Directory** 属性を指定します。

デフォルト：gidNumber

user_homedir_attr_name

移行された UNIX ユーザのホーム ディレクトリ プロパティを UNIX 認証ブローカがマップする先の **Active Directory** 属性を指定します。

デフォルト：unixHomeDirectory

user_loginshell_attr_name

移行された UNIX ユーザのログイン シェル プロパティを UNIX 認証ブローカがマップする先の **Active Directory** 属性を指定します。

デフォルト：loginShell

user_uid_attr_name

移行された UNIX ユーザの **UID** を UNIX 認証ブローカがマップする先の **Active Directory** 属性を指定します。

デフォルト：uidNumber

WebService

CA ControlMinder は、使用する Web サービス設定を以下のキーの下で保持します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥AccessControl¥WebService

注: WebService レジストリ キーおよび関連するエントリが、CA Access Control エンドポイント管理 のインストールの一部として追加されます。

WebService レジストリ キーには、以下のレジストリ エントリが含まれています。

auditFileCheckInterval

監査ファイルのサイズが定義済みの制限に達した場合に、CA ControlMinder Web サービスがチェックする頻度（秒単位）を定義します。

デフォルト： 60

auditFileMaxSize

CA ControlMinder Web サービスの監査ログ ファイルの最大サイズ（KB 単位）を定義します。

ファイルがこのサイズに達すると、Web サービスはこのファイルの名前を「*Backup_of_logFileName*」に変更後、監査ログ ファイルを作成します。

デフォルト： 20000

backLog

CA ControlMinder Web サービスが保守する要求のキューの最大サイズを定義します。

デフォルト： 101

localPortNumber

CA ControlMinder Web サービスが非 SSL リスナを開き、ローカルマシンから SOAP リクエストを受理するために使用するポートを定義します。

デフォルト： 0

logFileName

CA ControlMinder Web サービスの監査ログ ファイルの名前を定義します。

この値を空の文字列 ("") のままにすると、**-debug** オプションを使用して Web サービスを実行したときに、Web サービスは端末にログメッセージを送信します。

デフォルト : `ACServerInstallDir¥WebService¥log¥WebService.log`

machineName

CA ControlMinder Web サービスがインストールされているコンピュータの名前を定義します。

デフォルト : `127.0.0.1`

maxRequestsQueue

ソケットのグローバルな要求のキューのサイズを定義します。

デフォルト : `1001`

maxThreads

CA ControlMinder Web サービスで使用するスレッドの数を定義します。

デフォルト : `7`

portNumber

CA ControlMinder Web サービスで通信に使用されるポートを定義します。

デフォルト : `5248`

sessionTimeout

操作がないときに CA ControlMinder Web サービスがセッションを終了するまでの秒数を定義します。

デフォルト : `601`

StandAloneService

CA ControlMinder Web サービスがスタンドアロンのサービスとして機能するかどうかを指定します。

CA ControlMinder Web サービスがスタンドアロン サービスとして機能している場合、CA ControlMinder サービスを `secons` を使用して停止するか、`seosd` を使用して開始すると、サービスは停止または開始されません。代わりに、Windows のネイティブ ツールを使用して、CA ControlMinder Web サービスを開始および停止します。

CA ControlMinder Web サービスがスタンドアロン サービスとして機能していない場合、CA ControlMinder サービスを `secons` を使用して停止するか、`seosd` を使用して開始すると、サービスは停止または開始されます。Windows のネイティブ ツールを使用して、CA ControlMinder Web サービスを開始および停止することはできません。ただし、CA ControlMinder Web サービスを開始するために `seosd -start` を使用するには、CA ControlMinder Web サービスを `AccessControl\AccessControlServices` レジストリ エントリに定義します。

値：1 — スタンドアロン サービスとして機能します。0 — スタンドアロン サービスとして機能しません

デフォルト：1

TraceEnabled

CA ControlMinder Web サービス コンポーネントで追跡が有効かどうかを指定します。

値：0 — 追跡は無効。1 — 追跡は有効

デフォルト：0

追加レジストリ キー

CA ControlMinder の実行方法を変更するために、以下のキーと値を追加または変更することもできます。

レジストリ エントリ	タイプ	[Description]
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥drveng¥Parameters¥DisableFileInterception	REG_DWORD	ファイル インターセプト フックが無効かどうかを指定します（関連する関数は、ブート時に初期化されません）。 値：1（無効） 注：このレジストリ エントリが存在しない場合（デフォルトの状態）、または1以外の値に設定されている場合、ファイル インターセプトはブート時に初期化されます。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥drveng¥Parameters¥DisableNetworkInterception	REG_DWORD	ネットワーク インターセプト フックが無効かどうかを定義します（関連する機能は、ブート時に初期化されません）。 値：1（無効） 注：このレジストリ エントリが存在しない場合（デフォルトの状態）、または1以外の値に設定されている場合、ネットワーク インターセプトはブート時に初期化されます。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥drveng¥Parameters¥DisableProcessInterception	REG_DWORD	プロセス インターセプト フックが無効かどうかを定義します（関連する機能は、ブート時に初期化されません）。 値：1（無効） 注：このレジストリ エントリが存在しない場合（デフォルトの状態）、または1以外の値に設定されている場合、プロセス インターセプトはブート時に初期化されます。

レジストリ エントリ	タイプ	[Description]
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥drveng¥Parameters¥DisableRegistryInterception	REG_DWORD	レジストリ インターセプトフックが無効かどうかを指定します（関連する機能は、ブート時に初期化されません）。 値： 1（無効） 注： このレジストリ エントリが存在しない場合（デフォルトの状態）、または 1 以外の値に設定されている場合、レジストリ インターセプトはブート時に初期化されます。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥SeosDrv¥Parameters¥KernelBuffersSize	REG_DWORD	CA ControlMinder カーネル ドライバ（seosdrv.sys）が起動するときに、デフォルトで、以下の式に従って内部で使用するメモリが割り当てられます。 number_of_buffers = amount_of_RAM たとえば、256 個のバッファを 256 MB の RAM に割り当てるとします。各バッファの長さは 4096 バイトになります。 seos.drv によって割り当てられるバッファ数を制御する場合は、このレジストリ キーを作成し、割り当てるバッファの数を設定します。 注： バッファ数の最小値は 32 です。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Eventlog¥System¥SeosDrv¥EventMessageFile	REG_EXPAND_SZ	seosdrv.sys ドライバのパス名を定義します。 デフォルト： %SystemRoot%¥System32¥drivers¥seosdrv.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Eventlog¥System¥SeosDrv¥TypesSupported	REG_DWORD	サポート対象のイベント タイプのビットマスクを定義する、標準的な Windows エントリです。 デフォルト： 7
HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Services¥cainstrm¥parameters¥DllScanList	REG_SZ	cainstrm.sys によるインジェクションをトリガする、カンマ区切り DLL のリスト（名前別）を定義します デフォルト： デフォルトなし

レジストリ エントリ	タイプ	[Description]
HKEY_LOCAL_MACHINE¥System ¥CurrentControlSet¥Services¥ca instrm¥parameters¥DllScanListR efreshPeriod	REG_DWORD	cainstrm レジストリ エントリをスキャンする 間隔を秒単位で定義します。 デフォルト： 600
HKEY_LOCAL_MACHINE¥System ¥CCS¥Services¥Cainstrm¥param eters¥ExcludeProcess	REG_MULTI_SZ	ドライバによってネイティブ計装から除外さ れる、名前によるプロセスを指定します。 デフォルト： none
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTE M¥CCS¥Services¥Cainstrm¥Para meters	REG_DWORD	.Net アセンブリに対する CA ControlMinder の 低レベル計測ポリシーを指定します。 デフォルト： 1 （1 は .Net アセンブリの計測 が有効であることを示します）。

付録 A: 監査ログ レコード

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[監査レコード \(P. 653\)](#)

[監査レコードのイベント タイプを識別する方法 \(P. 654\)](#)

[監査イベント タイプ \(P. 656\)](#)

[ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code \(P. 697\)](#)

[リソース アクセス イベントの承認 stage code \(P. 701\)](#)

[アントラスト メッセージ イベントの承認 stage code \(P. 712\)](#)

[受信ネットワーク 接続 イベントの承認 stage code \(P. 714\)](#)

[送信ネットワーク 接続 イベントの承認 stage code \(P. 719\)](#)

[セキュリティ データベース 管理 イベントの承認 ステージ コード \(P. 723\)](#)

[シャットダウン イベントの承認 stage code \(P. 731\)](#)

[パスワード 確認 イベントの承認 Stage Code \(P. 732\)](#)

[ユーザのトレース メッセージの承認 Stage Code \(P. 736\)](#)

[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

[監査ログの FILE レコードでの大文字の使用 \(P. 740\)](#)

監査レコード

監査ログの各レコードには、列で構成されたデータが含まれています。2つの列（日付およびタイムスタンプ）はすべてのタイプのレコードに共通です。残りの列とそこに含まれるデータは、監査レコードの作成をトリガしたイベントのタイプにより異なります。

注: 監査ログ レコードに表示される順序、番号、および列の内容は、監査ログを表示するのに選択した方法によって異なります。フィールドによっては、CA Access Control エンドポイント管理、seaudit 出力、または詳細な seaudit 出力に表示されないものがあります。また、seaudit ユーティリティを使用する場合は、指定するオプションが列の番号、順序、および内容も特定します。

監査レコードのイベントタイプを識別する方法

監査レコードのコンテンツを理解するには、最初に監査レコードのイベントタイプを識別する必要があります。これは、レコードに含まれるデータが監査レコードの作成をトリガしたイベントのタイプによって異なるためです。

注: 監査ログレコードに表示される順序、番号、および列の内容は、監査ログを表示するのに選択した方法によって異なります。フィールドによっては、**CA Access Control** エンドポイント管理、**seaudit** 出力、または詳細な **seaudit** 出力に表示されないものがあります。また、**seaudit** ユーティリティを使用する場合は、指定するオプションが列の番号、順序、および内容も特定します。

監査レコードのイベントタイプを識別する方法

- **CA Access Control** エンドポイント管理 で監査レコードを表示している場合は、監査レコードが属しているイベントタイプが「監査レコード検索結果」ペインの最初の列に表示されます。

監査レコードの詳細を表示するには、最初の列の監査イベントタイプのリンクをクリックします。

- **seaudit** 出力で監査レコードを表示している場合は、詳細な出力 (-detail オプション) を表示してイベントタイプを表示する必要があります。

イベントタイプを識別したら、次に残りのメッセージの詳細を解釈することができます。

例: CA Access Control エンドポイント管理 の監査レコード

以下のイメージでは、CA Access Control エンドポイント管理 が監査イベントを表示する方法を示します。

監査レコード検索結果							
次のフィルタによる監査レコード: 今日のレコード。最終更新日時: 09/06/12 11:04							
表示: 10 イベント/ページ							
イベント	日付	ステータス	クラス	ユーザ名	オブジェクト/リソース	端末	プログラム
ログインイベント	2009/06/12 11:02:26 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 10:52:26 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 10:42:26 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 10:32:25 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 10:22:25 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
セキュリティデータベース管理	2009/06/12 10:22:20 KST	成功	HNODE	_dms	dhaas01-kor	DMS_@dhaas01-kor	
ログインイベント	2009/06/12 10:12:20 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 10:02:20 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 9:52:20 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_
ログインイベント	2009/06/12 9:42:20 KST	許可		_dms		dhaas01-kor	_dh_module_

例: デフォルトの seaudit 出力の監査レコード

seaudit ユーティリティでデフォルトで示される監査イベントは、以下の seaudit 出力（抜粋）のようになります。

```

19 Dec 2008 16:46:47 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:46:52 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:46:53 P LOGIN TM123VM-AC¥Administrator 55 2 TM123VM-AC
C:¥WINDOWS¥system32¥lsass.exe
19 Dec 2008 16:46:57 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:47:02 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:47:07 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:47:12 P WINSERVICE TM123VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VMTTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
19 Dec 2008 16:47:16 S UPDATE GROUP TM123VM-AC¥Administrator 336 0 test
TM123VM-AC egtest audit-
19 Dec 2008 18:28:18 P LOGIN TM123VM-AC¥Administrator 55 10 TM123VM-AC
selang
19 Dec 2008 18:28:18 S UPDATE TERMINAL TM123VM-AC¥Administrator 305 0
TM123VM-AC-SC1.ca.com TM123VM-AC er terminal TM123VM-AC-SC1.ca.com

```

上記のメッセージのうち、最初の **seaudit** 出力について、詳細を以下に示します。

```
19 Dec 2008 16:46:47 P WINSERVICE TW852VM-AC¥Administrator Read 1059 2 VTools
C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe TM123VM-AC
Event type: Resource access
Status: Permitted
Class: WINSERVICE
Resource: VTools
Access: Read
User name: TM123VM-AC¥Administrator
User Logon Session ID: 00000000:05647d29
Terminal: TM123VM-AC
Program: C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe
Date: 19 Dec 2008
Time: 16:46
Details: Default record universal access check
Audit flags: AC database user
```

監査イベントタイプ

CA ControlMinder が監査ログに保存する情報は、監査するイベントのタイプによって決定されます。

CA Access Control では、以下のイベントタイプの監査レコードを記録します。

- [ログインイベント](#) (P. 657)
- [ログアウトイベント](#) (P. 660)
- [ログインアカウントの有効化イベント](#) (P. 663)
- [ログインアカウントの無効化イベント](#) (P. 665)
- [パスワード試行イベント](#) (P. 668)
- [リソースアクセス イベント](#) (P. 671)
- [アントラストメッセージイベント](#) (P. 674)
- [受信ネットワーク接続イベント](#) (P. 678)
- [送信ネットワーク接続イベント](#) (P. 680)
- [セキュリティデータベース管理イベント](#) (P. 683)
- [スタートアップ イベント](#) (P. 687)
- [シャットダウン イベント](#) (P. 688)
- [パスワード確認イベント](#) (P. 691)
- [ユーザのトレース メッセージ](#) (P. 693)

ログイン イベント

ログイン イベントは、CA ControlMinder または CA ControlMinder の保護されたホストへのログイン試行を示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName SessionID Details Reason Terminal Program AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターン コードを示します。

値：以下のいずれかです。

- D（拒否） - 権限が不十分なためイベントが拒否されました。
- P（許可） - イベントが許可されました。
- W（警告） - アクセス要求はアクセス ルールに違反していますが警告モードが設定されたためイベントが許可されました。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注: デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: **seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは **seaudit** の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。これは、ログイン試行にアクセサが使用したプログラムです。**CA ControlMinder** 管理ログインでは、ログインした **CA ControlMinder** モジュールを指します (**selang**、**Web** サービスなど)。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ (**CA ControlMinder** データベース ユーザ) であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例:ログイン イベントメッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
28 Oct 2008 12:15:01 P LOGIN  root  49047159:0000034b  59  2  _CRONJOB_  SBIN_CRON
Event type: Login event
Status: Permitted
User name: root
Terminal: _CRONJOB_
Program: SBIN_CRON
Date: 28 Oct 2008
Time: 12:15
Details: Resource UACC check
User Logon Session ID: 49047159:0000034b
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 10 月 28 日、12 時 15 分 01 秒に、保護されたホストに `root` ユーザが `_CRONJOB_` 端末からログインし、`SBIN_CRON` プログラムを実行したことを示しています。リソースのデフォルトのアクセス許可で、このアクションが許可されているため、`CA ControlMinder` は操作を許可しました（承認 `stage code 59` - リソース `UACC` のチェック）。アクセサの監査モードでこのイベントをログに記録することが指定されているため、`CA ControlMinder` はこのイベントをログに記録しました（`reason code 2` - ユーザ監査モードは、ログ記録を必要とします）。

詳細情報:

[ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code \(P. 697\)](#)
[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

ログアウト イベント

UNIX に該当

ログアウト イベントは **CA ControlMinder** または **CA ControlMinder** で保護されるホストからのログアウト試行を示しています。

注: ログアウト イベントは **UNIX** でのみサポートされます。 **CA ControlMinder** は実際にログアウトをインターセプトするわけではありません。その代わりに、セッションの最後のプロセスが終了するときにログアウトが発生すると想定します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName SessionID Details Reason Terminal AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式: DD MMM YYYY

注: **CA Access Control** エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式: HH:MM:SS

注: **CA Access Control** エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

ユーザ ログアウトが発生したことを示します。

値: 0 (ログアウト)

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注: **CA Access Control** エンドポイント管理 はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注: デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。

詳細

ログアウトの検出方法を示します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: **seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは **seaudit** の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（**CA ControlMinder** データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: ログアウト イベント メッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
29 Jan 2009 17:23:33 0 LOGOUT      root                49  2 computer.com
Event type: Logout
Status: Logout
User name: root
Terminal: computer.com
Date: 29 Jan 2009
Time: 17:23
Details: Logout detected after last process terminated
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2009 年 1 月 29 日に、CA ControlMinder がリモート端末 `computer.com` で作業中のユーザ `root` の最後のセッションプロセスが終了したことを検知し、それによりユーザがシステムからログアウトしたと想定したことを示します（承認 stage code 49 - 最後のプロセスの終了後にログアウトを検知しました）。

詳細情報:

[ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code \(P. 697\)](#)
[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

ログイン アカウントの有効化イベント

UNIX で該当

ログイン アカウントの有効化イベントは、serevu がユーザのログインを有効化するイベントを示しています。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName Details Reason Terminal Program AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

serevu がユーザのログインを有効化したことを示します。

値：E（ログインが有効になりました）

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理 はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: `seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは `seaudit` の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: ログイン アカountの有効化イベント メッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
13 Jan 2009 17:05:00 E LOGINENABLE test1      0 5 computer.com      serevu
Event type: Login account enabled
Status: Login enabled
User name: test1
Details: Stage code 0
Terminal: computer.com
```


Date: 13 Jan 2009
Time: 17:05
Program: serevu
Audit flags: AC database userLogin account disable -

この監査レコードは、2009 年 1 月 13 日に serevu デーモンがユーザ test1 の端末 computer.com からのログインを有効化したことを示します。serevu デーモンが監査を要求したので、CA ControlMinder はこのイベントをログに記録しました（理由コード 5 - CA ControlMinder serevu ユーティリティが監査を要求しました）。

詳細情報:

[ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code \(P. 697\)](#)
[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

ログイン アカウントの無効化イベント

UNIX で該当

ログイン アカウントの無効化イベントは、serevu がユーザのログインを無効化するイベントを示しています。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName Details Reason Terminal Program AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

serevu がユーザのログインを無効化したことを示します。

値：1（ログインが無効になりました）

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注：デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注：**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注：このフィールドは **seaudit** の詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: ログイン アカウントの無効化イベント メッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
13 Jan 2009 16:53:26 I LOGINDISABLE test1          0 5
computer.com      serevu
Event type: Login account disable
Status: Login disabled
User name: test1
Terminal: computer.com
Date: 13 Jan 2009
Time: 16:53
Program: serevu
Details: Stage code 0
User Logon Session ID: 496b629c:00000003
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2009 年 1 月 13 日に serevu デーモンがユーザ test1 の端末 computer.com からのログインを禁止したことを示します。serevu デーモンが監査を要求したので、CA ControlMinder はこのイベントをログに記録しました（理由コード 5 - CA ControlMinder serevu ユーティリティが監査を要求しました）。

詳細情報:

[ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code \(P. 697\)](#)
[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

パスワード試行イベント

UNIX で該当

パスワード試行イベントはアクセス元が不正なパスワードでログインしようとしたことを示しています。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName Details Reason Terminal Program AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式： DD MMM YYYY

注： CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式： HH:MM:SS

注： CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

不正なパスワード試行を示します。

値： A (パスワード試行)

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注： CA Access Control エンドポイント管理 はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: `seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは `seaudit` の詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 には表示されません。`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: パスワード試行イベント メッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
13 Jan 2009 16:21:12 A LOGIN          admin          17  8
localhost.localdomain login
Event type: Password attempt
Status: Password attempt
User name: admin
Terminal: localhost.localdomain
Date: 13 Jan 2009
```

Time: 16:21

Program: login

Details: Attempt rejected by the native environment

Audit flags: AC database user

この監査レコードは、2009 年 1 月 13 日にユーザ **admin** がアカウントのパスワードを変更しようとしたことを示します。この試行はログインエラーのためネイティブ環境により拒否されました（承認 **stage code 17** - 試行はネイティブ環境により拒否されました）。**pam_seos** モジュールがこのイベントをログに記録しました（理由コード **8 - CA ControlMinder pam サポート UNIX** がログインに失敗しました）。

詳細情報:

[ログインおよびログアウトイベントの承認 **stage code** \(P. 697\)](#)
[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

リソース アクセス イベント

リソース アクセス イベントは **FILE**、**TERMINAL**、**PROGRAM** などのリソースへのアクセス試行を示しています。このイベントの監査レコードのデータは、アクセス元が **TERMINAL** リソースへのアクセスを試行するときに、**LOGIN** イベントなどのほかのレコードにも表示させることができます。この場合のイベント レコードは **LOGIN** タイプですが、レコードに表示される監査レコードのデータは、リソース アクセス イベント メッセージのうちのいずれかです。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

*Date Time Status Class UserName SessionID Access Details Reason Resource Program
Terminal EffectiveUserName AuditFlags*

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターン コードを示します。

値：以下のいずれかです。

- D（拒否） - 権限が不十分なためイベントが拒否されました。
- P（許可） - イベントが許可されました。
- W（警告） - アクセス要求はアクセス ルールに違反していますが警告モードが設定されたためイベントが許可されました。
- N（通知） - イベントが許可され、許可されたリソースへのアクセス試行が発生したことを通知します。
- F（失敗） - イベントは許可されましたが、オペレーティング システム コマンドは失敗しました。

クラス

アクセスされているリソースが属するクラスを識別します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注: デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。

Access

このイベントをトリガしたアクセス試行のタイプを識別します。

例: 読み取り

注: アクセスの値は、インターセプトされたリソースが属するクラスによって異なります。各クラスに対するアクセス権限の詳細については、「**selang** リファレンス ガイド」を参照してください。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: **seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは **seaudit** の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Resource

アクセスまたは更新されている実際のリソースの名前を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。これは、アクセス元がリソースへのアクセス試行に使用するプログラムです

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。
(UNIX のみ)。

有効なユーザ名

このイベントをトリガしたネイティブ OS の有効なユーザ名を識別します。ユーザが別のユーザを代行する（代理になる）または **setuid** プログラムを実行する場合、この名前はユーザ名とは異なります。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: リソース アクセス イベント メッセージ

以下の監査レコードは、**seaudit** の詳細出力から取得したものです。

```
18 Nov 2008 15:23:56 D FILE      admabc 4922ae61:00000132 Read      69 3 /tmp/one
/usr/local/bin/tcsh localhost    admabc
Event type: Resource access
Status: Denied
Class: FILE
Resource: /tmp/one
Access: Read
User name: admabc
Terminal: localhost
Program: /usr/local/bin/tcsh
Date: 18 Nov 2008
Time: 15:23
Details: No Step that allowed access
User Logon Session ID: 4922ae61:00000132
Audit flags: AC database user
Effective user name: admabc
```

この監査レコードは 2008 年 11 月 18 日 15:23:56 に、ユーザ `admabc` がローカル コンピュータから UNIX `tcsh` シェルプログラムを使用して、保護された `/tmp/one` ファイル リソースを読み取ろうとしたことを示します。このタイプのアクセスを許可するルールがデータベースに存在しないため、CA ControlMinder は操作を拒否しました（承認ステージ コード 69 - アクセスを許可したステップがありません）。リソースの監査モードでこのイベントはログに記録する必要があると指定しているため、CA ControlMinder はこのイベントをログに記録しました（理由コード 3 - リソース監査モードはログへの記録を要求しました）。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード](#) (P. 738)

[リソース アクセス イベントの承認 stage code](#) (P. 701)

アントラスト メッセージ イベント

アントラスト イベントは CA ControlMinder Watchdog がイベントのたびに生成する警告メッセージを示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Class Module Details MessageID/errno File

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

アントラストが発生したことを示します。

値：U（アントラスト）

クラス

watchdog メッセージをトリガしたリソースが属する CA ControlMinder クラスを識別します。

値： PROGRAM または SECFILE

Module Name

CA ControlMinder Watchdog の名前が表示されます。

値： seoswd

詳細

アントラスト イベントが発生した理由を示します。

注：seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字はアントラスト理由コードといいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では、監査レコードにアントラスト理由コードに関連するメッセージが表示されます。すべてのパスワード品質コードを一覧表示するには、seaudit -t を実行します。

メッセージ ID

(UNIX のみ) CA ControlMinder が PROGRAM または SECFILE を信頼できない理由を示します。

注：seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字はステータス コードといい、詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では表示されません。ステータス コードの意味を知るには、seaudit -Stat untrust_code を実行します。このフィールドは承認 stage code が 1 の場合にのみ表示されます。そのほかの場合は、代わりにエラー番号フィールドが表示されます。

errno

errno 変数 (エラー状態に対するエラー コード) の戻り値を示します。

値: 以下のいずれかです。

0 - エラーはありません。この値は承認 **stage code** が **1** の場合にのみ返されます。この場合、エラー番号フィールドは表示されず、代わりにメッセージ ID フィールドが表示されます。

errno - エラーであるゼロ以外の整数です。

注: UNIX でエラーの意味を調べるには、ローカル コンピュータの `/usr/include/errno.h` ファイルまたは `/usr/include/sys/errno.h` ファイルを参照してください。Windows では、ローカル コンピュータで次のコマンドを入力します。 `net helpmsg errno`

ファイル

Watchdog メッセージをトリガした保護されたリソースのフルパス名を識別します。

例: アントラスト メッセージ イベント メッセージ

以下の監査レコードは、**seaudit** の詳細出力から取得したものです。

```
18 Nov 2008 14:01:18 U PROGRAM      seoswd                1 11776 /tmp/testsuite
Event type: Untrust message
Class: PROGRAM
Module name: seoswd
Message ID: 11776
Date: 18 Nov 2008
Time: 14:01
File: /tmp/testsuite
Details: Stat information changed on file system
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 11 月 15 日に Watchdog によって、プログラム `/tmp/testsuite` が **untrusted (U)** としてマークされたことを示します。このプログラムはステータス情報が変更されているために信頼できませんでした (アントラスト理由コード **1** - ファイル情報がファイルシステムで変更されました)。

例:seaudit -Stat を使用してプログラムが信頼できなかった理由を表示 (UNIX)

以下の `seaudit -Stat` 出力には、監査レコードが記述する Watchdog メッセージ ID に関するより詳細な情報を取得する方法が示されます。

```
# seaudit -Stat 11776
CA ControlMinder seaudit v12.01.00.45 - Audit log lister
Copyright (c) 2008 CA. All rights reserved.
```

```
The MODE of the file was changed
The INODE of the file was changed
The SIZE of the file was changed
The MTIME of the file was changed
```

メッセージ ID を指定して `seaudit -Stat` コマンドを実行すると、ファイルに対する変更が一覧表示されます。この例では、ファイルの `MODE`、`INODE`、`SIZE`、および `MTIME` が変更されています。結果として、CA ControlMinder はこのファイルを `untrusted` ファイルとしてマークしました。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

[アントラストメッセージイベントの承認 stage code \(P. 712\)](#)

受信ネットワーク接続イベント

受信ネットワーク接続イベントは、保護されたホストへの受信トラフィックを示します。受信ネットワーク イベントは **2** つの形式で監査されます（ローカル データベースのクラスのアクティブ化に従う）。どちらの監査イベント タイプにも同じ情報が含まれますが表示方法が異なります。たとえば、片方の監査イベントには **HOST** がクラス名として含まれますが、もう一方には **TCP** がクラス名として表示されます。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event Service Details Reason Host Program

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式： DD MMM YYYY

注： CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式： HH:MM:SS

注： CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターン コードを示します。

値： 以下のいずれかです。

- **D**（拒否） - 権限が不十分なためイベントが拒否されました。
- **P**（許可） - イベントが許可されました。
- **W**（警告） - アクセス要求はアクセス ルールに違反していますが警告モードが設定されたためイベントが許可されました。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注： CA Access Control エンドポイント管理 はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

サービス

接続が使用されるサービスの名前を識別します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: `seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは `seaudit` の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

ホスト名

ネットワーク トラフィックの送信元のホスト名を示します。

Program

(UNIX のみ) アクセサが実行しようとしているプログラム名を示します。

例: 受信ネットワーク接続イベントのメッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
17 Nov 2008 12:22:04 D HOST          telnet          173 3 computer.org.com
/usr/sbin/inetd
Event type: Inbound network connection
Status: Denied
Host name: computer.org.com
Service: telnet
Program: /usr/sbin/inetd/
Date: 17 Nov 2008
Time: 12:22
Details: HOST entry day & time restrictions
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 11 月 17 日に、telnet サービスを使用してホスト `computer.org.com` にアクセスして `inetd` プログラムを実行しようとしたアクセサが、保護されたホストに適用される日時の制限のために拒否されたことを示します(承認 `stage code 173 - HOST` エントリの日時の制限)。リソースの監査モードでこのイベントはログに記録する必要があると指定しているため、**CA ControlMinder** はこのイベントをログに記録しました(理由コード 3 - リソース監査モードはログへの記録を要求しました)。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

[受信ネットワーク接続イベントの承認 `stage code` \(P. 714\)](#)

送信ネットワーク接続イベント

送信ネットワーク接続イベントは、保護されたホストへの送信トラフィックを示します。送信ネットワーク イベントはローカルデータベースでのクラスのアクティブ化により 2 つの形式で監査されます。どちらの監査イベント タイプにも同じ情報が含まれますが表示方法が異なります。たとえば、片方の監査イベントには **HOST** がクラス名として含まれますが、もう一方には **TCP** がクラス名として表示されます。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

*Date Time Status Class Service UserName Details Reason Host Program Terminal
AuditFlags*

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式: DD MMM YYYY

注: CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式: HH:MM:SS

注: CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターンコードを示します。

値：以下のいずれかです。

- D（拒否） - 権限が不十分なためイベントが拒否されました。
- P（許可） - イベントが許可されました。
- W（警告） - アクセス要求はアクセスルールに違反していますが警告モードが設定されたためイベントが許可されました。

クラス

クラスの名前を識別します。

サービス

接続が使用されるサービスの名前を識別します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注： `seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注： このフィールドは `seaudit` の詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 には表示されません。`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

ホスト名

ターゲットホストの名前を識別します。

Program

イベントをトリガしたプログラム名を識別します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注: デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。ユーザ ログオンセッション ID フィールドは、**TCP** または **CONNECT** クラス定義の結果として生成されたイベントに対してのみ追加されます。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: 送信ネットワーク接続イベント メッセージ

以下の監査レコードは、**seaudit** の詳細出力から取得したものです。

```
21 Jan 2009 15:37:43 D TCP      telnet   root    408 2 computer.org /usr/bin/telnet
computer.com
Event type: Outbound network connection
Status: Denied
Host name: computer.org
Service: telnet
Program: /usr/bin/telnet
User name: Administrator
Terminal: computer.com
User name: root
Date: 21 Jan 2009
Time: 15:37:43
Details: Default access of TCP service
User Logon Session ID: 4977248c:0000012a5248
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2009 年 1 月 21 日に管理者が端末 computer.org からコンピュータ computer.com に telnet サービス経由で外部接続を開いたことを示します。CA ControlMinder はこの操作を TCP レコードの defaccess プロパティにより拒否しました。（承認 stage code 408 - TCP サービスのデフォルト）CA ControlMinder はアクセス元の AUDIT_MODE プロパティがレコードの結果と一致したために、このイベントをログに記録しました。（理由コード 2 - ユーザ監査モードはログへの記録を要求します）

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード](#) (P. 738)

[送信ネットワーク接続イベントの承認 stage code](#) (P. 719)

セキュリティ データベース管理イベント

セキュリティ データベース管理イベントは、適切な権限を持つ CA ControlMinder 管理者またはサブ管理者が実行し、CA ControlMinder がインターセプトしたアクションを示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event Class Admin Details Reason Object Terminal Command AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターンコードを示します。

値：以下のいずれかです。

- D（拒否） - 権限が不十分のためイベントが拒否されました。
- S（成功） - イベントが許可されました。
- F（失敗） - イベントが失敗しました。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

クラス

管理対象のリソースが属するクラスを特定します。

管理者

selang コマンドを実行した管理者ユーザの名前を特定します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注：seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注：このフィールドは **seaudit** の詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

オブジェクト

管理されているリソースの名前を示します。

Terminal

アクセス元がホストに接続するのに使用した端末名を識別します。

注: コマンドが親ポリシー モデルから引き継がれている場合、このフィールドには PMD の完全修飾名が表示されます。

コマンド

ユーザが実行した `selang` コマンドが表示されます。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ (CA ControlMinder データベース ユーザ) であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

コマンドタイプ

このイベントが示すデータベース管理コマンドのタイプを識別します。値は以下のいずれかです。

- ユーザの追加 - `newusr` コマンド用
- グループの追加 - `newgrp` コマンド用
- リソースの追加 - `newres` または `newfile` コマンド用
- ユーザの変更 - `chusr` コマンド用
- グループの変更 - `chgrp` コマンド用
- グループ メンバシップの変更 - `join` コマンド用
- リソースの変更 - `chres` コマンド用
- リソース アクセスの変更 - `authorize` コマンド用
- ユーザの削除 - `rmusr` コマンド用
- グループの削除 - `rmgrp` コマンド用
- リソースの削除 - `rmres` または `rmfile` コマンド用
- オプションの設定 - `setoptions` コマンド用
- ユーザの追加/変更 - `editusr` コマンド用
- グループの追加/変更 - `editgrp` コマンド用

- リソースの追加/変更 - editres または editfile コマンド用
- 管理コマンド - そのほかのコマンド用

例: セキュリティデータベース管理イベントのメッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
05 Nov 2008 15:45:12 S UPDATE      FILE      DOMAIN_NAME¥computer 305  0 dfdok
computer.com cr file dfdok defacc(r)
Event type: Security database administration
Command type: Modify resource
Status: Successful
Administrator: DOMAIN_NAME¥computer
Class: FILE
Object: dfdok
Terminal: computer.com
Date: 05 Nov 2008
Time: 15:45
Details: Command successful for ADMIN user.
Command: cr file dfdok defacc(r)
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 11 月 5 日、端末 computer.com からログインして、保護されたホスト上でコマンド `cr file dfdok defacc(r)` を実行してファイルを更新しようとした管理者からのアクセスを、CA ControlMinder が拒否したことを示します (承認 stage code 305 - コマンドが管理者ユーザに許可されました)。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード](#) (P. 738)

スタートアップ イベント

CA ControlMinder スタートアップ イベントは、CA ControlMinder のサービス (Windows) またはデーモン (UNIX) のスタートアップ シーケンスを示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time M Event Service

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式: DD MMM YYYY

注: CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式: HH:MM:SS

注: CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注: CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

サービス

seosd - CA ControlMinder のメイン デーモンまたはサービス。 seosd デーモンまたはサービスは、CA ControlMinder のスタートアップおよびシャットダウン シーケンスを制御します。

例: デーモンの起動イベントのメッセージ (UNIX)

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
02 Nov 2008 15:41:06 M START                                seoswd
Event type: Daemon start
Daemon: seoswd
Date: 02 Nov 2008
```

Time: 15:41
Audit flags: AC database user

この監査レコードは seoswd Watchdog が 2008 年 11 月 2 日に起動されたことを示します。

例: エンジン サービス開始イベント メッセージ(Windows)

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
02 Nov 2008 15:34:48 M START                                seosd
Event type: Engine service start
Engine service: seosd
Date: 02 Nov 2008
Time: 15:34
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは 2008 年 11 月 2 日に CA ControlMinder の開始を担当する seosd サービス エンジンが起動されたことを示します。

シャットダウン イベント

CA ControlMinder のシャットダウン イベントは、システムをシャットダウンする権限を持つ管理者またはサブ管理者ユーザが実行したプロセスを示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time M Event UserName SessionID Details Service AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式: DD MMM YYYY

注: CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式: HH:MM:SS

注: CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注: CA Access Control エンドポイント管理 はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

注: デフォルトでは、このフィールドは **seaudit** の詳細でない出力には表示されません。**seaudit** の詳細でない出力でこのフィールドを表示するには、**seaudit** コマンドに **-sessionid** オプションを指定します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: **seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

デーモン(UNIX)/エンジン サービス(Windows)

シャットダウンされた CA ControlMinder デーモン (UNIX) またはサービス (Windows) の名前を識別します。

値: seosd (CA ControlMinder エンジン)

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ (CA ControlMinder データベース ユーザ) であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、**seaudit** の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: UNIX のシャットダウン イベント メッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
24 Sep 2008 15:40:46 M SHUTDOWN      root      452 seosd
Event type: Daemon shutdown
User name: root
Daemon: seosd
Date: 24 Sep 2008
Time: 15:40:46
Details: User is ADMIN or SPECIAL
User Logon Session ID: 48da26ce:00000142
Audit flags: CA ControlMinder database user
```

この監査レコードは、2008 年 9 月 24 日、CA ControlMinder をシャットダウンしようとしたユーザ root が、ADMIN 属性を持っているため、シャットダウンを許可されたことを示します（承認 stage code 452 - ユーザは ADMIN または SPECIAL です）。

例: Windows のシャットダウン イベント メッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
23 Dec 2008 12:56:20 D SHUTDOWN      tst002      460 seosd
Event type: Engine service shutdown
User name: tst002
Engine service: seosd
Date: 10 Feb 2009
Time: 12:56
Details: User is not allowed to shutdown CA ControlMinder

User Logon Session ID: 00000000:04c240d5
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 12 月 23 日、ユーザ tst002 が CA ControlMinder のシャットダウンを許可されていないため、CA ControlMinder のシャットダウンが拒否されたことを示します（承認 stage code 460 - ユーザは CA ControlMinder をシャットダウンする権限がありません）。

詳細情報:

[シャットダウン イベントの承認 stage code \(P. 731\)](#)

パスワード確認イベント

パスワード確認イベント タイプ メッセージはユーザがアカウントのパスワードの変更に失敗したことを示します。

このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName Details Reason AuditFlags

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターン コードを示します。

値：F (Failed) - アカウント パスワードの変更に失敗しました。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

パスワード試行が適用されたユーザ名を識別します。

詳細

パスワード変更の試行が失敗した理由を示します。

注: `seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字はパスワード品質コードといいます。詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 では、監査レコードにパスワード品質コードに関連するメッセージが表示されます。すべてのパスワード品質コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

Reason

CA ControlMinder が監査レコードを書き込んだ理由を示します。

注: このフィールドは `seaudit` の詳細な出力または **CA Access Control** エンドポイント管理 には表示されません。`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は理由コードといいます。すべての理由コードを一覧表示するには、`seaudit -t` を実行します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ (**CA ControlMinder** データベース ユーザ) であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、`seaudit` の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: パスワード確認イベント メッセージ

以下の監査レコードは、`seaudit` の詳細出力から取得したものです。

```
02 Dec 2008 10:23:47 F PASSWORD      test1      1 10
Event type: Password verification
Status: Failed
User name: test1
Details: Password too short
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 12 月 2 日にユーザがアカウントのパスワードを変更しようとして、パスワードポリシーに定義された必要最低文字数を満たしていなかったために拒否されたことを示します（承認 stage code 1 - パスワードが短すぎます）。CA ControlMinder は明示的な要求に従ってこのイベントメッセージをログに記録しました（理由コード 10 - 操作をログに記録する明示的な要求を受け取りました）。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)
[パスワード確認イベントの承認 Stage Code \(P. 732\)](#)

ユーザのトレース メッセージ

ユーザ イベントのトレース メッセージは、保護されたリソースを開く、実行する、または使用する試行を示します。

Windows の場合、このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName SessionID RealUID RealUsername Class Resource Details AuditFlags Trace

UNIX の場合、このイベントの監査レコードは、以下の形式になります。

Date Time Status Event UserName SessionID EffectiveUsername RealUsername Class Resource Details AuditFlags Trace

Date

イベントが発生した日付を識別します。

形式：DD MMM YYYY

注：CA Access Control エンドポイント管理 は日付の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

Time

イベントが発生した時間を識別します。

形式：HH:MM:SS

注：CA Access Control エンドポイント管理 は時間の表示をコンピュータの設定に従って整形します。

ステータス

イベントのリターンコードを示します。

値：以下のいずれかです。

- D（拒否） - 権限が不十分なためイベントが拒否されました。
- P（許可） - イベントが許可されました。
- W（警告） - アクセス要求はアクセスルールに違反していますが警告モードが設定されたためイベントが許可されました。

注：seaudit の詳細な出力ではこのフィールドはトレース情報を示しません。

イベントタイプ

このレコードが属するイベントのタイプを識別します。

注：CA Access Control エンドポイント管理はこのフィールドを単にイベントとして参照します。

ユーザ名

このイベントをトリガしたアクションを実行したアクセス元の名前を識別します。

User Logon Session ID

アクセス元のセッション ID を識別します。

Real User ID

プロセスを実行したユーザのユーザ ID を識別します。

注：（UNIX）このフィールドは seaudit の詳細でない出力には表示されません。

Real user name

トレースされたアクションを実行しているユーザ名を識別します。

有効なユーザ ID

（UNIX のみ）ネイティブな OS の有効なユーザ ID の ID を識別します。

注：このフィールドは seaudit の詳細でない出力には表示されません。

有効なユーザ名

このイベントをトリガしたネイティブ OS の有効なユーザ名を識別します。ユーザが別のユーザを代行する（代理になる）または setuid プログラムを実行する場合、この名前はユーザ名とは異なります。

クラス

アクセスされているリソースが属するクラスを識別します。

Resource

アクセスまたは更新されている実際のリソースの名前を識別します。

詳細

CA ControlMinder がこのイベントに対して実行するアクションを決定したステージを示します。

注: seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに数字が表示されます。この数字は承認 **stage code** といいます。詳細な出力または CA Access Control エンドポイント管理 では、監査レコードに承認 **stage code** に関連するメッセージが表示されます。すべての **stage code** を一覧表示するには、**seaudit -t** を実行します。

Trace information

クラス、リソース、およびそのリソースで実行されたアクションまたはそのアクションの結果を含む、詳細なトレース情報を表示します。

監査フラグ

アクセス元が内部ユーザ（CA ControlMinder データベース ユーザ）であるかまたはエンタープライズ ユーザであるかを示します。

注: アクセス元がエンタープライズ ユーザである場合、seaudit の詳細でない出力では、監査レコードのこのフィールドに「(OS user)」の文字列が表示されます。エンタープライズ ユーザではない場合、このフィールドは空白です。

例: UNIX 上のユーザ イベント メッセージのトレース メッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
03 Nov 2008 10:38:47 P TRACE      root      490dadd:00000140 john      root
FILE      /home/jon/file.txt 55 FILE    > Result: 'P' [stage=55 gstag=55 ACEEH=8
rv=0(/home/john/file.txt
Event type: Trace message on a user
Date: 03 Nov 2008
Time: 10:38
Details: Resource ACL check
Trace information: FILE    > Result: 'P' [stage=55 gstag=55 ACEEH=8
rv=0(/home/john/file.txt
Class: FILE
Resource: /home/admin/file.txt
User name: root
```

```
Real user ID: 108
Real user name: john
Effective user ID: 108
Effective user name: root
User Logon Session ID: 490dadd:00000140
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 11 月 3 日に管理者が FILE クラスに属するリソースにアクセスしようとしたことにより、トレースメッセージがログに記録されたことを示します。アクセスされたリソースの ACL に従って、管理者はアクセスが許可されました（承認 stage code 55 - リソースの ACL チェック）。

例: Windows 上のユーザ イベント メッセージのトレース メッセージ

以下の監査レコードは、seaudit の詳細出力から取得したものです。

```
10 Nov 2008 10:14:53 P TRACE      MACHINE¥Administrator 00000000:172ef9ef MACHINE¥john
MACHINE¥john WINSERVICE _default 1059 WINSERVICE >
(C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe) Result: 'P' [stage=1059 gstag=1059 ACEEH=6
rv=0x0 (WebClient)] Why? Default record universal access check
Event type: Trace message on a user
Date: 10 Nov 2008
Time: 10:14
Details: Default record universal access check
Trace information: WINSERVICE > (C:¥WINDOWS¥system32¥services.exe) Result: 'P'
[stage=1059 gstag=1059 ACEEH=6 rv=0x0 (WebClient)] Why? Default
record universal access check
Class: WINSERVICE
Resource: _default
User name: MACHINE¥Administrator
Real user name: MACHINE¥john
User Logon Session ID: 00000000:172ef9ef
Audit flags: AC database user
```

この監査レコードは、2008 年 11 月 10 日に管理者が WINSERVICE クラスに属するリソース _default にアクセスしようとしたことにより、トレースメッセージがトリガされたことを示します。レコードユニバーサルアクセスチェックにより管理者はアクセスが許可されました（承認 stage code 1059 - デフォルト レコードユニバーサルアクセス チェック）。

詳細情報:

[レコードを作成した理由を示す理由コード \(P. 738\)](#)

[ユーザのトレース メッセージの承認 Stage Code \(P. 736\)](#)

ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code

ログインおよびログアウト イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder がログインおよびログアウト イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示しています。

詳細情報:

[ログインイベント \(P. 657\)](#)

[ログアウト イベント \(P. 660\)](#)

[ログインアカウントの有効化イベント \(P. 663\)](#)

[ログインアカウントの無効化イベント \(P. 665\)](#)

[パスワード試行イベント \(P. 668\)](#)

2 - ユーザ オブジェクトの取得

ユーザ モード、端末、ログイン プログラムなどのユーザ情報を CA ControlMinder がロードできなかったためにログイン試行が失敗したことを示します。データベースが破損している場合、または CA ControlMinder が正常に起動しなかった場合、CA ControlMinder がこのメッセージを監査ログに書き込みます。

3 - ログイン端末ソースの端末チェック

TERMINAL クラス ルールに従って、CA ControlMinder がログインを許可または拒否したことを示します。

5 - ユーザの一時停止のチェック

ユーザ アカウントが一時停止にされているため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

6 - ユーザの有効期限のチェック

ユーザのプロファイルに定義されているユーザ アカウントの有効期限が切れているため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

7 - ユーザの日時のチェック

ユーザが CA ControlMinder データベースで許可された日時以外にログインしようとしたため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

8 - パスワード有効性のチェック

UNIX で該当

CA ControlMinder がユーザのパスワードをチェックして、パスワードルールに従っているかどうかを確認したことを示します。ユーザのパスワードが CA ControlMinder データベースのパスワードルールに従っていないためにログイン試行が失敗したときに、CA ControlMinder がこのメッセージを監査ログに書き込みます。

9 - ユーザの猶予ログインのチェック

ユーザ アカウントが猶予ログインの試行回数に達したため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

10 - パスワードの期限が切れ、これ以上猶予ログインはできません

パスワードの期限が切れたため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。ユーザがパスワードの期限内にパスワードを変更せず、ユーザのプロファイル グループの定義または CA ControlMinder グローバル定義のいずれにも、パスワードの有効期限以降の猶予ログイン回数が設定されていません。

11 - ユーザ ACEE の作成

CA ControlMinder がユーザの ACEE を正常に生成したことを示します。

12 - ユーザの非アクティブな日数のチェック

非アクティブの許容期間を超過してユーザが非アクティブだったため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。非アクティブの許容期間は、ユーザのプロファイルまたは CA ControlMinder グローバル設定に定義されています。

13 - ユーザのログイン回数が多すぎます

最大許容回数を超えて、さまざまな端末からユーザが同時ログインを行ったため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。同時ログインの最大許容回数は、ユーザのプロファイルまたは CA ControlMinder グローバル設定の Maxlogins プロパティ値で定義されています。

14 - アクティブな HOLIDAY のチェック

制限された休日中にユーザがログインしようとしたため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。制限された休日は、HOLIDAY クラスに定義されています。

15 - ログイン アプリケーション (LOGINAPPL) のチェック

UNIX で該当

LOGINAPPL クラス ルールに従って CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

16 - ユーザ グループの日時のチェック

ユーザまたはユーザのグループの 1 つに対して許可された日時以外にユーザがログインしようとしたため、CA ControlMinder がログインを拒否したことを示します。

17 - ネイティブ環境によって試行が拒否されました

UNIX で該当

ネイティブ環境の設定により、ログイン試行が失敗したことを示します。
CA ControlMinder PAM モジュールがログに記録します。

18 - ドメイン制限のないユーザ

Windows で該当

ユーザがドメイン名を指定しなかったため、CA ControlMinder がログインを拒否しました。

19 - 拒否する理由がありません - ログインを許可

ログイン試行がすべてのチェック ステージを通過し、ログイン認証に
TERMINAL オブジェクトが割り当てられているため、CA ControlMinder がログインを許可したことを示します。

注: このイベント ステージメッセージが表示される場合、ログイン認証が
端末名が指定されていない CA ControlMinder 許可 API によってトリガされたことを示します。

20 - 「論理」ユーザのチェック

CA ControlMinder が「論理」ユーザ (*logical* プロパティが設定されている
ユーザ) のログインを許可しないため、CA ControlMinder がログインを拒
否したことを示します。

49 - 最後のプロセスの終了後、ログアウトが検出されました

UNIX で該当

最後のプロセスの終了後、CA ControlMinder はユーザ ログアウト イベント
の発生を検出しました。

リソース アクセス イベントの承認 stage code

リソース アクセス イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder がリソース アクセス イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示しています。

詳細情報:

[リソース アクセス イベント](#) (P. 671)

50 - リソースのセキュリティ LABEL チェック

リソースにアクセスしようとしたユーザについて、以下のうち 1 つが当てはまるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

- リソースのセキュリティ ラベルの方がユーザのセキュリティ ラベルよりもセキュリティ レベルが高い
- ユーザにセキュリティ ラベルがない

51 - リソースのセキュリティ LEVEL チェック

リソースにアクセスしようとしたユーザについて、以下のうち 1 つが当てはまるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

- リソースのセキュリティ レベルがユーザよりも高い
- ユーザにセキュリティ レベルがない

52 - リソースのカテゴリのチェック

リソースに、ユーザに割り当てられていないセキュリティ カテゴリが割り当てられているため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

53 - リソースの DAYTIME のチェック

ユーザがリソースに許可されている日時以外にアクセスしようとしたため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

54 - リソースの OWNER のチェック

アクセスしているユーザがリソースを所有しているため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。

55 - リソースの ACL のチェック

リソースの ACL にユーザが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

56 - リソース グループの ACL のチェック

リソース グループの ACL リストにユーザが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

57 - リソース ACL のユーザ グループ

ユーザ グループ ACL に少なくとも 1 つのリソースが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

58 - リソース グループ ACL のユーザ グループ

リソース グループの ACL に少なくとも 1 つのユーザ グループが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

59 - リソースの UACC のチェック

リソースのデフォルト設定のため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。

61 - ユーザはリソースのオペレータ

ユーザに OPERATOR 属性があるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。OPERATOR 属性により、ユーザは FILE リソースの読み取りおよび chdir アクセスの認証手順をバイパスできます。

注: UNIX では、CA ControlMinder はこのメッセージをトレース ファイルのみに書き込み、監査ログ ファイルには書き込みません。

62 - 保護されていないリソースのクラスの UACC チェック

CA ControlMinder が、リソース クラスの defaccess 値に従って、CA ControlMinder データベースにレコードを持たないリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

63 - プログラム条件付きアクセス

リソースの PACL にプログラムとユーザ、またはユーザ グループの 1 つが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

64 - リソース ACL のユーザ^{1*}

リソースの ACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

65 - ユーザはリソースの AUDITOR

ユーザに **AUDITOR** 属性があるため、**CA ControlMinder** が監査ファイルへのアクセスを許可したことを示します。 **AUDITOR** 属性により、ユーザは読み取りおよび **chdir** アクセス要求の認証手順をバイパスできます。

注: **CA ControlMinder** はこのメッセージをトレース ファイルにのみ書き込み、監査ログ ファイルには書き込みません。

69 - アクセスを許可したステップがありません

ユーザをリソースにアクセスさせるルールが見つからなかったため、**CA ControlMinder** はリソースへのアクセスを拒否しました。

70 - リソースのグループの OWNER チェック

リソースへのアクセスを試行しているユーザがいずれかのリソースのグループの所有者であるため、**CA ControlMinder** はリソースへのアクセスを許可しました。

75 - リソース グループ ACL のユーザ '*'

リソース グループの **ACL** にアスタリスク (*) が含まれるため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

76 - リソースが ACL チェックを拒否しました

リソースの **NACL** にユーザが含まれるため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

77 - リソース グループ内で ACL チェックを拒否しました

リソース グループの **NACL** にユーザが含まれるため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

78 - リソース内のユーザ グループが ACL を拒否しました

リソースの NACL に少なくとも 1 つのユーザ グループが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

79 - リソース グループ内のユーザ グループが ACL を拒否しました

リソース グループの NACL に少なくとも 1 つのユーザ グループが含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

80 - リソース内のユーザ '*' が ACL を拒否しました

リソースの NACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

81 - リソース グループ内のユーザ '*' が ACL を拒否しました

リソース グループの NACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

82 - リソース DAYTIME のグループのチェック

ユーザがリソース グループに許可されている日時以外にリソースにアクセスしようとしたため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを拒否したことを示します。

86 - ユーザのリソース カレンダ ACL チェック

ユーザがリソースの CALACL によって許可または拒否される時間にリソースにアクセスしようとしたため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

87 - ユーザのリソース グループ カレンダ ACL チェック

ユーザがリソース グループの **CALACL** によって許可または拒否される時間にリソースにアクセスしようとしたため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

88 - ユーザ グループのリソース カレンダ ACL チェック

ユーザがリソースの **CALACL** に含まれるグループの 1 つのメンバであるために許可または拒否された時間にユーザがリソースにアクセスしようとしたため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否しました。

89 - ユーザ グループのリソース グループ カレンダ ACL チェック

ユーザがリソースの **CALACL** に含まれるグループの 1 つのメンバであるために許可または拒否された時間にユーザ グループがリソースにアクセスしようとしたため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

90 - リソース カレンダ ACL のユーザ *

リソースの **CALACL** にアスタリスク (*) が含まれるため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

91 - リソース グループ カレンダ ACL のユーザ *

リソース グループの **CALACL** にアスタリスク (*) が含まれるため、**CA ControlMinder** がリソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

92 - 保護対象リソースのパスの名前変更を試行しました

Windows で該当

CA ControlMinder が保護されたファイルまたはレジストリ エントリの名前変更の要求を拒否したことを示します。

200 - クラス チェックが有効ではありません

リソース クラスが非アクティブなため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。

注: リソース クラスが非アクティブな場合、setoptions list コマンドではクラス アクティビティが 'No' と表示されます。

201 - ユーザ情報をロードしています

ユーザの情報を取得できなかったため、CA ControlMinder が要求を承認できなかったことを示します。

202 - 警告モードのリソース

リソースが警告モードであるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。

203 - リソースに対するアクセスは MAXIMUM_ALLOWED です

Windows で該当

許可される場合、CA ControlMinder がレジストリ ハンドルに最大アクセス権を割り当てたことを示します。

拒否される場合、CA ControlMinder がレジストリ ハンドルへのアクセスをブロックしたことを示します。

204 - 警告モードのクラス

リソース クラスが警告モードであるため、CA ControlMinder がリソースへのアクセスを許可したことを示します。

210 - 特殊なカーネル モジュールのロード チェック

UNIX で該当

KMODULE クラス定義に基づき、CA ControlMinder がカーネル モジュールのロードまたはアンロードを許可または拒否したことを示します。

250 - untrusted プログラムの実行

CA ControlMinder が untrusted プログラムの実行の試行を拒否したことを示します。

251 - 拒否可能なパラメータの使用

コマンド構文に SUDO レコードで禁止と定義されているパラメータがあるため、CA ControlMinder が sesudo コマンド実行の試行を拒否したことを示します。

252 - _abspath ユーザが指定した相対パス

UNIX で該当

プログラム実行を試みるユーザが '_abspath' グループのメンバであるため、CA ControlMinder が相対パスで指定されたプログラム実行の試行を拒否したことを示します。

253 - 許可された sesudo ジョブ

CA ControlMinder が sesudo コマンド実行の試行を許可したことを示します。

254 - sudo コマンドが失敗しました

UNIX で該当

sudo がオペレーティング システムの実行に失敗したことを示します。

440 - 無効なカレンダーが検出されました

カレンダー情報の取得エラー（メモリの問題、カレンダー テーブルの破損など）のため CA ControlMinder がアクセスを拒否したことを示します。

441 - カレンダーへのアクセスが拒否されました

アクセスされたリソースと関連するカレンダー オブジェクトの定義に現時点でアクセスできないため、CA ControlMinder がアクセスを拒否したことを示します。

1050 - デフォルト レコードのセキュリティ ラベル チェック

リソースへのアクセスを試行したユーザに対し以下のいずれかが true のため、CA ControlMinder がデフォルト レコードへのアクセスを拒否したことを示します。

- リソースのセキュリティ ラベルの方がユーザのセキュリティ ラベルよりもセキュリティ レベルが高い
- ユーザにセキュリティ ラベルがない

1051 - デフォルト レコードのセキュリティ レベル チェック

リソースへのアクセスを試行したユーザに対し以下のいずれかが true のため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを拒否したことを示します。

- リソースのセキュリティ レベルがユーザよりも高い
- ユーザにセキュリティ レベルがない

1052 - デフォルト レコードのカテゴリ チェック

ユーザに割り当てられていないセキュリティ カテゴリにリソースが割り当てられているため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを拒否したことを示します。

1053 - デフォルト レコードの日付と時間チェック

ユーザがリソースに対し許可された日付と時間以外でアクセスしようとしたため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを拒否したことを示します。

1054 - デフォルト レコードの OWNER のチェック

アクセス中のユーザがデフォルト リソースを所有しているため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可したことを示します。

1055 - ユーザに対するデフォルト レコードの ACL のチェック

リソースの ACL がユーザを一覧表示する、またはしないため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

1056 - ユーザに対するデフォルト レコード グループの ACL のチェック

リソース グループの ACL がユーザを一覧表示する、またはしないため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

1057 - ユーザ グループに対するデフォルト レコードの ACL のチェック

CA ControlMinder がデフォルト リソースへの読み取りまたは `chdir` アクセスを許可したことを示します。

注: CA ControlMinder はこのメッセージをトレース ファイルにのみ書き込み、監査ログ ファイルには書き込みません。

1058 - ユーザ グループに対するデフォルト レコード グループの ACL のチェック

リソース グループの ACL がユーザ グループを一覧表示する、またはしないために、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

1059 - デフォルト レコードのユニバーサル アクセス チェック

リソースのデフォルト設定により、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可したことを示します。

1061 - デフォルト レコードの OPERATOR 属性のチェック

ユーザが OPERATOR 属性を所有しているために、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可したことを示します。OPERATOR 属性により、ユーザは読み取りおよび chdir アクセス要求の認証手順をバイパスできます。

注: CA ControlMinder はこのメッセージをトレース ファイルにのみ書き込み、監査ログ ファイルには書き込みません。

1062 - デフォルト レコード クラスのグローバル ユニバーサル アクセス

リソース クラスの defaccess 値に基づき、CA ControlMinder が CA ControlMinder データベースにレコードを持たないデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

1063 - デフォルト レコードのプログラム条件アクセス

リソースの PACL がリソースをアクセスしているプログラムを一覧表示する、またはしないため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

1064 - _default レコード ACL のユーザ「*」

リソースの ACL にアスタリスク (*) が含まれているため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

1069 - デフォルト レコードへのアクセス許可のルールがありません

ユーザがリソースにアクセスできるルールを検出できなかったため、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを拒否したことを示します。

1202 - 警告モードでのデフォルト レコード

リソースが警告モードであるために、CA ControlMinder がデフォルト リソースへのアクセスを許可したことを示します。

1250 - デフォルト レコードがアントラストに設定されています

CA ControlMinder がデフォルトのアントラスト プログラムの実行の試行を拒否したことを示します。

アントラスト メッセージ イベントの承認 stage code

アントラスト メッセージ イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder がアントラスト メッセージ イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

詳細情報:

[アントラスト メッセージ イベント](#) (P. 674)

0 - Watchdog によるファイル確認中に一般エラーが発生しました

CA ControlMinder がファイル情報の取得中にエラーが発生したことを示します。ファイルが信頼できない場合、CA ControlMinder はこのメッセージを監査ログに書き込みます。詳細はシステム ログを確認してください。

1 - PROGRAM または SECFILE の stat 情報が変更されました

PROGRAM または SECFILE クラスのレコードでデータが変更されたことを示します。CA ControlMinder がプログラムまたはファイルの改ざんの試行を検出した場合、このメッセージが監査ログに書き込まれます。監査イベント、システム ログ、プログラムまたはファイルのトレース レコードを確認してください。プログラムまたはファイルが管理者によって変更された場合は、変更されたプログラムまたはファイルを再度 Trusted 状態にすることを検討してください。

4 - 変更された PROGRAM または SECFILE の CRC チェック

PROGRAM または SECFILE クラスのレコードの CRC (Cyclic Redundancy Check) が変更されたことを示します。システム ログ、イベント ログ ファイル、プログラムまたはファイルのトレース レコードを確認してください。

5 - PROGRAM または SECFILE のファイルに対して Stat を実行できません

CA ControlMinder が指定されたファイルのファイル情報の取得に失敗したことを示します。以下のいずれかに該当する場合、CA ControlMinder はこのメッセージを監査ログに書き込みます。

- ファイル名またはディレクトリが変更された
- ファイル名またはディレクトリが存在しない
- ファイルのアクセス許可
- システムのメモリが不足している

エラーの考えられる原因を判定するため、システム ログ ファイルを確認します。

7 - PROGRAM または SECFILE の MD5 シグネチャが変更されました

PROGRAM または SECFILE クラスのレコードの MD5 シグネチャが変更されたことを示します。システム ログ ファイル、監査メッセージ、プログラムまたはファイルのトレース ログを確認してください。

8 - PROGRAM または SECFILE の SHA1 シグネチャが変更されました

PROGRAM または SECFILE クラスのレコードの SHA1 シグネチャが変更されたことを示します。システム ログ ファイル、監査メッセージ、プログラムまたはファイルのトレース ログを確認してください。

受信ネットワーク接続イベントの承認 stage code

受信ネットワーク接続イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder が受信ネットワーク接続イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

詳細情報:

[受信ネットワーク接続イベント](#) (P. 678)

150 - クラス テーブルの確認

クラスが CA ControlMinder データベースで見つからなかったことを示します。CA ControlMinder データベースに問題がある場合、CA ControlMinder はこのメッセージを監査ログに書き込みます。この問題を解決するには、dbmgr ユーティリティを使用して CA ControlMinder データベースを再構築します。

重要: dbmgr ユーティリティは、問題を解決する際にサポート担当者の指示に従って使用する必要があります。詳細については、当社テクニカルサポート (<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

詳細情報:

[dbmgr ユーティリティ](#) (P. 30)

153 - inetacl の HOST エントリのアスタリスク

ホスト INETACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはゼロまたはそれ以上の文字の連続を示すため、INETACL で使用されるとすべてのサービスと一致します。

156 - HOST エントリ inetacl

ホスト INETACL に接続サービスがあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

157 - HOST クラス UACC

ホスト UACC クラスに定義されたアクセス権限のデフォルト値のため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

159 - HOST エントリ サービス範囲 ACL

接続サービスがホスト INETACL の範囲内にあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

163 - サービスへのアクセスを許可するルールがありません

アクセスを許可するルールが見つからなかったため、CA ControlMinder がホストからの接続を拒否したことを示します。このホストの HOST クラスアクセスルールを確認してください。

164 - HOST グループ inetacl

GHOST オブジェクトの INETCAL に接続サービスがあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

165 - HOST グループ サービス範囲 ACL

接続サービスがホスト グループの INETACL の範囲にあるため、GHOST ホスト グループ オブジェクトのメンバである保護されたホストからの接続を CA ControlMinder が許可または拒否したことを示します。

166 - inetacl の HOST グループのアスタリスク

ホスト グループの INETACL にアスタリスク (*) があるため、GHOST ホスト グループ オブジェクトのメンバである保護されたホストからの接続を CA ControlMinder が許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはゼロまたはそれ以上の文字の連続を示すため、INETACL で使用されるとすべてのサービスと一致します。

167 - HOSTNET(ネットワークまたは IP マスク/一致)の inetacl

HOSTNET レコードの INETACL に接続サービスがあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

168 - HOSTNET(ネットワークまたは IP マスク/マッチ)のサービス範囲

接続サービスが HOSTNET レコードの INETACL の範囲内にあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

169 - HOSTNET(ネットワークまたは IP マスク/マッチ)の inetacl のアスタリスク

HOSTNET レコードの INETACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはゼロまたはそれ以上の文字の連続を示すため、INETACL で使用されるとすべてのサービスと一致します。

170 - HOSTNP(ホスト名パターン)の inetacl

HOSTNP レコードの INETACL に接続サービスがあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

171 - HOSTNP(ホスト名パターン)のサービス範囲

接続サービスが HOSTNP レコードの INETACL の範囲内にあるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

172 - HOSTNP(ホスト名パターン)の inetacl のアスタリスク

HOSTNP レコードの INETACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder が保護されたホストからの接続を許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはゼロまたはそれ以上の文字の連続を示すため、INETACL で使用されるとすべてのサービスと一致します。

173 - HOST エントリの日時の制限

試みたアクセスが HOST レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを拒否したことを示します。

174 - HOST グループの日時の制限

GHOST レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護されたホストグループへのアクセスを拒否したことを示します。

175 - HOSTNET(ネットワークまたは IP マスク/一致)の日時の制限

HOSTNET レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを拒否したことを示します。

176 - HOSTNP(ホスト名パターン)の日時の制限

HOSTNP レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを拒否したことを示します。

177 - HOST_default の日時の制限

HOST_default レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを拒否したことを示します。

178 - HOST_default inetacl

HOST_default INETACL の値のため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

179 - HOST_default のサービス範囲

接続サービスが HOST_default レコードの INETACL の範囲内にあるため、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

180 - HOST_default のサービスのアスタリスク

HOST_default レコードの INETACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder が保護されたホストからのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはゼロまたはそれ以上の文字の連続を示すため、INETACL で使用されるとすべてのサービスと一致します。

404 - TCP サービス ACL の HOST エントリ

TCP レコードの ACL に HOST が含まれるため、CA ControlMinder が HOST からのアクセスを許可または拒否したことを示します。

405 - TCP サービス ACL の GHOST エントリ

TCP レコードの ACL に HOST がメンバである GHOST が含まれているため、CA ControlMinder が HOST からのアクセスを許可または拒否したことを示します。

406 - TCP サービス ACL の HOSTNET エントリ

TCP レコードの ACL に HOST が属している HOSTNET ネットワークが含まれているため、CA ControlMinder が HOST からのアクセスを許可または拒否したことを示します。

407 - TCP サービス ACL の HOSTNP エントリ

TCP レコードの ACL に HOST が属している HOSTNP セットが含まれているため、CA ControlMinder が HOST からのアクセスを許可または拒否したことを示します。

送信ネットワーク接続イベントの承認 stage code

送信ネットワーク接続イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder が送信ネットワーク接続イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

詳細情報:

[送信ネットワーク接続イベント](#) (P. 680)

400 - TCP クラスの _default サービス

TCP レコードのサービス接続のための _default オブジェクト アクセス権限により、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

401 - TCP サービスの UACC クラス

UACC クラスの TCP オブジェクトの値により、CA ControlMinder が保護されたホストへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

402 - TCP サービスの日時制限

TCP レコードの日時制限の範囲外だったため、CA ControlMinder が保護された TCP サービスへのアクセスを拒否したことを示します。

403 - ACL は TCP サービスのステージを読み込みます

TCP レコードの ACL 読み取りプロパティのため、CA ControlMinder が TCP サービスへのアクセスを許可または拒否したことを示します。データベースが破損している場合、CA ControlMinder はこのメッセージを監査ログに書き込みます。

408 - TCP サービスのデフォルト アクセス

TCP レコードの defaccess プロパティのため、CA ControlMinder が TCP クラス サービスへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: このイベント メッセージも着信 TCP イベントに適用して HOST への受信接続を示します。

409 - CACL は TCP サービスのステージを読み込みます

TCP レコードの CACL 読み取りプロパティのため、CA ControlMinder が TCP サービスへのアクセスを拒否したことを示します。データベースが破損している場合、CA ControlMinder はこのメッセージを監査ログに書き込みます。

410 - TCP サービス CACL 内の USER の HOST エントリ

CA ControlMinder が指定された USER または XUSER の HOST オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの CACL 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

411 - TCP サービス CACL 内の USER の GHOST エントリ

CA ControlMinder が指定された USER または XUSER オブジェクトの GHOST オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの CACL 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

412 - TCP サービス CACL 内の USER の HOSTNET エントリ

CA ControlMinder が指定された USER または XUSER オブジェクトの HOSTNET オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの CACL 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

413 - TCP サービス CACL 内の USER の HOSTNP エントリ

CA ControlMinder が指定された USER または XUSER オブジェクトの HOSTNP オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの CACL 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

414 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOST エントリ

CA ControlMinder が指定された GROUP または XGROUP オブジェクトの HOST オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの CACL 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

415 - TCP サービス CACL 内の GROUP の GHOST エントリ

CA ControlMinder が指定された **GROUP** または **XGROUP** オブジェクトの **GHOST** オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの **CACL** 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

416 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOSTNET エントリ

CA ControlMinder が指定された **GROUP** または **XGROUP** オブジェクトの **HOSTNET** オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの **CACL** 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

417 - TCP サービス CACL 内の GROUP の HOSTNP エントリ

CA ControlMinder が指定された **GROUP** または **XGROUP** オブジェクトの **HOSTNP** オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。CA ControlMinder は TCP サービスの **CACL** 内のアクセス ルールを使用して、アクセスを許可するか拒否するかを決定します。

418 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の HOST エントリ

HOST レコードの **CACL** にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がユーザの **HOST** へのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

419 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の GHOST エントリ

GHOST レコードの **CACL** にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder が **GHOST** クラスに属する **HOST** へのユーザのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

420 - TCP サービス内のユーザ '*' の HOSTNET エントリ

HOSTNET レコードの CACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がユーザの HOSTNET オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

421 - TCP サービス CACL 内のユーザ '*' の HOSTNP エントリ

HOSTNP レコードの CACL にアスタリスク (*) が含まれるため、CA ControlMinder がユーザの HOSTNET オブジェクトへのアクセスを許可または拒否したことを示します。

注: アスタリスクはすべての定義されたユーザを指定します。

セキュリティ データベース管理イベントの承認ステージコード

セキュリティ データベース管理イベントの承認ステージコードは、CA ControlMinder がセキュリティ データベース管理イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

詳細情報:

[セキュリティ データベース管理イベント](#) (P. 683)

300 - 未定義の CA ControlMinder ユーザ

アクセスしているユーザが CA ControlMinder データベースに見つからなかったため、CA ControlMinder がシステムへのアクセスを拒否したことを示します。 ユーザ アカウント プロファイルを確認してください。

301 - 最後の ADMIN ユーザを削除する試行

CA ControlMinder が以下のいずれかを実行する要求を拒否したことを示します。

- 最後の ADMIN ユーザを CA ControlMinder データベースから削除する
- ADMIN 属性を割り当てられた唯一のユーザから ADMIN 属性を削除する

302 - ユーザのルート権限を削除する試行

UNIX で該当

CA ControlMinder がシステム ルート アカウントを削除する試行を拒否したことを示します。

303 - ユーザが自分のパスワードを変更しようとしています

ユーザが `selang` コマンドを使用して自分のパスワードを変更しようとしたことを CA ControlMinder が拒否したことを示します。UNIX では、ユーザは `sepass` ユーティリティを使用して自分のパスワードを変更できます。Windows では、ネイティブのパスワード管理ツールを使用してパスワードを変更できます。

304 - 監査担当者ではないユーザが監査モードを設定しようとしています

ユーザに AUDITOR 属性がないため、CA ControlMinder がレコードの監査モードの変更を拒否したことを示します。ユーザにレコードの監査モードの変更を許可するには、ユーザに AUDITOR 属性を割り当てます。

305 - ADMIN ユーザに許可されたコマンドです

アクションを要求しているユーザに ADMIN 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

306 - Showuser(自分自身)、Showxusr が許可されています

CA ControlMinder がユーザまたは外部ユーザに対して、CA ControlMinder データベース内にある自分のレコードのプロパティの表示を許可したことを示します。

注: このメッセージは監査レコードとして書き込まれません。

307 - ユーザが所有していないカテゴリを設定しようとしています

セキュリティ カテゴリを割り当てようとしているユーザがそのセキュリティ カテゴリを所有していないため、CA ControlMinder がセキュリティ カテゴリの割り当ての試行を拒否したことを示します。

308 - ユーザが所有していないセキュリティラベルを設定しようとした

セキュリティ ラベルを割り当てようとしているユーザがそのセキュリティ ラベルを所有していないため、CA ControlMinder がセキュリティ ラベルの割り当ての試行を拒否したことを示します。

309 - ユーザが自分のレベルより高いセキュリティレベルを設定しようとしています

ユーザの持つセキュリティ レベルが割り当てようとしているセキュリティ レベルよりも低いため、CA ControlMinder がユーザへのセキュリティ レベルの割り当てを拒否したことを示します。

310 - ADMIN ではないユーザがユーザ モードを設定しようとしています

属性を設定しようとするユーザに ADMIN 属性がないため、CA ControlMinder が管理者属性の設定を拒否したことを示します。

311 - オブジェクト所有者に許可されたコマンドです

ユーザがレコードを所有しているため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

312 - ネイティブ ファイルの所有者は CA ControlMinder に定義できます

UNIX で該当

ファイルの所有者がファイルを CA ControlMinder に定義したため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

注: seos.ini ファイルの lang セクションの use_unix_file_owner トークンが yes に設定されている場合、ファイルの所有者はファイルを CA ControlMinder に定義できます。

313 - GROUP-ADMIN ユーザに許可されたコマンドです

CA ControlMinder が、GROUP-ADMIN 属性を持つユーザにグループ内のレコードの変更を許可したことを示します。

314 - GROUP-ADMIN ユーザはグループに対して join/join- を実行できます

CA ControlMinder が、GROUP-ADMIN 属性を持つユーザにグループへのユーザの追加またはグループからのユーザの削除を許可したことを示します。

315 - GROUP-AUDITOR/ADMIN はグループを一覧表示できます

ユーザにそのグループに対する GROUP-ADMIN または GROUP-AUDITOR 属性があるため、CA ControlMinder がグループ内のレコードのプロパティを一覧表示することを許可したことを示します。

316 - 監査担当者は任意のオブジェクトを一覧表示できます

CA ControlMinder が AUDITOR 属性を持つユーザにデータベース内のデータの表示を許可したことを示します。

317 - OPERATOR は任意のオブジェクトを一覧表示できます

CA ControlMinder が OPERATOR 属性を持つユーザにデータベース内のデータの表示を許可したことを示します。

318 - GROUP-AUDITOR はグループの有効範囲内のオブジェクトを一覧表示できます

CA ControlMinder が GROUP-AUDITOR 属性を持つユーザに対して、データベース内のグループに関するデータの表示を許可したことを示します。

319 - GROUP-OPERATOR はグループの有効範囲内のオブジェクトを一覧表示できます

CA ControlMinder が GROUP-OPERATOR 属性を持つユーザに対して、データベース内のグループに関するデータの表示を許可したことを示します。

320 - CLASS-ADMIN ユーザに許可されたコマンドです

ADMIN クラスの ACL に含まれるユーザによってアクションが実行されたため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

321 - アクセス権を持つ PWMANAGER/ADMIN に許可されたコマンドです

ユーザに PWMANAGER または ADMIN 属性があるため、CA ControlMinder がユーザにパスワードの変更を許可したことを示します。

322 - この操作を許可するルールがありません

操作を許可するルールが見つからなかったため、CA ControlMinder が操作を拒否したことを示します。

324 - ユーザが sepass を使用して自分のパスワードを変更しています

CA ControlMinder がユーザに sepass ユーティリティまたはパスワード Policy Model を使用して自分のパスワードを変更することを許可したことを示します。

326 - ユーザがユーザ自身の「ログイン情報」を作成しました

CA ControlMinder がユーザに自分自身のログイン情報の作成を許可したことを示します。

327 - GROUP-PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです

コマンドを実行したユーザに GROUP-PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がコマンドを許可したことを示します。

329 - PWMANAGER がユーザを有効にしました

その他のユーザを有効にしたユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がユーザに別のユーザを有効（再アクティブ化）することを許可したことを示します。

330 - ドメイン変更が許可されたコマンドです

Windows で該当

CA ControlMinder がユーザに、新しいコンピュータをドメインに追加するなどの DOMAIN クラスの変更を許可したことを示します。

331 - PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです

コマンドを実行したユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がコマンドの実行を許可したことを示します。

332 - ネイティブ フラグの変更は PWMANAGER に許可されています

Windows で該当

ユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がユーザ アカウントに割り当てられたアカウント フラグの修正をユーザに許可したことを示します。

333 - 「次回ログインする際にパスワードを変更する必要がある」属性の変更は PWMANAGER に許可されています

Windows で有効

ユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がユーザ カウン
トの「次回ログインする際にパスワードを変更する必要がある」属性の変
更をユーザに許可したことを示します。

334 - GROUP-PWMANAGER に実行が許可されたコマンドです

コマンドを実行したユーザに GROUP-PWMANAGER 属性があるため、CA
ControlMinder がコマンドを許可したことを示します。

335 - 「ログイン情報」の編集は PWMANAGER に許可されています

ユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がユーザ カウン
トの「ログイン情報」属性の編集をユーザに許可したことを示します。

336 - 監査担当ユーザに許可されたコマンドです

ユーザに AUDITOR 属性があるため、CA ControlMinder がユーザにコマンド
の実行を許可したことを示します。

337 - コマンドとデータベース情報を調整できませんでした

コマンドに埋め込まれたオブジェクトが CA ControlMinder データベース
に存在しないため、CA ControlMinder がコマンドを実行しなかったことを
示します。 コマンドを再実行する前に、コマンド構文を確認してくださ
い。

338 - 暗黙的な要求からコマンドを作成しています

CA ControlMinder が暗黙的な要求から発生したコマンドを作成したことを
示します。

339 - SEOS_syscall モジュール アンロードの準備チェック

UNIX で該当

アクセス元が「secons -scl」 コマンドを実行して、インターセプトされたシステム コールで実行中のプロセスがあるかどうかを確認していることを示します。 CA ControlMinder は SEOS_syscall モジュールのアンロードを許可しません。

340 - ADMIN グループに許可されたコマンド

UNIX で有効

このコードは、ユーザに ADMIN 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

341 - AUDITOR グループに許可されたコマンド

UNIX で有効

このコードは、ユーザに AUDITOR 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

342 - OPERATOR グループに許可されたコマンド

UNIX で有効

このコードは、ユーザに OPERATOR 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

343 - PWMANAGER グループに許可されたコマンド

UNIX で有効

このコードは、ユーザに PWMANAGER 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

344 - SERVER グループに許可されたコマンド

UNIX で有効

このコードは、ユーザに **SERVER** 属性があるため、CA ControlMinder がアクションを許可したことを示します。

シャットダウン イベントの承認 stage code

シャットダウン イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder がシャットダウン イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示しています。

詳細情報:

[シャットダウン イベント](#) (P. 688)

451 - ユーザは OPERATOR です

シャットダウン シーケンスを実行したユーザが **OPERATOR** 属性を持っているため、CA ControlMinder がシャットダウン要求を許可したことを示します。

452 - ユーザは ADMIN または SPECIAL です

シャットダウン シーケンスを実行したユーザに **ADMIN** 属性が割り当てられているため、CA ControlMinder がシャットダウン要求を許可したことを示します。

453 - _seagent は CA ControlMinder をシャットダウンする権限があります

UNIX で該当

_seagent は CA ControlMinder をシャットダウンする権限があるため、CA ControlMinder がシャットダウン要求を許可したことを示します。

455 -- デーモンは root によって停止されました (UNIX)

UNIX で該当

Watchdog による再起動リクエスト後に、seosd デーモンは root によって停止されました。

456 -- デーモンは Watchdog によって停止されました

Windows で該当

エンジンを再起動できるように、Watchdog が CA ControlMinder ライセンスをリクエストしたことを示します。

460 - ユーザは CA ControlMinder をシャットダウンする権限がありません

要求しているユーザには CA ControlMinder をシャットダウンする権限がないため、CA ControlMinder がシャットダウン要求を拒否したことを示します。

600 — CA ControlMinder の終了を試行

ユーザが kill コマンドを実行することにより、CA ControlMinder を終了しようとしたため、CA ControlMinder がシャットダウン リクエスト拒否したことを示します。

パスワード確認イベントの承認 Stage Code

パスワード確認イベントの承認 stage code は、CA ControlMinder がパスワード確認イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

詳細情報:

[パスワード確認イベント](#) (P. 691)

0 - パスワード品質が確認されました

ユーザがパスワードを正常に変更し、新しいパスワードがパスワード品質ルールをすべて満たしていることを示します。

1 - パスワードが短すぎます

新しいパスワードの長さがパスワード ポリシーの最低文字数を満たしていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

2 - パスワードにユーザ名が含まれています

新しいパスワードにユーザのユーザ名が含まれているため、パスワード変更が失敗したことを示します。

3 - パスワードに含まれる小文字の数が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された小文字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

4 - パスワードに含まれる大文字の数が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された大文字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

5 - パスワードに含まれる数字の数が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された数字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

6 - パスワードのその他の文字が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義されたその他の文字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

7 - パスワードに同じ文字の繰り返しが多すぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された最低数を超えて同じ文字の繰り返しが含まれているため、パスワード変更が失敗したことを示します。

8 - 現在のパスワードと同じです

新しいパスワードが現在のパスワードと同じであるため、パスワード変更が失敗したことを示します。以前に使用していないパスワードを選択する必要があります。

9 - 以前に使用されたパスワードです。別のパスワードを選択します

新しいパスワードが以前に使用されたパスワードであるため、パスワード変更が失敗したことを示します。以前に使用していないパスワードを選択する必要があります。

10 - パスワードに含まれる英字の数が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された英字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

11 - パスワードに含まれる英数字の数が少なすぎます

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された英数字の最低文字数が含まれていないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

12 - パスワードは最近変更されました。現在再び変更することはできません

パスワードが最近変更されて現在変更することができないため、パスワード変更が失敗したことを示します。パスワード ポリシーで定義されたパスワードの変更禁止期間の経過後にパスワードを変更する必要があります。

13 - パスワードが使用済みパスワードに含まれているか、使用済みパスワードを含んでいます

パスワードが使用済みパスワードに含まれているか、または使用済みパスワードを含んでいるため、パスワード変更が失敗したことを示します。新しいパスワードが使用済みパスワードに含まれていない、および使用済みパスワードを含んでいないことを確認する必要があります。

14 - パスワードに旧パスワードのパターンが含まれる

新しいパスワードには、パスワード ポリシーで定義された `sub_str_len` に準ずる旧パスワードのパターンが含まれているため、パスワード変更が失敗したことを示します。

16 - パスワードが長すぎます

新しいパスワードがパスワード ポリシーで定義された最大文字数よりも長い場合、パスワード変更が失敗したことを示します。

20 - パスワードが一致しません。

新しいパスワードが [パスワードの確認] フィールドに入力したパスワードと一致しないため、パスワード変更が失敗したことを示します。

21 - 定義済みの禁止文字を含めることはできません

新しいパスワードにパスワード ポリシーで定義された禁止文字が含まれているため、パスワード変更が失敗したことを示します。

22 - 以前に使用されたパスワードです

入力したパスワードが以前に使用されたパスワードであるため、CA ControlMinder がアクセスを拒否することを示します。使用する新しいパスワードがパスワード ポリシーに準拠していることを確認してください。

23 - パスワードが使用済みパスワードに含まれているか、使用済みパスワードを含んでいます

使用したパスワードが使用済みパスワードに含まれているか、使用済みパスワードが新しいパスワードに含まれているために、パスワード変更の試行が失敗したことを示します。以前に使用したパスワードを含まない新しいパスワードを選択する必要があります。

24 - パスワードが辞書ファイルに存在します

新しいパスワードが **DICTIONARY** クラスまたは **DICTIONARY** ファイルに定義されているため、パスワード変更が失敗したことを示します。
DICTIONARY クラスまたは **DICTIONARY** ファイルに定義されていないパスワードを選択する必要があります。

100 - 不正な引数です

無効なデータが認証エンジンに送信されたため、パスワード変更が失敗したことを示します。

以下のいずれかが発生したときに、**CA ControlMinder** は監査ログにこのメッセージを書き込むことがあります。

- メモリ上の問題
- **CA ControlMinder** のさまざまなモジュールの、最新アップグレードまでのバージョン間の不一致

混在する **CA ControlMinder** 環境がないことと、クライアントとサーバが同じバージョンの **CA ControlMinder** を使用していることを確認する必要があります。詳細については、当社テクニカル サポート

(<http://www.ca.com/jp/support/>) にお問い合わせください。

ユーザのトレース メッセージの承認 Stage Code

ユーザのトレース イベントの承認 **stage code** は、**CA ControlMinder** がユーザ アクティビティ イベントに対して実行するアクションを決定するステージを示します。

994 - 情報メッセージ

ユーザがトレース監査レコードにアクセスしたことを示します。

注: これは情報が含まれたメッセージのみであり、`seaudit -tr` コマンドの実行により表示されます。

995 - 内部リソースへのアクセスが許可されませんでした

アクセス元が内部的に保護された FILE リソースへの不正なアクセスを試行したことを示します。たとえば `seos.audit` レコードです。

996 - 内部リソースへのアクセスが許可されました

CA ControlMinder が内部的なバイパスによるリソースへのアクセスを許可したことを示します。例: `reading /etc/passwd`

997 - ユーザが `setuid¥setgid` ディレクトリを実行できます

(UNIX のみ)

アクセス元が `setuid¥setgid` フラグ ビットでマークされたディレクトリを実行しようとしたため、CA ControlMinder がイベントをバイパスしたことを示します。このステージは TRACE レコード メッセージの一部です。

998 - 許可は「Audit Mode Only」に設定されています

Windows のみ。

CA ControlMinder が「Audit Mode Only」で動作するように設定されていることを示します。

999 - リソースが保護されていません(ルールが存在するかどうか確認してください)

CA ControlMinder が保護されていないリソースへのアクセスを許可することを示します。

レコードを作成した理由を示す理由コード

レコードが作成された理由を示す理由コードは、CA ControlMinder がイベントに対して作成する監査レコードを決定するステージを示します。

0 - 操作をログに記録するよう要求されていません

操作をログに記録する特定の要求が存在しないため、CA ControlMinder はデフォルトでこの操作をログに記録したことを示します。

2 - ユーザ監査モードはログ記録を要求します

アクセス元の監査プロパティまたはそのプロファイルがレコードの結果と一致したため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。たとえば、ユーザが `AUDIT_MODE` プロパティに `FAILURE` 値を設定して実行したアクションは、ユーザが保護されたリソースへのアクセスに失敗したときのみログに記録されます

3 - リソース監査モードはログ記録を要求しました

リソースの `RAUDIT` プロパティがレコードの結果と一致したため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。

4 - 警告モードのリソース

`WARNING` プロパティがリソースまたはリソースのクラスに設定されたため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。

5 - CA ControlMinder serevu ユーティリティは監査を要求しました

UNIX で該当

ユーザがログイン試行に失敗したときなど、`serevu` ユーティリティが監査レコードを要求したため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。

7 - 送信接続レコード

UNIX で該当

正常な送信接続が発生したため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。

8 - CA ControlMinder pam サポート UNIX がログインに失敗しました

UNIX で該当

ログインパスワードの試行に失敗したときなど、PAM モジュールが監査を要求したため、CA ControlMinder が操作をログに記録したことを示します。

9 - CALENDAR クラスの日時の制約チェック

CALENDAR クラスの日時の制約チェックが監査レコードのログ記録を必要としたため、CA ControlMinder がこのメッセージをログに記録したことを示します。

10 - 操作をログに記録する特定の要求です

CA ControlMinder デーモンの強制終了の試行などの操作をログに記録する特定の要求のため、CA ControlMinder がこの操作をログに記録したことを示します。

11 - CA ControlMinder secons ユーティリティは監査を要求しました

UNIX で該当

Syscall モニタ オプションが `sued` である (`secons-scl`) ために、CA ControlMinder がこの操作をログに記録したことを示します。

監査ログの FILE レコードでの大文字の使用

Windows で該当

FILE クラス レコードの監査レコードは、CA ControlMinder のリリースによって監査ログで異なる形式で表示されます。

- すべての r5 および r8 リリースでは、ファイル パスが小文字で示されます。
- r12.0 および r12.0 SP1 では、オペレーティング システムがコンピュータ上のパスを表わすのと同じ方法で、ファイル パスが小文字になります。
- r12.5 以降では、CA ControlMinder FILE ルールに表されるのと同じ方法でファイル パスが小文字になります。

例: 監査ログの FILE レコードでの大文字の使用

以下の表は、CA ControlMinder のリリースごとに、監査ログに監査レコードがどのように表されるかを示しています。対象のファイル名は C:¥tmp¥TeSt.txt で、これに対して C:¥TMP¥TEST.txt という FILE レコードが作成されます。

リリース	監査ファイル内の表示形式
r5 と r8	C:¥tmp¥test.txt
r12.0 と r12.0 SP1	C:¥tmp¥TeSt.txt
r12.5 以降	C:¥TMP¥TEST.txt

付録 B: トレース メッセージ

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[表記法](#) (P. 741)

[メッセージ](#) (P. 741)

表記法

すべてのメッセージは、日時のプレフィクスで始まり、大文字で表記されたイベント タイプおよび「:」、「!」、または「>」などの記号がその後に示されます。以下に記号の意味を示します。

:

CA ControlMinder がイベントの発生を知らせるシグナルを受け取ったか、何らかのアクションを実行しました。

>

CA ControlMinder による認証の判断が *D*（拒否）、*P*（許可）、または *BYPASS*（アクセス ルールの解釈が不要なイベント。たとえば、現在の UID と同じ UID に対する *setuid* 要求など）という結果になりました。

!

CA ControlMinder が、エラー（不明プロセスからの要求など）を検出しました。

メッセージ

ここで説明するイベント引数の前には、前のセクションで説明した記号が付きます。

ACTION: CA ControlMinder が P=ppp を強制終了しました。

CA ControlMinder が *setuid* 要求またはログイン要求を拒否し、予防的手段として要求元プロセス（ppp）を強制終了（kill）しました。

ALARM ! UID *uuu* がシステムに侵入しました。

不明プロセスから `fork`、`exec`、`setuid` などの要求を受け取りました。この要求元プロセスは **CA ControlMinder** で認識できません。また、このプロセスには、システム内の他のどのプロセスにも設定されていない **UID** が割り当てられています。つまり、このユーザは **CA ControlMinder** に認識されずにログインしたことになります。このような状況が起きるのは、ソフトウェアのバグが原因である場合か、**CA ControlMinder** が現在のプロセスステータスをスキャンした直後から初期化を完了する前までの間に、ユーザがログインした場合です。

APIAUTH ! P=*ppp* U=*uuu* ChangePasswd(*user*) エラー *Oxerr*

ユーザ *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* が、*user* のパスワードの変更を要求しました。この要求によりエラーが発生し、16 進数のエラーコードが返されました。**semsgtool** ユーティリティを使用してエラーの種類を確認してください。

APIAUTH ! P=*ppp* U=*uuu* CheckPasswd(*user*) エラー *Oxerr*

ユーザ *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* が、*user* の新しいパスワードの有効性チェックを要求しました。この要求によりエラーが発生し、16 進数のエラーコードが返されました。**semsgtool** ユーティリティを使用してエラーの種類を確認してください。

APIAUTH ! P=*ppp* U=*uuu* エラー、不明な API サービス *nnn*

CA ControlMinder プログラミング インターフェースがサポートしていないサービスコードが、アプリケーション インターフェースを通してプロセス *ppp* から渡されました。おそらくユーザエラーが原因です。エラーの原因を調べて問題を修正し、再コンパイルしてください。

APIAUTH ! P=*ppp* U=*uuu* GeneralResourceProc エラー *nnn* >*description*

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* が一般リソースへのアクセスを要求しましたが、指定されたリソースを解決できませんでした。指定されたクラスが定義されていないか、指定されたアクセスが認証されていません。おそらくユーザエラーです。コードを調べて修正し、再コンパイルしてください。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu VerifyCreate は ROOT に対してのみ許可されます

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* が ACEE を作成するための VerifyCreate 要求を発行しました。この操作は、UID 0 (root) に関連付けられたマルチユーザプロセスに対してのみ許可されます。

指定したプロセスがマルチユーザプロセスとして実行するプロセスである場合は、root 権限でプロセスを再実行してください。そうでない場合は、プロセスによってこの要求が発行された理由を確認してください。

APIAUTH : P=ppp U=uuu VerifyDelete は ROOT に対してのみ許可されます

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* が、ACEE を削除するための VerifyDelete 要求を発行しました。この操作は、UID 0 (root) に関連付けられたマルチユーザプロセスに対してのみ許可されます。

指定されたプロセスがマルチユーザプロセスとして実行するプロセスである場合は、root 権限でプロセスを再実行してください。そうでない場合は、この要求が発行された理由を確認してください。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu LoginProc エラー nnn >description

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* がユーザのログイン検証を要求しました。CA ControlMinder のログイン検証手続きは失敗しました。ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu NULL ACEE エラー VerifyCreate (ACEEH=hhh)

「サーバ」とマークされたユーザプロセスが ACEE の作成要求を発行しました（おそらく、サーバプロセスはアクセサのログインを処理していました）。結果は NULL ACEE であり、理由は以下のいずれかです。

- 指定されたユーザが CA ControlMinder データベースに定義されていません。
- VerifyCreate 要求の発行元から提供された情報が間違っています。
- 指定されたユーザにログインが許可されていません。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu NULL ACEE エラー VerifyDelete (ACEEH=hhh)

ユーザ *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* (おそらく「サーバ」プロセスとしてマークされています) が、ACEE ハンドル *hhh* の削除を要求しました (この要求は、おそらくユーザのログオフの処理の一部です)。ただし、このハンドルに関連付けられた ACEE がいないため、CA ControlMinder はこのハンドルを削除できませんでした。

APIAUTH : P=ppp U=uuu Request with ACEEH=1 > New ACEEH=hhh

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* が一般リソースへのアクセスを要求し、-1 の ACEE ハンドルを指定しました。CA ControlMinder は、要求元プロセスに関連付けられている ACEE ハンドルを使用しました。このメッセージは一般に、リソースへのアクセスを要求するシングル ユーザ プロセスです。特にアクションは必要ありません。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu VerifyCreate (ACEEH=hhh) エラー nnn

UID *uuu* で動作するプロセス *ppp* が (ACEE を作成するための) VerifyCreate 要求を発行しました。VerifyCreate プロシージャの実行に失敗しました。ベンダーのテクニカル サポート 担当者に連絡してください。

APIAUTH > P=ppp U=uuu VerifyCreate DENY (Result=[P/D/C]) string

以下のいずれかの理由で VerifyCreate 要求が拒否されました。

- 指定されたユーザは時間帯または曜日の制限ルールによりログインできない。
- ユーザは指定された端末から操作できない。
- 指定されたパスワードが間違っている (パスワードが入力された場合)。
- 続けて表示されるメッセージに示されたいずれかの理由。

APIAUTH > P=ppp U=uuu VerifyCreate (ACEEH=hhh) OK !

VerifyCreate 要求が許可されました。アクセサ環境エレメント (ACEE) は、ストレージに組み込まれています。CA ControlMinder によって、呼び出し元プログラムに ACEE ハンドル (ACEEH) が返されました。指定されたユーザが CA ControlMinder に対して定義されていない場合、この機能は -1 の ACEEH を返します。

APIAUTH ! P=ppp U=uuu VerifyDelete (ACEEH=hhh) [OK ! エラー 0xerr]

ユーザ *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* (おそらく「サーバ」プロセスとしてマークされています) が、ACEE ハンドル *hhh* の削除を要求しました (この要求は、おそらくユーザのログオフの処理の一部です)。
VerifyDelete 要求は承認されるか、またはエラーになります。エラーの場合は、*err* の前に 16 進数のエラー コードが表示されます。semsgtool ユーティリティを使用してエラーの種類を確認してください。

APIAUTH > P=ppp U=uuu VerifyRequest (ACEEH=hhh, C=ccc, R=rrr, A=nnn) DENY (Result='D') Why? detaileddenialreason

アクセス権 *xxx* が設定されたクラス *ccc* のリソース *rrr* へのアクセス要求が拒否されました。ACEEH が「-1」の場合は、ユニバーサルアクセスルールに基づいてアクセスが拒否されました。ACEEH が「-1」以外の場合は、指定したハンドルに関連付けられたユーザに基づいてアクセスが拒否されました。2 行目には、拒否の理由についての詳しい説明が表示されます。

APIAUTH > P=ppp U=uuu VerifyRequest (ACEEH=hhh, C=ccc, R=rrr, A=xxx) PASS

アクセス権 *xxx* が設定されたクラス *ccc* のリソース *rrr* へのアクセス要求が許可されました。ACEEH が「-1」の場合 (ユーザが CA ControlMinder に定義されていない場合) は、リソースへのアクセスがユニバーサルアクセスルールに基づいて許可されました。ACEEH が「-1」以外の場合は、指定したハンドルに関連付けられたユーザのアクセスルールに基づいてアクセスが許可されました。

CONNECT: P=ppp U=uuu ACEEH=hhh ipip: port1 からソケット 6000 ホスト=iiii

UID *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* がホスト *iiii* (X 端末または端末) 上でウィンドウを開く要求を発行しました。

注: ポート番号は常に 6000 です。その他の TCP/IP 接続要求は CA ControlMinder によって無視されます。

CONNECT > P=ppp U=uuu ipip: port1 からソケット 6000 ホスト =iiii BYPASS

プロセス *ppp* で実行しているプログラムが登録済みの XDM プログラムであったため、CA ControlMinder はアクセスルールを解釈せずに CONNECT 要求を無視しました。

CONNECT >Result: [P/D/C] P=ppp ACEEH=hhh TERM=ttt Why? detaileddecisiontext

CONNECT の結果は *D* (拒否) または *P* (許可) です。2 行目に、理由についての詳しい説明が表示されます。

エラー : fork できません。エラー番号 nnn。

初期化時に、CA ControlMinder は数回の分岐 (fork) を経てデーモンになります。fork 要求が失敗しました。エラーの原因は、エラー番号で表示されます。

問題の原因を特定できない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

エラー : CA ControlMinder エージェントの実行に失敗しました。ddd

Engine は Agent デーモンを起動できません。seagent 実行可能ファイルが適切な場所 (通常は *ACInstallDir/bin/seagent*) にあるかどうか確認してください。このファイルが適切な場所にある場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に問題をレポートしてください。メッセージテキスト内の *ddd* は、seagent の実行を試みた際に、CA ControlMinder がオペレーティング システムから受け取ったエラー番号です。

エラー : ログイン プログラム エラーのメモリを取得できませんでした。エラー! NFS デバイスのメモリを取得できませんでした。エラー! PRIV プログラムのメモリを取得できませんでした。エラー! XDM プログラムのメモリを取得できませんでした。

これらのメッセージは、メモリが著しく不足していることを意味します。使用しているコンピュータが CA ControlMinder を実行するためのメモリの必要条件を満たしていないか、ソフトウェアにバグがあります。ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

エラー : PROC テーブルのメモリを取得できませんでした。

seosd は、起動時にすべての実行中プロセスをスキャンし、各プロセスについて必要な情報をすべて取得する必要があります。このスキャンを実行するためのメモリの割り当てに失敗したため、seosd は終了します。これは、メモリが大幅に不足していることが原因です。

エラー : ログインプログラムの登録に失敗しました: programname

起動時に、CA ControlMinder はログインプログラムとして扱うすべての実行可能ファイルを登録します。ログインプログラムのリストは、各オペレーティングシステム環境の CA ControlMinder コードに定義されます。

起動時に、指定された *programname* がファイルシステムで見つかりませんでした。CA ControlMinder はこのプログラム無視し、起動プロセスを続行します。

エラー : 特権プログラムの登録に失敗しました: programname

起動時に、CA ControlMinder は特権プログラムとして扱うすべての実行可能ファイルを登録します。起動時に、指定された *programname* がファイルシステムで見つかりませんでした。CA ControlMinder はこのプログラム無視し、起動プロセスを続行します。

特権プログラムのリストは、各オペレーティングシステム環境の CA ControlMinder コードに定義されます。

エラー : XDM プログラムの登録に失敗しました: programname

起動時に、CA ControlMinder は XDM プログラムとして扱うすべての実行可能ファイルを登録します。XDM プログラムのリストは、各オペレーティングシステム環境の CA ControlMinder コードに定義されます。

起動時に、指定された *programname* がファイルシステムで見つかりませんでした。CA ControlMinder はこのプログラム無視し、起動プロセスを続行します。

エラー : FileDb リスト用のメモリがありません。

起動時に、seosd は保護対象ファイルのリストを保持するためのメモリの割り当てに失敗しました。おそらくメモリが大幅に不足していることが原因です。seosd デーモンは終了します。

エラー : GroupDb リスト用のメモリがありません。エラー : HostDb リスト用のメモリがありません。
エラー : ServDb リスト用のメモリがありません。エラー : UserDb リスト用のメモリがありません。

これらのメッセージは、メモリが著しく不足していることを意味します。使用しているコンピュータに **CA ControlMinder** を実行するのに必要なメモリがないか、ソフトウェアにバグがあります。ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

エラー : PreMatureExec. FORK Child=ppp Parent=PPP を予測しています。

このメッセージは、プロセス ID (*ppp*) が **EXEC** システム コールを発行したが、このコールを **seosd** が認識できないことを示しています。通常、このようなメッセージは、**EXEC** 要求に先行する **FORK** システム コールがまだ **seosd** に通知されていないことを意味します。UNIX カーネルに対する **CA ControlMinder** の拡張機能である **SEOS_syscall** が維持するシリアライゼーションロックに問題がある可能性があります。

メッセージテキストの *ppp* が **seagent** の PID である場合は、このメッセージを無視できます。同じメッセージが何度も表示される場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者に問題をレポートしてください。

エラー : P=ppp 実行に失敗しました。

CA ControlMinder は **EXEC** イベントを受信しましたが、実行可能ファイルの **i-node** 番号は **0** でした。このメッセージは、**#!** シェルプログラムの宣言行が先頭に含まれていないスクリプト ファイルを起動する場合に表示されます。何も行う必要はありません。

エラー : **CA ControlMinder** ファイル テーブルの設定に失敗しました

seosd がファイル テーブル (**CA ControlMinder** のすべての保護対象ファイルを示すテーブル) の設定を試みましたが、この要求は **SEOS_syscall** によって拒否されました。最も可能性の高い原因は、カーネルのメモリ不足、または **seosd** と **SEOS_syscall** のバージョンの不整合です。**CA ControlMinder** によるファイル保護機能は正常に動作を続けることができません。

可能な場合は、バージョンの不整合を解消してください。上記のような問題がない場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

エラー : seosini_ShutDown rv=errorno

CA ControlMinder の停止中にエラーが発生しました。ベンダーのテクニカルサポート担当者にエラーをレポートしてください。

エラー : 一般的な「パス」文字列です

ファイルの保護のために包括的なルールを定義しようとしてしました。newfile コマンドまたは newres FILE コマンドが使用された可能性があります。ただし、指定されたパスは、包括的なファイルアクセスルールに使用することはできません。ファイルルールが定義されていません。

エラー : 不明な要求: タイプ: ttt、Pid=ppp、Buff=bbb

CA ControlMinder がシステムコールから要求を受け取りましたが、要求タイプ *ttt* を認識できません。CA ControlMinder のシステムコールと seosd のソフトウェアバージョンの不整合か、ソフトウェアのエラーが原因です。要求の発行元はプロセス *ppp* で、*bbb* は要求バッファの出力です。ベンダーのテクニカルサポート担当者に問題を報告してください。

EXEC: P=ppp U=uuu G=ggg (D=ddd I=iii) Pgm:ProgramName [Attached to: ipaddress]

CA ControlMinder が UID *uuu* および GID *ggg* に関連付けられたプロセス *ppp* からプログラム実行イベントを受け取りました (*ggg* の値が「-1」の場合は、そのプロセスの GID が CA ControlMinder に登録されていないことを示します)。メッセージテキストの *ddd* と *iii* はそれぞれ、ファイルのデバイス番号と i-node を表します。*Program-Name* は、プログラムの起動に使用されるゼロ引数です。指定されたプログラムは通常のプログラムです (つまり、setuid または setgid ではありません)。したがって、CA ControlMinder は、データベースアクセスルール決定メカニズムを呼び出さずに、プログラムの実行を許可します。プロセスが関連付けられている *ip-address* が取得可能な場合は、メッセージテキストにその IP アドレスが表示されます。

EXEC sg: P=ppp U=uuu G=ggg(D=ddd I=iii)Pgm: ProgramName[Attached to: ipaddress]

CA ControlMinder が UID *uuu* および GID *ggg* に関連付けられたプロセス *ppp* からプログラム実行イベントを受け取りました (*ggg* の値が「-1」の場合は、そのプロセスの GID が CA ControlMinder に登録されていないことを示します)。メッセージテキストの *ddd* と *iii* はそれぞれ、ファイルのデバイス番号と i-node を表します。*Program-Name* は、プログラムの起動に使用されるゼロ引数です。指定されたプログラムは *setgid* プログラムです。したがって、CA ControlMinder は、データベース アクセスルール決定メカニズムを呼び出して、プログラムの実行を許可するかどうかを決定します。プロセスが関連付けられている *ip-address* が取得可能な場合は、メッセージテキストにその IP アドレスが表示されます。

EXECsu: P=ppp U=uuu G=ggg(D=ddd I=iii)Pgm: ProgramName[Attached to: ipaddress]

CA ControlMinder が UID *uuu* および GID *ggg* に関連付けられたプロセス *ppp* からプログラム実行イベントを受け取りました (*ggg* の値が「-1」の場合は、そのプロセスの GID が CA ControlMinder に登録されていないことを示します)。メッセージテキストの *ddd* と *iii* はそれぞれ、ファイルのデバイス番号と i-node を表します。*Program-Name* は、プログラムの起動に使用されるゼロ引数です。指定されたプログラムは *setuid* プログラムです。したがって、CA ControlMinder は、データベース アクセスルール決定メカニズムを呼び出して、プログラムの実行を許可するかどうかを決定します。プロセスが関連付けられている *ip-address* が取得可能な場合は、メッセージテキストにその IP アドレスが表示されます。

EXECsusg: P=ppp U=uuu G=ggg(D=ddd I=iii)Pgm: ProgramName[Attached to: ipaddress]

CA ControlMinder が UID *uuu* および GID *ggg* に関連付けられたプロセス *ppp* からプログラム実行イベントを受け取りました (*ggg* の値が「-1」の場合は、そのプロセスの GID が CA ControlMinder に登録されていないことを示します)。メッセージテキストの *ddd* と *iii* はそれぞれ、ファイルのデバイス番号と i-node を表します。*Program-Name* は、プログラムの起動に使用されるゼロ引数です。指定されたプログラムは *setuid* および *setgid* プログラムです。したがって、CA ControlMinder は、データベース アクセスルール決定メカニズムを呼び出して、プログラムの実行を許可するかどうかを決定します。プロセスが関連付けられている *ip-address* が取得可能な場合は、メッセージテキストにその IP アドレスが表示されます。

EXEC > P=ppp U=uuu (R=rrr E=eee S=sss) to (E=EEE) BYPASS

プログラムは `setuid`、`setgid`、またはその両方であるため、アクセスルール決定メカニズムを呼び出して実行を許可するかどうか判断する必要があります。ただし、ファイル `EEE` の所有者が現在の有効な UID (`eee`) の所有者と同一であったため、**CA ControlMinder** はこのチェックを省略しました。プログラムの実行によってプロセスの権限の適用範囲を変更することはできません。データベースで `trusted` プログラムとして定義されているプログラムが変更または何らかの方法で改ざんされた場合、そのプログラムの実行は許可されません。

EXEC > Result: 'R' [stage=sss gstag=ggg ACEEH=hhh rv=rc]Why? detaileddecisiontext

CA ControlMinder がユーザのプログラム実行権限をチェックした結果は `R` でした。`R` は `D` (拒否) または `P` (許可) のいずれかです。段階 `sss` と許可段階 `ggg` は、結果を特定した決定フローのフェーズを示します。プログラムに対するアクセサとして、**ACEE** ハンドル `hhh` が使用されました。結果が「`C`」(チェック) の場合は、**CA ControlMinder** で決定が行われなかったことを意味します。この場合は、ソフトウェアエラーが原因と考えられるので、ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡して、戻り値 `rc` をレポートしてください。*Detailed-Decision-text* は、段階および許可段階についての説明です。結果が `P` の場合、プログラムは正常に実行されます。結果が `D` の場合、プログラムは実行されず、ユーザはプログラムの実行拒否メッセージを受け取ります。

EXECARGS: 「実行引数」

EXEC syscall により、**CA ControlMinder** では、実行されたコマンドラインと渡されたすべての引数が表示されます。

EXIT : 終了しています...

CA ControlMinder がシャットダウンプロセスを開始しました。システムコールのインターセプトは無効になります。

致命的 ! seosrt_InitDatabase(nnn)内 Layer = nnn Stage = nnn Return Code = 0xnnn

CA ControlMinder が、データベース I/O ルーチンの初期化に失敗しました。以下の原因が考えられます。

- seos.ini ファイルの dbdir トークンで識別されるディレクトリに CA ControlMinder データベースが存在しません。
- CA ControlMinder を起動するユーザが root ユーザではありません。
- データベースが壊れています。

問題を修正できない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

FILE : P=ppp U=uuu(D=dev I=inode)acc : pathname

ユーザ ID *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* が、CA ControlMinder の保護ファイルにアクセスを試みました。メッセージテキストの *dev* および *inode* は、アクセス先ファイルのデバイスおよび i-node です。*acc* はアクセスモード (READ、WRITE など)、*pathname* はアクセス先ファイルの実際のパス名を表します。

FILE > Result 'D' CA ControlMinder File Only 'filename'

このファイルにアクセスできるのは CA ControlMinder のみであるため、ファイルへのアクセス結果は D (拒否) です。アクセスルールでアクセスが許可されていても、CA ControlMinder ではこのファイルへのアクセスを拒否するようにハードコードされています。

FILE > Result: 'R' [stage=sss gstag=gs ACEEH=hhh rv=rv(recordname)Why? detailedreasocontext

ファイルへのアクセス要求の結果 R は、D (拒否) または P (許可) のいずれかです。段階 *sss* と許可段階 *gs* は、2 行目の (「理由」の後の) テキスト文字列の理由にマッピングされます。メッセージテキストの *hhh* は、要求元アクセサに関連付けられたアクセサ ハンドルであり、*record-name* はアクセスの拒否または許可を決定するアクセスルール レコードの名前です。

FORK : P=ppp U=uuu G=ggg Child=cppp Pgm: ProgramName

CA ControlMinder が、UID *uuu* および GID *ggg* に関連付けられたプロセス *ppp* からの fork 要求をインターセプトしました。子プロセス ID は *cppp* です。Program-Name は、親プロセスで実行中（かつ、最初の子プロセスでも実行中）のプログラムを示します。CA ControlMinder は fork 要求を拒否しないため、fork 要求は必ず許可されます。vfork や kfork などのさまざまな fork システムコールも fork 要求としてレポートされます。

GETCRED: P=ppp、チケットによるクレデンシャルを取得します。

これは通知のみを行うメッセージであり、*ppp*（通常は Policy Model デモンである *sepmdd* のプロセス ID）が特定のチケットホルダ（*sepmdd* のサービスを要求したクライアントプロセス）の認証を要求したことを示します。詳細については、この付録の GTICKET の説明および「ユーティリティの詳細」の *sepmdd* の説明を参照してください。

GPEERNAM: P=ppp, ADDR=addr, N=desc

CA ControlMinder が、現在のプロセスに関連付けられている IP アドレスを確認するための *getpeername()* システムコールをインターセプトしました。このシステムコールは常に許可されます。メッセージテキストの *ppp* は、*getpeername()* コールが発行元プロセスの ID を示し、*addr* はソケット記述子 *desc* に関連付けられた IP アドレスを示します。

G TICKET: P=ppp、認証チケットを取得します。

これは通知のみを行うメッセージであり、*ppp* が *seosd* に対して認証チケットの発行を要求したことを示します。Policy Model クライアント（*sepmdd*）が *sepmdd* と通信するたびに、サーバは渡されたチケットを通じてクライアントの身元を確認します。クライアントは、ソケット通信を使用して、取得したチケットをサーバに送信します。次に、サーバはこのチケットを *seosd* に渡し、GETCRED 要求を発行して、そのチケットフォルダのクレデンシャルを取得します。*sepmdd* は、この方法でサービスの要求元クライアントの身元を確認します。

INET : P=ppp ipaddress: localport からポート portnumber

CA ControlMinder は、TCP/IP サービス *port-number* を要求するリモート *ip-address* によって発行されたインターネット着信要求をインターセプトしました。

INET > Result: 'R' ipaddr>locport, stg=stage gts=stage WHY ? DetailedReasonText

インターネット要求の結果 *R* は *P* (許可) または *D* (拒否) です。メッセージテキストの *ip_addr* は、要求の IP アドレスです。*Detailed-Reason-Text* は、決定フローのどの段階および許可段階で、要求元ホストに TCP/IP サービスを拒否または許可する最終決定が行われたのかを説明します。

INFO : AutoDisabling Tracedue to tight fsspace (space)

トレース ファイルが保存されているファイル システム内の空き容量が、*seos.ini* ファイルの *trace_space_saver* トークンで指定されたしきい値を下回ると、トレース機能は自動的に無効になります。メッセージテキストの *space* は、ファイル システムの空き容量を示します。

INFO : 空き容量を取得できません(エラー番号 =err)

トレース機能の自動無効化機能が、ファイル システムの空き容量を判断できません。メッセージテキストの *err* は、UNIX の *statfs()* 呼び出しから返された整数のエラー番号です。ベンダーのテクニカル サポート担当者に問題を報告してください。

INFO : DB クエリ

seosd デーモンが、データベースから情報を取得する要求を受け取りました。

INFO : DB 要求

seosd デーモンが、CA ControlMinder データベースのデータの変更要求またはクエリ要求を受け取りました。

INFO : フィルタ マスク: 「mask」が登録されています。

trcfilter.init ファイルから読み込まれる各フィルタ マスクが *seosd* デーモンによって登録され、マスクに一致するメッセージはトレース ファイルに送られません。

INFO : GroupList に *nnn* 個のエントリが登録されています。

NIS サーバ環境で実行する *seosd* の起動時に、(*/etc/group* および NIS マップからの) すべてのグループエントリがキャッシュされるため、*ypserv* プロセスおよび TCP/IP 要求を呼び出さずに GID をグループ名に変換できます。このメッセージは、*seos.ini* ファイルの *under_NIS_server* トークンが YES に設定されていることも意味します。CA ControlMinder を実行している端末が NIS サーバ以外の場合は、*under_NIS_server* トークンを「NO」に設定します。メッセージテキストの *nnn* は、キャッシュされたグループエントリの数を示します。

INFO : HostList に *nnn* 個のエントリが登録されています。

seosd デーモンは、起動時に */etc/hosts* からのすべてのエントリをキャッシュします。メッセージテキストの *nnn* は、キャッシュされたホストエントリの数を示します。

INFO : ログインプログラム: *programnam* が登録されています。

seosd デーモンは、ユーザがシステムにログインする際に使用するすべてのプログラムを認識する必要があります。CA ControlMinder では、ログインプログラムによって起動された *setuid* システム コールは *setuid* 要求ではなく、ログイン要求として扱われます。メッセージテキストの *programname* は、登録されているログインプログラムの完全パスです。*seosd* デーモンは、CA ControlMinder のスタートアップコードからログインプログラムの名前を内部的に取得します。

INFO : NFS Device Majors が登録されました。nnn 個のエントリがあります。

trusted プログラムに対して **Watchdog** が実行するチェックには、ファイルが存在するデバイス番号のチェックも含まれます。**NFS** がマウントされたファイルシステム（特に自動マウントされたファイルシステム）では、ブート後にデバイス番号の値が変わる可能性があるため、これらのファイルシステム上にファイルがあると、このチェックでエラーが生じる場合があります。このため、**CA ControlMinder** では、変更される可能性のあるマイナーデバイス番号を無視できるように、**NFS** ファイルシステムのメジャーデバイスが登録されます。**CA ControlMinder** には、各環境について、**NFS** がマウントされたファイルシステムのメジャーデバイス番号のリストがあります。ご使用のネットワークマウントファイルシステムが **CA ControlMinder** で認識されない場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者にリストへのメジャーデバイス番号の追加について問い合わせてください。メッセージテキストの *nnn* は、**NFS** にマウントされたファイルシステムとして登録されているメジャーデバイス番号の数です。

INFO : P=*ppp* が終了しました

プロセス *ppp* が終了しました。**seosd** は、その **ACEE**（アクセサ環境エレメント）から、このプロセス番号の関連付けを解除します。プロセス *ppp* がその **ACEE** に関連付けられた最後のプロセスであった場合（つまり、同じ環境を使用する他の親プロセスやサブプロセスがない場合）、**ACEE** はストレージから削除されます。このメッセージは、プロセスの終了直後に表示されるのではなく、**CA ControlMinder** が内部テーブルのプロセスエントリを再利用するために何らかの「ガベージコレクション」を実行したときにのみ表示されます。

INFO : P=*ppp* 実行に失敗しました

このメッセージは、（**CA ControlMinder** が実行を許可した後で）**UNIX** が要求を拒否したため、プロセス *ppp* が最後の **EXEC syscall** の実行に失敗したことを示します。したがって、**CA ControlMinder** は、このプロセスに関連付けられていた以前の実行可能ファイルの値を、このプロセス ID で実行中のプログラムとして復元します。ほとんどの場合、プロセスは終了します。これは必ずしもエラーではないので、特にアクションは必要ありません。ただし、**UNIX** ツールを使用して、実行が失敗した原因を特定する必要があります。ほとんどの場合、シェルスクリプトの先頭行に「#!/bin/sh」というヘッダがないことが原因です。

INFO : P=ppp 不明な TTY タイプ typename です

seosd デーモンは、プロセス *ppp* が実際の TTY または擬似 TTY を使用しているかどうかを判断できません。ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

INFO : 特権プログラム: programname が登録されています。

seosd デーモンにより、いくつかの特権プログラムが登録されます。特権プログラムは、SURROGATE クラスをチェックせずに、任意のユーザに対して *setuid* を実行することができます。現時点では、フローの要件により、特権プログラムに指定できるのは */bin/sendmail* のみです。特権プログラムの数はできるだけ少なくする必要があります。seoswd で、すべての特権プログラムを監視し、プログラムの信頼性を確認することをお勧めします。メッセージテキストの *programname* は、登録されているプログラムの完全パスです。

INFO : Restricted File Table Set に nnn 個のエントリがあります

seosd の起動時には、CA ControlMinder の保護ファイルについて *nnn* 個のエントリが検出され、このリストは UNIX カーネルに対する CA ControlMinder の拡張機能に渡されました。これは通知のみのメッセージです。

INFO : SEOS_syscall の登録を解除します。rc=nnn

seosd は、シャットダウン後に再起動できるように、シャットダウン中にカーネルから登録を解除します。メッセージテキストの *nnn* はリターンコードであり、0 と表示されます。リターンコードが 0 以外の場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

INFO : ServList に nnn 個のエントリが登録されています。

seosd デーモンは起動時に */etc/services* からのすべてのエントリをキャッシュします。メッセージテキストの *nnn* は、キャッシュされたホストエントリの数を示します。

INFO : サービスリストに nnn 個の portmapper エントリが登録されています ServList に nnn 個の portmapper エントリが登録されています。

seosd の起動時に、portmapper によって解決される *nnn* 個の TCP/IP サービスが登録されました。これは通知のみのメッセージです。

INFO : サイトの設定

seagent デーモン (CA ControlMinder の他の端末との通信を処理する CA ControlMinder デーモン) が、リモート端末からの接続要求を seosd に送信しました。

INFO : PV を設定しています。C=%s O=%s P=%s

seoswd デーモンにより、クラス *ccc* のオブジェクト *ooo* にプロパティ *ppp* の値が設定されます。

INFO : UserList に *nnn* 個のエントリが登録されています。

NIS サーバ環境で実行する seosd の起動時に、 (/etc/passwd および NIS マップからの) すべてのユーザ エントリがキャッシュされるため、ypserv プロセスおよび TCP/IP 要求を呼び出さずに、UID をユーザ名に変換できます。このメッセージは、seos.ini ファイルの under_NIS_server トークンが YES に設定されていることも意味します。CA ControlMinder を実行しているコンピュータが NIS サーバ以外の場合は、seos.ini の under_NIS_server トークンを NO に設定します。メッセージテキストの *nnn* は、キャッシュされたユーザ エントリの数を示します。

INFO : XDM プログラム: *programname* が登録されています

XDM プログラムは、X 端末でユーザ ID およびパスワードボックスを表示するプログラムです。XDM プログラムは *superuser* 権限で実行しますが、通常、この権限では X 端末でウィンドウを開くことはできません。しかし、XDM プログラムは、ユーザが指定するユーザ ID およびパスワードを示すボックスを表示するために X 端末のウィンドウを開く必要があります。したがって、CONNECT 要求の発行元プログラムが XDM プログラムとして登録されている場合は、seosd による端末チェックが省略されます。

KILL : P=*ppp* U=*uuu* が [Process | All Except] (*nn*) を強制終了(kill)します: (*proclist*)

ユーザ *uuu* に関連付けられたプロセス *ppp* が、*proclist* 内のすべてのプロセス (またはリスト内のプロセスを除くすべてのプロセス) の強制終了 (kill) を試みました。メッセージテキストの *nn* は、ターゲットプロセスの数を示します。

KILL > Result 'R' [stage=sss gstag=gs rv=rr] ACEEH=hhhWhy? detailedreasontext

kill イベントの結果 R は P（許可）または D（拒否）です。メッセージテキストの *sss*、*gs*、および *rr* は、CA ControlMinder の決定ルーチンの段階、許可段階、および戻り値を示し、*hhh* は kill イベントに関連付けられたアクセスハンドルを示します。2 行目に表示される *detailed-reason-text* は、stage code および許可 stage code の結果を示します。

LOGIN : P=ppp User=uuu Terminal=ttt

seosd デーモンが、プロセス番号 *ppp* で、端末 *ttt* に対して操作を行っているユーザ *uuu* からのログイン要求をインターセプトしました。このメッセージの後にログイン結果メッセージが表示されます。

LOGIN >Result: 'R' [stage=stage gstag=gstage rv=nnn] ACEEH=hhh[Why? detaileddenialreason]

ログイン要求の結果 R は P（許可）または D（拒否）です。メッセージテキストの *stage* および *gstage* は、ログイン要求の許可または拒否の決定を行う CA ControlMinder のフローの段階を示す番号です。ログインが許可された場合、*hhh* は発行元プロセスに関連付けられた ACEE ハンドルとなります。ログインが拒否された場合、*hhh* は「-1」に設定され、2 行目に *detailed-denial-reason* が表示されます。*detailed-denial-reason* にリソースへのアクセスに関連するメッセージが表示された場合（「リソースへのアクセスを許可するルールがありません」など）、問題のリソースは、ユーザがログイン要求を発行した端末を意味します。

LOGIN > Result: 'D' すべてのログインが無効です

現在、すべてのユーザに対してログインが無効になっているため、ログイン要求は拒否されました。

LOGIN > Result: 'D' U=uuu に対するログインが無効です

特定のユーザに対してログインが無効になっているため、ログイン要求は拒否されました。そのユーザはすでにログインしている可能性があります。

MESSAGE: string

コンソール要求により、トレース ファイルにマーカ メッセージが書き込まれます。

NEWPASS: 新規パスワードの設定

sepass ユーティリティが、ユーザ ID に新しいパスワードを設定するように要求しました。

PW_ATTCK: P= ppp が nnn 回の試行を sss 秒間に端末から行いました

登録されているいずれかのログインプログラムを実行中のプロセス *ppp* がユーザとパスワードの組み合わせを *nnn* 回試みて、ログインに失敗したことが *seosd* デーモンにより検出されました。CA ControlMinder では、メッセージテキストに指定された端末からパスワードを推測する攻撃が行われたものと判断され、CA ControlMinder 監査ファイルに監査レコードが書き込まれました。PWATTACK 監査レコードが作成されると、ログルーティングデーモン (*selogrcd* および *selogrd*) によるアクションが実行される場合があります。

RESTART: Watchdog によって DBSERV が再起動されました (P=ppp)

seoswd デーモンが *seosd* を再起動しました。メッセージテキストの *ppp* は、*seosd* のプロセス ID です。

SCONSOLE: 以下の UID のログインが無効です: uuu

CA ControlMinder のコンソールユーティリティ (*secons*) が、ユーザ ID *uuu* のログイン要求を無効化する要求を発行しました。これ以降、指定されたユーザ ID からのログイン要求は拒否されます。

SCONSOLE: U=uuu のログインはすでに無効になっています

secons ユーティリティが、ユーザ ID *uuu* に対するログイン要求の無効化を要求しました。ただし、このユーザ ID についてはすでにログインが無効になっています。

SCONSOLE: U=uuu のログインは無効ではありません

secons ユーティリティが、ユーザ ID *uuu* についてログインを再び有効にするように要求しました。ただし、このユーザ ID についてはすでにログインが有効になっています。

SCONSOLE: 現在ログインは無効です

`secons` ユーティリティが、すべてのユーザについてログインの無効化を要求しました。これ以降、すべてのユーザのログイン要求は拒否されます。

SCONSOLE: 現在ログインは有効です

`secons` ユーティリティが、すべてのユーザについてログインの無効化を要求しました。これ以降、ログイン要求は許可されます。

SCONSOLE: U=uuu のログインは再度有効になっています

`secons` ユーティリティが、指定したユーザのログインを再び有効にするように要求しました。これ以降、この特定のユーザのログイン要求は許可されます。

SCONSOLE: 無効ログイン テーブルに空き容量がありません

`secons` ユーティリティが、特定のユーザについてログインの無効化を要求しました。ただし、ログイン無効テーブルがいっぱいになっています。ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

SCONSOLE: U=uuu は操作を行う権限がありません

`OPERATIONS` 属性を持たないユーザが、`OPERATIONS` ユーザ以外には使用が許可されない `secons` スイッチを使用しようとしてしました。

SCONSOLE: U=uuu には U=uuu2 のログインを無効にする権限がありません

ユーザ `uuu` が `secons` を使用して、ユーザ `uuu2` のログインを無効にしようとしてしました。ただし、`uuu2` のログインを無効にできるのは、`root` ユーザおよび `uuu2` のみです。

SCONSOLE: U=uuu には U=uuu2 のログインを再度有効にする権限がありません

ユーザ `uuu` が `secons` を使用して、ユーザ `uuu2` のログインを有効にしようとしてしました。`uuu2` のログインを再度有効にできるのは、`root` ユーザおよび `uuu2` のみです。

SETGRPS: P=ppp to grouplist

プロセス *ppp* が、*grouplist* に指定されたグループに対して `setgroups` システム コールを発行しました。

SGID : P=ppp U=uuu G=ggg to GGG (GROUP.groupname) ACEEH=hhh D=devnum I=inode

UID *uuu* および GID *ggg* の権限で実行するプロセス *ppp* が GID *GGG* に対して `setgid` システム コールを発行しました。CA ControlMinder は、SURROGATE クラスおよびオブジェクト *GROUP.groupname* を使用してそのプロセスの権限をチェックし、その要求のアクセサ ハンドルとして *hhh* を使用します。メッセージテキストの *devnum* および *inode* は、発行元プログラムのデバイスおよび *i-node* を示します。このメッセージの後に「SGID Result」メッセージが表示されます。

SGID > P=ppp U=uuu (RG=rg EG=eg SG=sg) to (RG=trg EG=teg SG=tsg) ()BYPASS

CA ControlMinder によって、`setgid` 要求が SURROGATE アクセス ルールのチェックなしに許可されました。メッセージテキストの *ppp* は発行元プロセスの ID であり、*uuu* はこのプロセスに関連付けられたユーザ ID です。*rg*、*eg*、および *sg* は、そのプロセスの実際の GID、有効な GID、および保存されている GID です。*trg*、*teg*、および *tsg* は、`setgid` 要求の発行に使用されたターゲットの有効な GID、実際の GID、および保存されている GID です。チェックが省略される理由は、現在の実際の GID または保存されている GID がターゲット GID と同じであり、`setgid` 要求が実行されてもユーザのセキュリティ範囲が変化しないためです。

SGID > Result: 'R' [stage=stage gstag=gstage ACEEH=hhh]Why? [detailedreasoncontext](#)

CA ControlMinder により、`setgid` 要求が SURROGATE アクセス ルールと照合されました。結果 R は P（許可）または D（拒否）です。この判断はアクセサ ハンドル *hhh* に代わって行われました。メッセージテキストの *detailed-reason-text* は、拒否または許可の理由を示します。

SHUTDOWN! 要求が拒否されました。U=uuu はサーバをシャットダウンする権限がありません

ユーザ ID *uuu* が `secons` を使用して `seosd` を停止しようとしたしましたが、このユーザのプロファイルには OPERATIONS 属性が割り当てられていません。したがって、要求は拒否されました。

SHUTDOWN: オペレータの要求により、サーバをシャットダウンしています。

権限のあるオペレータからの要求を受けて、seosd デーモンがシャットダウンを開始しました。

SHUTDOWN: CA ControlMinder デーモン daemonname を終了しています。P=ppp RV=nnn

CA ControlMinder は、シャットダウン プロセスの一部として、デーモン *ppp* を終了しました。また、CA ControlMinder は seoswd および seagent も終了します。

STARTUP: CA ControlMinder デーモン PID=ppp

seosd デーモンが起動しました。そのプロセス ID は *ppp* です。

STREAM c: P= ppp がストリーム Id=iii を閉じます

プロセス *ppp* がストリーム ID *iii* を持つストリームを閉じました。CA ControlMinder はストリームの開閉操作をすべて追跡し、後で特定のストリーム ID を持つプロセスに代わって TCP/IP 要求が処理されるときに、そのストリームを所有するプロセスのプロセス ID を決定します。

STREAM o: P=ppp がストリーム Id=iii を開きます

プロセス *ppp* がストリーム ID *iii* を持つストリームを開きました。CA ControlMinder はストリームの開閉操作をすべて追跡し、後で特定のストリーム ID を持つプロセスに代わって TCP/IP 要求が処理されるときに、そのストリームを所有するプロセスのプロセス ID を決定します。

SUID > P=ppp U=uuu (R=r E=e S=s) to (R=tr E=te S=ts) (reason) BYPASS

CA ControlMinder によって、`setuid` 要求が SURROGATE アクセス ルールのチェックなしに許可されました。メッセージテキストの *ppp* は発行元プロセスの ID で、*uuu* はこのプロセスに関連付けられたユーザ ID です。*r*、*e*、および *s* は、このプロセス *ppp* の実際の UID、有効な UID、および保存されている UID です。*tr*、*te*、および *ts* は、`setuid` 要求が発行されたターゲットの有効な UID、実際の UID、および保存されている UID です。チェックが省略される理由は、現在の実際の UID または保存されている UID がターゲット UID と同じであり、`setuid` 要求が実行されてもユーザのセキュリティ範囲が変化しないためです。その他に考えられる理由としては、`setuid` システム コールの発行元プログラムが特権プログラムであること（この場合、*reason* は For Priv）、または発行元プログラムが実際のログインの前後に UID を数回変更するログインプログラムであること（この場合、*reason* は For Login）があります。

SUID : P=ppp U=uuu (R=r E=e S=s) to USER.username (R=tr E=te S=ts) D=devnum I=inode

ユーザ ID *uuu* の権限で実行中のプロセス *ppp* が、現在の実際の UID、有効な UID、または保存されている UID を UID *uuu* に変更する `setuid` システム コールを発行しました。CA ControlMinder は、この要求の SURROGATE クラスおよびオブジェクト *USER.username* を使用して、プロセスの権限をチェックします。メッセージテキストの *devnum* および *inode* は、発行元プログラムのデバイスおよび i-node を示します。このメッセージの後に「SUID Result」メッセージが表示されます。

SUID > Result: 'R' [stage=stage gstag=gstage ACEEH=hhh rv=rv]Why? detailedreasontext

CA ControlMinder により、`setuid` 要求が SURROGATE アクセス ルールと照合されました。結果 R は P（許可）または D（拒否）です。この判断はアクセス ハンドル *hhh* に代わって行われました。メッセージテキストの *detailed-reason-text* は、拒否または許可の理由を示します。

VERPASS: パスワードの確認

CA ControlMinder が、ユーザのパスワード有効性の検証要求を受け取りました。

WAKE_UP: サーバを起動しています

seosd デーモンが初期化を開始しました。

警告: P=ppp ACEEH=hhh を関連付けます

CA ControlMinder はすべての fork 要求に対して、プロセスとアクセサ ハンドル (ACEEH) の関連付けを実行します。このメッセージは、ハンドル *hhh* が「-1」であるか、*hhh* が有効なアクセサ ハンドルではないため、関連付けができないことを示しています。*hhh* が有効なアクセサ ハンドルではない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: P=ppp を確認できません

このメッセージは、不明な P= メッセージの後に表示され、不明なプロセスによって fork 要求が発行されたことを意味します。CA ControlMinder は、UNIX でそのユーザに関連付けられているユーザの確認を試みました。この確認作業を完了できませんでした。プロセスがすでに終了していた可能性があります。原因がわからない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: P=ppp ACEEH=hhh の関連付けを解除します

CA ControlMinder は、終了したすべてのプロセスについて、プロセスとアクセサ ハンドル (ACEEH) の関連付けを解除します。このメッセージは、ハンドル *hhh* が「-1」であるため、または *hhh* が有効なアクセサ ハンドルではないため、関連付けを解除できないことを示しています。*hhh* が有効なアクセサ ハンドルではない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: P=ppp のエントリの ExecArg が NULL ではありません

この警告は、CA ControlMinder がシステムで認識できない新しいプロセスを検出し、そのプロセスで実行されているプログラムが不明な場合に表示されます。多くの場合、このメッセージは無視できます。要求した結果がシステムで生成されない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: P=ppp の ACEEH を取得できませんでした

CA ControlMinder はプロセス *ppp* の権限をチェックするよう要求されましたが、そのプロセスには有効なアクセサ ハンドルがありませんでした。ほとんどの場合、このプロセスに関連付けられているユーザが **CA ControlMinder** で定義されているユーザではないか、またはこのプロセスが **CA ControlMinder** システムにとって不明であることが原因です。いずれの場合も、このプロセスには **CA ControlMinder** によってユニバーサル アクセス権限のみが与えられます。要求した結果がシステムで生成されない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: P=0 のログイン ???

AIX 以外のシステムの起動時にこのメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視することができます。通常の実行時 (*seosd* の稼動中) や、AIX システムでの起動時にこのメッセージが表示された場合は、ソフトウェア エラーが発生したことを意味します。この場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: CA ControlMinder が P=ppp の強制終了 (kill) に失敗しました。理由 =nnn

ループホールの発生を防ぐ手段として、**CA ControlMinder** では機密性の高い権限を取得しようとするプロセスが強制終了 (kill) されます。このようなイベントとしては、権限のない UID の代理要求 (*setuid* システム コール) などがあります。**CA ControlMinder** は、違反しているプロセスを強制終了 (kill) しようとしたますが、失敗しました。失敗の理由の詳細は、kill システム コールから返される **reason code** に示されます。

警告: P=ppp のエントリの端末が NULL ではありません

この警告は、**CA ControlMinder** がシステムで認識できない新しいプロセスを検出し、そのプロセスで実行されているプログラムが不明な場合に表示されます。多くの場合、このメッセージは無視できます。要求した結果がシステムで生成されない場合は、ベンダーのテクニカル サポート担当者に連絡してください。

警告: 不明な P=ppp

このメッセージは、CA ControlMinder が認識できないプロセスによって fork 要求が発行されたことを示します。seoswd または seagent の起動時にこのメッセージが表示された場合は、無視することができます。seoswd または seagent の起動時以外にこのメッセージが表示された場合は、CA ControlMinder がそのプロセスの実際の権限を確認できないことが原因であるソフトウェア エラーと考えられます。この場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

WATCHDOG: Ask if I'm Here (AYT)

seoswd デーモンが、seosd が稼動中であり、要求した応答を返すかどうかを確認しようとしていました。メッセージテキストの AYT は、seoswd の「are you there」チャレンジメッセージです。このメッセージは無視できます。trcfilter.init ファイルで、このメッセージが表示されないようにしてください。このメッセージは、seoswd が正常に動作していることを意味します。

WATCHDOG: initializationtext を初期化します

seoswd 初期化メッセージ。このメッセージは無視できます。

WATCHDOG: ログ logtext

seoswd デーモンがログ要求を発行しました。ログ要求の内容は *log-text* に記述されています。

WATCHDOG: SecFile operation result

seoswd デーモンが、保護ファイルに関する情報を取得するデーモンを要求しました。メッセージテキストの *operation* は、GETFIRST または GETNEXT になります。情報を取得できた場合は結果が OK になり、CA ControlMinder データベースにこれ以上保護ファイルがない場合は結果が NOFOUND になります。このメッセージは、seoswd が保護ファイルをスキャンする際に正常な動作が実行されたことを表します。

WATCHDOG: タイマ

seoswd デーモンは（seos.ini ファイルの設定に従って）数秒単位でタイマ要求を発行します。trcfilter.init ファイルで、このメッセージが表示されないように設定してください。

WATCHDOG: Trust プログラム: programname [OK | NOTOK]

seoswd デーモンが指定されたプログラムを **trusted** プログラムと定義しました。これは、指定されたプログラムがデジタル署名テストで安全と判断されたことを意味します。メッセージテキストの **OK** は、**trust** 操作が正常に完了したことを意味し、**NOTOK** は、**seoswd** がプログラムを **trusted** と定義できなかったことを意味します。**NOTOK** の場合は、データベースが壊れている可能性があります。その場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

WATCHDOG: Untrust プログラム: programname [OK | NOTOK]

seoswd デーモンが、指定されたプログラムを **untrusted** プログラムとして定義しました。これは、指定されたプログラムが **seoswd** によるデジタル署名チェックで安全とみなされなかったことを意味します。メッセージテキストの **OK** は、**untrust** 操作が正常に完了したことを意味し、**NOTOK** は、**seoswd** がプログラムを **untrusted** と定義できなかったことを意味します。**NOTOK** の場合は、データベースが壊れている可能性があります。その場合は、ベンダーのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

付録 C: 文字列マッチング

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[ワイルドカード表現 \(P. 769\)](#)

[例：ワイルドカードによる一致 \(P. 770\)](#)

ワイルドカード表現

このセクションでは、ワイルドカード表現を構築するときに使用される構文について説明します。

CA ControlMinder では、ワイルドカードによる一致および文字リストを使用して、文字列マッチング（グローピング）を実行します。

ワイルドカードによる一致

CA ControlMinder では、以下のワイルドカード文字を使用できます。

文字	一致
*（アスタリスク）	0 個以上の文字列
?（疑問符）	任意の 1 文字

文字リスト

角かっこ（[]）で囲まれた文字リストには、1 つ以上の文字を使用できます。CA ControlMinder では、正または負の一致基準としてこれらの文字を使用します。

文字リストは 1 つ以上の文字で構成されています。このタイプのリストの場合、CA ControlMinder は、リスト内の任意の 1 文字と一致します。かっこ内のリストの前にカレット記号（^）がある場合は、CA ControlMinder はリスト内に含まれない任意の 1 文字と一致します。

範囲は文字の範囲を指定する文字リストのタイプとなります。CA ControlMinder は、リスト内のすべての文字に包括的に一致します。カレット記号 (^) がリストの前にある場合、CA ControlMinder では、指定されたリスト内のすべての文字が除外されます。範囲の下限および上限を指定したり、最初または最後の文字のみを指定したりすることができます。

使用できる文字リストを以下の表に示します。この構文では、角かっこを使用することに注意してください。表現 *ch1*、*ch2*、および *chN* は、それぞれ 1 つの文字を表します。

リスト	説明
[<i>ch1ch2...chN</i>]	CA ControlMinder は、角かっこで囲まれたリスト内の任意の 1 文字と一致します。
[^ <i>ch1ch2...chN</i>]	CA ControlMinder は、角かっこで囲まれたリスト内に含まれない任意の 1 文字と一致します。
[<i>ch1-ch2</i>]	CA ControlMinder は、範囲内の任意の 1 文字と包括的に一致します。
[^ <i>ch1-ch2</i>]	CA ControlMinder は、包括的な範囲内に含まれない任意の 1 文字と一致します。
[<i>-ch2</i>]	CA ControlMinder は、指定された文字 (<i>ch2</i>) 以下の ASCII 値を持つ任意の 1 文字と一致します。
[^ <i>-ch2</i>]	CA ControlMinder は、指定された文字 (<i>ch2</i>) 以上の ASCII 値を持つ任意の 1 文字と一致します。
[<i>ch1-</i>]	CA ControlMinder は、指定された文字 (<i>ch1</i>) 以上の ASCII 値を持つ任意の 1 文字と一致します。
[^ <i>ch1-</i>]	CA ControlMinder は、指定された文字 (<i>ch1</i>) 以下の ASCII 値を持つ任意の 1 文字と一致します。

例: ワイルドカードによる一致

任意の 1 文字に一致するパターンを指定するには、疑問符 (?) を使用します。

指定する文字	一致する文字
mmc?	mmc3、mmcx、mmc5

指定する文字	一致する文字
mmc?.t	mmc1.t、mmc2.t
mmc04.?	mmc04.a、mmc04.1

0 個以上の任意の文字列に一致するパターンを指定するには、アスタリスク (*) を使用します。

指定する文字	一致する文字
i.c	main.c、list.c、など
st*.h	stdio.h、stdlib.h、string.h、など
*	指定されたクラスのすべてのレコード

リスト内の任意の文字に一致するパターンを指定するには、以下の例のいずれかに従います。

指定する文字	一致する文字
[abcgk]	a、b、c、g、または k
[^abcgk]	a、b、c、g、または k 以外の任意の文字 (A、B、d、e、f、@ など)。
[a-z]	a から z の間にある任意の文字。
[^a-z]	「a」より小さく「z」より大きい ASCII 値を持つ任意の文字。
[Z-]	Z の ASCII 値より大きい ASCII 値を持つ任意の文字 (a、b、¥、~ など)。
[^A]	「A」の ASCII 値以上の ASCII 値を持つ任意の文字 (B、a、c、~ など)。

付録 D: 使用されているポート

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[CA ControlMinder UNIX エンドポイントで使用されるポート](#) (P. 774)

[CA ControlMinder Windows エンドポイントで使用されるポート](#) (P. 776)

[サーバ コンポーネントで使用されるポート](#) (P. 778)

[UNIX 認証ブローカ で使用されているポート](#) (P. 779)

[共有アカウント管理 で使用されているポート](#) (P. 780)

[ObserveIT で使用されるポート](#) (P. 782)

[UARM で使用されるポート](#) (P. 783)

CA ControlMinder UNIX エンドポイントで使用するポート

指定されている場合、**selogrd** と **selogrcd** は指定されたポートを使用します。トークンが設定されていない場合（デフォルト）、**selogrd** と **selogrcd** は RPC ポートマップを使用して、動的にポートを割り当てます。

トークンに値がある場合、**selogrd** と **selogrcd** は指定されたポートを使用します。そうでない場合、**selogrd** と **selogrcd** は RPC ポートマップを使用して、動的に UDP ポートを割り当てます。ログルーティングデーモンは通信に UDP を使用するため、サービス名に UDP ポートを指定する必要があります。

トークンの値が数字の場合は、指定されたポート番号にデーモンがバインドされます。

トークンの値がサービス名（文字列）の場合は、**/etc/services** または NIS サービス マップを使用して、ポート番号が解決されます。

UDP ポート/サービスに限り指定できます。

CA ControlMinder では、以下の TCP ポートが Windows 上でデフォルトとして使用されます。

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
8891	CA ControlMinder クライアントアプリケーション	受信	リモート CA ControlMinder ユーティリティ	CA ControlMinder エージェント	デフォルトのポート番号は、 /etc/services ファイル設定を変更することによって変更できます。デフォルトポート番号を変更するには、以下の行を追加してから CA ControlMinder デーモンを再起動します。 <code>seoslang2 port-number/ tcp</code>
5249	SSL 通信	受信	リモート CA ControlMinder ユーティリティ	CA ControlMinder エージェント	FIPS 140-2 準拠。SSL 通信の詳細については、「実装ガイド」の「SSL、認証、および証明書」セクションを参照してください。

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
8892	リモート コンピュータから seosd を開始	受信		seosload	seload を使用してデーモンをリモート コンピュータでロードする場合は、リモート コンピュータの inetd (インターネット サービス デーモン) によって rseload プログラムが実行されます。このプログラムは seload をローカルで実行して終了し、このポートのパラメータを受け取ります。 デフォルトのポート番号は、/etc/services ファイル設定を変更することによって変更できます。デフォルト ポート番号を変更するには、以下の行を追加してから CA ControlMinder デーモンを再起動します。 seosload port-number/ tcp 注: このポート上の通信は、機密情報を送信することがないため、暗号化されません。
7443	レポートと監査 イベント	送信	ReportAgent	配布サーバ	
8891	CA ControlMinder クライアント アプリケーション	送信	Policyfetcher	配布サーバ	拡張ポリシー管理によってエンドポイントに AC ポリシーを配布。
5249	SSL 通信	送信	Policyfetcher	配布サーバ	SSL が有効な場合に、拡張ポリシー管理によってエンドポイントに AC ポリシーを配布。

CA ControlMinder Windows エンドポイントで使用するポート

CA ControlMinder では、以下の TCP ポートが Windows 上でデフォルトとして使用されます。

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
8891	CA ControlMinder クライアント アプリケーション	受信	selang.exe、 sepmdd.exe (PMD)、 eACSigUpdate.exe、 SgraceW.exe (猶予ログインおよびパスワード設定)、 secons.exe (リモート シャットダウンおよび IP アドレス更新)、 policydeploy.exe、 devcalc.exe、 policyfetcher.exe	CA ControlMinder エージェント	デフォルトのポート番号は、%SystemRoot%\driver s\etc\services ファイル設定を変更することによって変更できます。デフォルトポート番号を変更するには、以下の行を追加してから CA ControlMinder サービスを再起動します。 seoslang2 port-number/tcp

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
5249	SSL 通信	受信		CA ControlMinder エージェント	FIPS 140-2 準拠

サーバコンポーネントで使用されるポート

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
7443	レポートおよび監査イベント	送信	ReportAgent	配布サーバ	
8891	CA ControlMinder クライアントアプリケーション	送信	Policyfetcher	配布サーバ	拡張ポリシー管理によってエンドポイントに AC ポリシーを配布。
5249	SSL 通信	送信	Policyfetcher	配布サーバ	SSL が有効な場合に、拡張ポリシー管理によってエンドポイントに AC ポリシーを配布。

サーバコンポーネントで使用されるポート

CA ControlMinder では、以下の TCP ポートがサーバコンポーネントでデフォルトとして使用されます。

ポート番号	説明	方向	ソース	ターゲット
7243	SSL を使用したレポートスナップショット	送信	CA Access Control エンタープライズ管理 Server	配布サーバ
5248	ローカル Web ベースのインターフェース通信	送信	CA Access Control エンタープライズ管理	CA ControlMinder Web サービス

これらのポートに加えて、以下のポートを開きます。

- **CA Access Control** エンタープライズ管理 と通信するには、これらが別のコンピュータに存在する場合、中央データベース コンピュータ上でポートを開く必要があります。
- リモート コンピュータから **InfoView** アプリケーションにアクセスするには、レポート ポータル (**BusinessObjects**) のコンピュータ上でポートを開く必要があります (デフォルトで **8080**) 。
- **Web** ベースのインターフェースにリモート コンピュータからアクセスするには、**CA Access Control** エンドポイント管理 および **CA Access Control** エンタープライズ管理 コンピュータ上でポートを開く必要があります (デフォルトで **18080**) 。
- リモート コンピュータから **Web** ベースのインターフェースにアクセスするには、**Oracle Database** をインストールしたコンピュータ上でポートを開く必要があります (デフォルトで **8080** または **7443 (SSL)**) 。

UNIX 認証ブローカ で使用されているポート

UNIX 認証ブローカ では、以下の TCP ポートが UNIX 上でデフォルトとして使用されます。

数値	説明	ソース	ターゲット
53	DNS	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
88	Kerberos トラフィック	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
389	Kerberized LDAP	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
445	Microsoft ディレクトリ サービス	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
464	Kerberos kpasswd	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
3268	グローバル カタログ	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory

共有アカウント管理 で使用されているポート

数値	説明	ソース	ターゲット
7243	SSL を使用したレポート スナップショット	レポート エージェント	配布サーバ

UNIX 認証ブローカ は UNIX 上で以下の UDP をデフォルトとして使用します。

数値	説明	ソース	ターゲット
53	DNS	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
88	Kerberos トラフィック	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
123	NTP	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
389	Kerberized LDAP	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory
464	Kerberos kpasswd	UNIX 認証ブローカ エージェント	Active Directory

共有アカウント管理 で使用されているポート

CA ControlMinder では、特権ユーザ パスワードを管理するために、デフォルトで以下の TCP ポートを使用します。

数値	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
135	リモート プロシージャ コール	受信	配布サーバ	Windows エンド ポイント	WMI に必要な リモート プロシ ージャ コール (RPC) 。
445	リモート レ ジストリ ア アクセス	受信	配布サーバ	Windows エンド ポイント	WMI に必要な リモート レジストリ アクセス。

数値	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
139	オプション ポート	受信	配布サーバ	Windows エンド ポイント	このポートは、Windows エンドポイントで NETBIOS プロトコルを使用するときに必要です。 WMI は、TCP 上のポート 445 の使用が失敗した場合には、ポート 139 上の NETBIOS を使用できます。 NETBIOS を使用するエンドポイントを設定していなければ、ポート 139 を開く必要はありません。
<WMI 固定 ポート>	WMI 通信	受信	配布サーバ	Windows エンド ポイント	Active Directory エンドポイントのみを設定する場合は、WMI 固定ポートでエンドポイントを設定します。
389	ADSI 通信	受信	ENTM	Windows エンド ポイント	このポートは Windows エンドポイントの管理に必要です。
<ADSI 固定 ポート>	ADSI 通信		ENTM	Windows エンド ポイント	ADSI ポートでエンドポイントを設定します。
22	SSH ポート	受信	ENTM	SSH エンドポイ ントまたはネッ トワーク デバイ ス	このポートは、SSH プロトコルによる SSH デバイスの管理に必要です。

数値	説明	方向	ソース	ターゲット	コメント
	Telnet ポート	受信	ENTM	SSH エンドポイントまたはネットワーク デバイス	このポートは、Telnet プロトコルによる SSH デバイスの管理に必要です。
1521	Oracle データベース ポート	受信	ENTM	Oracle エンドポイント	このポートは Oracle エンドポイントの管理に必要です。
1433	Microsoft SQL Server データベース ポート	受信	ENTM	Microsoft SQL Server エンドポイント	このポートは Microsoft SQL Server エンドポイントの管理に必要です。
18080,18443	オプション ポート	受信	ブラウザ	ENTM	ファイアウォールの内側にあるマシンから ENTM Web UI を使用する場合は、このポートを使用します。

ObserveIT で使用されるポート

ObserveIT では以下の TCP ポートが使用されます。

数値	説明	リスナ	送信者	コメント
4884	ObserveIT エージェント	ObserveIT アプリケーション サーバ	ObserveIT エージェント	デフォルトでは、この通信は SSL 対応ではありません。SSL 通信を有効にする場合は、ポート 443 を使用します。
4884	ObserveIT Web コンソール	ObserveIT アプリケーション サーバ	ObserveIT エージェント	デフォルトでは、この通信は SSL 対応ではありません。SSL 通信を有効にする場合は、ポート 443 を使用します。

数値	説明	リスナ	送信者	コメント
1433		データベース サーバ	ObserveIT アプリ ケーション サー バおよび ObserveIT Web コ ンソール	

UARM で使用されるポート

UARM では以下の TCP ポートが使用されます。

数値	説明	リスナ	送信者	コメント
6789	エージェントのコマ ンドと管理用の待ち 受けポート	ELM エージェン ト	エージェ ント マ ネージャ	この通信は AES256 キーを 使用して暗号化されます。
17001	デフォルトのセキュ ア エージェントか ら UARM への通信	Log Depot	ELM エー ジェント	この通信は AES256 キーを 使用して暗号化されます。
17000	イベント ログ スト アの待ち受けポート	Log Depot	ELM エー ジェント	この通信は AES256 キーを 使用して暗号化されます。
80	ELM サブスクリプ ション	Akamai サーバ	サブスク リプショ ン サービ ス	この通信は暗号化されてい ません。
80	ELM ブラウザ イン ターフェース			この TCP 通信は暗号化され ており、ポート 5250 に自動 的にリダイレクトされま す。
443	ELM ブラウザ イン ターフェース	Tomcat	ELM サー バ	この TCP 通信は暗号化され ており、ポート 5250 に自動 的にリダイレクトされま す。

