

CA ARCserve® Backup

Guia dos Agentes Clientes

r12.5



Esta documentação (denominada "Documentação") e o programa de computador relacionado (denominado "Software"), mencionados nas partes que se seguem como "Produto", destinam-se apenas a fins informativos do usuário final e estão sujeitos a alteração ou remoção pela CA a qualquer momento.

Este Produto não pode ser copiado, transferido, reproduzido, divulgado, modificado ou duplicado, por inteiro ou em partes, sem o prévio consentimento por escrito da CA. Este Produto contém informações confidenciais e de propriedade da CA e está protegido pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos e por tratados internacionais.

Não obstante às disposições precedentes, os usuários licenciados podem imprimir um número razoável de cópias da Documentação para uso interno e podem fazer uma cópia do Software, se julgarem necessário, com a finalidade de recuperação em caso de falhas, desde que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA sejam afixados em cada cópia reproduzida. Somente funcionários, consultores ou agentes autorizados do usuário restritos às provisões de confidencialidade da licença do Software têm permissão de acesso a tais cópias.

O direito de imprimir cópias da Documentação e de fazer uma cópia do Software está limitado ao período de vigor da licença do Produto. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável em garantir à CA, por escrito, que todas as cópias e cópias parciais do Produto sejam devolvidas à CA ou destruídas.

SALVO O DISPOSTO NO CONTRATO DE LICENÇA APLICÁVEL, NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO CABÍVEL, A CA FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIAS DE NENHUMA ESPÉCIE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU CONTRA VIOLAÇÕES. EM NENHUMA OCASIÃO, A CA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, DO USUÁRIO FINAL OU DE QUALQUER TERCEIRO, RESULTANTES DO USO DESTA DOCUMENTAÇÃO INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO: LUCROS CESSANTES, INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS, ATIVOS INTANGÍVEIS OU DADOS PERDIDOS, MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso deste Produto e de qualquer produto mencionado nesta documentação é controlado pelo contrato de licença aplicável do usuário final.

O fabricante deste Produto é a CA.

Este Produto é fornecido com "Direitos Restritos". O uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições firmadas no FAR, seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) - (2) e DFARS, seção 252.227-7013(c)(1)(ii), se aplicável, ou a restrições vindouras.

Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos mencionados aqui pertencem a suas respectivas empresas.

Copyright © 2009 CA. Todos os direitos reservados.

Referências a produtos da CA

Este documento faz referência aos seguintes produtos da CA:

- BrightStor® ARCserve® Backup for Laptops and Desktops
- BrightStor® CA-Dynam®/Gerenciamento de fita TLMS
- Sistema de fitas virtuais do BrightStor® CA-Vtape™
- BrightStor® Enterprise Backup
- BrightStor® High Availability
- BrightStor® Storage Resource Manager
- CA Antivirus
- CA ARCserve® Agente de backup para Advantage™ Ingres®
- Opção corporativa para Linux do agente para Novell do CA ARCserve® Backup
- Agent for Open Files do CA ARCserve® Backup para NetWare
- Agent for Open Files do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente cliente para FreeBSD do CA ARCserve® Backup
- Agente cliente para Linux do CA ARCserve® Backup
- Agente cliente para Mainframe Linux do CA ARCserve® Backup
- Agente cliente para NetWare do CA ARCserve® Backup
- Agente cliente para UNIX do CA ARCserve® Backup
- Agente cliente para Windows do CA ARCserve® Backup
- Opção corporativa para AS/400 do CA ARCserve® Backup
- Opção corporativa para Open VMS do CA ARCserve® Backup
- CA ARCserve® Backup para Microsoft Windows Essential Business Server
- CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para IBM Informix do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para Lotus Domino do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para Microsoft Exchange do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para Microsoft SharePoint do CA ARCserve® Backup para Windows

- Agente para Microsoft SQL Server do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para Oracle do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para Sybase do CA ARCserve® Backup para Windows
- Agente para máquinas virtuais do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção de recuperação de falhas do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção de disco para disco e para fita do CA ARCserve® Backup para Windows
- Módulo corporativo do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção corporativa para IBM 3494 do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção corporativa para StorageTek ACSLS do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção Image do CA ARCserve® Backup para Windows
- Serviço de cópias de sombra de volumes da Microsoft do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção NAS NDMP do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção de backup sem servidor do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento) do CA ARCserve® Backup para Windows
- Opção para bibliotecas de fitas do CA ARCserve® Backup para Windows
- CA Dynam®/B Backup para z/VM
- CA VM:Tape para z/VM
- CA XOsoft™ Assured Recovery™
- CA XOsoft™
- CA 1® Tape Management
- Common Services™
- eTrust® Firewall
- Unicenter® Network and Systems Management
- Unicenter® Software Delivery
- Unicenter® VM:Operator®

Entrar em contato com o Suporte técnico

Para obter assistência técnica online e uma lista completa de locais, principais horários de atendimento e telefones, entre em contato com o Suporte técnico no site <http://www.ca.com/worldwide>.

Índice

Índice	vii
Capítulo 1: Apresentando os agentes clientes	9
Benefícios do uso de um agente cliente	9
Sistemas clientes suportados	10
Capítulo 2: Instalando os agentes clientes	13
Considerações sobre a instalação	13
Agente cliente para Windows.....	13
Agente cliente para NetWare	14
Opção corporativa para OpenVMS	14
Instalação dos agentes clientes	15
Instalação automática do agente comum.....	15
Capítulo 3: Adicionando e configurando os agentes clientes	17
Adição de agentes clientes.....	17
Como adicionar, importar e exportar nós	18
Adicionar agentes clientes manualmente.....	19
Configuração do agente cliente para Windows.....	20
Notas sobre a configuração relacionada ao Windows	21
Opções de configuração de segurança	21
Prioridade de backup e opções de prioridade de restauração/comparação	22
Restauração ou comparação múltipla e simultânea.....	22
Opções de execução de backup e restauração	23
Uso do Administrador do agente de backup para definir os parâmetros do Windows	23
Configurar segurança por senha	26
Exibição das opções de configuração	26
Configuração da comunicação de rede do Windows	27
Definição da senha da estação de trabalho.....	30
Criar lista de controle de acesso para Windows	31
Ativação da verificação de vírus	33
Opções locais personalizáveis	34
Como o agente cliente para Windows exclui arquivos de aplicativos de banco de dados dos backups.....	34
Configuração do agente cliente do NetWare	35

Observações sobre a configuração relacionada ao NetWare	35
Configuração da comunicação de rede NetWare	35
Backup do NDS (Novell Directory Services)	36
Configuração do agente cliente para UNIX, Linux e Mac OS X.....	37
Consideração sobre a configuração do UNIX, Linux e Mac OS X	37
Arquivos de controle dos agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X	37
Arquivo de configuração do agente comum para UNIX, Linux e Mac OS X	38
Suporte aos recursos de instantâneo e E/S direta para UNIX	47
ACLs do UNIX, Linux e Mac OS X	52
Configuração da AS/400 Enterprise Option	55
Configuração das preferências de inicialização	55
Configuração do Desempenho	56
Configuração das preferências de interrupção.....	57
Configuração da OpenVMS Enterprise Option	57
Configuração do endereço da porta	58
Otimização da pilha do TCP/IP	58
Nível de rastreamento da opção corporativa do OpenVMS	58

Capítulo 4: Uso dos Client Agents 59

Estatísticas em tempo de execução.....	59
Exibição de estatísticas em tempo de execução do agente cliente para Windows.....	60
Exibir estatísticas em tempo de execução dos agentes clientes para NetWare.....	60
Log de atividades	60
Exibição dos logs de atividades em um servidor do Windows	61
Exibição dos logs de atividades em um computador do NetWare Client Agent.....	62
Exibição dos logs de atividades em um computador do Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X	63
Logs de atividades em computadores que executem a opção corporativa do AS/400	63
Logs de atividades em computadores que executem a opção corporativa do OpenVMS	63
Exclusão dos arquivos de log do agente cliente.....	64
Backup dos dados do servidor de rede Windows	65
Procedimentos de início e interrupção do Client Agent.....	65
Requisitos de inicialização e interrupção para Windows	65
Requisitos de início e interrupção do NetWare	66
Requisitos de início e interrupção dos Client Agents no UNIX, Linux e Mac OS X	67
Opção corporativa para requisito de inicialização e interrupção de AS/400	68
Opção corporativa para requisito de inicialização e interrupção de OpenVMS	69

Índice remissivo 71

Capítulo 1: Apresentando os agentes clientes

O CA ARCserve Backup é uma solução de armazenamento abrangente para aplicativos, bancos de dados, servidores distribuídos e sistemas de arquivos. Oferece recursos de backup e restauração para bancos de dados, aplicativos empresariais críticos e clientes de rede. Entre os agentes compatíveis do CA ARCserve Backup existe um conjunto específico de agentes clientes baseados no sistema operacional.

Os agentes clientes são pacotes de software separados instalados em computadores em rede que fornecem uma interface de rede entre o computador e o CA ARCserve Backup. Além de permitirem conectividade, os agentes clientes compartilham tarefas de armazenamento de dados com os servidores de backup na rede. Pode ser necessário haver diversos agentes clientes, dependendo do número e da variedade de máquinas na rede que exigem funcionalidade de backup e restauração de dados regularmente.

Esse guia oferece informações sobre instalação, configuração e adição dos agentes clientes para todas as estações de trabalho e servidores no ambiente da rede de armazenamento.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Benefícios do uso de um agente cliente](#) (na página 9)

[Sistemas clientes suportados](#) (na página 10)

Benefícios do uso de um agente cliente

Os Agentes clientes do CA ARCserve Backup foram criados para organizações que precisam preservar os recursos de rede transferindo a carga das tarefas para servidores e mídias de backup centralizados. Dentre outras funções, os agentes clientes são usados para:

- Minimizar a carga na rede de comunicações
- Aumentar a eficiência dos servidores do CA ARCserve Backup transferindo a carga do pré-processamento dos dados arquivados para o computador cliente
- Fornecer informações detalhadas de arquivo e diretório sobre o cliente remoto para o servidor do CA ARCserve Backup
- Comunicar com o servidor e permitir procurar e selecionar os componentes de backup

- Ajudar a monitorar o andamento das tarefas de backup
- Manter e monitorar logs de backup com o status de atividades de backup e restauração.
- Facilitar o backup de aplicativos ou sistemas de arquivos

Os agentes clientes também podem ampliar a proteção de dados para todos os computadores cliente a partir de um único servidor do CA ARCserve Backup na rede.

Se houver agentes clientes instalados nos computadores da rede, um único servidor do CA ARCserve Backup pode executar operações de backup e restauração de dados em diversos computadores e sistemas operacionais.

Sistemas clientes suportados

O CA ARCserve Backup oferece os seguintes agentes clientes:

- Agente cliente para Windows do CA ARCserve Backup. Esse agente cliente aceita o seguinte:
 - Windows Server 2008
 - Microsoft Vista™
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Server 2003
 - Windows Small Business Server (SBS) funcionando em servidores com Windows 2000 e Windows 2003
- Agente cliente para NetWare do CA ARCserve Backup
- Agente cliente para UNIX do CA ARCserve Backup. Esse agente cliente aceita o seguinte:
 - AIX
 - HP-UX
 - Solaris
 - Tru64
 - FreeBSD

- Agente cliente para Linux do CA ARCserve Backup Esse agente cliente aceita o seguinte:
 - Red Hat
 - SuSE
 - Turbo
 - Debian
 - RedFlag
 - Miracle Linux
- Agente cliente para Mainframe Linux do CA ARCserve Backup Esse agente cliente aceita o seguinte:
 - Red Hat Enterprise Server 3, 4 (de 32 e 64 bits) operando em zSeries e S/390
 - SLES 8 e 9 (32 e 64 bits) operando em on zSeries e S/390
- Opção corporativa para AS/400 do CA ARCserve Backup
- Agente cliente para Mac OS X do CA ARCserve Backup
- Opção corporativa para OpenVMS do CA ARCserve Backup

Consulte o arquivo Leiamos no CD de instalação para obter os requisitos adicionais de hardware e software para instalar e executar agentes clientes. Para obter assistência, entre em contato com o Suporte técnico em <http://ca.com/support>.

Capítulo 2: Instalando os agentes clientes

Para executar uma tarefa de backup ou restauração, instale e inicie o software do agente cliente do CA ARCserve Backup adequado. O agente cliente permite a comunicação entre uma estação de trabalho e o servidor do CA ARCserve Backup. Este capítulo descreve como instalar esses agentes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Considerações sobre a instalação](#) (na página 13)

[Instalação dos agentes clientes](#) (na página 15)

[Instalação automática do agente comum](#) (na página 15)

Considerações sobre a instalação

As seções a seguir incluem informações que devem ser verificadas antes de instalar os agentes clientes.

Agente cliente para Windows

Antes de instalar o agente cliente para Windows, considere as seguintes questões.

- Antes de executar o agente cliente para Windows, configure seu computador para se comunicar através de um ou mais dos seguintes protocolos:
 - TCP/IP
 - WinSock Direct

Agente cliente para NetWare

Antes de instalar o agente cliente para NetWare, considere as seguintes questões.

- O agente cliente para NetWare pode ser instalado somente nos servidores NetWare. Além disso, para executar uma instalação do NetWare, o cliente Novell para Windows deve estar instalado no computador local.
- O servidor NetWare deve estar configurado para se comunicar usando o seguinte protocolo de rede:
 - TCP/IP
- É necessário ter direitos de supervisor na árvore eDirectory do computador NetWare no qual esse agente está sendo instalado. Para obter detalhes, consulte a documentação do Novell NetWare.
- Para obter um melhor desempenho, use os módulos CLIB (Biblioteca C do NetWare) e SMS (Servidor de gerenciamento de sistemas) mais recentes.
- Os NLMs (NetWare Loadable Modules - Módulos carregáveis do NetWare) são disponibilizados pela Novell.

Opção corporativa para OpenVMS

Antes de instalar a opção corporativa para OpenVMS, considere as seguintes questões.

- Os computadores que executam os sistemas operacionais Alpha e VAX com suporte podem usar o TCP ou o UDP com os seguintes softwares de comunicação:
 - Compaq UCX 4.2 eco 3 (no Alpha);
 - Compaq UCX 3.3 eco 13 (no VAX);
 - Compaq TCP/IP versões 5.0 a 5.3;
 - Process Software Multinet versões 4.1B (com patches) a 4.4;
 - Process Software TCPWARE versões 5.3 e 5.4.

Importante: *se necessário, instale dois ou mais desses pacotes de comunicação no mesmo computador; entretanto, somente um pacote poderá ser executado de cada vez. Não execute dois ou mais desses pacotes no mesmo computador simultaneamente.*

Observação: se você alterar as pilhas do TCP/IP do OpenVMS a qualquer momento, será necessário reinstalar a opção corporativa do OpenVMS.

- Faça o backup do disco do sistema OpenVMS antes de instalar a opção corporativa do OpenVMS.
- Verifique se há pelo menos dez blocos de espaço livre para o arquivo de instalação.

Instalação dos agentes clientes

Para instalar um agente cliente para Windows ou compatível com várias plataformas, use o DVD do CA ARCserve Backup para Windows.

Para obter mais informações sobre a instalação de agentes clientes, consulte as *Notas de instalação do CA ARCserve Backup*.

Instalação automática do agente comum

Ao instalar o agente cliente para UNIX, Linux ou Mac OS X, o agente comum do CA ARCserve Backup é instalado automaticamente.

Capítulo 3: Adicionando e configurando os agentes clientes

Depois de instalar o CA ARCserve Backup e seus diversos agentes clientes, adicione e configure cada computador de agente cliente da rede no servidor de backup. Este capítulo aborda os procedimentos para adicionar e configurar os agentes clientes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Adição de agentes clientes](#) (na página 17)

[Configuração do agente cliente para Windows](#) (na página 20)

[Configuração do agente cliente do NetWare](#) (na página 35)

[Configuração do agente cliente para UNIX, Linux e Mac OS X](#) (na página 37)

[Configuração da AS/400 Enterprise Option](#) (na página 55)

[Configuração da OpenVMS Enterprise Option](#) (na página 57)

Adição de agentes clientes

Se o CA ARCserve Backup foi instalado em um servidor Windows, você poderá adicionar agentes clientes na rede manualmente ou com o recurso Adicionar, importar, exportar nó. As seções a seguir contêm informações sobre cada um desses métodos.

Como adicionar, importar e exportar nós

A configuração de uma tarefa em um ambiente com muitos computadores pode ser demorada e enfadonha. Se você possui vários nós e agentes para copiar no backup, poderá levar algum tempo para adicionar os nós ao gerenciador de backup um por vez. O recurso de adicionar, importar e exportar nós permite adicionar vários nós e agentes, de maneira rápida e fácil, usando a interface de usuário do CA ARCserve Backup, independentemente de os nós e agentes serem ou não copiados para backup. Use o recurso de adicionar, importar e exportar nós, para adicionar vários nós e agentes ao sistema de uma destas maneiras:

Adicione vários nós e agentes usando a interface do usuário

1. Selecione um nó na guia Origem do gerenciador de backup ou na guia Destino do gerenciador de restauração.
2. Use a caixa de diálogo Adicionar/importar/exportar nós para inserir manualmente os nomes de todos os nós e agentes ou selecione, na lista do painel esquerdo, os nós e agentes detectados pela detecção automática.
3. Especifique um nome de usuário e senha para os computadores.
4. Salve as informações no banco de dados do CA ARCserve Backup.
5. Visualize os computadores na árvore de origem do gerenciador de backup.
6. (Opcional) Exporte os nós e agentes atuais para um arquivo .csv.

Observação: um arquivo .csv é um formato de arquivo com valores separados por vírgulas.

Adicionar vários nós e agentes usando um arquivo .csv ou .txt

1. Selecione um nó na guia Origem do gerenciador de backup ou na guia Destino do gerenciador de restauração.
2. Use a função Importar na caixa de diálogo Adicionar/importar/exportar nós e especifique o nome do arquivo .csv ou .txt na interface de usuário.
Os nomes dos nós e agentes são importados do arquivo .csv ou .txt e adicionados ao sistema.
3. Especifique um nome de usuário e senha para os nós e agentes.
4. Visualize os computadores na árvore de origem do gerenciador de backup.


Adicionar agentes clientes manualmente

Se a detecção automática não detectar todos os agentes clientes da rede por algum motivo ou se desejar adicionar um agente específico, este poderá ser adicionado manualmente a um servidor Windows ou NetWare por meio da interface do gerenciador do Windows. Para adicionar manualmente um agente cliente, é necessário adicionar o computador de cada agente ao Gerenciador de backup.

Para adicionar agentes clientes manualmente

1. Abra o Gerenciador de backup e clique na guia Origem.
2. Clique com o botão direito do mouse no objeto do agente cliente apropriado, como Windows Systems.
3. Selecione Adicionar máquina/objeto.

A caixa de diálogo Adicionar agente será exibida.



A caixa de diálogo "Adicionar Agente" possui o seguinte layout:

- Título: Adicionar Agente
- Subtítulo: Adicionar novo Client Agent
- Campos de entrada: Nome do host: []
- Opções de protocolo:
 - TCP/IP
 - Usar resolução de nome do computador
 - Texto: Inserir endereço IP: (por exemplo: 132.123.23.201)
 - Campos de entrada: [0] . [0] . [0] . [0]
 - IPX/SPX
 - Texto: Inserir número de rede IPX interna: (por exemplo: 001C2F70-000000000001)
 - Campos de entrada: [] . []
- Tente usar o protocolo VI.
- Botões: Adicionar, Fechar, Ajuda

4. Digite o nome do computador no campo Nome do host.

Observação: se estiver adicionando um agente cliente do NetWare, SERÁ NECESSÁRIO usar o nome do servidor Novell como o nome do host.

5. Selecione o protocolo que deseja usar para se conectar ao computador:

- **TCP/IP** — Selecione TCP/IP e, se estiver adicionando um agente cliente do Windows, selecione Usar a resolução do nome do computador. Esse recurso permite que o computador Windows local detecte automaticamente o endereço IP do computador Windows remoto durante a conexão para as operações de backup e restauração. Esse é o método recomendável e funcionará mesmo que não se saiba o endereço IP do computador.

Observação: se o computador Windows de destino tiver um endereço IP dinâmico, será preferível usar a resolução de nomes de computador.

Se não estiver adicionando um agente cliente para Windows, se a resolução de nomes de computador falhar por diversos problemas de configuração do servidor DNS (Sistema de nomes de domínio) ou da rede ou se o computador de destino tiver vários endereços IP, e desejar ter certeza de que determinado endereço será usado, verifique se a opção Usar a resolução do nome do computador não está selecionada e digite um endereço IP.

6. Clique em Adicionar.

O agente cliente é adicionado ao servidor.

Configuração do agente cliente para Windows

As seções a seguir abordam as opções de configuração dos agentes clientes para Windows.

Notas sobre a configuração relacionada ao Windows

Estas são algumas informações gerais sobre a configuração do Client Agent for Windows:

- **Restauração do estado do sistema** - O estado do sistema oferece suporte à opção Restaurar para o local original.

Observação: O estado do sistema também oferece suporte à restauração para um local alternativo, mas não recriará o sistema operacional, uma vez que os arquivos são colocados nos diretórios padrão criados pelo agente durante a restauração.

- **Suporte a compartilhamentos** - Quando a opção Usar agente é selecionada, o Client Agent faz o backup dos compartilhamentos selecionados no objeto Compartilhamentos preferenciais/computadores do Gerenciador de backup convertendo o nome do compartilhamento no caminho real.

Observação: Nas plataformas Windows, o Client Agent não restaura nem oferece suporte a compartilhamentos como destinos, exceto no caso de compartilhamentos administrativos.

- **Restauração da ramificação do sistema** - O recurso KeysNotToRestore tem como objetivo proteger as chaves confidenciais do Registro do sistema durante uma restauração regular da ramificação do sistema do Client Agent. Entretanto, esse recurso não está disponível quando a sessão do Registro do Client Agent é usada para restaurar chaves individuais do sistema.

Opções de configuração de segurança

As opções de segurança do agente cliente para Windows são definidas na caixa de diálogo Configuração. Selecione um dos seguintes tipos de segurança:

Segurança do sistema

Permite que você use a segurança do Windows para executar operações de backup, comparação e restauração. O agente cliente representa o usuário ativo da rede, ou seja, usa o nome e a senha do usuário para efetuar logon. Essa ID e a senha devem identificar um usuário válido no banco de dados de usuários local ou no banco de dados do domínio, caso a estação de trabalho seja integrante de um domínio.

Segurança por senha

Permite que você defina senhas individuais para segurança. Essa configuração permite que o agente cliente seja executado em uma conta de sistema local. A segurança de senha está desativada por padrão.

Observação: se a segurança da senha é selecionada e os agentes de banco de dados com base em DSA (por exemplo, Sybase, Informix, etc.) forem instalados na máquina, o backup de nó completo não é suportado. Para fazer backup somente de bancos de dados, é preciso mudar as informações de segurança na caixa de diálogo Informações de segurança e de agente para a segurança do sistema antes de enviar a tarefa.

Prioridade de backup e opções de prioridade de restauração/comparação

A prioridade de processo do agente cliente para Windows são definidas na caixa de diálogo Configuração. Selecione uma das configurações a seguir para as prioridades de backup e de restauração/comparação:

Alta

O processamento em primeiro plano executa as funções do agente cliente antes de outros processos.

Normal

O processamento padrão executa as funções do agente cliente sem um status especial.

Baixa

O processamento padrão executa as funções do agente cliente quando outros processos estão ociosos.

Restauração ou comparação múltipla e simultânea

A restauração e comparação simultânea do Client Agent para Windows é ativada na caixa de diálogo Configuração. Marque a caixa de verificação Permitir várias tarefas simultâneas de restauração ou comparação, na caixa de diálogo Configuração, se deseja que o Client Agent para Windows aceite várias tarefas de restauração ou comparação simultâneas.

Opções de execução de backup e restauração

As opções de execução do agente cliente para Windows são definidas na caixa de diálogo Configuração. Selecione os programas de pré-execução e pós-execução e defina o atraso na execução.

Pré-execução

Digite ou selecione o nome dos programas em lote (por exemplo, C:\\WINAGENT\\PRE.COMD) que deseja executar automaticamente antes da operação de backup ou restauração.

Pós-execução

Digite ou selecione o nome dos programas em lote (por exemplo, C:\\WINAGENT\\POST.COMD) que deseja executar automaticamente depois da operação de backup ou restauração.

Atraso na execução

Selecione quantos segundos deseja que o agente cliente aguarde antes ou depois da execução da tarefa em lote.

Uso do Administrador do agente de backup para definir os parâmetros do Windows


Para definir parâmetros do agente cliente para Windows

1. Acesse o Administrador do agente. Para acessar o Administrador do agente, clique em Iniciar, Programas ou Todos os programas, CA, Agentes do ARCserve Backup, Administrador do agente de backup.

Observação: o conteúdo da janela poderá variar um pouco de um agente para outro, dependendo do sistema operacional específico em uso.

- No Administrador do agente, selecione a guia Opções.

A caixa de diálogo Configuração é aberta.



Para definir as configurações a seguir, use a caixa de diálogo Configuração:

- **Especificação do tipo de segurança**-- Selecione um dos seguintes tipos de segurança:

Segurança do sistema-- Selecione essa opção para usar a segurança do Windows para executar as operações de backup, comparação e restauração. O Agente cliente representa o usuário ativo da rede, ou seja, usa o nome e a senha do usuário para efetuar logon. Essa ID e a senha devem identificar um usuário válido no banco de dados de usuários local ou no banco de dados do domínio, caso a estação de trabalho seja integrante de um domínio.

Segurança de senha-- Selecione essa opção de segurança para definir a senha de segurança individual. Essa configuração permite que o Agente cliente seja executado em uma conta de sistema local. A segurança de senha está desativada por padrão.

- **Configuração de prioridade de processos**-- Essa opção determina a prioridade necessária concedida aos processos para as operações de backup, restauração ou comparação. Selecione uma das configurações a seguir para as prioridades de backup e de restauração/comparação:

Alta-- O processamento em primeiro plano executa as funções do Agente cliente antes de outros processos.

Normal-- O processamento padrão executa funções do Agente cliente sem status especial.

Baixa-- O processamento padrão executa as funções do Agente cliente quando outros processos estão ociosos.

- **Permitir várias tarefas de restauração ou comparação**-- Ative essa opção para fazer com que o Agente cliente para Windows aceite várias tarefas de restauração ou comparação simultâneas.

Observação: por padrão, essa opção está desativada para garantir que novas tarefas de backup ou de restauração do mesmo conjunto de dados não sejam iniciadas acidentalmente durante uma tarefa de restauração em andamento. Se isso ocorrer, o agente recusará a solicitação da nova tarefa e informará ao servidor do CA ARCserve Backup que o Agente cliente está ocupado.

- **Log**--o arquivo de log é armazenado no seguinte caminho:
<ARCserve_HOME>\ARCserve Backup Client Agent for Windows\ntagent.log O registro de cada tarefa executada é armazenado neste log.

Manter log para--Especifica por quantos dias (o padrão é 60 dias) manter o log do agente. Após a expiração do número de dias especificado, o log será excluído quando a próxima tarefa de backup, restauração ou comparação do agente for executada.

- **Programas de execução anterior e execução posterior** --
Selecione as seguintes opções de execução:

Execução anterior -- Digite ou selecione o nome de qualquer programa em lote (por exemplo, C:\WINAGENT\PRE.CMD) que deseje executar automaticamente antes da operação de backup.

Execução posterior -- Digite ou selecione o nome de qualquer programa em lote (por exemplo, C:\WINAGENT\POS.CMD) que deseje executar automaticamente após a operação de backup.

Atraso na execução-- Selecione o número de segundos que o Agente cliente deverá aguardar antes ou após a execução da tarefa em lote.

3. Clique em OK para salvar as alterações e sair da caixa de diálogo.

Observação: para alterar as configurações no futuro, retorne à caixa de diálogo Configuração.

Configurar segurança por senha

O serviço do agente cliente usa o nome de usuário do nó (computador) e a senha atribuída para efetuar logon na rede de backup do CA ARCserve Backup.

Para definir a senha de segurança do agente cliente

1. Inicie o Gerenciador de backup e clique com o botão direito do mouse no nome do computador. Um menu pop-up é exibido.
2. Escolha Segurança nesse menu para abrir a caixa de diálogo Segurança. O campo Nome do usuário já deverá conter o nome de usuário atribuído ao agente cliente.
3. Digite a senha do agente cliente.

Observação: o nome do usuário e a senha devem identificar um usuário válido no banco de dados do computador local ou do domínio, caso a estação de trabalho faça parte de um domínio.

Além disso, ao especificar a conta que deverá ser usada, talvez seja necessário distinguir duas contas que usam o mesmo nome (como Administrador) indicando onde o Windows pode encontrar cada uma. É possível identificar o local do objeto cliente usando formatos de nome de árvore ao identificar o nome do usuário. Por exemplo, para um domínio chamado NTDEV que contém uma estação de trabalho chamada ENGINEER, os respectivos administradores são:

NTDEV\Administrador

ENGINEER\Administrador


Exibição das opções de configuração

Antes de alterar sua configuração, verifique a configuração atual.

Para exibir as seleções da configuração

1. Abra o Administrador do agente de backup.

2. Expanda as opções e selecione Configuração.
As configurações atuais são apresentadas.




Configuração da comunicação de rede do Windows

Os serviços do agente cliente do CA ARCserve Backup são compartilhados por todos os agentes clientes configurados. Por padrão, os agentes clientes do Windows usam a porta TCP/UDP 6050. É possível alterar esse comportamento usando o menu Configuração de rede no Administrador do agente de backup.

Para configurar a comunicação de rede

1. Abra o Administrador do agente de backup.
2. No menu Opções, selecione Configuração de rede:



3. Nessa caixa de diálogo, defina os seguintes parâmetros de rede para o agente cliente:

Especificar número da porta

Aceite os padrões ou insira os valores de porta que o CA ARCserve Backup deve usar. Se desejar usar a porta padrão original, clique no botão Redefinir. As informações atualizadas de portas serão salvas no arquivo PortsConfig.cfg local, em \Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup.

Observação: as informações atualizadas de portas devem ser registradas com o componente de servidor do CA ARCserve Backup. Para fazer isso, é necessário modificar o arquivo PortsConfig.cfg do servidor remoto. Para obter mais informações sobre a configuração de portas, consulte o *Guia de Implementação*.

Selecionar endereço IP

O agente cliente do Windows oferece suporte ao uso de várias NICs (placas de interface de rede). Nos computadores com mais de uma placa de rede, o agente verifica todas as NICs ativadas no computador. É possível substituir manualmente essa seleção escolhendo o endereço IP da NIC que deseja dedicar para fins de backup. Quando essa configuração for definida, o Agente cliente fará a detecção somente por meio dessa placa de rede. Todas as outras NIC serão ignoradas e não será possível usar os endereços IP para se conectar ao Agente cliente.

Todas as informações atualizadas também precisam ser modificadas no arquivo CAPortConfig.cfg do Windows e copiadas para o diretório principal do CA ARCserve Backup. O exemplo a seguir mostra um arquivo CAPortConfig.cfg:


```
#Hostname IP address (optional) TCP port  UDP port
#myhost   nnn.nnn.nnn.nnn      6050    6050
mymachine nnn.nnn.nnn.nn             7090    7085
```

Definição da senha da estação de trabalho

Se você selecionou a senha de segurança ao configurar o agente cliente do Windows no Administrador do agente de backup, especifique a mesma senha no CA ARCserve Backup.

Para definir a senha de uma estação de trabalho

1. No Gerenciador de backup, clique com o botão direito do mouse no nome do agente cliente.
2. No menu pop-up, escolha Segurança.



Segurança [X]

Segurança COMP001

Nome do usuário USERNAME

Senha XXXXXXXX

Para especificar uma conta de domínio do Windows, use a seguinte sintaxe: Nomedodomínio\Nomedousuário.

Para especificar uma conta local, insira o nome do usuário do BrightStor ARCserve Backup.

Para especificar uma conta de servidor UNIX/Linux/Mac OS X, insira somente o nome do usuário do BrightStor ARCserve Backup.

Para efetuar logon em um servidor NetWare, insira o contexto completo do NDS.

Para efetuar logon em um servidor de banco de dados, insira o nome do usuário do banco de dados.

OK Cancelar Ajuda

3. Digite o nome da conta do usuário local ou de domínio do Windows usando o formato de árvore.
4. Digite a senha e clique em OK.

Observação: se usar um agente cliente para executar backups e restaurações de clientes remotos, a senha definida para o agente substituirá as senhas compartilhadas definidas para a estação de trabalho. Se o agente cliente não for usado para as tarefas de backup, será necessário especificar senhas no nível de compartilhamento, na janela do Gerenciador de backup. Certifique-se de que as senhas definidas no Gerenciador de backup e no nível de compartilhamento sejam idênticas.

Criar lista de controle de acesso para Windows

Pode-se limitar os servidores autorizados a executar backups em um objeto agente cliente para Windows gerando uma ACL (lista de controle de acessos). Esse recurso é definido por meio do Gerenciador de backup e do Administrador do agente de backup. É possível restringir o backup e a restauração de dados a um grupo específico de servidores do CA ARCserve Backup para o agente cliente específico criando uma lista de controle de acesso e definindo seu tipo. O tipo de ACL pode ser:

Nenhuma ACL usada

Nenhuma lista é especificada; este é o padrão.

Incluir lista


Uma lista dos servidores que têm permissão para acessar as operações de backup e restauração no computador do agente cliente.

Excluir lista

Uma lista dos servidores que não têm permissão para acessar as operações de backup e restauração no computador do agente cliente. Todos os outros servidores da rede podem acessar o objeto cliente.

Para criar uma lista de controle de acesso para Windows

1. Abra o Administrador do agente de backup.
2. No menu Opções, selecione Lista de controle de acessos.



3. Quando a caixa de diálogo Lista de controle de acesso é exibida, o padrão é **não** usar a ACL e a configuração **Todos os servidores poderão usar o agente de backup/restauração** está selecionada. Para criar uma ACL, selecione **uma** das seguintes opções:
 - Somente os servidores relacionados poderão usar o agente para fazer/restaurar backups.
 - Todos os servidores poderão usar o agente para fazer/restaurar backups, com exceção dos relacionados.
4. Clique em Adicionar para adicionar nomes dos agentes clientes à ACL, incluindo todos os nomes necessários para a lista. Se desejar remover agentes da lista, clique em Remover para cada agente a ser removido.
5. Clique em OK após adicionar ou remover os nomes dos agentes.

Ativação da verificação de vírus

O software CA Anti-virus oferece proteção extra para seus dados críticos, protegendo-os contra ameaças de vírus mesmo durante as atividades de backup e restauração.

Essa opção permite configurar o agente cliente para Windows para detectar e reparar automaticamente vírus durante as operações de backup, cópia, contagem ou restauração.

Para ativar a verificação de vírus

1. Abra o Gerenciador de backup ou de restauração.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão Opções para exibir a caixa de diálogo Opções globais.
3. Clique na guia Vírus.
4. Selecione Ativar a verificação de vírus.
5. Clique nas opções de verificação de vírus que deseja aplicar ao agente cliente. As opções disponíveis incluem:

skip

Não faz backup nem restaura um arquivo contaminado.

rename

Renomeia os arquivos contaminados com a extensão x.AVB (por exemplo, 0.AVB, 1.AVB, 2.AVB). Se existir um arquivo com o mesmo nome e a extensão AVB, o sistema o nomeará com uma versão numérica dessa extensão; por exemplo, AV0, AV1, AV2.

Excluir

Excluir o arquivo contaminado.

cure

O CA Anti-virus remove os vírus dos arquivos detectados como contaminados. Com esta opção, os arquivos contaminados são reparados automaticamente durante um backup sem a intervenção do usuário.

6. Se desejar que os componentes de cada arquivo sejam verificados individualmente, ative a opção Verificar arquivos compactados.

Observação: esta opção poderá reduzir o desempenho do backup ou da restauração.

Opções locais personalizáveis

Ao selecionar explicitamente um objeto pai (em uma configuração de banco de dados do tipo pai-filho), clique com o botão direito do mouse em um objeto agente cliente para personalizar as opções de backup locais. Para obter mais informações sobre pacotes de tarefas explícitas, consulte o *Guia de Implementação* e, para obter mais informações sobre como selecionar as origens ao personalizar as opções locais, consulte o *Guia de Administração*.

Como o agente cliente para Windows exclui arquivos de aplicativos de banco de dados dos backups

O agente cliente para Windows pode excluir arquivos de log e banco de dados dos aplicativos de banco de dados, como o Microsoft Exchange e o Microsoft SQL Server ao executar backups.

Durante a tarefa de backup, o agente cliente para Windows se comunica com o agente de banco de dados para obter uma lista dos arquivos que a tarefa de backup deve excluir do backup do sistema de arquivos. Em seguida, o agente cliente para Windows exclui os arquivos do backup do sistema de arquivos com base na resposta recebida do agente de banco de dados. Se o agente do banco de dados estiver offline, o agente cliente assume que todos os arquivos devem ter backup e a tarefa de backup dos arquivos de sistema continua normalmente.

Exemplo:

Quando você seleciona o diretório Microsoft Exchange Server como a origem do backup e executa o backup do sistema de arquivos usando o agente cliente para Windows, o seguinte comportamento de exclusão ocorre:

- Se o Exchange Information Store estiver online, o agente para Microsoft Exchange fornece uma lista dos bancos de dados do Exchange e dos arquivos de log que devem ser excluídos da tarefa de backup.

Como resultado, o CA ARCserve Backup salta os arquivos excluídos e conclui o backup do sistema de arquivos.

- Se o Exchange Information Store estiver offline, o agente para Microsoft Exchange fornecerá uma lista vazia dos bancos de dados do Exchange e dos arquivos de log que devem ser excluídos da tarefa de backup.

Como resultado, o CA ARCserve Backup não salta os arquivos de servidor do Exchange e inclui todos os arquivos durante o backup dos arquivos de sistema.

Configuração do agente cliente do NetWare

As seções a seguir abordam a configuração dos agente cliente para NetWare do CA ARCserve Backup.

Observação: para instalar e executar servidores NetWare na rede, o computador Windows deverá estar configurado com o cliente Novell para Windows.

Observações sobre a configuração relacionada ao NetWare

Considere as seguintes questões ao configurar o agente cliente do NetWare:

- Não há suporte para várias tarefas. O agente cliente do NetWare só pode tratar de uma tarefa de cada vez. A tentativa de enviar tarefas ao agente cliente de vários servidores do CA ARCserve Backup ao mesmo tempo pode fazer a tarefa atual falhar.
- O CA ARCserve Backup ignora os arquivos do NetWare abertos durante um backup. Quando o backup de arquivos NetWare é executado com o agente cliente do NetWare, às vezes, vários arquivos são detectados como abertos e ignorados durante o backup. Caso isso aconteça, selecione a guia Repetir na caixa de diálogo Opções de backup e, em seguida, selecione a opção Usar o modo bloqueio quando Negar gravação falhar, na seção Compartilhamento de arquivos, e envie novamente a tarefa.
- O NetWare possui um limite de nome de caminho de 255 caracteres; por exemplo, DIR1\DIR2\...DIRx. Essa restrição se aplica somente ao NetWare e não a outros agentes clientes, como aqueles para sistemas Windows, UNIX ou Linux.

Observação: se um nome de caminho do NetWare exceder o limite de 255 caracteres, as operações de backup e restauração funcionarão corretamente, mas as entradas do caminho serão truncadas quando forem exibidas durante a navegação. Além disso, as opções de restauração para o local original ou para um local alternativo ainda serão válidas em restaurações para os mesmos tipos de agentes clientes.

Configuração da comunicação de rede NetWare

Para configurar o agente cliente do NetWare para comunicação, edite o arquivo ASCONFIG.INI a fim de especificar o endereço IP atribuído ao agente pelo administrador do sistema. A especificação de um endereço IP será útil se o servidor tiver vários endereços IP. Em vez de usar apenas o primeiro endereço limite, o agente cliente utiliza o arquivo ASCONFIG.INI para localizar o endereço IP a ser usado.

Para editar o arquivo ASCONFIG.INI

1. Em um editor de texto, abra o arquivo ASCONFIG.INI localizado no diretório inicial do agente cliente.

2. Adicione a seguinte linha à seção agente NetWare do arquivo, especificando o endereço IP que o agente deverá usar:

```
IPAddress = nnn.nnn.nnn.nnn
```

Se a seção agente NetWare não existir, adicione a seguinte linha ao final do arquivo ASCONFIG.INI para criá-la:

```
[agente NetWare]
```

3. Salve o arquivo e saia do editor.
4. Descarregue e reinicie o agente cliente. É necessário descarregá-lo para que as alterações efetuadas no arquivo ASCONFIG.INI tenham efeito. Para descarregar o agente cliente, use a opção de menu Descarregar e sair do agente cliente do NetWare. Opcionalmente, digite o seguinte comando no console do servidor:

```
unload nwagent
```

5. Quando o agente cliente for descarregado, reinicie-o (isto é, recarregue o agente) no prompt do servidor executando o seguinte comando:

```
nwagent
```

Será exibida uma mensagem no prompt do servidor, confirmando o uso do endereço IP especificado no arquivo ASCONFIG.INI:

```
O endereço IP nnn.nnn.nnn.nnn do arquivo ASCONFIG.INI será usado.
```

Uma mensagem semelhante é exibida na tela de mensagem em tempo de execução do agente cliente:

```
O endereço IP nnn.nnn.nnn.nnn deve ser usado pelo agente Push do Netware.
```

Agora o agente cliente está pronto para tratar das tarefas de backup e restauração usando o endereço IP especificado no arquivo ASCONFIG.INI.

Backup do NDS (Novell Directory Services)

Para fazer o backup adequado do NDS (Novell Directory Services), digite o nome completo do NDS no campo Nome de logon do NDS. Por exemplo:

```
.cn=admin.o=nome_da_organização
```

Ao restaurar as sessões do NetWare, forneça o nome completo do NDS quando forem solicitadas informações de segurança.

Configuração do agente cliente para UNIX, Linux e Mac OS X

O arquivo de configuração dos agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X, `uag.cfg`, está localizado na estação de trabalho cliente remota, no diretório inicial do agente. Esse arquivo, cujas entradas são verificadas sempre que uma tarefa é enviada à estação de trabalho, pode ser usado para definir várias opções associadas ao agente cliente.

Importante: *não altere nenhuma das variáveis na configuração do agente, a menos que receba instruções para fazê-lo de um representante de suporte técnico da CA.*

Consideração sobre a configuração do UNIX, Linux e Mac OS X

A lista a seguir descreve as questões que se deve considerar ao configurar o agente cliente nas plataformas UNIX, Linux e Mac OS X.

- **Senhas das sessões** — As senhas das sessões do UNIX, Linux e Mac OS X não podem ter mais de 22 bytes.
- **Nomes de diretório de caractere único** — Poderão ocorrer problemas de exibição durante a restauração de nomes de diretório de caractere único. Os dados aparecem corretamente na exibição do banco de dados.
- **Atravessar os vínculos simbólicos e o NFS** — Não há suporte às opções Atravessar vínculos simbólicos e Atravessar NFS (Sistema de arquivos de rede) para operações de restauração.

Observação: se houver discrepâncias de configuração nas definições das opções do CA ARCserve Backup referentes a esses agentes clientes, as opções definidas por meio do Gerenciador de backup sempre terão prioridade sobre as opções inseridas manualmente no arquivo de configuração `uag.cfg`.

Arquivos de controle dos agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X

Os arquivos de controle dos Client Agents for UNIX, Linux e Mac OS X especificam quais diretórios, sistemas de arquivos ou tipos de sistemas de arquivos devem ser excluídos das operações de backup em determinada estação de trabalho. Especificamente, os seguintes pacotes devem ser instalados com esses agentes:

- O agente comum
- O agente universal (`uagent`)

Observação: é necessário instalar o agente comum antes do `uagent`.

Os arquivos de controle instalados para os dois pacotes incluem:

- Arquivo de controle de diretório

Use o arquivo de controle de diretório, `uag.cntl`, para listar todos os diretórios ou sistemas de arquivos (ou ambos) que devem ser excluídos das operações de backup em determinada estação de trabalho. Para especificar os diretórios e sistemas de arquivos nesse arquivo, digite uma barra (/) seguida de um nome completo de caminho de uma linha. Por exemplo:

```
/opt/conta1
```

Observação: o arquivo de controle de diretório é armazenado na estação de trabalho do agente cliente, no diretório principal.

- Arquivo de controle de sistema de arquivos

O arquivo de controle de sistema de arquivos, `fs.cntl`, lista os tipos de sistemas de arquivos de determinada estação de trabalho que devem ser excluídos das operações de backup. Para excluir um tipo específico, digite o tipo em uma linha separada no arquivo `fs.cntl`.

Observação: o arquivo de sistema de arquivos é armazenado na estação de trabalho do agente cliente, no diretório principal.

- Arquivo de configuração do navegador

O arquivo de configuração do navegador, `cabr.cfg`, permite a exibição de dispositivos raw com o navegador. Digite o nome absoluto do dispositivo em uma linha separada no arquivo `cabr.cfg`.

- Arquivo de configuração do agente comum

O arquivo de configuração do agente comum, `agent.cfg`, mantém o controle de cada agente cliente para UNIX, Linux ou Mac OS X instalado no sistema. Esse script é executado automaticamente depois que o `uagent` é instalado.

Observação: somente o administrador do sistema pode editar os arquivos de controle de diretório e de sistema de arquivos. No entanto, outros usuários poderão anexar os arquivos, dependendo dos direitos de acesso atribuídos pelo administrador do sistema ao arquivo.

Arquivo de configuração do agente comum para UNIX, Linux e Mac OS X

O agente comum (`caagentd` binary) é um componente padrão de todos os agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X. Ele é instalado automaticamente durante a primeira instalação do agente cliente para UNIX, Linux ou Mac OS X.

O agente comum reside no diretório `/opt/CA/BABcmagt`. Ele controla os agentes clientes instalados no sistema usando um arquivo de configuração denominado `agent.cfg`, que também se encontra no diretório `/opt/CA/BABcmagt`. Durante a instalação de um novo agente cliente, o arquivo `agent.cfg` é atualizado com as informações do novo agente. Raramente será necessário modificar esse arquivo de configuração. A modificação manual desse arquivo só será necessária para ativar algumas mensagens de depuração ou para alterar a porta TCP/IP padrão em que o agente comum é executado.

Um arquivo `agent.cfg` de exemplo com um agente cliente instalado é mostrado a seguir:

```
[0]
#[BABagtux]
NAME    BABagtux
VERSION nn.nn.nn
HOME    /opt/CA/BABuagent
ENV     CA_ENV_DEBUG_LEVEL=4:$CA_ENV_DEBUG_LEVEL
ENV     LD_LIBRARY_PATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$LD_LIBRARY_PATH
ENV     SHLIB_PATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$SHLIB_PATH
ENV     LIBPATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$LIBPATH
BROWSER cabr
AGENT   uagentd
MERGE   umrgd
VERIFY  umrgd

[36] DISABLED
#[BABcmagt]
#NAME BABcmagt
#HOME /opt/CA/BABcmagt
#TCP_PORT 6051
#UDP_PORT 6051
```

Estrutura do arquivo de configuração do agente comum

Cada seção do arquivo `agent.cfg` contém grupos de campos que correspondem exatamente a um agente cliente instalado em um dispositivo UNIX, Linux ou Mac OS X na rede de backup. Com exceção do local do diretório inicial do agente, todos os campos do arquivo são pré-determinados.

O conteúdo do campo ENV (Variável de ambiente) também é determinado durante a instalação e a configuração do agente. Entretanto, se necessário, é possível inserir os valores dessa variável manualmente no arquivo. O arquivo agent.cfg só deve ser modificado em determinadas circunstâncias; por exemplo, se desejar associar um campo de ambiente adicional a um banco de dados específico.

Observação: as modificações efetuadas no arquivo agent.cfg só terão efeito depois que o computador do agente cliente for iniciado (ou interrompido e reiniciado).

A tabela a seguir mostra um exemplo do arquivo agent.cfg, com uma descrição de cada campo do agente.

Índice do arquivo	Descrição do campo
[0]	Tipo do objeto, um número predefinido de um agente cliente para Unix e Linux da rede.
[4]	Tipo do objeto, um número predefinido de um agente cliente para Mac OS X da rede.
NAMEBABcmagt	Nome do agente cliente.
VERSION nn.n	Número da versão e da release do agente cliente.
HOME /opt/CA/BABuagent	Diretório inicial padrão do agente cliente.
#ENV CA_ENV_DEBUG_LEVEL=4	Variável de ambiente passada para o agente cliente.
#ENV CAAGPERF_ENABLE=1	Ativa os recursos de instantâneo e E/S direta em sistemas Solaris e HP. Para obter informações adicionais, consulte a seção Configuração de instantâneo e E/S direta
ENV LD_LIBRARY_PATH	Caminho de pesquisa da biblioteca compartilhada para Sun, Linux, Tru64 e Mac OS X.
ENV SHLIB_PATH	Caminho de pesquisa da biblioteca compartilhada para HP.
ENV LIBPATH	Caminho de pesquisa da biblioteca compartilhada para AIX.
BROWSER cabr	Módulo de navegador do agente cliente.
AGENT uagentd	Módulo de backup do daemon do agente cliente.
MERGE umrgd	Daemon de mesclagem.
VERIFY umrgd	Daemon de verificação.

Diretório inicial do Client Agent

O diretório inicial padrão do Client Agent, BABuagent, é definido automaticamente durante a instalação e a configuração. No entanto, se necessário, será possível especificar outro diretório.

Para localizar o nome do diretório inicial, verifique a seção BABagntux do arquivo agent.cfg. Esse nome é definido pela variável HOME.

Componentes do agente comum

O agente comum sempre é executado como um daemon, detectando solicitações efetuadas em nome de todos os agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X instalados no sistema. Durante a instalação de cada agente, os componentes BROWSER, AGENT, MERGE e VERIFY são registrados em uma seção separada do agente comum.

Nem todos os agentes clientes possuem todos esses componentes. Por exemplo, no arquivo de configuração de exemplo apresentado a seguir, veja o cabr do componente BROWSER, o uagentd do componente AGENT e o umrgd dos componentes MERGE e VERIFY na seção do agente cliente para UNIX, Linux ou Mac OS X. Da mesma maneira, outros agentes usam outros componentes BROWSER e AGENT.

```
[0]
#[BABagntux]
NAME          BABagntux
VERSION       nn.nn.nn
HOME          /opt/CA/BABuagent
ENV           CA_ENV_DEBUG_LEVEL=4:$CA_ENV_DEBUG_LEVEL
ENV           LD_LIBRARY_PATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$LD_LIBRARY_PATH
ENV           SHLIB_PATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$SHLIB_PATH
ENV           LIBPATH=/opt/CA/CAlib:/opt/CA/BABcmagt:$LIBPATH
BROWSER       cabr
AGENT         uagentd
MERGE         umrgd
VERIFY        umrgd
```

Configuração do endereço da porta

As portas TCP e UDP padrão são 6051. A porta TCP é usada para a comunicação e a transferência de dados entre o servidor de backup (cprocess) e o agente cliente. A interface do usuário do Gerenciador de backup usa a porta UDP para procurar os hosts.

Se desejar configurar a porta TCP, a porta UDP ou ambas, modifique os arquivos de configuração no servidor do CA ARCserve Backup e no agente cliente de forma que seus valores coincidam.

Os nomes dos arquivos de configuração são os seguintes:

- **CAPortConfig.cfg** — para servidores Windows do CA ARCserve Backup
- **agent.cfg** — para agentes clientes

Observação: consulte os arquivos de controle do agente cliente para UNIX, Linux e Max OS X, para obter informações importantes sobre os arquivos de configuração desses sistemas operacionais.

O exemplo a seguir mostra o arquivo de configuração do servidor Windows (CAPortConfig.cfg):

```
#Hostname IP address (optional) TCP port UDP port
#myhost xxx.xxx.xxx.xxx 6051 6051
```

O exemplo a seguir mostra a sintaxe do arquivo de configuração do agente cliente (agent.cfg):

```
[36]
NAME BABcmagt
HOME /opt/CA/BABcmagt
TCP_PORT 7090
UDP_PORT 7085
```

Números das portas do agente comum

Por padrão, o agente comum usa o número de porta 6051 para os protocolos TCP e UDP. Para alterar a porta padrão, é necessário modificar a parte BABcmagt do arquivo agent.cfg com os novos números de porta e, em seguida, reiniciar o agente comum com o comando `caagent stop`, seguido do comando `caagent start`. Não use o comando `caagent update` depois de modificar os números das portas.

Observação: em condições normais, **não use** esse método para iniciar ou interromper o agente comum. Em vez de fazer isso, é necessário executar os scripts de inicialização e interrupção de cada agente cliente para UNIX, Linux e Mac OS X instalado no sistema.

O exemplo a seguir mostra o arquivo de configuração antes e depois das alterações do script.

Antes da alteração:

```
[36]
#[BABcmagt]
#NAME          BABcmagt
#HOME          /opt/CA/BABcmagt
#TCP_PORT      6051
#UDP_PORT      6051
```

Após a alteração:

```
[36]
#[BABcmagt]
NAME          BABcmagt
HOME          /opt/CA/BABcmagt
TCP_PORT      9051
UDP_PORT      9051
```

As alterações de porta só terão efeito depois de iniciar o agente comum. Se você configurar o agente comum para ser executado em uma porta diferente da porta padrão, configure também o servidor do CA ARCserve Backup para acessar esse agente comum. É possível fazer isso criando uma entrada para o agente cliente no arquivo port.cfg. Esse arquivo está localizado no subdiretório config no diretório inicial — \$BAB_HOME/config/port.cfg — no servidor de backup.

Por padrão, o agente comum usa uma outra porta UDP, 0xA234 (41524), para receber as solicitações do CA ARCserve Backup de detecção automática dos agentes clientes do UNIX, Linux e Mac OS X. Essa porta não pode ser configurada.

Credenciais de usuário para equivalência de host

Quando verifica as credenciais do usuário, o agente comum dá preferência às configurações de equivalência de host do sistema. Os sistemas UNIX, Linux ou Mac OS X podem ser configurados para conceder acesso a usuários específicos em determinados hosts, sem exigir que o usuário forneça suas credenciais. Para conceder esse acesso, adicione as IDs desses usuários ao arquivo /etc/hosts.equiv ou .rhosts. Por padrão, o agente comum segue essas regras e, em seguida, verifica a senha do usuário para conceder autorização. Para desativar a verificação da equivalência de host, defina a variável de ambiente NO_HOSTS_EQUIV=1 no arquivo agent.cfg, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
[36]
#[BABcmagt]
NAME    BABcmagt
HOME    /opt/CA/BABcmagt
ENV     NO_HOSTS_EQUIV=1
```

É possível colocar o agente comum no modo sem senha ou no modo monousuário com um conjunto de ACLs (Listas de controle de acessos), se necessário. Para obter mais informações sobre ACLs, consulte Listas de controle do UNIX, Linux e Mac OS X, no capítulo "Adicionando e configurando agentes clientes".

Como funcionam as solicitações de conexão do agente comum

Para iniciar uma sessão do agente cliente, o servidor do CA ARCserve Backup solicita uma conexão para que um agente cliente UNIX, Linux ou Mac OS X utilize um componente de backup específico (como BROWSER, BACKUP ou RESTORE). Ao receber a solicitação, o agente comum aceita a conexão e verifica as credenciais do usuário no sistema.

Após a validação do usuário, o agente comum verifica se o arquivo agent.cfg contém uma entrada correspondente ao agente e ao componente especificados. Ele só ativará o agente e o componente solicitado após validá-los. Em seguida, ele volta a aguardar por outras solicitações.

Opções configuráveis

As opções são usadas para otimizar e personalizar a operação do agente cliente. No entanto, nenhuma dessas opções é necessária para sua execução. Uma lista completa das opções que podem ser usadas ao iniciar o agente cliente para UNIX, Linux ou Mac OS X é mostrada na tabela a seguir.

Observação: essas opções devem ser definidas cuidadosamente por administradores com conhecimento de UNIX, Linux ou Mac OS X. Se você não entender o significado de uma opção ou parâmetro, não defina o recurso, a menos seja instruído a fazê-lo por um representante de suporte técnico da CA.

Opção	Descrição
-ALLOW <endereço de rede> <endereço do host>	Use essa opção com o modo usuário único, com a opção -S ou -NOPASSWORD, para definir os endereços IP dos computadores autorizados a acessar os agentes clientes sem a necessidade de validação.

```
-ALLOW N:172.16.0.0(255.255.255.0) H:172.31.255.255
```

Nesse exemplo, N indica o endereço de rede e H, o endereço IP de um host. É possível definir uma máscara de sub-rede opcional.

Opção	Descrição
-b <i>bufsize</i>	Define o tamanho do buffer de E/S do disco em bytes. As opções são de 16384 a 65536 bytes; o padrão é 65536 bytes.
-c <i>n</i>	Especifica o tempo de inatividade, em milissegundos (ms), durante a espera. As opções são de zero (0) a 1000 ms; o padrão é 50 ms.
-CAUSER <i>USER</i>	Define o modo usuário único. Usada com a opção -S ou NOPASSWORD para definir a lista de permissão ou negação para cada usuário.

Por exemplo:

```
-CAUSER A: USER1 N: USER2
```

Nesse exemplo, A significa -ALLOW (permitir) e N corresponde a -DENY (negar).

Opção	Descrição
-DENY <endereço de rede> <endereço do host>	Use esta opção com o modo usuário único, com a opção -S ou -NOPASSWORD, para definir os endereços IP que não têm permissão para acessar os agentes clientes.

Por exemplo:

```
-DENY N:172.16.0.0(255.255.255.0) H:172.31.255.255
```

Nesse exemplo, N indica o endereço de rede e H, o endereço IP de um host. É possível definir uma máscara de sub-rede opcional.

Opção	Descrição
-l	Faz com que o agente cliente verifique se há bloqueios recomendáveis. O padrão são bloqueios obrigatórios somente.
-m <i>maxbuf</i>	Define o número de buffers alocados para E/S. As opções são de 2 a 1024 buffers; o padrão é 128.
-NOPASSWORD	Especifique esta opção se precisar usar as opções -ALLOW, -DENY ou -CAUSER. Esta opção é igual à opção -S no modo usuário único sem a necessidade de senha.

Opção	Descrição
-P <i>n</i>	Especifica o tempo limite padrão, seguido de um número variável (<i>n</i>), que é definido e medido pelo usuário em minutos (0 a 10). O padrão é 5 minutos.

Por exemplo, a opção -P 10 atribui um tempo de espera de 10 minutos para o pré-script de backup ou restauração.

Observação: ocorrerá um erro se você usar a opção -P sem definir um número *n*.

Opção	Descrição
-Prebackup <i>nome do arquivo</i>	Executa os pré e pós-scripts padrão associados ao tipo de tarefa de backup ou restauração executada. O nome do arquivo é opcional e, se não for especificado, uag_pre_backup será considerado como o nome.
-Postbackup <i>nome do arquivo</i>	
-Prerestore <i>nome do arquivo</i>	
-Postrestore <i>nome_do_arquivo</i>	
S	Ativa a opção do modo usuário único. Nesse modo, as credenciais do usuário não são verificadas em relação a IDs e senhas de usuário válidas. Em vez disso, o acesso é concedido com base nas opções -ALLOW, -DENY ou -CAUSER. Para obter mais informações, consulte a opção específica.
-s <i>async não_bloqueante</i>	Define o modo de E/S do soquete como não bloqueante assíncrono.
-s <i>bufsize</i>	Especifica o tamanho do buffer do soquete. As opções vão de 4096 a 65536. O padrão depende do sistema.
-s <i>SocketMode</i>	Especifica o uso do modo de soquete para as operações de backup.
-sparse	Diferencia entre operações de arquivo expandido e regular. Esta opção aumenta a eficiência das operações de backup e restauração de arquivos expandidos. Observação: os arquivos de cota são sempre tratados como arquivos esparsos nas operações de backup e restauração, independentemente de você especificar -sparse.
-verbose ou -v	Coloca o sistema no modo detalhado para permitir a entrada de mensagens de depuração detalhadas no console.

Suporte aos recursos de instantâneo e E/S direta para UNIX

Os agentes clientes UNIX oferecem suporte aos recursos de instantâneo e E/S direta. Para que esses recursos possam ser usados, deverá existir um dos seguintes ambientes no computador que executa o agente cliente do UNIX:

Recurso	Plataforma	Requisitos de software
Instantâneo	Solaris	Sistema de arquivos UFS com o pacote fssnap instalado (Solaris 8 e 9) ou a versão avançada do sistema de arquivos VxFS.
Instantâneo	HP-UX 11.0	Versão avançada do sistema de arquivos VxFS ou JFS (Sistema de arquivos de diário) online.
E/S direta	Solaris	Sistema de arquivos UFS ou VxFS.
E/S direta	HP-UX 11.0	Versão avançada do sistema de arquivos VxFS ou JFS online.

Descrições de instantâneo e E/S direta

Com a E/S direta, o Client Agent obtém um instantâneo nas versões avançadas do VxFS, do JFS online (HP-UX) e do UFS com o fssnap instaladas nos sistemas Solaris. O agente monta o instantâneo em um diretório temporário criado no volume raiz e, em seguida, gera o backup do instantâneo. Uma vez concluído o backup, o agente desmonta o instantâneo do diretório temporário e o exclui.

Para executar um backup do instantâneo, é necessário especificar um buffer de instantâneo. Esse buffer é o espaço em disco usado para armazenar os dados originais antes de eles serem sobrescritos no volume de instantâneo. Considere estas questões ao usar o buffer de instantâneo:

- O buffer precisa ser grande o suficiente para armazenar todos os dados alterados no volume de instantâneo durante o período de backup. Se não houver espaço no buffer, o instantâneo se tornará inválido, e o backup falhará.
- O volume e o buffer de instantâneo não devem estar no mesmo sistema de arquivos.
- Para melhorar o desempenho, o volume e o buffer de instantâneo devem estar em discos físicos separados.
- Para o UFS na plataforma Solaris (com o fssnap), o buffer de instantâneo poderá ser um nome de arquivo, um nome de diretório ou uma partição raw.

Para um backup ou restauração com o recurso de E/S direta, é necessário verificar o ambiente do cliente e editar o arquivo de configuração `caagperf.cfg`. Para exibir o instantâneo e a E/S direta nos sistemas de arquivos do arquivo `caagperf.cfg`, execute o comando `mount` na linha de comandos, após submeter a tarefa de backup ou restauração.

Para o recurso de instantâneo, a saída exibida após a execução do comando `mount` é um novo sistema de arquivos somente leitura, em que o ponto de montagem inicia com o prefixo `SNAP_HOME_`. Os usuários do recurso de E/S direta podem observar as alterações nas opções de montagem desse sistema de arquivos específico. As mensagens detalhadas também serão exibidas no arquivo `caagperf.cfg` se o sinalizador de log tiver sido ativado nesse arquivo.

As seções a seguir descrevem como configurar um UNIX Client Agent para usar esses recursos.

Configuração dos recursos de instantâneo e E/S direta

Para configurar os recursos de instantâneo e E/S direta, siga estas etapas:

1. Ative a variável de ambiente `CAAGPERF_ENABLE` adicionando a seguinte linha ao arquivo `agent.cfg`:

```
ENV CAAGPERF_ENABLE=1
```

Observação: O arquivo `agent.cfg` está no diretório `/opt/CA/BABcmagt`.

Após essa variável ser ativada, a seção do arquivo `agent.cfg` correspondente ao agente terá essa aparência:

```
[0]
NAME      BABagentux
VERSION   nn.nn.nn
HOME      /opt/uagent
ENV       LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Calib:/opt/CA/BABcmagt
ENV       CAAGPERF_ENABLE=1
```

2. Prepare o arquivo de configuração chamado `caagperf.cfg` no diretório `/opt/CA/BABcmagt`. Especifique os tipos de operações que devem ser concluídas nos sistemas de arquivos especificados no arquivo `caagperf.cfg`. Consulte a próxima seção para obter descrições detalhadas.

Parâmetros e valores da tabela de configuração

O formato do arquivo de configuração é semelhante ao de um arquivo .inf do Windows. Ele contém seções e pares de valores de chave. Os nomes de seção aparecem entre colchetes, e os pares de valores de chave estão no formato KEY=VALUE, sendo que cada linha contém um par. Todas as entradas do arquivo de configuração diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Os pares de valores de chave estão sob os volumes aos quais pertencem, e os nomes de seção são os nomes desses volumes. Dois exemplos da sintaxe de nome de seção do arquivo caagperf.cfg são [/] ou [/export/home]. Se um volume tiver várias entradas, o comportamento do Client Agent será indefinido.

Os pares de valores de chave são usados para definir parâmetros para o volume aos quais eles pertencem. Por padrão, todas as opções estão desativadas. Se não for necessário processamento especial para um volume, este não deverá estar no arquivo caagperf.cfg.

As chaves e seus valores são descritos na tabela a seguir:

Chave	Valor
DOSNAP	Ativa o recurso de instantâneo em um volume. O valor deve ser BACKUP, o qual indica que deve ser obtido um instantâneo durante a operação de backup.
SNAPSHOTBUFFER	<p>Especifica o buffer usado para armazenar os dados originais antes de eles serem sobrescritos no volume de instantâneo. O valor deve ser um nome de arquivo ou uma partição. O arquivo poderá ser um arquivo ou diretório de outro volume.</p> <p>O valor deste campo depende do tipo do sistema de arquivos. Para a versão avançada do VxFS ou do JFS online, o valor é o nome de uma partição vazia. Para o UFS, o valor é um nome de arquivo, diretório ou partição.</p>
DOUBIO	Ativa o recurso de E/S direta em um volume. Os valores são BACKUP, RESTORE e BACKUP_RESTORE. O valor deste campo depende dos requisitos de backup ou restauração.

Os exemplos de arquivos de configuração a seguir poderão ser úteis.

Arquivos de configuração para sistemas UNIX

Os exemplos a seguir são variações diferentes de arquivos de configuração de sistemas UNIX.

Exemplo: sistema operacional Solaris 8 ou Solaris 9 com sistema de arquivos UFS e fssnap instalado

A primeira linha é um sinalizador de depuração. As três seções após a entrada de depuração correspondem aos volumes /opt, /export/home e /do disco.

As seções /opt e /export/home têm o recurso de instantâneo ativado durante o backup, e a seção /tem o recurso de E/S direta ativado para backup e restauração.

```
##DEBUG
[/opt]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/garbage/snapbufferfile_1

[/export/home]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/garbage/snapbufferfile_2

[/]
DOUBIO=BACKUP_RESTORE
```

Exemplo: sistema operacional Solaris 8 com a versão avançada do sistema de arquivos VxFS instalada

O arquivo contém três seções. A primeira linha é um sinalizador de depuração. As três seções do arquivo são os volumes /opt, /export/home e / As seções /opt e /export/home têm o recurso de instantâneo ativado durante o backup, e o volume /tem o recurso de E/S direta ativado para backup e restauração.

```
T##DEBUG
[/opt]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/dev/dsk/c0t0d0s4

[/export/home]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/dev/dsk/c0t0d0s4

[/]
DOUBIO=BACKUP_RESTORE
```

Exemplo: sistema operacional HP-UX, que pode possuir versão avançada do sistema de arquivos VxFS ou o sistema de arquivos JFS on-line instalado

O arquivo contém quatro seções. A primeira linha é um sinalizador de depuração. As seções são os volumes /, /var, /usr e /export. Nesse arquivo, o volume /está ativado para E/S direta durante o backup e a restauração, e os outros volumes estão ativados para instantâneo durante o backup.

```
##DEBUG
[/]
DOUBIO=BACKUP_RESTORE

[/var]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/dev/vg00/1vo17

[/usr]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/dev/vg00/1vo17

[/export]
DOSNAP=BACKUP
SNAPSHOTBUFFER=/dev/vg00/1vo17
```

Nível de rastreamento da opção corporativa do AS/400

Ocasionalmente, com base nas instruções do suporte técnico da CA, talvez seja necessário alterar o nível de atividade registrada para a opção corporativa do AS/400. Como os níveis de rastreamento podem afetar o desempenho do backup, não altere os valores, a menos que receba instruções específicas do suporte técnico da CA.

A tabela a seguir mostra todos os níveis de rastreamento da opção corporativa do AS/400:

Nível	Descrição
ASO\$TRACE	Controla o nível de detalhe do rastreamento do agente cliente. Os valores válidos são -1 e 0 a 0xFFFFFFFF. A definição do valor de ASO\$TRACE como -1 registra o máximo de detalhes.
ASO\$TRACE_AST	Esta é uma chave. Se estiver definida, as ASTs (capturas de sistema assíncrono) serão rastreadas.
ASO\$TRACE_IDENT	Este é um parâmetro de formatação. O valor recomendável é de 0 a 5. O padrão é 3.
ASO\$TRACE_DATA	Controla a quantidade de bytes registrados em cada pacote. O intervalo é ilimitado e inicia em 0. O padrão é 300.

ACLs do UNIX, Linux e Mac OS X

Nos agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X, só há suporte para ACLs no modo monousuário, também conhecido como modo sem senha. Se desejar colocar um agente cliente — ou um agente de backup de banco de dados — para UNIX, Linux e MacOSX no modo monousuário, especifique uma entrada NOPASSWORD e a seção correspondente no arquivo de configuração do agente comum, agent.cfg, localizado em /opt/CA/BABcmagt. Um agente cliente para UNIX, Linux e Mac OS X também pode ser colocado no modo monousuário, especificando-se a opção -S ou -NOPASSWORD no uag.cfg. É possível usar dois tipos de ACLs com o agente cliente do UNIX, Linux ou Mac OS X:

Exemplo: permitir ou negar usuários

Uma ACL pode negar ou permitir que usuários específicos executem backups ou restaurações. Por exemplo, uma parte do arquivo agent.cfg é mostrada no exemplo a seguir. Será necessário fazer alterações semelhantes nas seções de outros agentes clientes se desejar aplicar ACLs a esses agentes também.

```
[0]
NAMEBABagentux
VERSIONnn.n.n
HOME/opt/uagent
NOPASSWORD
CAUSER A:CAUSER1 N:CAUSER2
```

NOPASSWORD ativa o modo monousuário, e CAUSER especifica os usuários aos quais está sendo concedida ou negada permissão. (A representa ALLOW e N representa DENY.) A:CAUSER1 permite que CAUSER1 execute tarefas e N:CAUSER2 nega acesso a CAUSER2.

Observação: nos agentes clientes para UNIX e Linux, o tipo de objeto é [0]. Nos agentes clientes para Mac OS X, o tipo de objeto é [4].

Exemplo: acesso ao sistema com endereços IP

Uma ACL pode determinar se endereços IP específicos podem acessar o sistema. Por exemplo, uma parte do arquivo `agent.cfg` é mostrada no exemplo a seguir. Será necessário fazer alterações semelhantes nas seções de outros agentes clientes se desejar aplicar ACLs a esses agentes também.

```
[0]
NAMEBABagentux
VERSIONnn.n.n
HOME/opt/uagent
NOPASSWORD
ALLOW N:172.16.0.0(255.255.255.0) H:172.31.255.255
DENY N:192.168.0.0(255.255.255.0) H:192.168.255.255
```

`NOPASSWORD` ativa o modo monousuário, enquanto `ALLOW` e `DENY` especificam se determinado endereço IP ou de rede tem permissão para acessar o sistema. `N` indica um endereço de rede e `H`, o endereço IP de um host.

Observação: uma máscara de sub-rede opcional poderá ser incluída após o endereço de rede; essas máscaras são mostradas entre parênteses.

Para os agentes clientes do UNIX, Linux e Mac OS X, o tipo exato de ACL pode ser especificado no `uag.cfg`, ou então com o uso das opções `-S`, `-NOPASSWORD`, `-CAUSER`, `-ALLOW` e `-DENY`. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a seção `Opções Configuráveis`.

Os dois tipos de ACLs podem ser aplicados simultaneamente. Nos dois casos, `DENY` prevalece sobre `ALLOW`. No modo monousuário, todas as operações do agente cliente são executadas com privilégios de superusuário. O arquivo `caagentd.log` contém informações sobre os usuários, endereços IP e endereços de rede negados durante o modo monousuário.

Suporte à ACL (lista de controle de acesso) de backup e restauração para UNIX e Linux

O agente cliente para UNIX do CA ARCserve Backup, o agente cliente para Linux do CA ARCserve Backup e o agente cliente para Mainframe Linux do CA ARCserve Backup fazem backup e restauram a ACL (lista de controle de acesso) de arquivos e diretórios em um sistema Linux do qual foi feito backup usando o agente cliente do Linux. Os atributos estendidos do Linux também são incluídos no backup. A ACL fornece aos administradores maior controle sobre o acesso a arquivos e diretórios. O agente cliente do Linux pode ler e definir a ACL para cada arquivo e diretório.

Verificação de bibliotecas de ACL

Para verificar se as bibliotecas necessárias estão instaladas, execute o seguinte comando:

```
>rpm -qa |grep libacl
```

Se os pacotes libacl-devel-* ou libacl-* não estiverem listados, será necessário instalá-los.

Instale pacotes de bibliotecas de ACL

Para instalar pacotes de bibliotecas de ACL

1. Copie os pacotes de bibliotecas de ACLs da imagem do CD ou faça o seu download da Internet para o sistema Linux:

```
-libacl pacote (como libacl-2.2.3-1.rpm)  
-libacl-devel pacote (como libacl-devel-2.3.3-1.rpm)
```

2. Para instalar os pacotes, execute os seguintes comandos:

```
rpm -ivh <libacl-package-name>  
rpm -ivh <libacl-devel-package-name>
```

como neste exemplo:

```
>rpm -ivh libacl-2.3.3-1.rpm  
>rpm -ivh libacl-devel-2.3.3-1.rpm
```

Esta etapa instala a biblioteca libacl.so no sistema Linux.

Se o Linux Client Agent estiver em execução em um sistema Linux de 32 bits, o suporte a ACLs estará ativado agora. Se o agente estiver em execução em um sistema Linux de 64 bits, a biblioteca libacl.so deverá ser uma versão de 32 bits. É possível verificar a versão e criar um vínculo com uma biblioteca de 32 bits, se necessário.

Verificação da versão da biblioteca de ACL do Linux

Para verificar a versão, vá para o diretório em que a biblioteca libacl.so está instalada:

Verificar versão da biblioteca de ACL do Linux

1. Execute `ls -l ./libacl.so` para exibir o arquivo de biblioteca de destino vinculado à libacl.so.
2. Execute o arquivo `libacl.so<-linking-target-library>` usando o nome do arquivo da biblioteca.

O resultado mostrará se libacl.so aponta para uma versão de 32 ou 64 bits.

Criação do vínculo com a biblioteca de ACL no Linux de 32 bits

Se libacl.so apontar para uma biblioteca de 64 bits, é necessário criar um vínculo entre a biblioteca de 32 bits e libacl.so. O exemplo a seguir mostra como criar o vínculo em uma plataforma Mainframe Linux de 64 bits:

```
> cd /lib  
> ln -sf libacl.so.1 libacl.so
```

Use o comando de vínculo adequado para o sistema Linux de 64 bits.

Configuração da AS/400 Enterprise Option

As preferências de inicialização e interrupção da AS/400 Enterprise Option são configuradas com o uso dos comandos STRASO e ENDASO.

Configuração das preferências de inicialização

As preferências de backup no nível da biblioteca podem ser configuradas para melhorar a opção corporativa AS/400.

Para configurar as preferências de inicialização

1. Na linha de comandos, execute:


```
straso
```

2. Pressione F4.

As opções disponíveis são exibidas:

3. Digite suas preferências e pressione Enter.

Observação: é possível configurar as preferências de Library Level Backup e de Use QaneSava. Essas preferências melhoram o desempenho. Para obter mais informações, consulte a seção Configuração do Desempenho.



Configuração do Desempenho

Por padrão, Use QaneSava e Library Level Backup estão definidas como *ON. Essas configurações aumentam o desempenho do agente para backups no nível de biblioteca.

Use o sinalizador Use QaneSava para alternar entre *ON e *OFF. Com o sinalizador Use QaneSava definido como *ON, os backups são executados sem a criação de um arquivo SAVF temporário. Definindo o sinalizador como *OFF, os backups são executados e um arquivo SAVF temporário será criado.

Use o sinalizador Library Level Backup para controlar o backup das bibliotecas. Quando o sinalizador Library Level Backup está definido como *ON, o comando SAVLIB é aplicado aos objetos da biblioteca. O comando SAVLIB melhora o desempenho, pois ele salva as informações da biblioteca e todos os arquivos de uma biblioteca em um backup. O recurso de backup em nível de biblioteca é útil principalmente quando são executados vários backups de biblioteca.

Definindo o sinalizador como *OFF, o comando SAVOBJ é usado para fazer backup de cada arquivo em uma biblioteca separadamente. Utilize essa abordagem se não pretende fazer backups no nível da biblioteca.

Nota:O recurso de backup em nível de biblioteca não oferece suporte a backups incrementais e diferenciais.

Configuração das preferências de interrupção

Se necessário, defina preferências de interrupção para a opção corporativa AS/400.

Para configurar as preferências de interrupção


1. Na linha de comandos, execute:

endaso

2. Pressione F4.

As opções são exibidas na tela de configuração.

3. Digite suas preferências e pressione Enter.



Configuração da OpenVMS Enterprise Option

Além do endereço da porta, a OpenVMS Enterprise Option não requer configuração adicional após a instalação.

Configuração do endereço da porta

Os endereços das portas TCP e UDP padrão são 6050 para as duas portas. A porta TCP é usada para a comunicação e transferência de dados entre o cprocess e o agente cliente. O CA ARCserve Backup usa a porta UDP para procurar os hosts.

Para configurar a porta TCP ou UDP, inclua o seguinte comando no arquivo bab\$startup.com:

```
DEFINE /SYSTEM ASO$PORT_NUMBER nnnn
```

Nesse exemplo, nnnn é o número da porta do Gerenciador de backup.

Importante: a OpenVMS requer a atribuição do mesmo número às portas UDP e TCP.

Otimização da pilha do TCP/IP

A configuração da pilha do TCP/IP pode afetar o desempenho do Client Agent. Geralmente, as cotas de envio e recebimento do TCP são definidas como 4096. Defina essas cotas como o valor máximo permitido pela pilha instalada no sistema OpenVMS.

Nível de rastreamento da opção corporativa do OpenVMS

Ocasionalmente, com base nas instruções recebidas do suporte técnico da CA, talvez seja necessário alterar o nível de atividade registrado para a opção corporativa do OpenVMS. Como os níveis de rastreamento podem afetar o desempenho do backup, não altere os valores, a menos que receba instruções específicas do suporte técnico da CA.

Nível	Descrição
ASO\$TRACE	Controla o nível de detalhe do rastreamento do agente cliente. Os valores válidos são -1 e 0 a 0xFFFFFFFF. A definição do valor de ASO\$TRACE como -1 registra o máximo de detalhes.
ASO\$TRACE_AST	Esta é uma chave. Se estiver definida, as ASTs (capturas de sistema assíncrono) serão rastreadas.
ASO\$TRACE_IDENT	Este é um parâmetro de formatação. O valor recomendável é de 0 a 5. O padrão é 3.
ASO\$TRACE_DATA	Controla a quantidade de bytes registrado em cada pacote. O intervalo é ilimitado e inicia em 0. O padrão é 300.

Capítulo 4: Uso dos Client Agents

Este capítulo descreve como usar os Client Agents em um ambiente de backup padrão e contém:

- Descrições das estatísticas de backup e restauração que os Client Agents podem obter e gravar nos logs online, bem como dos procedimentos usados para acessar os dados registrados.
- Detalhes sobre como iniciar e interromper os Client Agents.
- Instruções para o agendamento e a inicialização de tarefas de backup e restauração, bem como para a verificação do status de Client Agents online.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Estatísticas em tempo de execução](#) (na página 59)

[Log de atividades](#) (na página 60)

[Backup dos dados do servidor de rede Windows](#) (na página 65)

[Procedimentos de início e interrupção do Client Agent](#) (na página 65)

Estatísticas em tempo de execução

Os componentes de tempo de execução dos Client Agents for Windows e for NetWare fornecem estatísticas em tempo real e exibem o andamento das tarefas de backup e restauração que estão sendo processadas.

Observação: As estatísticas em tempo de execução aplicam-se somente ao Windows e ao NetWare.

Exibição de estatísticas em tempo de execução do agente cliente para Windows

Para exibir estatísticas em tempo de execução do agente cliente para Windows

1. No menu Programas do Windows (ou Todos os programas, em computadores com o XP), selecione CA, ARCserve Backup, Administrador do agente de backup.
2. Selecione Conexões. O sistema exibe as últimas dez tarefas processadas. Se a tarefa ainda estiver ativa, clique nela para exibir suas estatísticas em tempo de execução atuais. Se a tarefa tiver sido concluída, serão exibidas estatísticas completas sobre ela.

Observação: como as estatísticas são mantidas na memória, se você fechar a caixa de diálogo Administrador do agente de backup e o serviço Agente Universal, as estatísticas de conexão serão perdidas. No entanto, ainda poderá exibir os resultados da tarefa no log de atividades.

Exibir estatísticas em tempo de execução dos agentes clientes para NetWare

Com o agente cliente NetWare, se a janela Tempo de execução não estiver disponível, será necessário alternar as janelas para exibi-la. Se estiver executando o console remoto (RCONSOLE.EXE) para exibir o console do servidor, pressione as teclas ALT e F3 simultaneamente e mantenha-as pressionadas até que a janela Tempo de execução seja aberta. Se estiver no console do servidor, pressione as teclas ALT e ESC simultaneamente para alternar as janelas.

Observação: pressione as teclas Ctrl e ESC simultaneamente para exibir uma lista das janelas atuais e, em seguida, escolher a janela Tempo de execução.


Log de atividades

O sistema do CA ARCserve Backup baseado no servidor gera um log de atividades que exibe informações sobre todas as tarefas processadas pelo agente cliente. As seções a seguir explicam como exibir o log de atividades de cada agente cliente no servidor e no próprio agente.


Exibição dos logs de atividades em um servidor do Windows

Para exibir o log de atividades em um servidor Windows do CA ARCserve Backup, siga estas etapas:

1. Na página inicial do CA ARCserve Backup, selecione o menu Status da tarefa para abrir o Gerenciador de status da tarefa.
2. Clique na guia Log de atividades para exibir uma lista de logs, conforme mostrado no exemplo a seguir:



A saída impressa ou a impressão em arquivo do log de atividades de um agente cliente é semelhante à mostrada no exemplo a seguir:



Exibição dos logs de atividades em um computador do NetWare Client Agent

O NetWare Client Agent grava informações no arquivo `nwagent.log`, o qual é criado no diretório inicial do agente. Para exibir esse log usando o Windows Explorer, abra o arquivo nesse diretório. Opcionalmente, poderá exibir o conteúdo do arquivo de log selecionando Exibir `nwagent.log` no console.

Exibição dos logs de atividades em um computador do Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X

Assim que o Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X começa a ser executado, um arquivo de log de atividades chamado uag.log é criado e armazenado no diretório de logs. Esse diretório reside no diretório inicial do agente.

O arquivo uag.log registra todas as atividades e erros que ocorrem durante as tarefas de backup e restauração do computador. Cada tarefa é identificada numericamente em seqüência, bem como por data e hora, na exibição do log.

Para exibir o conteúdo desses logs no computador do Client Agent, use o comando `print filename`.

Observação: Todas as mensagens de log relacionadas ao Common Agent estão localizadas no arquivo `/opt/CA/BABcmagt/logs/caagentd.log`.

Logs de atividades em computadores que executem a opção corporativa do AS/400

A opção corporativa para AS/400 cria um arquivo de log na biblioteca do CA ARCserve Backup. Os dois integrantes do arquivo são:

- AGENT.MBR, que registra as atividades e os erros relacionados às operações do agente.
- ASBR.MBR, que registra informações sobre as atividades de navegação do CA ARCserve Backup.

Logs de atividades em computadores que executem a opção corporativa do OpenVMS


Assim que o agente começa a ser executado no servidor, o CA ARCserve Backup gera um arquivo de log de atividades chamado `aso$agent_<nodename>.log` e o armazena no diretório de logs. Um novo arquivo de log, identificado pelo número de seqüência, pela data e pela hora da tarefa, é criado para cada tarefa e para cada inicialização subsequente do agente. O conteúdo de cada arquivo é determinado pelo nível de rastreamento ativado no agente.

Exclusão dos arquivos de log do agente cliente

Nos agentes clientes para UNIX, Linux e Mac OS X, exclua os arquivos de log do computador cliente como faria com qualquer outro arquivo desse computador. Por exemplo, execute:

```
$>rm uag.log
```

Para o agente cliente para Windows, use o administrador de agente de backup para excluir os arquivos de log:



Backup dos dados do servidor de rede Windows

Se tiver instalado um agente cliente em um servidor Windows, você poderá fazer o backup dos dados do servidor usando o agente cliente:

Para fazer backup dos dados do servidor de rede Windows

1. Abra o Gerenciador de backup.
2. Clique na guia Origem.
3. Expanda o objeto Rede e, em seguida, expanda o objeto de rede dos Sistemas Windows até localizar o computador cliente.
4. Clique com o botão direito do mouse no computador cliente. Escolha Usar agente no menu pop-up.
5. Marque a caixa de seleção Usar agente.
6. Selecione um protocolo. Selecione TCP/IP e digite o endereço do computador cliente ou selecione Usar a resolução do nome do computador, para especificar que o agente cliente deve determinar um endereço de rede IP usando o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
7. Clique em OK.
Agora o agente cliente está selecionado.
8. Se for solicitada segurança, especifique a segurança adequada para seu ambiente.

Procedimentos de início e interrupção do Client Agent

As seções a seguir descrevem os procedimentos para iniciar e interromper os diversos Client Agents.

Observação: Se o Client Agent for interrompido em qualquer momento durante a tarefa de backup ou restauração, a tarefa falhará e deverá ser reiniciada.

Requisitos de inicialização e interrupção para Windows

O agente cliente para Windows usa um componente comum chamado Agente Universal. Este componente é instalado ou atualizado durante a instalação. O Agente Universal é registrado como um serviço que é iniciado automaticamente e executado sob a conta de sistema local por padrão. Quando o serviço é iniciado, o agente cliente para Windows é carregado. Esse agente está disponível mesmo quando não há usuários conectados ao sistema.

Use o Administrador do agente de backup para iniciar ou interromper o agente cliente para Windows. O Administrador do agente de backup monitora a atividade do agente cliente e protege contra falhas acidentais das tarefas em caso de interrupção do serviço do Agente Universal.

Iniciar ou interromper o agente cliente para Windows

Para iniciar ou interromper o agente cliente para Windows:

1. Abra o Administrador do agente de backup.
2. No menu Opções, selecione Serviços.
3. (Opcional) Se não desejar que o Client Agent inicie automaticamente toda vez que o computador for iniciado, desmarque a caixa de seleção **Iniciar o Backup Agent automaticamente na inicialização do sistema**.
4. Clique na seta para iniciar o serviço ou no ponto vermelho para interrompê-lo.

Nota:A interrupção do serviço afeta outros componentes que usam o Universal Agent.

5. Feche o Gerenciador de serviços do Backup Agent.

Requisitos de início e interrupção do NetWare

O processo de instalação do NetWare Client Agent cria um arquivo NCF (Recurso de cliente de rede) chamado NWAGENT.NCF. Antes de iniciar o agente, verifique se esse arquivo foi criado e armazenado corretamente no diretório SYSTEM, no volume SYS do servidor NetWare.

Inicialização do NetWare Client Agent

Para iniciar o Netware Client Agent, execute o seguinte comando no prompt do console do servidor remoto:

```
nwagent
```

O NetWare Client Agent contém um módulo chamado CSLOADER.NLM, que executa funções de monitoração. Quando o NetWare Client Agent é inicializado, esse módulo também é iniciado. O CSLOADER.NLM exibe e registra nos arquivos de log os resultados desse processo como uma série de mensagens informativas. Essas mensagens podem ajudar a identificar a origem de um problema.

O CSLOADER.NLM também funciona com a verificação antecipada (PFC.NLM), a qual avalia o ambiente de execução do Client Agent. Se o ambiente não atender aos requisitos especificados, esse mecanismo de verificação instruirá o CSLOADER.NLM a interromper a seqüência de carregamento.

Interrupção do NetWare Client Agent

Para interromper o NetWare Client Agent, execute o seguinte comando no prompt do console do servidor NetWare:

```
unload nwagent
```

Requisitos de início e interrupção dos Client Agents no UNIX, Linux e Mac OS X

Antes de iniciar o agente, verifique se ele foi configurado. Se ele não tiver sido configurado, execute o seguinte script:

```
#babuagent/uagentsetup
```

Nesse exemplo, **babuagent** representa o nome do caminho completo do diretório inicial do agente. O caminho padrão é `/opt/CA/BABuagent`.

Início do Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X

Após a instalação do Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X, o agente é iniciado automaticamente.

Para verificar o status do agente, execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
# uagent status
```

Para iniciar o agente, execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
# uagent start
```

Se o agente não estiver ativado, execute o script de configuração, `uagentsetup`.

Interrupção do Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X

Para interromper o Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X, faça logon como root e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
# uagent stop
```

Status de inicialização e interrupção do agente comum

Sempre que um agente cliente é iniciado ou interrompido, os scripts dos sistemas UNIX, Linux ou Mac OS X modificam o arquivo `agent.cfg` marcando a entrada do agente como ativada ou desativada no arquivo. Os scripts também notificam o agente comum da alteração. Em seguida, o agente comum determina se deve ou não continuar em execução, dependendo do número de entradas ainda ativadas no arquivo de configuração.

Por exemplo, se o comando `uagent stop` for executado para um cliente UNIX, a seção `BABagntux` será marcada como desativada. Se `BABagntux` for a única seção do arquivo (ou seja, se houver apenas um agente cliente do CA ARCserve Backup instalado), o agente comum será interrompido. Para ativar a seção `BABagntux` do arquivo `agent.cfg`, seria necessário executar o comando `uagent start`.

Quando o comando `uagent start` é executado, o status do agente comum é alterado de desativado para ativado. Em resumo, quando determinado agente é iniciado ou interrompido, os scripts modificam o arquivo `agent.cfg` conforme adequado e notificam o agente comum. Em seguida, o agente comum determina se deve ou não continuar em execução, dependendo do número de entradas ainda ativadas no arquivo de configuração.

Verificação do status dos Client Agents para UNIX, Linux e Mac OS X

Para verificar o status de um Client Agent para UNIX, Linux ou Mac OS X, faça logon como root e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
# uagent status
```

Se esse comando falhar, talvez seja necessário configurar o agente. Para configurá-lo, execute o seguinte script:

```
#babuagent/uagentsetup
```

Nesse exemplo, *babuagent* representa o nome do caminho completo do diretório inicial do agente. O caminho padrão é `/opt/CA/BABuagent`.

Opção corporativa para requisito de inicialização e interrupção de AS/400

Para iniciar ou interromper o agente cliente, é necessária a autoridade `*JOBCTL` (controle de tarefas)

Inicializar o agente cliente da opção corporativa para AS/400

Para iniciar o agente, faça logon no AS/400 e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
straso
```

Interromper o agente cliente da opção corporativa para AS/400

Para interromper o agente, faça logon no AS/400 e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
endaso
```

Opção corporativa para requisito de inicialização e interrupção de OpenVMS

Certifique-se de que tenha as credenciais de rede adequadas para operar o computador do OpenVMS em que o agente cliente reside.

Inicializar o agente cliente da opção corporativa para OpenVMS

Para iniciar o agente, faça logon como system e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
@sys$startup:bab$startup.com
```

Interromper o agente cliente da opção corporativa para OpenVMS

Para interromper o agente, faça logon como system e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
@sys$shutdown:bab$startup.com
```

Verificar o status do agente cliente da opção corporativa para OpenVMS

Para verificar o status do agente cliente, faça logon e execute o seguinte comando na linha de comandos:

```
show sys /proc=aso$*
```


Índice remissivo

A

- acesso de usuário com equivalência de host - 43
- acesso do usuário, Common Agent - 43
- adição do client agent
 - manualmente, a um servidor do Windows ou NetWare - 19
- adicionar ou detectar automaticamente os Client Agents - 17
- Administrador do Backup Agent - 23
- agent.cfg
 - arquivo de configuração do Client Agent - 42
- arquivo caagperf.log - 47
- arquivo cabr.cfg de configuração do navegador - 37
- arquivo de configuração do navegador - 37
- arquivo de configuração PortsConfig.cfg - 27
- Arquivo de controle de diretório - 37
- Arquivo de controle de sistema de arquivos - 37
- arquivo de log nwagent.log do NetWare - 62
- Arquivo fs.cntl de controle de sistema de arquivos - 37
- arquivos de configuração
 - agent.cfg - 42
 - caagperf.cfg - 47, 49
 - CAPortConfig.cfg - 27, 42
 - exemplo do Solaris - 50
 - port.cfg - 42
 - PortsConfig.cfg - 27
- arquivos de controle - 37
- arquivos de log
 - atividade - 61
 - caagperf.log - 47
 - exclusão - 64
 - nwagent.log - 62
- AS/400
 - autoridade para controle de tarefa - 68
 - comando endaso - 57
 - comando straso - 68
 - configuração - 55
 - recurso Backup em nível de biblioteca - 56
- ASCONFIG.INI - 35

- autoridade de controle de tarefa para o AS/400 - 68

B

- biblioteca de ACL
 - Linux de 32 bits - 54
 - Linux libacl.so - 54
 - pacotes - 54
 - requisitos - 54
- biblioteca libacl.so de ACL - 54

C

- caagent
 - comando atualizar - 42
 - comando iniciar - 42
 - comando interromper - 42
- caagentd
 - arquivo de log para o Common Agent - 63
 - binário para o Common Agent - 38
- caagperf.cfg arquivo de configuração - 47, 48
- CAPortConfig.cfg
 - arquivo de configuração - 42
 - exemplo - 27
- comando bab\$shutdown.com da OpenVMS - 69
- comando bab\$startup.com da OpenVMS - 69
- comando BABuagent/uagentsetup - 67
- comando endaso AS/400 - 68
- comando nwagent - 66
- comando straso para AS/400 - 68
- comando uagent - 67
- comando unload nwagent - 67
- comandos
 - \$>rm uag.log - 64
 - bab\$shutdown.com OpenVMS - 69
 - bab\$startup.com OpenVMS - 69
 - BABuagent/uagentsetup - 67
 - caagent - 42
 - endaso AS/400 - 68
 - imprimir nome do arquivo para exibir os logs - 63
 - montagem - 47
 - nwagent - 66
 - straso AS/400 - 68
 - uagent status - 67
- Common Agent

- acesso de usuário com equivalência de host - 43
- agent.cfg - 38
- arquivo de configuração - 38
- binário caagentd - 38
- conexão - 44
- diretório - 38
- instalação automática - 15
- números de porta - 42
- uso dos scripts de início e interrupção - 42
- configuração
 - AS/400 - 55
 - Client Agent for Windows - 20
 - Client Agent para UNIX, Linux e Mac OS X - 37
 - Comunicação de rede no Windows - 27
 - Instantâneo e E/S direta - 48
 - NetWare Client Agent - 35
 - opções de segurança do Windows - 26
 - OpenVMS - 57
- configuração do endereço da porta - 42
- considerações sobre a instalação
 - NetWare - 14
 - OpenVMS - 14
 - Windows - 13
- cprocess - 42
- criação de link da biblioteca de 32 bits com o libacl.so - 55

D

diretório inicial - 41

E

E/S direta

- sobre - 47
- suporte ao UNIX - 47

empacotamento da tarefa - 34
endereço IP

- ACLs para UNIX, Linux e Mac OS X - 52

estatísticas em tempo de execução - 59

F

fssnap - 47

I

imprimir comando de nome de arquivo - 63
inicialização de Client Agents - 65
instalação

- bibliotecas de ACL - 54

Client Agent for Windows - 15
Instantâneo

- buffer - 47
- recursos - 47
- saída - 47
- sobre - 47
- suporte a UNIX - 47

interface do gerenciador para Windows - 19
interrupção de Client Agents - 65

L

Linux

- biblioteca ACL de 32 bits - 54
- verificação da versão da biblioteca de ACL - 54
- vínculo com a biblioteca de ACL de 32 bits - 55

lista de controle de acessos (ACL)
para UNIX, Linux, Mac OS X - 52
log de atividades

- exemplo - 61
- exibição - 61
- nível de rastreamento do AS/400 - 51
- sobre - 60

M

modo monousuário - 52
mostrar comando show sys /proc=aso\$* do OpenVMS - 69

N

NetWare

- arquivos abertos - 35
- ASCONFIG.INI - 35
- comando nwagent - 66
- comando unload nwagent - 67
- configuração do Client Agent - 35
- CSLOADER.NLM - 66
- NDS - 36
- nome do caminho - 35
- recurso de cliente de rede - 66

níveis de rastreamento

- AS/400 - 51
- OpenVMS - 58

Novell Directory Services (NDS) - 36
números de porta, Common Agent - 42

O

OpenVMS

comando bab\$shutdown.com - 69
comando bab\$startup.com - 69
comando show sys /proc=aso\$* - 69
configuração - 57
otimização da pilha do TCP/IP - 58

restauração do estado do sistema - 21
segurança por senha - 23
suporte a compartilhamentos - 21

P

placas de interface de rede (NIC)
 endereço IP - 27
port.cfg
 para o Common Agent - 42
 sobre o arquivo de configuração do UNIX e
 do Linux - 42
porta UDP, Common Agent - 42
protocolo - 19

R

recurso Backup em nível de biblioteca - 56
resolução de nomes de computador
 seleção de protocolo - 65

S

script uagentsetup - 67
scripts
 uagentsetup - 67
 usar para modificar o arquivo agent.cfg - 67
senha, Windows - 30

U

uag.cfg - 37
uag.cntl Arquivo de controle de diretório - 37
uag.log arquivo de log de atividades - 63

V

variável de ambiente (ENV) - 39
verificação de vírus - 33
verificação do status do agente
 OpenVMS - 69
 UNIX, Linux, Mac OS X - 67

W

Windows
 Administrador do Backup Agent - 23
 ativar a verificação de vírus - 33
 endereço IP - 27
 número de porta - 27
 prioridade de processos - 23
 restauração da ramificação do sistema - 21